Criação de parceiro utilizando a camada BOL

17/08/2015 10:00

Olá Zumbizada animada!


Quero mostrar um exemplo de como utilizar a camada BOL em um report, para isto vou mostrar o exemplo da criação de um Parceiro (Business Partner).

Se você tem alguma dúvida de como a camada BOL funciona, da uma olhada no post Relacionamento BOL.

Primeiro precisamos pegar a instância da classe CL_CRM_BOL_CORE, é a classe responsável pelo controle da camada BOL e iniciar o set de componentes.

O set de componentes é o grupo de objetos BOL que pode ser utilizados durante uma execução. O set de componente pode ser visualizado no seguinte caminho:

SPRO->Customer Relationship Management->CRM: componentes válidos para todas as aplicações->Interaction Layer/Object Layer genérico->Configurações globais



Como vamos fazer a criação de um parceiro, podemos utilizar o BP_APPL



Dentro do BP_APPL tem a atribuição de Parceiro de Negócios.

Simbora... sem xurumelas...

A classe CL_CRM_BOL_CORE é uma classe singleton, precisamos pegar a instância e iniciar o set de componentes que iremos utilizar.

```
DATA: o_core TYPE REF TO cl_crm_bol_core.

o_core = cl_crm_bol_core=>get_instance().
o_core->start_up('BP_APPL').
```

Com isso a camada do BOL ja pode ser utilizada.


Podemos fazer a criação do objeto do Parceiro, que no BOL se chama BuilHeader.

A classe CL_CRM_BOL_ENTITY é responsável pela manipulação do objeto BOL e seus relacionamentos.

```
DATA: o_builheader TYPE REF TO cl_crm_bol_entity.
o_builheader = o_core->get_entity_factory( 'BuilHeader' )->create( it_params ).
```

O it_params é uma tabela do tipo crmt_name_value_pair_tab, nesta tabela podemos passar alguns atributos com valores do nosso parceiro, os atributos possíveis podem ser visualizado na GENIL_MODEL_BROWSER.





Assim, criamos o cabeçalho do nosso Parceiro.

Com o Relacionamento BOL podemos fazer a criação dos outros objetos relacionados ao Parceiro.

Como por exemplo o Endereço, que utiliza o Relacionamento BuilAddressRel.



Após preencher todos os objetos, temos que chamar o método MODIFY da classe CL_CRM_BOL_CORE, neste momento as BAPIs serão executadas.

Porem, nada ainda sera gravado na base de dados, precisamos chamar o SAVE e o COMMIT do BOL, como seria se fosse feito com as chamadas das BAPIs.

Segue um exemplo:


```
********************
DATA: wa params TYPE crmt name value pair.
********************
*** Variavel Local (VL XX)
************************
DATA: vl bp number TYPE string.
"Tipo de pessoa
wa params-name = 'BP CATEGORY'.
wa params-value = 1.
APPEND wa params TO it params.
"Tipo de pessoa
wa params-name = 'FIRSTNAME'.
wa params-value = 'bla'.
APPEND wa params TO it params.
"Tipo de pessoa
wa_params-name = 'LASTNAME'.
wa params-value = 'silva'.
APPEND wa params TO it params.
"Pegar a instância do BOL
o core = cl crm bol core=>get instance().
o core->start up( 'BP APPL' ).
"Criação Cabeçalho
o_builheader = o_core->get_entity_factory( 'BuilHeader' )->create( it_params ).
"Criação da Role do tipo de Cliente
o_role = o_builheader->create_related_entity( 'BuilRolesRel' ).
o_role->set_property_as_string( iv_attr_name = 'PARTNERROLE'
                             iv value = 'CRM000' ).
"Criação do Endereço
o_endereco = o_builheader->create_related_entity( 'BuilAddressRel' ).
o_endereco->set_property_as_string( iv_attr_name = 'POSTL_COD1'
                                 iv_value = '99990-030'
o_endereco->set_property_as_string( iv_attr_name = 'STREET'
                                 iv_value = 'Rua do teste'
                                                                     ).
o_endereco->set_property_as_string( iv_attr_name = 'HOUSE_NO'
                                 iv_value = '123'
                                                             ).
o_endereco->set_property_as_string( iv_attr_name = 'COUNTRY'
                                 iv_value = 'BR'
o_endereco->set_property_as_string( iv_attr_name = 'TIME_ZONE'
                                 iv_value = 'BRAZIL'
o_endereco->set_property_as_string( iv_attr_name = 'STANDARDADDRESS'
                                          = 'X'
                                 iv value
"Criação do E-mail vinculado ao endereço
o_email = o_endereco->create_related_entity( 'BuilAddressEMailRel' ).
o_email->set_property_as_string( iv_attr_name = 'E_MAIL'
                              iv_value
                                       = 'dump@bol.com' ).
"Criação do telefone vinculado ao endereço
o_tel = o_endereco->create_related_entity( 'BuilAddressPhoneRel' ).
o_tel->set_property_as_string( iv_attr_name = 'TELEPHONE'
                            iv_value = '99999999999' ).
o_tel->set_property_as_string( iv_attr_name = 'R_3_USER'
                                     = '1' ).
                            iv_value
"Criação do celular vinculado ao endereço
o_cel = o_endereco->create_related_entity( 'BuilAddressPhoneRel' ).
```

```
o cel->set property as string( iv attr name = 'TELEPHONE'
                              iv value = '8888888888' ).
o cel->set property as string( iv attr name = 'R 3 USER'
                                       = '3' ).
                              iv value
"Criação de uma nota de texto (Observação)
o note ?= o builheader->create related entity( iv relation name = 'BuilNotesRel' ).
o_note->set_property_as_string( iv_attr_name = 'TEXT_ID'
                               iv value = '0001').
o_note->set_property_as_string( iv_attr_name = 'LANGU'
                               iv_value = 'PT').
o_note->set_property_as_string( iv_attr_name = 'CONC_FORMATTED_LINES'
                               iv value = 'teste texto teste' ).
"Gerar e gravar o Cliente
o core->modify().
o core->get transaction()->save().
o core->get transaction()->commit().
"Após a gravação, exibir em tela o número do Parceiro gerado
vl bp number = o builheader->get property as string( 'BP NUMBER' ).
WRITE vl bp number.
```

O cliente pode ser visto na transação BP.

Porque quando fazemos o desenvolvimento via componente de CRM não precisamos pegar a instancia da CL_CRM_BOL_CORE e nem passar o set de componentes?

Na verdade quando fazemos um componente baseado em BOL, temos que fazer a configuração do *Models,* neste momento informamos qual sera o set de componentes, assim, o standard sabe quais são os objetos que poderão ser utilizados.



Abraços a todos!

Comentários

Aurelio — 05/10/2020 14:58

Mauro, estamos criando um cliente com a BAPI bapi_bupa_create_from_data mas nao estamos conseguindo preencher o campo icmstaxpay, tem alguma dica?

Ambiente S4 Hana.

Transação BP

William Favarin - 19/08/2015 08:53

Parabéns!

Muito bacana o artigo.

Bacana mostrar as formas que CRM trabalha, diferente de chamar as BAPI's igual no ECC.