# **RESUMOS NOTA 10**

# DENTÍSTICA

Tudo o que você precisa em poucos minutos sobre dentística



Resumo completo



# **DentistaON**



Portal de vagas



(Certificados





JENTISTA ON

# Nomenclatura e Classificação das cavidades

**Dentística:** é a especialidade responsável por devolver estética, função e integridade aos dentes.

Atua desde a prevenção e educação de higiene á intervenções complexas.

Devolve estrutura dentaria perdida - CAVIDADES.

## **NOMENCLATURA**

**Preparos dentais:** conjunto de procedimentos operatórios necessários para remover tecido cariado e promover a forma adequada e compatível para o tratamento restaurador.

A nomenclatura se dá de acordo com o número de faces, localização, forma e extensão.

#### De acordo com o número de faces:

• Cavidade simples: 1 face

Cavidade composta: 2 faces

Cavidade complexa: 3 ou + faces

## De acordo com a localização:

Cavidade oclusal

Cavidade mésio- oclusal

## De acordo com a forma e extensão:

INLAY: são preparos confinados ao interior da estrutura dental, sem o recobrimento de nenhuma cúspide (caixa sem tampa).






Cavidades simples em forma de caixa (sem tampa) e confinada no interior da estrutura dentária oclusal (A) e mesial (B).

ONLAY: são reparos que fazem o recobrimento de uma ou mais cúspides (mas não todas).





OVERLAY: recobrem rodas as cúspides, porém deixam partes preservadas.







В

Cavidades compostas mésio-oclusais.

**COROA TOTAL:** recobrem todas as cúspides e superfícies dos dentes.








A. Cavidades intracoronárias para incrustações (inlay). B. Cavidade intraextracoronária mésio-oclusodistal (overlay). C. Cavidade extracoronária parcial (overlay). D. Cavidade extracoronária total (overlay).

#### Planos dentários

\*Horizontal, \*Vestibulolingual e\* Mesiodistal.








## Partes constituintes das cavidades – Paredes


Circundantes: paredes laterais que recebem o nome da face do dente á qual correspondem ou estão mais próximas.




Fundo: correspondem ao assoalho da cavidade;

- Paredes circundantes: face dos dentes.
- Paredes axial: acompanham o longo eixo dos dentes.

 Pulpar: perpendiculares ao eixo longitudinal do dente.



## Partes constituintes das cavidades – Ângulos Diedros






## Classificação das Cavidades

## De acordo com a finalidade

Terapêutica ou protética

## De acordo com a profundidade

 Superficial, rasa, média, profunda e muito profunda.




## Classificação de Black

Classe I: restrita a face oclusal e regiões de fissuras. Não envolvendo faces proximais

**Restrição:** lingual dos dentes anteriores






Classe II: face proximal de molar e prémolares, pode ser quando tem faces mesial e distal, ou só uma das duas.







Classe III: faces proximais dos dentes anteriores, sem envolvimento de ângulos incisais, distal e mesial.



Classe IV: faces proximais de dentes anteriores, com envolvimento dos ângulos incisais.






Classe V: terços cervicais vestibulares e linguais.

Exceção: dos dentes superiores e anteriores da face lingual (classe I)





## **INSTRUMENTOS OPERATÓRIOS**

## **Cortantes Manuais**

São instrumentos empregados para cortar, clivar e planificar a estrutura dentária, ou complementar a ação dos instrumentos rotatórios, durante o preparo das cavidades.

## Tipos de cortantes manuais:

**Cinzéis:** instrumentos usados principalmente para planificar e clivar o esmalte.

**Enxadas:** são usadas para alisar as paredes cavitarias, principalmente as de classe V, em dentes anteriores. Seu uso é principalmente indicado para o acabamento das paredes internas das cavidades.

**Machados:** São usados para clivar, aplainar esmalte e planificar as paredes vestibular e lingual das caixas proximais de cavidades de classe II.

Recortadores de margem gengival: são usados especialmente para planificação do ângulo cavossuperficial gengival, arredondamento do ângulo axiopulpar e determinação de retenção na parede gengival/cervical de cavidade de classe II.

**Formadores de ângulo:** São usados para acentuar ângulos diedros e triedros e determinar forma de retenção, principalmente em cavidades de classes III e V.

Colher de dentina: é um instrumento escavador usado para a remoção de tecido cariado.

#### Rotatórios



- a. Micromotor com peça reta
- b. micromotor com contra-ângulo
- c. turbina de alta rotação

#### Velocidades

Baixa (menos de 6.000 rpm): profilaxia dentaria, remoção de cárie, acabamento da cavidade e polimento.

**Média (40.000 a 200.000 rpm):** preparo cavitário em dentes anteriores, sulco de retenção e biséis.

Alta (acima de 100.000 rpm): remoção de restaurações antigas, obtenção da forma de contorno, redução de cúspides e desgastes axiais para coroa totais.

Os instrumentos rotatórios podem ser classificados em dois grupos, segundo o seu modo de ação:

- Por corte: representados pelas brocas. (fazer cavidades cilíndricas usados em baixa rotação)
- Por desgaste: representados pelas pontas diamantadas, pedras montadas de carborundum e outros abrasivos. Usar em alta rotação para instrumentos abrasivos.

## ISOLAMENTO DO CAMPO OPERATÓRIO

3 Fatores estão diretamente envolvidos na realização do isolamento do campo operatório:



- 1. Controle da umidade.
- 2. Acesso ao campo operatório
- Prevenção de acidentes.

## Tipos de isolamento:

- Absoluto
- Relativo em condições que não conseguimos utilizar o isolamento absoluto.

## **Indicações**

- Remoção da dentina cariada
- Preparo cavitário
- Restauração direta
- Cimentação adesiva

## Vantagens do isolamento absoluto

- Proteção para o profissional e para o paciente
- Campo operatório limpo e seco
- Melhor acesso e visibilidade
- Melhor desempenho dos materiais restauradores
- Facilidade e segurança na técnica adesiva
- Aumento da produtividade.

## Limitações do isolamento absoluto

- Dentes que ainda n\u00e3o erupcionaram suficientemente
- Alguns terceiros molares
- Dentes extremamente mal posicionados
- Pacientes com asma ou dificuldade respiratória
- Alergia ao lates
- Tempo de colocação
- Resistência por parte de algum paciente

## Seleção de material e técnica

- Perfurados de borracha
- Grampos
- Arco de Young ou Ostby
- Pinça porta de grampo
- Dique de borracha
- Fio dental
- Lubrificante
- Instrumento rombo
- Tesoura
- Tira de lixa metálica
- Protetor labial ou vaselina

## Seleção da técnica do isolamento

**Grampo com asa:** colocação do grampo na borracha perfurada, seguido da instalação do posicionamento desse conjunto na boca do paciente.

**Grampo sem asa:** colocação do grampo no dente, seguido do posicionamento da borracha já previamente perfurada e instalada no arco.

## Seleção do número de dentes a ser isolado

**Anteriores:** canino a canino, ou de pré a pré quando o canino for restaurado.

**Posteriores:** pelo menos 1 dente distal do dente a ser restaurado até o canino do quadrante oposto.


# Aspectos que alteram a perfuração do dique de borracha

- Posição do dente na arcada
- Posição da cavidade no dente: classe V localizadas na região cervical subjetivamente a perfuração deve ser deslocada cerca de 2mm para a face em que se localiza a cavidade.
- Tamanho das ameias proximais/ ausência de dente ou espaço interproximal aumentado: a distância entre as perfurações deve ser maior
- Tamanho e forma dos dentes: dentes maiores e com formato cônico requerem mais espaço entre as perfurações

## Protocolo clínico - Grampo com asa







## Protocolo clínico - Grampo sem asa



Lesões cervicais subgengivais: proteção com borracha do embolo do anestésico.

Modificação do grampo 212 com remoção da garra lingual.

Uso de cianoacrilatos.

Confecção de amarras com fio dental.

## ISOLAMENTO RETALIVO

## **Indicações:**

- Quando não for possível realizar o isolamento absoluto;
- Realização de exame clínico;
- Clareamento em consultório;
- Confecção de restaurações provisórias;
- Procedimentos clínicos de curta duração;
- Realização de facetas direta em dentes anteriores;

- Restauração de lesão cervical supragengival;
- Cimentação de coroas e laminados com término supragengival;

## PRÍNCIPIOS GERAIS DO PREPARO CAVITÁRIO

Os preparos dentais: conjunto de procedimentos operatórios, necessários para remover tecido cariado e promover a forma adequada e compatível para o tratamento restaurador.

Por meio dos preparos cavitários é possível devolver, forma, função e estética para os dentes.

## Finalidade:

- 1. Eliminar o tecido patológico;
- 2. Estender as margens da cavidade a locais livres de contaminação;
- 3. Conferir a cavidade formas que permitam ao dente receber e reter o material restaurador.
- 4. Preservar a vitalidade pulpar.

## Regras do preparo cavitário:

- 1. Remover totalmente o tecido cariado.
- 2. Deixar as paredes da cavidade suportadas por dentina sadia ou materiais de base com a mesma função.
- **3.** Conservar maior quantidade de tecido dental sadio.
- 4. Paredes cavitarias planas e lisas.
- 5. Preparo cavitário limpo e seco.

# PRINCÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PREPAROS

Forma de contorno: define a área de superfície do dente a ser incluída no preparo cavitário

Deve englobar todo o tecido cariado e materiais comprometidos.

O ângulo cavossuperficial, deve ser estendido até uma superfície sadia.

Menos de 1mm – une as cavidades



## Mais de 1mm – cavidades separadas

Quando houver necessidade estética o preparo deverá ser subgengival – 0,25mm a 0,5mm; conseguir resultados estéticos com mínimos problemas gengivais.

Remoção da dentina cariada remanescente: procedimento para remover toda a dentina cariada que permaneça após as fases prévias do preparo.

Em casos de caries muito profundas, é necessário um tratamento prévio à restauração definitiva.

**Dentina infectada:** é a dentina mais superficial, contaminada por microrganismo e deve ser removida.

**Dentina afetada:** é a dentina desmineralizada, mas não infectada, sem presença de microrganismo, essa dentina pode ser preservada e protegida.

**Forma de resistência:** característica dada à cavidade para que as estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de resistir às forças mastigatórias.

Esta relacionada com a resistência do material.

Cavidades para amalgama: requerem uma configuração específica.

Restaurações adesivas: adesão por meio de sistemas adesivos.

Paredes circundantes devem ser plana e paralelas entre si e perpendicular a parede pulpar, convergindo para oclusal — maior volume para as bordas da restauração.

Parede pulpar e gengival planas e paralelas entre si e perpendiculares ao longo eixo do dente.

Ângulo cassuperficial 90° para compensar a baixa resistência de borda desse material – **melhor distribuição para os esforços mastigatórios.** 

Paredes V e L da caixa proximal convergir para oclusal – **forma autoretentiva.** 

Preservar tecido da crista marginal – menor esforço mastigatório nessa região.

Parede pulpar e axial com concavidades devem ser regularizadas com CIV.

profundidade adequada para permitir uma espessura mínima de material, suficiente para sua resistência.

Dentes endodonticamente com estrutura remanescente enfraquecida: cúspides devem ser incluídas no preparo e recoberta pelo material restaurador afim de evitar uma estrutura.

**Forma de retenção:** forma dada à cavidade para torná-la capaz de reter a restauração, evitando o seu deslocamento. Sulcos e canaletas, pinos.

## **Tipos:**

- Retenção por atrito do material restaurador.
- Retenção mecânicas adicionais: sulcos, canaletas, pinos;
- Retenções micromecânicas: condicionamento ácido do esmalte e da dentina.

Em cavidades simples quando a profundidade for igual ou maior que seja sua largura vestibulolingual, por si só ela será retentiva.

No caso de amálgama devemos criar retenções adicionais internas.

## Cavidades compostas e complexas:

Fazer retenções adicionais: sulcos proximais.

Sulcos proximais são feitos nas paredes V e L da caixa proximal — evitando o deslocamento lateral da restauração.

Pinos metálicos e de fibra: usados em dentes tratados endodonticamente e que apresentam grande destruição coronária.

**Forma de conveniência:** etapa que visa possibilitar a instrumentação adequada da cavidade e a inserção do material restaurador.

Depende do material, dos métodos usados para confecção, localização e extensão da lesão.

Melhorar o cesso a lesões oclusais.

Exemplos: isolamento absoluto e separação dos dentes.



Fazer a restauração de acordo com a anatomia do dente

Acabamento das paredes e margens de esmalte: consiste na remoção dos prismas de esmalte fragilizados pelo alisamento das paredes internas de esmalte da cavidade, ou no acabamento adequado do ângulo cavossuperficial.

**Finalidade:** promover a remoção das irregularidades e prismas de esmalte sem suporte fiáveis e fragilizados, proporcionando melhor adaptação do material.

Esmalte sem suporte, mas não fiável pode ser mantido e calçado com material adesivo.

Prismas fragilizados no ângulo cavossuperficial, devem ser removidos.

Preparo superficial: com ou sem bisel, nítido, liso e uniforme.

Limpeza da cavidade: remoção de partículas remanescentes das paredes cavitárias, possibilitando a colocação do material restaurador em uma cavidade completamente limpa.

A **smear layer** deixada na superfície pode obliterar os canalículos dentários e interferir na adaptação do material.

Desmineralizantes e não desmineralizantes.

## **AMÁLGAMA**

#### **VANTAGENS:**

- Não precisa de tanta experiencia clínica;
- Resistência ao desgaste;
- Simplicidade da técnica;
- Material auto selante;
- Baixo custo:

## **DESVANTAGENS:**

- Estética:
- Presença de mercúrio;
- Corrente galvânica, choques;
- Ausência de união a estrutura, preparos retentivos;
- Deformação:
- Friável em pequena estrutura, fratura;

 Fluência (CREEP): Aumento gradual da deformação sob a influência da aplicação de carga constante.

## **COMPOSIÇÃO:**

É uma Mistura de um metal em temperatura ambiente mercúrio (HG) com partículas solidas de uma liga contendo prata (AG), estanho (SN), cobre (CU) e zinco (ZN).

Mercúrio (HG): formação de massa magra, reduz a elasticidade mecânica.

Se a aumenta a concentração de mercúrio diminui a resistência do material. Diminuindo a fase y e aumenta a fase y2.

## Técnica do mercúrio mínimo

Compreende a porção limalha/HG de 1:1 em peso

Prata (AG) 40% a 70%: aumento da resistência mecânica, diminui o CREEP.

**Desvantagem:** aumenta a expansão de presa.

Estanho aproximadamente 25% no máximo 27%: reduz expansão de presa causada pela prata, aumenta o CREEP.

Cobre: substitui parcialmente a prata, diminui o escoamento e a corrosão, aumento de resistência

## Quanto ao conteúdo de cobre:

Ligas com baixo conteúdo de cobre: <6% Ligas com alto conteúdo de cobre: >6%

**Vantagens:** redução ou eliminar a fase de gama

**Zinco:** a gente antioxidante, aumenta a resistência, aumenta expansão.

## Quanto ao conteúdo de cobre:

Ligas com zinco: > 0,01% Ligas sem zinco: < 0,01%



**Desvantagem:** Em contato com água tanto durante a trituração ou condensação do amalgama, irá formar oxido de zinco e libera hidrogênio (gás), provocando uma expansão tardia causando sensibilidade.

## Classificação de acordo com a estrutura:

Limaria: partículas irregulares, + amalgama.

Esférica: partículas regulares, menos

amálgama.

#### **Condensadores:**

Partículas irregulares: condensadores com

menor diâmetro – preciso de + pressão

**Partículas regulares:** condensadores com maior diâmetro – preciso de menos pressão.

# Fatores que interferem na resistência do amálgama:

- Formato e tamanho das partículas
- Microestrutura do amálgama
- Porosidade trituração/condensação
- Porção HG/liga
- Tempo de trituração

## REQUISITOS DA CAVIDADE

#### **CLASSE I**

## Retenção:

Fazer preparos retentivos.

**Largura > profundidade:** paredes V e L/P levemente convergindo para oclusal.

## Resistência do material:

Espessura mínima de mm.

A parede pulpar tem que estar paralela a parede oclusal.

O ângulo cavosuperficial precisa ter no mínimo 70 graus.

## Resistência do remanescente:

Ângulos internos arredondados.

Ausência de esmalte desapoiado.

Se deixar os ângulos desapoiados pode haver deflexão da cúspide.

#### **CLASSE II**

Convergência da caixa proximal.

Acabamento das margens.

A curva reversa de Hollemback é somente na parede vestibular.

## RESTAURAÇÕES COMPLEXAS COM AMALGMA

Pinos intermediários

Rosqueados na própria dentina

Induz tensão ao remanescente

Necessário mínimo de 4mm de espaço da margem gengival a superfície oclusal.

**Amalgapins** 

1 orifício por cúspide

1,5 -2,0 mm de profundidade

o,8mm de diâmetro

Ângulos arredondados

## RESTAURAÇÃO POR AMÁLGAMA

## TRITURAÇÃO:

Processo onde o amalgama tem contato com a liga.

No início tem um aspecto brilhoso e no final um aspecto poroso.

Supertrituração: reduz o tempo de trabalho.

Bubtrituração: reduz a resistência da matéria.

## **INSERÇÃO:**

Do material na cavidade.

## **CONDENSAÇÃO:**

Reduz o conteúdo do mercúrio.

Compactar e adaptar o material as paredes da cavidade.

Iniciar pelas áreas de menor acesso.



## **BRUNIDURA:**

Sempre da oclusal para superfície externa do dente, para melhorar a adaptação do material na margem da cavidade.

Brunidura pré-esculutura: tem como objetivo aumentar a densidade da massa, reduzindo porosidades, melhorando adaptação e eliminando excesso de mercúrio.

#### **ESCULTURA:**

Visa reproduzir os detalhes anatômicos do dente restaurado. Rápida e rasa.

## **BRUNIDURA PÓS-ESCULTURA:**

Reduz a concentração do mercúrio nas margens da restauração.

Reduz porosidade do amalgama.

Proporciona superfície mais lisa.

#### **ACABAMENTO E POLIMENTO:**

Não podemos fazer o acabamento e polimento logo em seguida, pois gera calo e libera o gás do mercúrio que é toxico e pode interferir na resistência.

Devem ser realizados após um intervalo mínimo de 24 a 48h.

Corrigir a oclusão, quando necessário.

Refinar as características anatômica.

Regularizar a aspereza das restaurações.

Aumentar a resistência do amálgama á corrosão.

Usar para limpar oxido de zinco e álcool.

Ordem das brocas: terra, mato e céu.

## PROBLEMAS RELACIONADOS AO MERCÚRIO

Nível sanguíneo em paciente com cerca de 8 restaurações de amalgama:

0,7 mg/ml

Nível sanguíneo sem amalgama:

o,3 mg/ml

## Ingestão semanal de frutos do mar:

2,3 a 5,1 mg/ml

**2007-** UNEP formalizou a Parceria Global Do Mercúrio para minimizar ou eliminar o uso de mercúrio. Alguns países baniram sob a argumentação da sua toxidade.

**2013-** Convenção de minamata – promover a redução, controle e eliminação de produtos que contenham Hg. Termômetros, lâmpadas, pilhas e baterias deverão ser banidos até 2020. Entretanto, para o AP, o documento prevê a diminuição do produto.

**2017-** Proíbe a fabricação, importação, comercialização e uso de amalgama na forma não encapsulada.

# GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE AMALGAMA:

O mercúrio deve ser armazenado em recipientes fechados e inquebráveis longe de qualquer fonte de calor, sob selo d'água, com um rotulo padronizado com símbolo de substância toxica, acrescido da expressão resíduo químico.

## **SISTEMAS ADESIVOS**

**ADESÃO:** é um fenômeno relacionado diretamente a área de contato entre as partes. União de dois sólidos através de um líquido.

**ADESIVOS:** surgimento e desenvolvimento dos sistemas adesivos modificaram totalmente a prática da odontologia restauradora e protética, alternando conceitos de preparo cavitário e possibilitando maior preservação da estrutura dental.

**1955** - Buonocore, introduziu a técnica do condicionamento ácido do esmalte. Ácido fosfórico a 85% por 30 segundos sobre a superfície de esmalte aumentou significamente a adesão dos materiais resinosos.

**ESMALTE:** tecido mineralizado (de origem epitelial) estrutura inorgânica. Estrutura do esmalte prismática.



97% carbonato de hidroxiapatita.

2% água

**DENTINA:** tecido mineralizado (de origem conjuntiva) estrutura orgânica. Estrutura da dentina tubular. Os túbulos são maiores em baixo e menores em cima.

70% hidroxiapartita 10% de água

## PRINCIPIOS DE ADESÃO

Minerais são removidos dos tecidos dentários e então substituídos por monômeros resinosos. Este processo envolve 2 fases:

1ª fase: consiste a remoção do cálcio e criação de porosidades tanto em esmalte quanto em dentina.

O ácido sobre a superfície do esmalte irá aderir ao cálcio formando um sal: fosfato monocalcio monoidratado

quando lavamos, removemos, ele não permanece aderido à superfície dental.

**2ª fase:** denominada hibridização, envolve a penetração e polimerização dos monômeros no interior das porosidades criadas.

Quanto mais tempo do acido na dentina pior sua adesão.

**SMEAR LYER:** restos dentários deixado na cavidade durante o preparo cavitário.

As fibras colágenas terão interação com os adesivos formando a camada hibrida.

## ADESIVOS CLASSIFICAÇÃO POR GERAÇÃO

Primeira geração (desempenho ruim): década de 50 e 60, tinham baixa resistência de união e decompunham-se facilmente no ambiente oral. (desempenho ruim)

Segunda geração(desempenho ruim): final da secada de 70, monômero ainda hidrofóbico, baixa resistência adesiva.

**Terceira geração (desempenho ruim):** condicionamento da dentina pela primeira vez. Tinham um ácido, um primer (adesão á dentina) e um adesivo (resina sem carga).

Todos resultados ainda ruins.

Quarta geração (frascos separados e melhores resultados de adesão a longo prazo): mudança radical ao preconizar a técnica conhecida como "total etch" (condicionamento ácido de acido e dentina). Continua um ácido, um primer (que trabalha na dentina úmida) e um adesivo hidrofóbico. ainda disponíveis no mercado. Apresenta os melhores resultados de adesão a longo prazo.

Quinta geração (condicionamento do esmalte) mesmo mecanismo de ação da quarta geração, com a vantagem de que o primer e o adesivo vêm juntos em um único frasco. Conhecido como Universal.

**Sexta geração:** surgiram pela necessidade de diminuir a sensibilidade pós-operatória e reduzir nano infiltração. Conhecidos como auto condicionantes. Para cavidades muito profundas e dispensa o uso do ácido.

Auto condicionante

Faz remoção parcialmente da lâmina dentinaria Não é necessário o uso de ácido.

**Sétima geração (um passo):** conhecido como self etching adhesives ou all-in-one, possuindo todos os componentes (primer, acidificador e adesivo.)

## CONDICIONAMENTO ÁCIDO

Ácido Fosfórico entre 30% e 40%

Esmalte: 30 seg Dentina: 15 seg

Após esse período lavar com água abundante por 15 a 30 seg, e os excessos de umidade devem ser removidos cuidadosamente

## TIPOS DE SISTEMA ADESIVOS

## Sistemas Adesivos Do Tipo Autocondicionantes


Nos sistemas autocondicionantes de 2 passos o primer ácido é aplicado de forma ativa em esmalte e dentina com a finalidade de executar sua ação de desmineralização do substrato e modificação da camada de esfregaço. Um suave jato de ar é aplicado com a finalidade de evaporar o solvente. O monômero adesivo



contido em outro frasco é aplicado para a efetiva formação da camada híbrida.

## Sistemas Adesivos Do Tipo Condicione E Lave

Eles consistem em uma solução ácida (condicionador) que é aplicada na superfície do dente, com o objetivo de remover a camada de smear layer (camada superficial do dente que contém partículas de dentina e debris) e expor os túbulos dentinários, que são então preenchidos pela resina composta. Após o condicionamento, é feita a lavagem do ácido e aplicação do adesivo, que tem a função de unir a resina ao dente.



## **COMPOSIÇÃO**

## **MATRIZ ORGÂNICA**

**Monômeros:** função de formar uma massa plástica – funcionam com agente aglutinante, ex: bis-GMA; UDMA, Tegma

**Inibidores:** evitam a polimerização espontânea dos monômeros,

**Iniciadoras:** auxiliam na reação de polimerização.

Os inibidores têm a função de garantir o aumento da vida útil da resina composta.

**Modificadores de cor:** mimetizar a cor dos dentes. Equilibrar os efeitos ópticos.

Armazenar a resina na geladeira, pois temperaturas mais baixas diminuem a capacidade

## **CARGA INORGÂNICA**

**Pequenas partículas de vidro,** que tem como objetivo proporcionar resistência ao

material restaurador, além de reduzir o coeficiente de expansão térmica linear.

Diminuem o volume da matriz orgânica, diminuindo a contração de polimerização final; Ex: quartzo e sílica.

Estrôncio e bário presentes nas cargas proporcionam radiopacidade ao material, permitindo o diagnostico de recidiva de carie.

## AGENTE DE UNIÃO

Proporciona adesão das partículas de carga aos monômeros resinosos = **SILANO**.

Faz com que os componentes tenham uma verdadeira integração e o material se comporte como um **corpo único**, aumentando a resistência da resina composta e reduzindo a solubilidade e absorção de água.

Garantem uma **distribuição mais uniforme das tensões** geradas pelas cargas mastigatórias.

# TIPO E TAMANHO DA PARTÍCULA DE CARGA

## **MACROPARTÍCULAS:**

- Alta rugosidade superficial
- Alto grau de desgaste
- Acúmulo de placa

Praticamente não são comercializadas e seu uso deve ser evitado, pois não possui resultados satisfatórios.

## **MICROPARTÍCULAS:**

- Sílica como carga
- Menos resistência = menos partícula de carga

Devem ser utilizadas em regiões em que a estética é primordial, como em dentes anteriores.

Apresentam excelente lisura e brilho superficial. Em razão das baixas propriedades mecânicas, não devem ser empregadas em situações nas quais há grande esforço mastigatório.

#### **HIBRIDAS:**



- Vidros mais moles foram adicionados, para minimizar o problema de dureza de QUARTZ.
- Proporcionam uma superfície mais lisa, menor polimento.

## **MICRO-HIBRIDAS:**

- Reduziram o tamanho das partículas mantendo um alto conteúdo de carga.
- melhor polimento.

#### **NANO-HIBRIDAS:**

- Proporcionam maior espalhamento da luz.
- Aumenta o mascaramento da restauração (efeito camaleão).
- Melhor estética.

#### NANOPARTICULADAS

- Permitem maior conteúdo de cara = maior resistência.
- Melhor lisura e retenção do polimento.

## CLASSIFICAÇÃO PELA VISCOSIDADE

## BAIXA VISCOSIDADE FLUÍDA

- Menor quantidade de carga
- Menos resistência mecânica ao desgaste
- Maior contração de polimerização
- Indicações limitadas
- Utilizadas em cavidades onde não tem força de tração e mastigação, cavidades muito profundas.
- Utilizada em camadas mais internas.

Selamento de fissuras e cavidades conservativas.

## MÉDIA VISCOSIDADE

- Uso universal.
- Indicadas tanto para posteriores quanto anteriores
- Viscosidade que permite inserção em incrementos

Uso universal como restauração de dentes anteriores, como cavidades de classe III e V

## ALTA VISCOSIDADE

- Compactáveis
- Não são muito utilizados

Restauração dos dentes posteriores

Classificações mais utilizadas: microhíbridas, fotoativadas, viscosidade regular e de inserção incrementar.

## CLASSIFICAÇÃO PELA TRANSLUCIDEZ

#### **OPACA**

- Quando a luz incide sobre o material e não tem capacidade de atravessá-lo.
- Dentina mais opaca que o esmalte.

## **TRANSLUCIDA**

- Parte da luz que incide é transmitida através do objeto, enquanto outra parte é absorvida ou refletida
- Resina de alta translucidez
- Resina de baixa translucidez
- Resina de alta translucidez

## CLASSIFICAÇÃO PELA INSERÇÃO NA CAVIDADE

## INSERÇÃO INCREMENTAL

- Inserção em incremento de até de 2mm
- Quanto maior a espessura do incremento, menor a capacidade de polimerização, comprometendo as propriedades mecânicas do material
- Possibilita estratificação de cores

## INCREMENTO ÚNICO - BUCK FILL

- permitem a inserção de incremento único de 4 a 5mm de uma vez
- Possuem tensões de contração de polimerização similar ou reduzida comparada as convencionais

## PROPRIEDADES ÓPTICAS

A cor pode ser descrita em 3 dimensões: matriz, croma e valor.

A aparência policromática dos dentes naturais é resultado das diversas cores.



Matiz- família das cores

**Croma-** saturação ou intensidade de um matiz **Valor-** luminosidade, quantidade de pigmento branco

**Esmalte:** varia de branco acinza, mais espesso na borda incisal e fino na cervical;

Dentina: varia de amarelo, laranja e vermelho;

Responsável pelo matiz dos dentes.

**Borda incisal:** translucidez do esmalte e ausência de dentina.

#### TRANSLUCIDEZ

**Halo opaco:** encontrado na borda incisal dos dentes

Resultado da mudança de direção dos prismas, que varia em espessura, contorno e forma

**Opalescência:** cristais de esmalte tem a capacidade de refletir ondas de luz azul, resulta no aumento da luminosidade do dente e cria efeitos de profundidade e vitalidade.

Fluorescência: comprimento de onda praticamente invisível ao olho humano, que ao ser absorvido pela estrutura dental, resulta na emissão de luz visível branco azulada, o que faz com que o dente se torne mais brilhante.

## SELEÇÃO DA COR

SELECIONAMOS PRIMEIRO O MATIZ A.B.C.D SEGUIDO DO CROMA E VALOR: 1,2,3,3.5,4

Cores A: Tonalidade vermelho - marrom

Cores B: Vermelho-amarelo

Cores C: acinzentado;

Cores D: Vermelho-cinza

1,2,3,3,5 e 4= Intensidade de

#### Para Escolha Da Cor:

- 1- Selecionamos o Matiz (Familia de cores);
- 2- Selecionamos a intensidade colocando próximo ao dente;

## **FOTOPOLIMERIZAÇÃO**

Um elétron chega no seu estado de excitação se ligando ao radical livre dentro do matiz, fazendo com que um monômero se torne um polímero.

## **TÉCNICAS:**

#### **STEP**

Potência mais baixa inicialmente e em seguida máxima potência do aparelho;

Tempos pré-definidos pelo aparelho;

Estende a fase pré-gel;

Gera um menor estresse na interface adesiva:

#### **RAMPA**

Luz em baixa intensidade e aumentada gradativamente até a intensidade máxima;

Tempos pré-definidos pelo aparelho;

Estende a fase pré-gel;

Gera um menor estresse na interface adesiva;

#### **PULSO TARDIO**

Cada incremento é fotopolimerizado por 5 segundos em baixa potência;

Ao término da restauração, fotopolimerização por 40 segundos em potência máxima;

Técnica que gera o menor estresse de contração e garante melhor adaptação marginal;

Mais indicada atualmente na literatura;

## CONVENCIONAL

Intensidade constante;

Potência máxima do aparelho;

120 a 40 segundos (respeitar as recomendações do fabricante);

Não estende a fase pré-gel;

Gera um maior estresse na interface adesiva

## PROPRIEDADES FÍSICAS

## CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO:

Torna a restauração susceptível a carie segundaria. Dependendo da quantidade de carga



presente e do grau de conversão dos monômeros.

Para diminuir essa contração, podemos usar monômeros com maior massa molecular.

Quanto maior o teor de carga, menos contração de polimerização.


- + caga matriz
- + carga contração
- + matriz + contração

## FATOR DE CONTRAÇÃO CAVITÁRIO:

é a proporção entre o número de superfícies aderidas (A) com as superfícies livres (L);

Varia de cordo com a forma (profundidade) e localização da cavidade.

C= área aderida / área livre



O fator C deve ser o mais baixo possível, próxima a 0,5 e isso é obtido pela inserção de incrementos oblíquos unindo no máximo, duas paredes deixando o malo número de superfícies livres possível;

Quanto maior o fator C, maior é o potencial para rompimento da junção adesiva pelos efeitos da polimerização. Nesse caso, as paredes da cavidade restringem o movimento do material, levando ao acúmulo de tensões; Já as superfícies livres se distorcem o quanto for possível para acomodar o estresse

## SORÇÃO E SOLUBILIDADE EM ÁGUA

A quebra da união da carga com a resina, faz com que as partículas de carga percam a função de reforço do material;

Perdendo sua coesão;

Esse processo de absorção e solubilidade água leva alguns meses para se estabilizar;

Quanto maior a carga, menor a absorção de água;

## -MICROHIBIDRAS

