RESUMOS NOTA 10

Preparo cervical e odontometria



ENDODONIIA





유우 Portal de vagas



(Certificados





JENTISTA ON

Preparo Cervical ou preparo de entrada dos canais

É o desgaste realizado a partir da entrada do canal radicular e que se estende pelo terço cervical, podendo chegar, no máxímo, até o final do terço médio.

É indicado para todos os canais, sendo particularmente útil e indispensável nos dentes que apresentam canais radiculares atresiados e/ou curvos.

Material utilizado:

- -Limas manuais tipo K números 08, 10 e 15
- -Hipoclorito de sódio a 0,5 ou 1%
- -Instrumentos rotatórios:
- Gates-Glidden números 1 e 2
- Largo número 1

Passo a Passo do Preparo Cervical

1. Acesso Inicial ao Canal Radicular

- Objetivo: Garantir um acesso adequado ao canal radicular para visualização direta e inserção dos instrumentos.
- **Procedimento**: Após a abertura da câmara pulpar e remoção do teto da câmara, deve-se identificar visualmente e explorar os orificios dos canais com uma lima pequena (lima K #10 ou #15) para confirmar o trajeto.

2. Seleção da Lima e Instrumentação Inicial

- Objetivo: Permitir uma limpeza inicial e preparar o canal para a fase de alargamento cervical.
- Procedimento: Use uma lima manual de pequeno diâmetro (como uma #10 ou #15) para explorar o canal até a região cervical, promovendo uma leve instrumentação para garantir que o canal esteja livre de obstáculos.

3. Alargamento Cervical com Limas Gates-Glidden

- **Objetivo**: Ampliar a porção cervical do canal de maneira progressiva e segura.
- **Procedimento**: Utilize brocas Gates-Glidden de tamanhos progressivos (normalmente #2 e #3) para realizar o alargamento. Essas brocas devem ser inseridas em baixa rotação e apenas até o terço cervical do canal (não ultrapassar um terço do comprimento de trabalho total).
 - o **Dica**: Inicie com a broca menor (#2), aplicando movimentos leves e delicados. Após o uso da broca #2, passe para a #3 para alargar um pouco mais, sempre respeitando a profundidade no terço cervical.

4. Irrigação Durante o Preparo



- Objetivo: Remover resíduos gerados pelo alargamento e promover uma leve desinfecção inicial.
- **Procedimento**: A cada uso das brocas Gates-Glidden, irrigue o canal com uma solução de hipoclorito de sódio (NaOCl), que ajuda na remoção de resíduos e reduz a carga microbiana.

5. Uso de Instrumentos Rotatórios ou Reciprocantes (Opcional)

- Objetivo: Caso opte por técnicas rotatórias ou reciprocantes, utilizar limas específicas para o alargamento cervical.
- Procedimento: Muitos sistemas de instrumentação rotatória incluem instrumentos específicos para o preparo cervical, como ProTaper SX ou S1. Esses instrumentos permitem alargar a entrada do canal de forma controlada, facilitando a instrumentação apical.

6. Reavaliação do Canal com Lima Manual

- Objetivo: Verificar se a porção cervical está bem alargada e se há facilidade para a progressão de instrumentos até o comprimento de trabalho.
- Procedimento: Após o alargamento com as brocas Gates-Glidden ou instrumentos rotatórios, reintroduza uma lima manual de tamanho menor (como #15) para verificar se o canal

está livre de obstruções e com acesso facilitado.

7. Finalização e Irrigação Final da Região Cervical

- Objetivo: Realizar uma última limpeza da região cervical e preparar o canal para a instrumentação completa até o comprimento de trabalho.
- **Procedimento**: Realize uma irrigação com EDTA a 17% para remoção do "smear layer", seguido de uma irrigação com hipoclorito de sódio para garantir a limpeza. Essa etapa final prepara o canal para a instrumentação subsequente.

8. Verificação Radiográfica (Opcional)

- **Objetivo**: Avaliar o efeito do alargamento cervical e a conformação inicial do canal.
- Procedimento: Em alguns casos, é recomendada uma radiografia intermediária para verificar a conformação do terço cervical, embora não seja obrigatória.

Vantagens do preparo cervical

- -Facilitar o acesso e a ampliação do terço apical de canais curvos.
- -Permitir a manutenção da forma e a posição do forame apical.
- -Auxiliar no desenvolvimento da forma cônica do preparo do canal radicular.

Cuidados



- A baixa rotação deverá estar funcionando no sentido horário.
- A broca deverá entrar e sair do canal radicular girando.
- A broca não deverá ser forçada no sentido apical.
- Deve-se fazer somente movimentos de entrada e retirada, evitando-se movimentos pendulares.
- Sempre recapitular a lima entre a ação de uma broca e outra.
- O canal deverá sempre estar preenchido por uma substância irrigadora.
- A cada troca de broca ou lima deverá ser realizada a irrigação e aspiração.
- A ação da broca deverá evitar as áreas de menor espessura dentinária radicular.

Odontometria

→ Comprimento real do Trabalho

Tem como objetivo a obtenção do comprimento real do dente (CRD) e, a partir dele, determinar o comprimento de trabalho (CT) ou (CRT) até onde a instrumentação e a obturação serão realizadas, a fim de que o tratamento endodôntico respeite os limites biológicos preconizados.

Objetivos:

- Manter a saúde dos tecidos periapicais e o selamento biológico dos forames.

- Atingir uma obturação hermética e limitada ao canal dentinário, definindo o degrau apical.
- Evitar injúrias de natureza física, química ou biológica no tecido periodontal apical e estruturas ósseas adjacentes.

Passo a passo clínico:

1. Exploração Inicial do Canal

- **Objetivo**: Garantir que o canal esteja permeável e acessível para a introdução de instrumentos.
- Procedimento: Após a abertura e limpeza inicial da câmara pulpar, introduza uma lima manual fina (geralmente #10 ou #15) para explorar o canal e confirmar que não há bloqueios ou obstáculos iniciais.

2. Seleção da Lima Inicial para Odontometria

 Objetivo: Escolher uma lima que seja suficientemente fina para alcançar a região apical sem forçar a estrutura do canal.

• Procedimento:

Normalmente, utiliza-se uma lima manual #10 ou #15 para o cálculo do comprimento inicial. A escolha depende da largura do canal; canais mais largos podem necessitar de limas um pouco maiores, como #20.

3. Odontometria Eletrônica com Localizador Apical



- **Objetivo**: Determinar o comprimento do canal com precisão por meio de um localizador apical eletrônico.
- Procedimento:
 - Preparação do Instrumento: Conecte o terminal do localizador apical à lima escolhida.
 - 2. Introdução no Canal: Insira a lima no canal lentamente, acompanhando as leituras no display do localizador apical.
 - 3. Leitura do
 Comprimento:
 Quando o dispositivo
 indicar a proximidade
 do forame apical
 (geralmente sinalizado
 por um sinal sonoro ou
 visual), anote o
 comprimento exibido
 na tela.
 - 4. **Ajuste**: Retire a lima e compare a medida com o esperado, ajustando a lima conforme necessário para obter o comprimento de trabalho preciso.
- **Dica**: Para evitar leituras incorretas, certifique-se de que o canal está úmido, mas sem excesso de irrigante, e que não há contato entre a lima e a estrutura dentária metálica.

4. Confirmação Radiográfica do Comprimento de Trabalho (Opcional)

• **Objetivo**: Confirmar o comprimento de trabalho

utilizando uma imagem radiográfica.

• Procedimento:

- Insira a lima que alcançou o comprimento determinado até a extremidade apical do canal.
- 2. Realize uma radiografia periapical, certificando-se de que a lima está posicionada adequadamente.
- 3. Analise a imagem para verificar a localização da ponta da lima em relação ao ápice radiográfico (deve estar entre 0,5 e 1 mm aquém do ápice).
- Dica: Em casos de canais com curvaturas ou difícil visualização, a confirmação radiográfica pode ser indispensável para evitar erros de medição.

5. Ajuste do Comprimento de Trabalho

- Objetivo: Definir o comprimento de trabalho final, garantindo que a instrumentação seja realizada até o ponto ideal.
- Procedimento: Caso a medida radiográfica seja diferente da medida eletrônica, ajuste o comprimento de trabalho com base na análise da radiografia (mantendo a ponta da lima a 0,5-1 mm aquém do ápice radiográfico).



6. Marcação do Comprimento de Trabalho

- **Objetivo**: Facilitar a instrumentação e irrigação subsequente com precisão e segurança.
- Procedimento: Coloque um marcador de borracha na lima no ponto correspondente ao comprimento de trabalho estabelecido, para que seja fácil repetir essa profundidade ao longo do tratamento.

7. Anotação do Comprimento de Trabalho

- **Objetivo**: Documentar o comprimento de trabalho para futuras referências, especialmente em sessões endodônticas com múltiplos canais ou tratamentos longos.
- **Procedimento**: Anote o comprimento de trabalho em um registro, identificando o canal correspondente e quaisquer observações específicas, como curvaturas.

8. Verificação Durante o Preparo

- **Objetivo**: Manter a precisão ao longo de toda a instrumentação.
- Procedimento: É
 recomendável realizar
 medições periódicas com o
 localizador apical,
 especialmente em canais
 longos, para garantir que o
 comprimento de trabalho não
 seja alterado por conta do

desgaste dentinário durante o preparo.

