Chapitre1 : Propriétés des fluides

1) Introduction:

La Mécanique Des Fluides (MDF) c'est l'étude des fluides :

- Au repos, c'est la statique des fluides.
- En mouvement, on parle alors de la dynamique des fluides.

La MDF étudie aussi les effets des fluides sur les limites qui peuvent être des :

- <u>Surfaces solides</u> comme les conduites, les barrages, réservoirs,...
- <u>Interfaces</u> avec d'autres fluides comme les mélanges gaz-liquides, gaz-gaz,...

Le nombre d'applications faisant intervenir les fluides en engineering est énorme, on cite par exemple : La respiration, l'écoulement du sang, la natation, les pompes, les hélices, les ventilateurs, les avions, les bateaux, les rivières, les pipes, les missiles, les icebergs, les moteurs, les filtres et les jets,...




Barrage Beni Haroun Vérin hydraulique





Artère carotide commune gauche Tronc braquiocéphaliqu Oreillette Valve pulmonaire interventriculaire Fernandes A 2015





Ecoulement du sang

CFD (avion, voiture)

Turboréacteur et pipelines

On peut remarquer que la plupart des objets sur la planète sont fluides où se déplaçant prés de fluides.

L'écoulement d'un fluide est une branche de la mécanique, il obéit aux lois de la mécanique.

Les deux grands obstacles de la théorie des fluides sont

- Les géométries complexes.
- L'effet de la viscosité.





Exemple de géométrie complexe

Fluides à différentes viscosités


Dans les <u>géométries complexes</u>, les équations du mouvement d'un fluide sont très difficiles à résoudre. La plupart des livres se concentrent sur les géométries simples telles que les plaques, les tubes circulaires et d'autres géométries simples. Il reste cependant possible de résoudre les équations pour les géométries complexes numériquement par ordinateur, cette branche de la MDF est dite CFD (<u>Computational Fluid Dynamics</u>) ou mécanique des fluides numérique.

Le second obstacle de la MDF est la <u>viscosité</u> et son action, elle peut être négligée seulement dans les cas d'un fluide idéal. L'intervention de la viscosité déstabilise l'écoulement des fluides et donne des écoulements turbulents ce qui augmente la difficulté des équations qui décrivent le phénomène.

2) <u>Définition d'un fluide</u>

En général, la matière existe en trois états pour un corps simple :

- Solide ou matériau à faible température,
- Liquide qui est un matériau à température moyenne et pression suffisamment élevée,
- Gaz ou matériau à température suffisamment élevée à faible pression.



Les états gazeux et liquides présentent des similarités, on les appelle les fluides. Un fluide a les caractéristiques suivantes :

- Il n'a pas de forme propre, s'il est placé dans un récipient, il adopte la forme du récipient.
- Un liquide a une surface libre dans le champ de gravité, si on place un liquide dans un bol, on observe une interface nette avec l'air appelée <u>surface libre</u>. Un gaz à tendance à occuper tout le volume qui s'offre à lui, donc le gaz n'a pas de surface libre.



• Un solide peut résister à une contrainte de déformation ; par contre le fluide ne peut pas. N'importe quelle contrainte même petite, appliquée au fluide, engendre un mouvement du fluide. Ce dernier se déplace et se déforme en continu tant que la contrainte est appliquée. Comme corolaire, ou peut dire qu'un fluide au repos doit être à l'état de contrainte de déformation nul.

Comme on a vu, les fluides se devisent en deux classes qui sont les liquides et les gaz :

- Un liquide est composé de molécules relativement proches et empilées avec des forces cohésives fortes. Ces dernières tentent à maintenir le volume et forment une surface libre dans le champ de gravité.
- Un gaz à des molécules espacées avec des forces cohésives négligeables, le gaz est libre de se détendre jusqu'à occuper tout de volume, il ne peut pas former une surface libre.

La plupart des problèmes d'engineering de mécanique des fluides concernent :

- Les liquides comme l'eau, l'huile, mercure, gasoil, l'alcool,
- Les gaz tels que l'air, l'hélium, hydrogène, la vapeur

3) Matières divisées : dispersions, suspensions, émulsions :

En réalité, les fluides (liquides ou gaz) ne sont jamais à l'état pur. Généralement, on rencontre des fluides ou des phases (mélanges) qui coexistent en équilibre thermodynamique. <u>Dans les liquides</u>, ces phases sont caractérisées par la présence de particules qui peuvent être des bulles de gaz, particules solides, gouttelettes, Ce mélange implique la présence d'une multitude d'interfaces entre le liquide (phase continue) et les particules (phase dispersée), qui peuvent radicalement changer la nature du mélange.

On peut classifier les mélanges liquides-particules comme suit :

<u>Les dispersions</u>:

Ce sont des mélanges de particules très fines (taille inférieure à 1 micromètre (1 μ m = 10⁻⁶ m)). Ce sont souvent des colloïdes de particules telles que les argiles. Les dispersions ne sédimentent (déposent) pas spontanément, par exemple, il très difficile de filtrer une eau contenant des particules argileuses fines. En revanche, ce sont des mélanges très sensibles chimiquement à tout ce qui peut modifier la nature des interactions entre particules. Par exemple la modification du PH affecte le comportement des interfaces des particules ce qui produit des variations brutales du comportement mécanique à l'échelle macroscopique.






Dispersions qui ne sédimentent pas (colloïdes)

<u>Les suspensions :</u>

En général, les suspensions sont des particules fines où grossières (taille supérieure à 1 μ m), sans interaction entre elles. Les suspensions se sédimentent et peuvent être filtrés mécaniquement. Elles sont peu sensibles aux variations chimiques du liquide.





Exemple de suspension

Exemple d'émulsion

Les émulsions:

Ce sont des mélanges de fines gouttelettes d'un liquide dans un autre. Les émulsions en gel sont des émulsions très concentrées où les gouttelettes ne peuvent quasiment pas se déplacer les unes par rapport aux autres. Puisque la plupart des liquides sont non miscibles, les émulsions sont très courantes. La physique de ces mélanges et dictée par le comportement des interfaces.


4) Fluide parfait et fluide réel :

Dans un fluide il y a deux types de forces : Forces de volume et forces de surface.

- Les forces de volume sont celles engendrées par un champ, par exemple les champs de gravité, électrique, magnétique, ...
- Les Forces de surface se divisent en forces de frottement et de pression.
 - Les forces de frottement sont causées par la viscosité, elles sont tangentielles à la surface.
 - Les forces produites par la pression sont normales à la surface.

Un fluide parfait est un fluide où il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire que la viscosité est nulle ou négligeable. Si en plus on néglige les forces de volume, cela implique que les forces internes à n'importe quelle section du fluide sont normales à cette section, même pendant le mouvement. Alors les forces sont engendrées par la pression, un tel fluide n'existe pas en réalité.

Un fluide réel est un fluide dans lequel les forces tangentielles où de cisaillement sont présentes lors de son mouvement (écoulement), cela augmente le frottement du fluide, car ces forces s'opposent au mouvement des particules les unes par rapport aux autres. Ces forces de frottement sont dues à la viscosité du fluide.



(a)

Fluide parfait (b) Fluide réel

Cours de MDF pour 2^{eme} ST ULBM FSSA

(a) Force de frottement (b) Force de pression


5) Viscosité d'un fluide :

La viscosité d'un fluide et la mesure de sa résistance à la déformation angulaire. Les forces de frottement dans un fluide sont le résultat de la cohésion et l'échange de la quantité de mouvement entre les molécules du fluide.

Pour les liquides, la force cohésive entre les molécules est prédominante. L'augmentation de la température diminue cette force, ce qui diminue la viscosité. Par contre pour les gaz c'est l'inter-échange des molécules entre les différentes couches qui prédomine. Cet inter-échange augmente avec la température ce qui met en contact les particules chaudes rapides avec celles froides lentes. Le résultat est la diminution du mouvement général et l'augmentation de la viscosité.


Lorsque la température augmente :

- La viscosité des liquides diminue,
- La viscosité des gaz augmente :



Variation de la viscosité en fonction de la température

Pour étudier le phénomène de la viscosité, prenant deux plaques parallèles suffisamment larges de surface S et séparées par une distance (entrefer) h; l'espace entre les plaques est remplie par un fluide. La plaque inférieure est fixe, on applique une force F à celle supérieure qui se met en mouvement avec une vitesse v=v_{max} parallèlement à la plaque inférieure.



On note que : F est proportionelle à S \rightarrow F α S Aussi F α v

et $F \alpha 1/h$ $\rightarrow F \alpha \frac{Sv}{h}$ d'ou:

Avec μ coefficient de proportionnalité est dit viscosité.

Si le profile v(y) est linéaire, de la figure et de la similarité des triangles, on peut remplacer v/h par $\frac{\partial v}{\partial y}$ qui est le gradient de vitesse. On introduit une constante de proportionnalité μ , cela permet d'obtenir la contrainte de frottements entre deux couches minces de fluide τ avec :

$$\tau = \frac{F}{S} = \mu \, \frac{\mathbf{v}}{h} = \mu \, \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \nu}.$$


Le terme $\frac{\partial v}{\partial y}$ est dit taux de déformation angulaire il est noté par $\dot{\gamma} = \frac{\partial v}{\partial y}$ son unité est (1/s).

L'équation $\tau = \mu \frac{\partial v}{\partial y}$ est dite de NEWTON de viscosité, on calcule aussi : $\mu = \frac{\tau}{\frac{\partial v}{\partial y}}$.

 μ est dite viscosité, coefficient de viscosité, viscosité absolue ou viscosité dynamique (elle implique la force).

On peut classifier les fluides et les solides par leurs réactions aux contraintes de déformation (cisaillement). On sait que dans l'équation $\tau = \mu \frac{\partial v}{\partial y} = \mu \dot{\gamma}$ la contrainte de cisaillement est proportionnelle au taux de la déformation angulaire.

Un fluide pour lequel la viscosité ne dépend pas du taux de déformation angulaire est dit Newtonien. La contrainte pour ce fluide est représentée par la ligne droite qui passe par l'origine, sa pente est la viscosité. Pour le fluide parfait, la viscosité est nulle ce qui est représentée par l'axe horizontal. Par contre le solide élastique est représenté par l'axe vertical.



La dimension de la viscosité est la force par unité de surface (contrainte) divisée par le gradient de la vitesse : $\frac{N/m^2}{\frac{m}{s}/m} = Pa \ s$.

Une unité courante de la viscosité est le Poise : 1 Poise = 0.1 Pa s

Dans plusieurs problèmes d'application le terme de viscosité divisé par la masse volumique est courant. On définit ainsi la viscosité cinématique

par :
$$v = \frac{\mu}{\rho}$$
 son unité $\frac{N/m^2}{\frac{m}{s}/m} \frac{m^3}{kg} = \frac{m^2}{s}$

On utilise aussi le Stoke (st) : 1 st= $1\frac{cm^2}{s}$

6) Fluide compressible et fluide incompressible :

Définition de la masse volumique, poids volumique et densité :

La masse volumique d'un fluide est sa masse par unité de volume : $\rho = \frac{m}{V} \equiv \left[\frac{kg}{m^3}\right]$ Le volume massique est l'inverse de la masse volumique : $v = \frac{1}{\rho} = \frac{V}{m} \equiv \left[\frac{m^3}{kg}\right]$ Tandis que le poids volumique est son poids par unité de volume : $\gamma = \frac{W}{V} = \frac{mg}{V} = \frac{\rho Vg}{V} = \rho g \equiv \left[\frac{N}{m^3}\right]$ Donc la masse volumique est en (kg/m³) et le poids volumique en (N/m³).

La densité d d'un fluide est sa masse volumique divisée par une masse volumique de référence :

$$d = \frac{\rho_{fluide}}{\rho_{ref}}$$

Dans le cas des gaz on utilise l'air comme référence et dans le cas des liquides on utilise l'eau. La masse volumique de l'eau à 4°C est 1 g/cm³ ou 1000 kg/m³, celle de l'air est 1.225 kg/m³ à 15°C . Le terme « density » est utilisé dans les livres anglophones pour désigner la masse volumique.

La mécanique des fluides traite les fluides compressibles et incompressibles, c.à.d. avec masse volumique variable ou constante. En réalité il n'existe pas de fluides incompressibles, ce terme est appliqué pour le cas où la variation de la masse volumique est négligeable, c'est le cas des liquides. Les gaz aussi peuvent être considérés incompressibles si la variation de la pression est petite comparée à la pression absolue.





Pour les gaz, si la vitesse d'écoulement n'est pas très grande, la masse volumique peut être considérée constante. Par contre si la vitesse est importante et approche celle du son, le gaz est considéré comme compressible car la variation de la masse volumique est importante. Le module de compressibilité est une mesure qui caractérise la compressibilité des fluides.

6.1 Module de compressibilité pour des liquides :

La compressibilité d'un liquide est inversement proportionnelle à son module volumique de compressibilité connu aussi par module global, il est noté par E_v ou K:

$$K = -V\frac{dP}{dV} - V\frac{\Delta P}{\Delta V}.$$

• A titre d'exemple, le module de l'acier est 170 000 MN/m², celui de l'eau froide est 2200 MN/m², d'où l'eau est 170 000/2200=77.27≅ 80 fois plus compressible que l'acier.

Puisque la variation de ce module n'est pas importante pour le même fluide, l'équation approximative suivante peut être utilisée :

$$\frac{P_2 - P_1}{K} = -\frac{v_2 - v_1}{v_1} = -\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1}$$
1.3

K dans ce cas est la valeur moyenne du module pour la plage de pression ΔP .

6.2 Module de compressibilité pour les gaz :

Pour calculer le module de compressibilité des gaz, supposant qu'ils sont parfaits. Pour un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit : $PV = NR_uT \rightarrow \frac{P}{\rho} = Pv = RT$ et $R = \frac{R_u}{m}$

On introduit le poids spécifique $\gamma = \frac{mg}{V}$ ce qui donne $\gamma = \rho g$ et $\rho = \frac{P}{RT}$ d'où $\gamma = \frac{Pg}{RT}$

Qui est le poids spécifique du gaz.

Une autre équation fondamentale du gaz parfait est : $PV^n = Cte \ n$ coeficient polytropique n varie de 0 à ∞ , dépendant du procédé thermodynamique. On a n=1 pour l'isotherme, n=Cp/Cv=k pour l'adiabatique.

Prenons l'équation $PV^n = Cte$ et calculons la différentielle :

$$d(PV^n) = Pd(V^n) + V^n dP = d(Cte) = 0$$

$$d(PV^n) = nV^{n-1}PdV + V^n dP = 0 \quad \text{d'où} \quad dP = -PnV^{n-1}\frac{dV}{V^n}$$
 (1)

On a aussi $K = -dP \frac{V}{dV}$ (2). Remplaçant (1) dans (2) on aura :


$$K = PnV^{n-1} \frac{dV}{V^n} \frac{V}{dV} = nP \tag{1.4}$$

Pour un procédé isotherme K=P et pour un procédé isentropique K=nP.

Pour une pression de 1 atm le module de compressibilité a une valeur de $103\ 10^3$ Pa dans une transformation isotherme. Pour l'eau froide ce module à une valeur de $2206\ 10^6$ Pa cela veut dire que l'air est $2206\ 10^6/103\ 10^3 \cong 21000$ fois plus compressible que l'eau froide dans un processus isotherme ou $2206\ 10^6/(1.4*103\ 10^3) \cong 15000$ fois adiabatiquement.

7) Tension de surface dans les liquides :

Les liquides ont deux formes d'attraction moléculaires, la cohésion et l'adhésion. La cohésion permet au liquide de résister aux contraintes d'étirement, tandis que l'adhésion lui permet d'adhérer à un corps.




L'attraction entre les molécules forme un film imaginaire capable de résister aux tensions à l'interface entre deux liquides non miscibles ou à l'interface entre un liquide et un gaz. La propriété du liquide qui crée cette aptitude est dite « tension de surface » et désignée par δ sur la figure γ . L'unité de la tension de surface $\sigma \equiv [N/m]$

7.1 Capillarité: La capillarité est due à la cohésion et l'adhésion à la fois. Lorsque la force de cohésion est inférieure à celle d'adhésion, le liquide mouille la surface solide avec laquelle il est en contact et remonte au point de contact. Par contre si la cohésion est importante, la surface du liquide descend au point de contact. Par exemple, la capillarité fait monter l'eau dans un tube en verre, tandis que le mercure descend au-dessous du niveau réel.








Exemples sur les tensions de surfaces et capillarité :


Pour calculer la pression dans une goutte de fluide, prenons le schéma d'une demi-goutte sphérique et illustrons les forces qui agissent sur elle. La force développée sur le pourtour est due à la tension de surface F_6 . Cette force doit être équilibrée par la force générée par la différence de pression ΔP entre la pression interne P_i et externe P_e , agissante sur la surface circulaire.



$$F_{\sigma} = \underbrace{2\pi R}_{\text{pourtour } tension \ de} \underbrace{\sigma}_{\text{surface}} \quad \text{et} \quad F_{P} = \Delta P \underbrace{\pi R^{2}}_{\text{surface}} = (P_{i} - P_{e})\pi R^{2}$$

En faisant $\sum F = 0 \Longrightarrow F_P = F_\sigma \Longrightarrow 2\pi R\sigma = \Delta P\pi R^2$ d'où $\Delta P = P_i - P_e = \frac{2\sigma}{R}$ Il est clair que la pression à l'intérieur de la goutte est supérieure à celle extérieure.

Prenons maintenant le cas de la montée capillaire dans un tube. La hauteur h est gouvernée par la valeur de la tension de surface δ le rayon R et le poids volumique γ et l'angle de contact θ entre le fluide et le tube.



De la figure la force verticale due à la tension de surface F_{ν} est le poids P_f du fluide sont en équilibre cela donne :

$$F_v = 2\pi R\sigma cos\theta$$
 et $P_f = \gamma\pi R^2 h$ d'où $F_v = P_f \Longrightarrow h = \frac{2\sigma cos\theta}{\gamma R}$