II/ النواقل المتوازنة CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

(Définition et propriétés des conducteurs en équilibre) تعریف النواقل المتزنة و خصائصها /A

نذكر أو لا أن الناقل الكهربائي (أو الموصل) هو كل جسم يمكن لحاملات الشحنة أن تتحرك (أي تنتقل) بداخله بحرية.

1/ تعريف: نقول عن ناقل أنه في حالة توازن كهروساكن إذا كانت كل الشحنات المتواجدة بداخله ساكنة.

2/ خواص النواقل المتزنة:

◄ بما أن الشحنات داخل الناقل المتزن ساكنة ، فهي لا تخضع لأية قوة ، و هذا يعنى أن الحقل الكروساكن داخل الناقل المتزن معدوم:

$$\vec{F} = q.\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \vec{E} = \vec{0}$$


- تعامد شعاع الحقل الكهربائي مع سطح الناقل المتوازن: هذا راجع لكون خطوط الحقل مماسية لشعاع الحقل و هي متعامدة مع السطح.
- يشكل الناقل المتوازن حجما لتساوي الكمون: عرفنا أن فرق الكمون بين نقطتين M و M معرف بالعلاقة $dV = -\vec{E}.d\vec{l}$ فهذا يعني أن الكمون ثابت في كل نقطة داخل الناقل المتوازن ، و بالتالي فإن السطح الخارجي للناقل هو سطح تساوي الكمون ، مما يؤكد تعامد شعاع الحقل الكهربائي مع سطح الناقل.
- الشحنة داخل الناقل معدومة وتتموضع على سطح الناقل: بالفعل و بما أن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات فإن الشحنة المجملة داخل الناقل معدومة. الشحنات الحرة الكلية تتوزع على سطح يشغل سمكا مكونا من بضعة طبقات من الذرات (و لا تعني كلمة السطح هنا ما يفهم من المعنى الهندسي). الشحنات الكهربائية المتحركة تتراكم على السطح حتى يصبح الحقل الذي تنتجه مساويا للحقل الخارجي المطبق على هذا السطح مما يؤدي إلى حالة التوازن.

(Théorème de Coulomb): نظرية كولومب /3

 $E=rac{\sigma}{arepsilon_0}$ بجوار ناقل متوازن ، الحقل عمودي على سطح الناقل و عبارة شدّته هي

. تمثل الكثافة السطحية للناقل σ

تعطي هذه العبارة قيمة الحقل الكهربائي في نقطة مجاورة للسطح و بخارج الناقل ، E_{moy} . E_{moy} الداخل معدوم، أما على السطح فإن الحقل يأخذ قيمة متوسطة و نتيجة لهذا و عند عبور سطح الناقل ، فإن الحقل الكهربائي يتغير وفق ما هو مبين على الشكل 2.2.



الشكل 1.2 : تغير الحقل الكهربائي عند عبد عبور سطح الناقل

يمكن اختصار خصائص الناقل المتزن بما هو مبين على الشكل 2.2:

$$E=rac{\sigma}{arepsilon_0}$$

$$V=C^{te}$$

$$\sum_{i=0}^{te}q_i=0$$

$$\sum_{i=0}^{te}U$$

$$\sum_{i=0}^{te}U$$

الشكل 2.2 : خصائص الناقل المتزن

(Pression électrostatique): الضغط الكهروساكن

◄ تعريف: الضغط الكهروساكن هو القوة الكهربائية المطبقة على واحدة السطح.

(هذه القوة ناتجة عن التنافر الحاصل بين الشحنات على السطح و الشحنات الأخرى)

$$(1.2) p_e = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

التحليل: القوة العنصرية $d\vec{f}$ المطبقة على سطح عنصري خارجي $d\vec{S}_{ext}$ لناقل ، يحمل على سطحه شحنة عنصرية $d\vec{g} = \sigma.dS_{ext}$ على سطحه شحنة عنصرية $d\vec{g} = \sigma.dS_{ext}$

$$d\vec{f} = dq. \vec{E}_{moy} = \sigma. d\vec{S}_{ext}. \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$d\vec{f} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}. d\vec{S}_{ext} \Rightarrow \frac{d\vec{f}}{d\vec{S}_{ext}} = p_e = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$
: و منه:

نستنتج من عبارة الضغط الكهروساكن أنه مقدار سلمي و أنه دائما موجب كما يمكن اعتباره بمثابة القوة التي بإمكانها نزع الشحنات من الناقل.

وحدة الضغط الكهر وساكن: الباسكال (Pa) وحدة الضغط الكهر وساكن:

5/ قدرة السطوح الحادة (Pouvoir des pointes): على السطوح الحادة (التي يكون نصف قطر انحنائها صغيرا). نبين هذا في المثال التالي. يمثل الشكل 3.2 ناقلين متكونين من كرتين موصلتين بسلك.



الشكل 3.2 : قدرة السطوح الحادة

V الكرتان لهما نفس الكمون

$$V = K \frac{Q_1}{R_1} = K \frac{Q_2}{R_2}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma_1.4\pi R_1^2}{R_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma_2.4\pi R_2^2}{R_2} \Rightarrow \sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2$$

و بما أن $R_2 \succ R_1$ فإن $\sigma_1 \succ \sigma_2$ ، وهذا يدل على أن الشحنات تميل إلى التراكم على السطوح الحادة.

تستعمل قدرة الرؤوس الحادة لتسهيل عملية التفريغ لتفادي الأخطار التي قد تنجم عن تراكم الشحنات. نجد تطبيقاتها في:

واقية الصواعق التي تثبّت فوق المباني (لاسيما العالية منها) و هي موصلة بالأرض بواسطة أسلاك ناقلة مما يسمح بجذب الشحنات المتراكمة في الهواء و تفريغها في

الأرض. و في حالة توفر شروط لحدوث صاعقة بجوار البناية فإن شحناتها تفضل الاتجاه صوب الرأس الحاد ثم تفرغ في الأرض و تسلم البناية و من فيها.

و كذا الأمر بالنسبة للأطراف المعدنية الحادة المشدودة بأجنحة الطائرات التي تسمح بالتفريغ المستمر للهواء من الشحنات الكهربائية.

(Capacité propre d'un conducteur isolé): السبعة الذاتية لناقل منفرد في الفضاع: (Capacité propre d'un conducteur isolé)


تعريف: السعة الكهربائية لناقل معزول هي النسبة بين شحنته و كمونه:

$$(2.2) C = \frac{Q}{V}$$

 $V=Krac{Q}{R}$ ، هي: الفراغ ، بما أن كمونه $V=Krac{Q}{R}$ ، هي: $C=rac{Q}{V}=4\piarepsilon_0.R$

 ε حيث $C = 4\pi\varepsilon.R$ الفراغ فإن $C = 4\pi\varepsilon.R$ هي سماحية العازل.

توسيع: يمكن توسيع مفهوم السعة إلى جملة نواقل. ففي حالة ناقلين يحملان شحنتين Q_+ و فرق الكمون بينهما $U_-=V_1-V_2$ (الشكل 4.2) فإن سعة الجملة هي:



الشكل 4.2: سعة ناقلين

الوحدة: الكولومب\الفولط $(C.V^{-1})$ و نسميها الفاراد (F) نسبة إلى ميكائيل فارادي $(C.V^{-1})$. (Michael Faraday 1791-1867)

(Ordre de grandeur de la capacité de quelques corps): رتية بعض المقادير


. $C=70\mu F$ هي R=6400km سعة الأرض ، باعتبار نصف قطرها r=10cm ، هي سعة كرة نصف قطرها V=1000V ، كمونها V=1000V بالنسبة للأرض ، هي . C=10pF

(Phénomène d'influence entre conducteurs): ظاهرة التأثر بين النواقل المشحونة

ما الذي يحدث عندما نضع ناقلا معتدلا كهربائيا في حقل كهروساكن منتظم ؟ بما أن الشحنات حرة في حركتها، سنشهد انتقالا للشحنات الموجبة في جهة \vec{E} ، و الشحنات السالبة في الجهة المعاكسة. يحدث استقطاب للناقل (أي ظهور قطب موجب و قطب سالب). ينجر عن هذا توزيع سطحي σ غير منتظم ، غير أن الشحنة الكلية تبقى معدومة.

التأثير الجزئي: (Influence partielle)

نضع الشحنة q+ بجوار الناقل (D) الغير مشحون. (الشكل 5.2).



الشكل 5.2: تأثير شحنة على ناقل متزن

الشحنة q تولّد ، في كل نقطة من الفضاء المحيط بها ، و خاصة داخل (D) ، حقلا كهربائيا \overrightarrow{E} و الذي يجبر الإلكترونات الحرة للانتقال نحو الوجه N فتشحن هذه المنطقة سلبا. بسبب هجرة الإلكترونات للوجه P يشحن هذا الأخير إيجابا.

شحنات N و P تنتج بدورها في النقطة M حقلا \overrightarrow{E} معاكسا للحقل \overrightarrow{E} . تتوقف هجرة الإلكترونات عندما يصبح $\overrightarrow{E} + \overrightarrow{E}' = \overrightarrow{0}$ ، فتصبح للناقل (D) كل خصائص الناقل المتزّن حيث:


- ، في النقطة M ، الحقل معدوم داخل الناقل ، $\overrightarrow{E}_{(+q)}+\overrightarrow{E}_{(+q')}+\overrightarrow{E}_{(-q')}=\overrightarrow{0}$: M
 - سطحه متساوي الكمون ،

الشحنات متراكمة على السطح و موزّعة بطريقة فريدة. حصل هنا تكهرب بطريقة نعرفها، و هي التكهرب بالتأثير. الشحنة الكلية للناقل (D) تبقى معدومة. كلما هناك أننا فرّقنا بين الشحنتين المتساويتين و المتعاكستين في الإشارة -q و -q.

الا تصل |q| > |q'| هذا يعني أن كل خطوط الحقل المنبعثة من الشحنة النقطية |q| > |q'| الناقل (D) و هذا ما يميز التأثير الجزئي.الشكل 5.2

(Influence totale) التأثير الكلي:

ناقلان C_1 و C_2 يكونان في تأثير كلي عندما يحيط الجسم المتأثر كليا بالجسم المؤثر (الشكل C_2)



الشكل 6.2 : التأثير الكلى

بافتر اض C_1 مشحون إيجابا فهذا يعني أن السطح الداخلي S_2 للناقل C_2 يشحن سلبا. و ، C_2 للناقل C_3 نصل إلى السطح C_4 للناقل C_5 ، و عليه فإن $|Q_1| = |Q_2|$.


(Théorème des éléments correspondants): نظرية العناصر المتناسية

 σ_1 ليكن الناقلان المتزنان (A_2) و (A_1) المتجاوران و الحاملان لكثافتين سطحيتين σ_2 و σ_2 (الشكل 7.2)

إذا لم يكن الناقلان في نفس الكمون ، فإن خطوط الحقل الكهروساكن تربط الناقلين (A_2) و (A_1)

ليكن (C_1) محيط صغير واقعا على سطح (A_1) ، بحيث أن كل خطوط الحقل الصادرة من (A_1) و المرتكزة على (C_1) تصل إلى (A_2) و ترسم عليه محيطا مغلقا (C_2) .الشكل 7.2

مجموع خطوط الحقل هذه تشكل ما يسمى أنبوب التدفق (Tube de flux).



الشكل 7.2: عنصران متناسبان

التدفق الكهروساكن ، عبر السطح الجانبي S_L الذي يرسمه هذا الأنبوب ، معدوم بسبب تعامد شعاع السطح مع شعاع الحقل.

ليكن السطح المتشكل من S_1 ، S_2 و S_3 : تطبيقا لنظرية غوص ، و بما أن الناقلين في حالة توازن، فإن:

$$\Phi = \frac{Q_{\text{int}}}{\mathcal{E}_0} = \Phi_{S_L} + \Phi_{S_1} + \Phi_{S_2} = 0$$

: فإن S_2 الشحنة التي يحملها Q_2 و S_1 الشحنة التي يحملها وإذا كانت Q_1

$$(3.2) \frac{Q_1}{\varepsilon_0} + \frac{Q_2}{\varepsilon_0} = 0 \Rightarrow \boxed{Q_1 = -Q_2}$$

نص نظرية العناصر المتناسبة: يحمل عنصران متناسبان شحنتين كهربائيتين متساويتين و متعاكستين في الإشارة.

(Capacités et coefficients d'influence) بسعات و معاملات التأثير:

ليكن n ناقل متزن و Q_i الشحنة الكهربائية الإجمالية. (الشكل 8.2)

الحالة الولى: الناقل A_1 كمونه V_1 و النواقل المتبقية متصلة بالأرض (أي أن كموناتها معدومة).

 $q_{11} = C_{11}.V_1$: الناقل A_1 يحمل الشحنة

الناقل A_1 يؤثر على بقية النواقل A_2 النواقل A_3 A_4 فتشحن بالتأثير و تحمل الشحنات:

$$q_{21} = C_{21}.V_1$$

$$q_{31} = C_{31}.V_1$$

.....


$$q_{j1} = C_{j1}.V_1$$

.....

$$q_{n1} = C_{n1}.V_1$$

شحنة النواقل مجتمعة تساوي شحنة الناقل A_1 + شحنات بقية النواقل التي حصلت عليها بالتأثير:

$$Q_1 = C_{11} V_1 + C_{21} V_1 + C_{31} V_1 \dots + C_{j1} V_1 + \dots + C_{n1} V_1$$



الشكل 8.2 تأثر عدة نواقل بشحنة الناقلA

الحالة الثانية: نفس التحليل الخاص بالناقل A_2 يقودنا إلى المعادلات:

$$q_{12} = C_{12}.V_2$$
 $q_{22} = C_{22}.V_2$ $q_{32} = C_{32}.V_2$ $q_{j2} = C_{j2}.V_2$
 $Q_2 = C_{12}.V_2 + C_{22}.V_2 + C_{32}.V_2... + C_{j2}.V_2 + + C_{n2}.V_2$

بتكر ار هذه العملية على كل ناقل نتوصل إلى حساب شحنة أي ناقل i مهما كان :

$$Q_i = C_{1i} \cdot V_i + C_{2i} \cdot V_i + C_{3i} \cdot V_i \dots + C_{ji} \cdot V_i + \dots + C_{ni} \cdot V_i$$

يمكن كتابة هذه العلاقات على شكل مصفوفة:

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \dots \\ Q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & \dots & C_{1j} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & \dots & C_{2j} & \dots & C_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{n1} & \dots & C_{nj} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \dots \\ V_n \end{bmatrix}$$

تعریف:

- المعاملات C_{ii} تسمى بمعاملات التأثير. \odot
- و نقرأه: معامل تأثير الناقل j على الناقل i
 - المعاملات C_{ii} تسمى سعات التأثير •

و نقرأه : سعة الناقل i بوجود نواقل أخرى. لا يجب خلطها بسعة مكثفة منفردة أو معزولة C.

خصائص سعات و معاملات التأثير:

- $C_{ii} \prec 0$ معاملات التأثير تكون دائما سالبة: \checkmark
 - $C_{ii} \succ 0$:سعات التأثير تكون دائما موجبة
 - $C_{ij} = C_{ji} \checkmark$
- $q_{11} = C_{11}V_1 \geq \left|q_{21}\right| + \dots + \left|q_{n1}\right| = \sum_{j \neq i} \left|C_{ji}\right|V_1$ مثلا: $C_{ii} \geq -\sum_{j \neq i} C_{ji}$

في الحالة الأخيرة هذا يعني أن الشحنة التي يحملها (A_1) هي أكبر (بالقيمة المطلقة) من مجموع الشحنات التي تحملها النواقل الأخرى مجتمعة تحت تأثير الناقل (A_1) . سبب هذا هو أن أنابيب التدفق الصادرة من (A_1) لا تصل بالضرورة كلها إلى النواقل الأخرى. لا يمكن أن يتحقق هذا إلا في حالة التأثير الكلي حيث: $q_{11} = C_{ii}.V_i = \sum_{i \neq i} |C_{ji}|$

(Les condensateurs): المكثفات /B

- [(Capacité et charge d'un condensateur) مسعة و شحنة مكثفة:
- يعريف: المكثفة هي كل جملة ناقلين A_1 و A_2 في تأثير كهروساكن \diamondsuit
 - (Les deux types de condensateurs): نوعا المكثفات
 - ذات لبوسين متقاربين
 - ذات تأثير كلي

يفصل بين اللبوسين عازل يزيد في سعة المكثفة. في كل ما سيتبع نفترض وجود الفراغ بين اللبوسين.

سميت المكثفة بهذا الاسم لأنها تسمح بإبراز ظاهرة تكثيف الكهرباء ، أي تراكم الشحنات الكهربائية في منطقة صغيرة من الفضاء. كلما كانت السعة كبيرة كلما حصلنا على شحنات كهربائية كبيرة تحت توترات منخفضة.

(Constantes d'un condensateur): غوابت المكثفة

- ، A_2 بوجود A_1 للبوس A_1 بوجود د C_{11} . $C=C_{11}$
- شحنة المكثفة: نعتبر أن شحنة المكثفة هي شحنة اللبوس الداخلي $Q = Q_{int}$
 - (Relation fondamentale des condensateurs): العلقة الأساسية للمكثفات

$$(4.2) \qquad \frac{Q = C_{11}V_1 + C_{12}V_2}{C_{11} = -C_{12} = -C_{21}} \Rightarrow Q = C[V_1 - V_2] \Rightarrow \boxed{Q = CU}$$

اللبوس A_2 يحمل الشحنة الكلية:

$$\begin{vmatrix} Q_2 = Q_{2,ext} + Q_{2,int} \\ Q_{2,ext} = -Q_1 \end{vmatrix} \Rightarrow Q_2 = Q_{2,ext} - Q_1$$

(5.2)

اذا كان A_2 موصل بالأرض فإن $Q_{2,ext}=0$ و عليه: $Q_{2}=-Q_{1}$

في حالة التأثير الجزئي نحصل على نفس النتيجة. في مثل هذا النوع من المكثفات الشحنتان Q_1 و Q_2 تناسب الشحنتين الموزعتين على كامل سطح كل ناقل: $Q_2 = -Q_1$.

2/ سعات بعض أنواع المكثفات:

لإيجاد السعة Q لمكثفة ، يجب حساب العلاقة بين شحنتها Q و التوتر $U=V_1-V_2$ المطبق بين اللبوسين. لحساب $U=V_1-V_2$

$$U = V_1 - V_2 = \int_{1}^{2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{C}$$

ا/ المكثفة الكروية: (Condensateur sphérique)

تتكون المكثفة الكروية من كرتين لهما نفس المركز يفصل بينهما عازل. الشكل 9.2. نتناول المسألة بالإحداثيات الكروية و هي الأكثر ملائمة في هذه الحالة.


 $\overrightarrow{E}_{(r)} = K \frac{Q}{r^2} \overrightarrow{u_r}$: نظلق من العبارة المعروفة لشعاع الحقل الكهربائي الناتج عن كرة

نحسب تجول الحقل لنحصل على فرق الكمون بين اللبوسين:

$$U = V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} . d\vec{r} = KQ \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

و في الأخير نتوصل إلى عبارة سعة المكثفة الكروية:

(6.2)
$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



الشكل 9.2 : المكثفة الكروية

ب/ المكثفة الأسطوانية: (Condensateur cylindrique)

تتشكل المكثفة الاسطوانية من اسطوانتين ناقلتين لهما نفس المحور يفصل بينها عازل. الشكل 10.2

نختار لهذه الحالة الإحداثيات الأسطوانية و نتبع نفس الخطوات السابقة: حسب نظرية غوص فإن \vec{E} بين اللبوسين هو:

$$\vec{E}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 \cdot \rho} \vec{u}_{\rho}$$


 λ :الكثافة الطولية (أو الخطية)

و منه فإن فرق الكمون بين اللبوسين هو:

$$U = V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \overrightarrow{E} . d\overrightarrow{\rho} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

علما أن $A = \lambda h$ هي ارتفاع الأسطوانتين ، فإن سعة المكثفة الأسطوانية المدروسة هي:

(7.2)
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda . h}{U} \Rightarrow C = \frac{2\pi \varepsilon_0 . h}{\ln (R_2 / R_1)}$$



الشكل 10.2: المكثفة الأسطوانية

ج/ المكثفة المستوية: (Condensateur plan)

تتشكل المكثفة المستوية من مستويين ناقلين يفصل بينها عازل. الشكل 11.2 في هذه الحالة نستعمل الإحداثيات الديكارتية. الحقل الكهروساكن بين اللبوسين هو تركيب الحقلين الناتجين عن المستويين اللانهائيين أي:


$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \overrightarrow{k} + \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} (-\overrightarrow{k}) \Rightarrow \overrightarrow{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \overrightarrow{k}$$

$$U = V_1 - V_2 = \int_{z_1}^{z_2} E..dz = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} (z_2 - z_1) \Rightarrow U = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d$$

$$\sigma = \frac{Q}{S} \Rightarrow Q = \sigma.S : \overrightarrow{\varepsilon_0}$$
تمثل الكثافة السطحية: $\sigma = \frac{Q}{S} \Rightarrow Q = \sigma.S$

سعة المكثفة المستوية هي إذن:

(8.2)
$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$



الشكل 11.2: المكثفة المستوية

(Groupement de condensateurs): جمع المكتّفات (

ا/ الربط على التسلسل: (Groupement en série) الشكل 12.2

الشكل 12.2: ربط المكثفات على التسلسل

كل المكثفات تأخذ نفس الشحنة Q بسبب ظاهرة التأثير. التوتر بين طرفي كل المجموعة يساوي مجموع التوترات:

$$U = V_0 - V_n = (V_0 - V_1) + (V_1 - V_2) + (V_2 - V_3) + \dots (V_{n-1} - V_n)$$

$$U = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

النتيجة: مقلوب السعة المكافئة يساوي مجموع مقالب السعات:

ب/ الربط على التفرع:(Groupement en parallèle) الشكل 13.2

الشكل 13.2: ربط المكثفات على التفرع

كل المكثفات تخضع لنفس التوتر U. تثبت التجربة أن الشحنة Q_i لكل مكثفة تتناسب طردا مع سعتها C_i . الشحنة الإجمالية تساوي مجموع الشحنات:

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots Q_n$$

 $Q = C_1.U + C_2.U + \dots C_n.U$
 $Q = (C_1 + C_2 + \dots C_n).U$
 $C.U = (C_1 + C_2 + \dots C_n).U$

النتيجة: السعة المكافئة تساوي مجموع السعات: $C = \sum_{i=1}^{n} C_i$

$$(10.2) C = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

(énergie d'un condensateur chargé) خاقة مكثفة مشحونة:

بينت الدراسة النظرية و أثبتت التجارب أن الطاقة التي تختزنها مكثفة مشحونة تتناسب طردا مع مربع التوتر المطبق بين لبوسيها. عبارتها هي:

$$(11.2) W = \frac{1}{2}C.U^2$$

: Q = C.U كما يمكن استتتاج العبارة التالية بتعويض

$$(12.2) W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

(énergie du champ électrique) : طاقة الحقل الكهريائي:

شحن ناقل كهربائي يفرض صرف طاقة، لأن جلب شحنة إضافية إلى الناقل يتطلب بذل عمل للتغلب على قوة التنافر الناتجة عن الشحنات الموجودة على الناقل مسبقا. هذا العمل ينتج زيادة في طاقة الناقل.

$$V = \frac{q}{C}$$
لیکن ناقل سعته C یحمل شحنه q یحمل شحنه ایکان ناقل سعته ایکان ناقل سعت ایکان ناقل سعته ایکان ناقل سعت ایک

إذا أضفنا شحنة عنصرية dq للناقل، و ذلك بجلبها من لانهاية، فإن العمل المنجز هو:

$$dW = Vdq = \frac{q}{C}dq$$

الزيادة الإجمالية في طاقة الناقل حين تمر الشحنة من الصفر إلى القيمة Q يساوي:

$$W_E = \frac{1}{C} \int_{0}^{Q} q dq \Rightarrow W_E = \frac{Q^2}{2C}$$

و هذا ما يتطابق مع المعادلة (12.2).

في حالة ناقل كروي مثلا، حيث $C=4\pi\varepsilon_0 R$ ، فإن طاقة الحقل الكهربائي هي:

$$W_E = \frac{1}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \right)$$

(densité de l'énergie électrique) خِتَافَة الْكَهْرِيائِية: (6

نعتبر على سبيل المثال مكثفة مستوية:

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$
:سعتها

$$W_E = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S}{d}U^2$$
:الطاقة التي تخزنها هي

إذا قسمنا هذه الطاقة على حجم المكثفة نحصل على ما نسميه كثافة الطاقة الكهربائية:

$$w = \frac{W_E}{v} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 SU^2}{dSd} \Rightarrow w = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 U^2}{d^2} \rightarrow (1)$$
 $E = \frac{U}{d}$: نعرف أن شدة الحقل الكهربائي بين اللبوسين هي

بعد التعويض تصبح المعادلة (1):


تمثل w كثافة الطاقة الكهربائية في الفراغ. و وحدتها الجول على المتر مكعب: Jm^{-3} .

بوجود عازل، غير الفراغ، نعوض $\varepsilon = \varepsilon_0.\varepsilon$ حيث ε تمثل النفاذية النسبية للعازل بينما ε ترمز إلى النفاذية المطلقة للعازل. و عليه يمكن كتابة كثافة الطاقة على الشكل:

charge et décharge d'un condensateur à travers une) منحن و تفریغ مکثفة عبر مقاومة: (résistance


شحن مكثفة:

ليكن التركيب المبين على الشكل (14.2) المتكون من مقاومة R مربوطة على التسلسل مع مكثفة سعتها C. نغذي الجملة بواسطة منبع للتوتر المستمر U_0 .



الشكل 14.2: تركيب أدراسة شحن مكثفة

في اللحظة 0=t نغلق القاطعة K، المكثفة فارغة من الشحن. لتكن t=0 شدة التيار. الكهربائي الجاري في الدارة في اللحظة t. الإلكترونات تنتقل في الجهة المعاكسة للتيار. تغادر هذه الإلكترونات اللبوس العلوي، حسب الشكل (15.2)، لتتقل إلى اللبوس السفلي الذي يشحن سلبا. لتكن t=0 و t=0 على التوالي شحنة اللبوس العلوي و الكمون الكهربائي بين طرفي المكثفة (المقادير t=0) و t=0 موجبة اصطلاحا). الشكل (15.2)



الشكل 15.2: شحن المكثفة

 $U_0 = Ri + U$: قانون أوم يسمح لنا بكتابة

علما أن q=CU و $i=rac{dq}{dt}$ و q=CU علما أن

نحصل على المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى:

$$\begin{split} U_0 &= R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \Longrightarrow U_0 C = RC \frac{dq}{dt} + q \\ U_0 C - q &= RC \frac{dq}{dt} \Longrightarrow \frac{dq}{U_0 C - q} = \frac{dt}{RC} \end{split} : \mathcal{G}$$

نكامل طرفي المعادلة فنحصل على:

$$\ln\left(U_0C - q\right) = -\frac{t}{RC} + A$$

و q=0 ثابت التكامل t=0 كانت الشروط الابتدائية: في اللحظة t=0 كانت الشحنة $A=\ln U_0C$ بالتالى: $A=\ln U_0C$

و منه:


$$\ln\left(U_{0}C-q\right)-\ln U_{0}C=-\frac{t}{RC}\Rightarrow \ln\frac{U_{0}C-q}{U_{0}C}=-\frac{t}{RC}\Rightarrow \frac{U_{0}C-q}{U_{0}C}=\exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

$$q\left(t\right)=U_{0}C\left(1-\exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right)$$
و في الأخير:

تعریف: ثابت الزمن (constante de temps) هو المقدار الثابت:

مدة شحن أو التفريغ: أثبتت التجارب و الدراسات النظرية أن مدة شحن أو تفريغ مكثفة $t = 5RC = 5\tau$ تقدر بـــ $t = 5RC = 5\tau$

يمثل الشكل (16.2) تغيرات الشحنة بدلالة الزمن خلال عملية الشحن.




الشكل 16.2: تغيرات الشحنة خلال شحن المكثفة

 $i(t) = \frac{dq}{dt}$ نستنتج شدة التيار في كل لحظة

$$i(t) = \frac{U_0}{R} \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

(17.2)

يمثل الشكل (17.2) تغيرات شدة التيار الكهربائي بدلالة الزمن خلال عملية الشحن.




الشكل 17.2: تغيرات شدة التيار خلال شحن المكثفة

تفریغ مکثفة:

بعد بلوغ المكثفة شحنتها القصوى $q_0 = CU_0$ ، نستبدل الآن (في t = 0) منبع التوتر بدارة قصيرة كما هو مبين في الشكل (18.2).

غير التيار الكهرباء الآن اتجاهه: تغادر الإلكترونات اللبوس السفلي لتلتحق باللبوس العلوي. تتناقص الشحنة q(t) بمرور الزمن.

باعتبار دائما المقادير q ، q و q موجبة اصطلاحا، نكتب قانون أوم: Ri=U ، مع $i=\frac{dq}{dt}$ و q=CU



الشكل 18.2: تفريغ المكثفة

بما أن q تتناقص فإن $q imes \frac{dq}{dt} < 0$ و عليه: $-R\frac{dq}{dt} = \frac{q}{C} \Rightarrow R\frac{dq}{q} = -\frac{dt}{C}$ $\ln q = -\frac{t}{RC} + B$

t=0 , $q=q_0={
m CU}_0$: $B=\ln q_0\Rightarrow B=\ln CU_0$ الثابت B تحدده الشروط الابتدائية:


$$\ln q = -\frac{t}{RC} + \ln CU_0 \Rightarrow \ln \frac{q}{CU_0} = -\frac{t}{RC}$$
 و عليه:

و عليه فإن عبارتي الشحنة و شدة التيار اللحظيين هما على التوالي:

$$q = CU_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$
(18.2)

$$i = -\frac{dq}{dt} \Rightarrow i = \frac{U_0}{R} \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$
(19.2)

يمثل الشكل (19.2) تغيرت الشحنة خلال عملية التفريغ.



الشكل 19.2: تغيرات الشحنة خلال تفريغ المكثفة

بهذا نكون قد انتهينا من الإلمام بأهم خصائص النواقل المتزنة، التي تنهي دراسة " الكهرباء الساكنة". في الفصل الموالي ننتقل إلى دراسة الشحنات و هي في حالة حركة، و هذا ما سندرسه تحت العنوان الكبير " الكهرباء المتحركة".