

SMBClient + RPCClient — دليل الاستخدام العملي

عرض shares والدخول والتنقل والـ get/put، مع rpcclient users/groups/RID enumeration ومتى تستخدم كل أداة.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: عندك SMB Cheatsheet شامل؛ هذا الملف يفصل أوامر الأدوات كمرجع console سريع.

VERIFY

صلاحيات/بيانات

RPC

rpcclient

SHARES

smbclient

445

SMB موجود

الفهرس

4. rpcclient: أوامر enumeration

5. اختيار الأداة

6. Workflow

1. smbclient: عرض shares

2. smbclient: داخل share

3. rpcclient: الاتصال

1. smbclient: عرض shares

مرجع مستقل لأنك كثيرًا تستخدمه بعد 445.

KALI TERMINAL Anonymous list

```
smbclient -L //[TARGET] -N
```

KALI TERMINAL Authenticated list

```
smbclient -L //[TARGET] -U [USER]
```

KALI TERMINAL Domain user

```
smbclient -L //[TARGET] -U "[DOMAIN]\[USER]"
```

2. smbclient: داخل share

الأوامر تشبه FTP shell.

```
smbclient //[TARGET]/[SHARE] -U [USER]
```

```
pwd  
ls  
cd [DIR]  
get [REMOTE_FILE]  
put [LOCAL_FILE]  
exit
```

```
recurse ON  
prompt OFF  
mget *
```

mget recursive قد يسحب كمية كبيرة من الملفات. استخدم فقط عندما هدف الالاب يبرر ذلك.

3. rpcclient: الاتصال

مفيد لتعداد RPC/SAM عند السماح.

```
rpcclient -U "" -N [TARGET]
```

```
rpcclient -U "[DOMAIN]\[USER]" [TARGET]
```

```
help
```

4. rpcclient: أوامر enumeration

أوامر شائعة وآمنة نسبيًا داخل Lab.

```

srvinfo
enumdomusers
enumdomgroups

```

RPCCLIENT Lookup user

```
lookupnames [USERNAME]
```

RPCCLIENT Query user by RID

```
queryuser [RID]
```

إذا فشل أمر معين فقد تكون الصلاحيات غير كافية أو RPC policy تمنعه. لا تفسر الفشل على أنه "لا يوجد users".

5. اختيار الأداة

متى smbclient متى rpcclient؟

الموقف	التركيز	الأداة
list / browse / get / put	Shares/files	smbclient
users/groups/RIDs/server info	RPC/SAM/domain info	rpcclient
عندما تريد summary سريع	يجمع عدة enumeration paths	enum4linux-ng
بعد معرفة Scope/credentials	SMB/AD enumeration + auth validation	NetExec

Workflow .6

.RPC info أو open → share access → files 445

```

smbclient -L //[TARGET] -N
rpcclient -U "" -N [TARGET]
# إذا لديك حساب مصرح :
smbclient -L //[TARGET] -U [USER]
nxc smb [TARGET] -u [USER] -p [PASS] --shares

```

مرجع مراجعة سريع للتعلم والاختبارات المصرح بها فقط.

Refs: Samba smbclient/rpcclient manual pages · Project: SMB_Cheatsheet.html