
Bölüm 1 Tanıtım

Doç. Dr. Mehmet Dinçer Erbaş Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

© All material copyright 1996-2020 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved Slaytlar ders kitabından adapte edilmiştir.



Computer
Networking: A
Top-Down
Approach
8th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020


Bölüm 1: Yol haritası

- 1.1 İnternet nedir?
- 1.2 Ağ kenarı
 - Uç sistemler, erişim ağları, bağlantı türleri
- 1.3 Ağ çekirdeği
 - paket anahtarlama, devre anahtarlama, ağ yapısı
- 1.4 Ağlarda Gecikme, kayıp, iş hacmi
- 1.5 Protokol katmanları, hizmet modelleri
- 1.6 Ağ güvenliği
- 1.7 İnternetin kısa tarihçesi

Ağ yapısına yakından bakalım

- ağ kenarı:
 - cihazlar: istemci ve sunucu
 - Veri merkezlerinde genellikle sunucular
- ulaşım ağları, fiziksel bağlar: kablolu, kablosuz iletişim bağları

- ağ çekirdeği:
 - Birbirine bağlı yönlendiriciler
 - Ağların ağı




Erişim ağları ve fiziksel bağlar

S: Uç sistemleri kenar yönlendiriciye nasıl bağlarız?


- Yerleşik erişim ağları
- kurumsal erişim ağları (okul, şirket)
- Mobil erişim ağları

Unutulmamalı

- Erişim ağlarının bant genişliği (bits / saniye)?
- Paylaşımlı mı? Ayrılmış mı?




Erişim ağları: digital subscriber line (DSL)




- Mevcut telefon bağı üzerinden merkezi ofisteki DSLAM sistemine bağlantı kurulur
 - DSL telefon ağı üzerinden giden veri İnternete gider
 - DSL telefon ağı üzerinden giden ses telefon ağına gider.
- 24-52 Megabit/saniye ayrılmış indirme hızı
- 3.5-16 Mb/s ayrılmış yükleme hızı

Erişim ağları: kablo ağı




Frekans bölüşümlü çoğullama: Farklı frekans kümelerinde farklı kanallar iletilir.

Erişim ağları: kablo ağı




- HFC: Hibrit fiber koaksiyel
 - Asimetrik: 40Mb/s 1.2Gb/s hıza kadar indirme iletim hızı, 30 100 Mbps hıza kadar yükleme iletim hızı
- Kablo ağı, fiber kablo ile evler ISP yönlendiriciye bağlanır.
 - Evler kablo baş ucuna erişim ağını paylaşır
 - DSL sisteminde ise her evin merkezi ofise kendine ait bağlantısı vardır.

Erişim ağları: Ev ağı



Firma erişim ağı (Ethernet)




- Genelde şirketler, üniversiteler vb. kullanılır.
- * Kablolu ve kablosuz bağlantı teknolojileri ile yönlendirici/anahtarlayıcı ağları içerir.
- Ethernet: 100Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s iletim hızları
- Kablosuz: Kablosuz erişim noktası (11, 54, 450 Mb/s)

Kablosuz erişim ağları

- Ortak kablosuz erişim ağı uç sistemleri yönlendiriciye bağlar
- Erişim noktası olarak bilinen istasyondan kablosuz yerel erişim ağları (LAN): Kablosuz geniş ağ erişim ağları (WAN):
 - Bina içerisinde (30 m)
 - 802.11b/g (WiFi): 11, 54, 450
 Mb/s iletim hızı



- Telekom sağlayıcı tarafından sağlanır, 10'larca km
- 10 Mb/s arasında
- 4G, 4.5G hücresel ağlar (5G yakında)



Erişim Ağları: Veri merkezi ağları

Yüksek bant genişliğine sahip bağlar içerir (10'larca - 100'lerce Gb/s). Yüzlerce veya binlerce sunucuyu birbirine ve daha sonra Internete bağlar.




Alıntı: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)

Cihazlar: veri paketleri gönderir

Cihazın gönderim fonksiyonu

- *Uygulama mesajını alır
- Mesajını paket olarak adlandırılan, L bit uzunluğunda parçalara ayırır.
- *Paketleri iletim hızı R olan erişim ağına iletir.
 - ağ iletim hızı, ayrıca bağ kapasitesi veya bant genişliği olarak bilinir.



cihaz

paket iletim = L-bit paketi bağ =
$$\frac{L \text{ (bit)}}{R \text{ (bit/saniye)}}$$

Fiziksel ortam

- bit: Alıcı/gönderici çifti arasında yayılır
- Fiziksel bağ: Alıcı/gönderici arasında bulunur
- Güdümlü ortam:
 - Sinyal katı medya içerisinde yayılır: ör: bakır, fiber, koaksiyel
- Güdümsüz ortam:
 - Sinyal serbest yayılır: ör: radyo

Bükümlü çift

- İki izole edilmiş bakır kablo
 - Kategori 5: 100 Mb/s, 1 Gp/s Ethernet
 - Katogeri 6: 10Gb/s



Fiziksel ortam: koaksiyel, fiber

koaksiyel kablo:

- Iki eşmerkezli bakır kondüktör
- Çift yönlü
- Geniş bant:
 - Kablo üzerinde çoklu kanal
 - HFC



fiber optik kablo:

- cam fiber ışık atımları taşır, her atım bir bit
- Yüksek-hız operasyon:
 - Yüksek-hız noktadan noktaya iletim (e.g., 10'larc a-100'lerce Gp/s iletim hızı)
- Düşük hata oranı:
 - Çoklayıcılar birbirinden uzağa yerleştirilebilir.
 - Elektromanyetik gürültüden etkilenmez

Fiziksel ortam: radyo

- Sinyal electromanyetik spektrumda taşınır
- Fiziksel "kablo" yok
- Çok yönlü
- Yayılım üzerinde çevresel etkiler:
 - yansıma
 - Nesneler tarafından engelleme
 - karışma

radyo bağ çeşitleri:


- karasal mikrodalga
 - e.g. 45 Mbps kanallara kadar
- Kablosuz LAN (WiFi)
 - 10-100 Mb/s, 10'larca metre
- Geniş alan (WAN) (e.g., hücresel 4G)
 - 10'larca Mb/s 10 Km
- Bluetooth: (kablo yerine)
 - Kısa mesafe, sınırlı bant genişliği
- uydu
 - 45Mb/s bant genişliğine kadar
 - 270 ms uçtan uca gecikme
 - Alan vs yükseklik.

Bölüm 1: Yol haritası


- 1.1 İnternet nedir?
- 1.2 Ağ kenarı
 - Uç sistemler, erişim ağları, bağlantı türleri
- 1.3 Ağ çekirdeği
 - paket anahtarlama, devre anahtarlama, ağ yapısı
- 1.4 Ağlarda Gecikme, kayıp, iş hacmi
- 1.5 Protokol katmanları, hizmet modelleri
- 1.6 Ağ güvenliği
- 1.7 İnternetin kısa tarihçesi

Ağ çekirdeği

- Birbirine bağlı yönlendiri ağı
- paket-anahtarlama: cihazlar uygulama katmanı mesajlarını paketlere ayırır.
 - Paketler bir yönlendiriden diğerine, kaynaktan hedefe doğru iletilir.



Paket-anahtarlama: Sakla-ve-yolla




- L bit paketi R bps saniye kapasiteli bağa göndermek için L/R saniye gerekir
- sakla-ve-yolla: Bir sonraki bağa gönderebilmek için paketin tamamının yönlendiriciye gelmesi gerekir.
- Sondan-sona gecikme = 2L/R (Yayılma gecikmesi yok ise)

Bir-durak sayısal örnek:

- L = 7.5 Mbits
- R = 1.5 Mbps
- Bir-durak iletim gecikmesi = 5 saniye

Gecikme konusuna döneceğiz

Paket Anahtarlama: sıralama gecikmesi, kayıp




Kuyruk, işlerin geliş hızı servis hızını geçtiğinde oluşur.







Paket Anahtarlama: sıralama gecikmesi, kayıp




sıralama ve kayıp:

- Eğer geliş hızı (bit) bir süre zarfında iletim hızını geçerse
 - Paketler sıraya girer, gönderilmeyi beklemeye başlarlar
 - Eğer yönlendiricinin hafızası (buffer) dolarsa paketler düşürülebilir (kayıp)


İki anahtar ağ-çekirdeği fonksiyonu

Yönlendirme (İng: routing):
paketlerin kaynaktan hedefe
alacağı yol belirlenir
yönlendirme algoritması

Yollama (İng: forwarding): paketi yönlendiricinin girdisinden uygun çıktısına taşır



İki anahtar ağ-çekirdeği fonksiyonu



İki anahtar ağ-çekirdeği fonksiyonu



Introduction: 1-23


Alternatif çekirdek: devre anahtarlama

Uçtan-uca kaynaklar "çağrı" için kaynak & hedef arası rezerv edilir:


- diyagramda, her bağ dört devreye sahiptir.
 - Çağrı yukarı bağda 2. devre ve sağdaki bağda 1. devreyi kullanıyor
- Ayrılmış kaynaklar: paylaşım yok
 - devre-benzeri (garanti) performans

Eğer çağrı tarafından kullanılmazsa devre kesiti boşa gider *(paylaşım yok)*

 Telefon ağlarında genellikle bu yöntem kullanılır.



Devre anahtarlama: FDM vs TDM




Paket anahtarlama vs devre anahtarlama

Paket anahtarlama daha fazla kullanıcının ağı kullanmasına olanak sağlar!

Örnek:

- 1 Mb/s bağ
- her kullanıcı:
 - 100 kb/s "aktif" olduğunda
 - Zamanın %10 aktif
- devre-anahtarlama:
 - 10 kullanıcı
- Paket anahtarlama:
 - 35 kullanıcı ile, 11 veya daha fazla kullanıcının aynı anda aktif olma olasılığı < 0.0004



S: 0.0004 olasılığını nasıl hesapladık?

S: 35 kullanıcıdan fazla olursa?

Paket Anahtarlamalı vs Devre Anahtarlamalı

Paket anahtarlamalı her zaman daha iyi midir?

- Patlamalı veri akışı için oldukça kullanışlıdır
 - Kaynak paylaşımına izin verir
 - Daha basittir, çağrı kurulumu yoktur.

Aşırı sıkışıklık olabilir: paket gecikmesi ve kaybı

 Bu nedenle güvenilir veri transferi ve sıkışıklık kontrolü için protokoller gereklidir.


S: Devre davranışı göstermesi nasıl sağlanabilir?

- ses/görüntü uygulamaları için bant genişliği garantisi verilebilmelidir.
- Halen çözülmemiş bir problemdir (bölüm 7)

S: İnsan ilişkilerinden rezerve edilen kaynaklar (devre anahtarlama) ile istek anında ayrılan kaynaklar (paket anahtarlamalı) örnekleri verebilir misiniz?

- Uç sistemler erişim İnternet sağlayıcısı (ISP, Internet Service Provider) üzerinden internete bağlanırlar.
 - Yerleşim, şirket ve üniversite için ISP
- Erişim ISP sistemleri birbirine bağlı olmalıdır.
 - Böylece İnternete bağlı herhangi iki cihaz birbiri ile haberleşebilir.
- Ortaya çıkan ağların ağı oldukça karmaşıktır.
 - * İnternetin gelişimi ekonomik ve milli politikalardan oldukça etkilenmiştir.
- Adım adım İnternetin gelişimini inceleyeceğiz


Soru: Milyonlarca erişim ISP var ise, bunların her birini nasıl baylayacağız?




Seçenek: Her bir ISP diğer ISP'ye bağlanır.



Seçenek: Her ISP bir global ISP'ye bağlanır. Tüketici ve sağlayıcı ISP'ler arasında ekonomik anlaşmalar yapılışı




Normal olarak ISP işi karlışe, başka ISP sahipleri ortaya çıkacaktır.




<u>Internet yapısı: Ağların ağı</u>


Normal olarak ISP işi karlı ise, başka ISP sahipleri ortaya çıkacaktır... bu farklı global ISP'ler birbirine gağlamınalıdır.




... ve erişim ağlarını ISP'lere bağlayan bölgesel ağlar oluşturulabilir.




... ve ayrıca içerik sağlayıcı ağla<mark>rıç</mark>örneğin Google, Microsoft, Akamai gibi) kendi ağ<mark>ların</mark>ı oluşturabilir. Böylece kullanıcılara hizmet<mark>i dah</mark>a yakından verebilirler.





- Merkezde: az sayıda birbirine iyi bağlanmış büyük ağ
 - "tabaka-1" ticari ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), milli & milletlerarası kapsama
 - İçerik sağlama ağı (e.g, Google): Veri merkezlerini İnternet ağına bağlayan özel ağlar, genellikle tabaka-1 ISP'leri ve bölgesel ISP'leri pas geçer.

Tabaka-1 ISP: e.g., Sprint



Bölüm 1: Yol haritası

- 1.1 İnternet nedir?
- 1.2 Ağ kenarı
 - Uç sistemler, erişim ağları, bağlantı türleri
- 1.3 Ağ çekirdeği
 - paket anahtarlama, devre anahtarlama, ağ yapısı
- 1.4 Ağlarda Gecikme, kayıp, iş hacmi
- 1.5 Protokol katmanları, hizmet modelleri
- 1.6 Ağ güvenliği
- 1.7 İnternetin kısa tarihçesi


Kayıp ve gecikme nasıl gerçekleşir

Yönlendirici önbelleklerinde paketler sıraya girebilir.

Bağ üzerindeki paket varış hızı (bir süre için) paket çıktı kapasitesini aşabilir.


* Bu durumda paketler sıraya girip sıranın kendilerine

gelmesini bekler.



boş (müsait) önbellek: önbellekte yer kalmaz ise yeni gelen paketler düşürülür.

Paket gecikmesinin dört kaynağı



$$d_{d\ddot{u}\ddot{g}\ddot{u}m} = d_{i \downarrow lem} + d_{siralama} + d_{iletim} + d_{yayılma}$$

*d*_{islem}: düğüm işlemleri

- bit hataları kontrolü
- Çıktı bağına karar verme
- genelde < msec

*d*_{sıralanma}: sıralanma gecikmesi

- İletim için çıktı bağını bekleme süresi
- Yönlendirici üzerindeki sıkışmaya bağlıdır.

Paket gecikmesinin dört kaynağı

