

Figura 8.4.1 (a) Regiones elementales simétricas y (b) las superficies S_i que componen sus fronteras.




Figura 8.4.2 Dos posibles orientaciones para una superficie cerrada.

Las superficies cerradas se pueden orientar de dos formas. La orientación exterior corresponde a la normal que apunta hacia el espacio exterior y la orientación interior corresponde a la normal que apunta hacia la región acotada (Figura 8.4.2).

Supongamos que S es una superficie cerrada orientada en una de esas dos formas y \mathbf{F} es un campo vectorial en S. Entonces, como hemos definido en la Sección 7.6,

$$\iint_{S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \sum_{i} \iint_{S_{i}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Si damos a S la orientación exterior, la integral $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ mide el flujo total de \mathbf{F} que sale a través de S. Es decir, si pensamos en \mathbf{F} como en el campo de velocidades de un fluido, $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ indica la cantidad de fluido que sale de la región acotada por S por unidad de tiempo. Si damos a S la orientación interior, la integral $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ mide el flujo total de \mathbf{F} que atraviesa S hacia el interior.

Recordemos otra forma común de escribir estas integrales de superficie, una forma que especifica explícitamente la orientación de S. Suponemos que la orientación de S está dada por un vector unitario normal $\mathbf{n}(x,y,z)$ en cada punto de S. Entonces tenemos la integral orientada

$$\iint_{S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \ dS,$$

es decir, la integral de la componente normal de ${\bf F}$ sobre S. En el resto de esta sección, si S es una superficie cerrada que encierra una región W, adoptaremos el convenio por defecto de que $S=\partial W$ tiene asignada la orientación exterior, con normal unitaria exterior ${\bf n}(x,y,z)$ en cada punto $(x,y,z)\in S$. Además, denotaremos la superficie con la orientación opuesta (interior) mediante $\partial W_{\rm op}$. Entonces la dirección normal unitaria asociada a esta orientación será $-{\bf n}$. Por tanto,

$$\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS = -\iint_{S} [\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{n})] \, dS = -\iint_{\partial W_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$