MASTER TARGET WAKTU REALISTIS END-TO-END HARA CHICKEN (DENGAN HITUNGAN REBUS AIR, TIMBANG TARE & PLATTING)

No	Nama Produk & Varian Rasa	Kode SOP	Stasiun TC	1. Prep Alat & Bahan (Mnt)	2. Masak / Rebus Inti (Mnt)	3. Sajl & Packing (Mnt)	Target Waktu Realistis (Mnt)	Target Waktu Realistis (Dtk)	Rincian Kalkulasi Fisik & Titik Kritis Menit
1	**Nasi Putih Pulen (Miyako 4-6 Cup)**	HC-SOP-KIT-01	Station 1 (Rebus & Nasi)	5,0	30,0	2,0	**37,0**	**2.220**	Prep: 5 mnt (Cuci beras 3x bilas, takar air) | Masak: 15 mnt masak gas + 15 mnt diamkan tanak pasca jegleg | Saji: 2 mnt (Pindah ke Magicom)
2	**Teh Racikan Manis (8 Liter / 10 Liter - 40 Cup)**	HC-SOP-KIT-16	Station 1 / Station 2	3,0	30,0	5,0	**38,0**	**2.280**	Prep: 3 mnt (Timbang teh 80g & gula 1kg) | Masak: 10 mnt didihkan 4L air + 20 mnt seduh tertutup | Saji: 5 mnt (Saring 2x ke Jumbo, tambah 4L matang, seal 160C)
3	**Sup Sayur Kaldu Hara Extra (1 Resep = 6 Liter)**	HC-SOP-KIT-09	Station 1 (Rebus & Sayur)	12,0	20,0	3,0	**35,0**	**2.100**	Prep: 12 mnt (Kupas, cuci, rajang sayuran & uleg bumbu) | Masak: 20 mnt (Rebus 5L air + tumis bumbu di 1L air, wortel 2m, kol 2m) | Saji: 3 mnt (Matikan api, masuk daun bawang/seledri, masuk Slow Cooker)
4	**Goreng Ayam Potong Krispi (Deep Fryer 2-3 Kg)**	HC-SOP-KIT-02	Station 2 (Deep Fryer & Dusting	4,0	12,0	2,0	**18,0**	**1.080**	Prep: 4 mnt (Cek suhu 160C, dusting 2x penepungan) | Masak: 12 mnt (Goreng deep fryer, goyang keranjang tiap 3 mnt) | Saji: 2 mnt (Tiriskan, pindah warmer dg capitan)
5	**Goreng Ayam Utuh (Whole Chicken / AU)**	HC-SOP-KIT-04	Station 3 / Station 1	3,0	12,0	3,0	**18,0**	**1.080**	Prep: 3 mnt (Cek suhu 150C, dusting 2x penepungan AU) | Masak: 12 mnt (Goreng 150C, mekarkan perlahan, balik tiap 3 mnt) | Saji: 3 mnt (Tiriskan, packing Box AU lengkap 2 sambal & timun plastik)
6	**Goreng Kulit Krispi (Porsi 50g -> Matang 60g)**	HC-SOP-KIT-03	Station 3 / Station 1	5,0	12,0	8,0	**25,0**	**1.500**	Prep: 5 mnt (Timbang mentah 50g, panaskan fryer 150C, dusting 2x) | Masak: 12 mnt (Goreng suhu 150C) | Saji: 8 mnt (Tiriskan, dinginkan, timbang matang 60g, seal plastik)
7	**Terong Krispi (1 Porsi = 10 Slice)**	HC-SOP-KIT-11	Station 3 (Extra & Fryer)	6,0	17,0	2,0	**25,0**	**1.500**	Prep: 6 mnt (Potong 20 slice, uleg marinasi) | Masak: 17 mnt (Rendam marinasi 10 mnt, dusting 2x, goreng 5 mnt di 150C) | Saji: 2 mnt (Tiriskan & platting 10 slice/porsi + saus)
8	**Tempe & Tahu Krispi (1 Porsi = 4 Pcs)**	HC-SOP-KIT-12	Station 3 (Extra & Fryer)	5,0	17,0	1,0	**23,0**	**1.380**	Prep: 5 mnt (Iris tempe/tahu, uleg marinasi) | Masak: 17 mnt (Marinasi 10 mnt, dusting 2x, goreng 5 mnt 150C) | Saji: 1 mnt (Tiriskan & sajikan 4 pcs + saus)
9	**Jamur Enoki Krispi (1 Bks Jadi 2 Porsi @ 50 gr)**	HC-SOP-KIT-13	All Crew / Station 3	2,0	3,0	1,0	**6,0**	**360**	Prep: 2 mnt (Bagi 2 porsi, potong akar, pipihkan mekar, dusting 2x) | Masak: 3 mnt (Goreng suhu 150C bolak-balik) | Saji: 1 mnt (Tiriskan, tabur 2,5g bumbu kentang & packing)
10	**Kentang Goreng (French Fries 100 gr)**	HC-SOP-KIT-08	All Crew / Wajan Minyak	2,0	5,0	1,0	**8,0**	**480**	Prep: 2 mnt (Takar kentang 100g, panaskan 500ml minyak) | Masak: 5 mnt (Goreng di wajan api sedang) | Saji: 1 mnt (Tiriskan, campur 2,5g bumbu kentang, packing kertas ayam + 1 saus)
11	**Bayam Krispi (Spinach - 1 Resep 100 gr)**	HC-SOP-KIT-14	Station 2 (Wajan Sayur)	15,0	7,0	3,0	**25,0**	**1.500**	Prep: 15 mnt (Petik, cuci, tiriskan & rajang tipis 100g bayam) | Masak: 7 mnt (Goreng 90 dtk per batch di 500ml minyak) | Saji: 3 mnt (Tiriskan, tabur 2,5g bumbu, toples warmer)
12	**Scramble Egg (1 Butir Jadi 2 Porsi)**	HC-SOP-KIT-15	Station 2 (Wajan Telur)	1,5	2,5	1,0	**5,0**	**300**	Prep: 1.5 mnt (Kocok 1 telur + 1/4g mix garam + 1 sdm susu UHT) | Masak: 2.5 mnt (Aduk terus di wajan 3 sdm minyak baru api sedang) | Saji: 1 mnt (Bagi 2 porsi ke toples warmer)
13	**Indomie Rebus / Indomie Geprek**	HC-SOP-KIT-25	Station 2 (Panci Mie)	4,0	2,0	4,0	**10,0**	**600**	Prep: 4 mnt (Didihkan 500ml air, siapkan bumbu) | Masak: 2 mnt (Rebus mie 2 menit) | Saji: 4 mnt (Saring, dinginkan, aduk bumbu di mangkok + tata box bersebelahan)
14	**Sambal Bawang Uleg Cobek (1 Resep = 6 Porsi @ 30 gr**	HC-SOP-GEP-03	Station 3 (Cobek Batu & Wajan)	6,0	15,0	4,0	**25,0**	**1.500**	Prep: 6 mnt (Timbang bahan, potong 2 bagian) | Masak: 15 mnt (Goreng layu 3-5 mnt, uleg halus cobek batu, siram 60ml minyak panas) | Saji: 4 mnt (Dinginkan & timbang 30g ke 6 cup)
15	**Sambal Matah Segar (1 Resep = 10 Cup @ 30 gr)**	HC-SOP-GEP-01	Station 2 / Station 3	15,0	5,0	5,0	**25,0**	**1.500**	Prep: 15 mnt (Timbang, cuci, rajang halus 5 bahan segar) | Masak: 5 mnt (Peras nipis + mix garam 15g, siram 75ml minyak baru panas) | Saji: 5 mnt (Aduk, cicip & timbang 30g ke 10 cup)
16	**Sambal Daun Jeruk Segar (1 Resep = 10 Cup @ 30 gr)**	HC-SOP-GEP-02	Station 2 / Station 3	8,0	5,0	5,0	**18,0**	**1.080**	Prep: 8 mnt (Petik cabai, buang tulang 10-15 daun jeruk & iris tipis) | Masak: 5 mnt (Chopper pulse, campur garam 15g, siram 100ml minyak baru panas) | Saji: 5 mnt (Aduk, cicip & timbang 30g ke 10 cup)
17	**Nasi Goreng HARA & Telur Dadar (+ Geprek)**	SOP-NasGorTelur-02	Station 3 (Wok Kompor & Cobek	4,0	10,0	2,0	**16,0**	**960**	Prep: 4 mnt (Timbang TARE Nasi 170g & ECO 20g, takar minyak, kocok telur) | Masak: 10 mnt (Goreng telur dadar 4m, nasgor api besar 4m, geprek 2m) | Saji: 2 mnt (Tata box alas kertas utuh, telur di atas, 2 slice timun, sendok)
18	**Ayam Geprek Saus Mentai & Ayam Krispi Saus Mentai**	SOP-AyamSausMentai-01	Station 2 (Cobek, Torch & 2 Sole	1,0	3,5	1,5	**6,0**	**360**	Prep: 1 mnt (Siapkan ayam warmer, bumbu sambal, torch & 2 solet) | Masak: 3.5 mnt (Uleg sambal, geprek ayam, oles mentai, bakar torch merata) | Saji: 1.5 mnt (Angkat dgn 2 SOLET ke box + 2 timun)
19	**Ayam Geprek Saus Ayoli & Ayam Krispi Saus Ayoli**	SOP-SausAyoli-01	Station 3 / Station 2 (Cobek & G	0,5	2,0	1,0	**3,5**	**210**	Prep: 0.5 mnt (Siapkan 1 cup saus ayoli & garpu) | Masak: 2 mnt (Uleg sambal, geprek ayam, pindah piring/box, aduk ayoli pakai GARPU) | Saji: 1 mnt (Tuang saus ayoli + 2 timun)
20	**Geprek ORI, Keju Parut & Mozarella (Torch Cobek)**	HC-SOP-GEP-12	Station 1 & Station 3 (Cobek Are	0,5	2,0	1,0	**3,5**	**210**	Prep: 0.5 mnt (Siapkan cabai, bumbu 1ml, keju/mozaj) | Masak: 2 mnt (Uleg sambal, geprek ayam, parut di piring / torch mozaj di cobek) | Saji: 1 mnt (Beri 2 slice timun & sendok)
21	**Ayam Krisbar / Krispi Bakar (Geprek & Krispi)**	HC-SOP-KIT-07	Station 1 & Station 2 (Grill Pan &	1,0	4,5	1,0	**6,5**	**390**	Prep: 1 mnt (Panaskan grill pan, buka wadah bumbu) | Masak: 4.5 mnt (Celup bumbu -> bakar -> celup ke-2x -> bakar lagi + geprek di cobek) | Saji: 1 mnt (Tata piring/box + 2 slice timun)
22	**Ayam Hot Nashville (Potong & Ayam Utuh)**	HC-SOP-GEP-06 & 07	Station 2 (Meja Bumbu Nashvill	0,5	1,0	1,0	**2,5**	**150**	Prep: 0.5 mnt (Aduk bumbu nashville, takar boncabe) | Masak: 1 mnt (Rendam ayam 1 menit di bumbu) | Saji: 1 mnt (Tiriskan ke box alas plastik nashville, tabur boncabe)
23	**Minuman Dingin Segar: Orange (1 Porsi / 10 Cup)**	HC-SOP-KIT-19	Station 1 / Station 2 (Meja Minu	1,0	1,5	0,5	**3,0**	**180**	Prep: 1 mnt (Siapkan cup 14 oz, es batu, takar resep) | Masak: 1.5 mnt (Didihkan 1L air, larutkan bubuk, tambah 1L galon) | Saji: 0.5 mnt (Tuang 200ml + es, seal 160C)
24	**Minuman Dingin Segar: Susu Coklat (Sucok Dingin)**	HC-SOP-KIT-20	Station 2 (Meja Minuman)	1,0	1,0	0,5	**2,5**	**150**	Prep: 1 mnt (Siapkan cup, bubuk sucok, es batu) | Masak: 1 mnt (Larutkan bubuk dgn 50ml air panas dispenser, aduk rata) | Saji: 0.5 mnt (Tambah air dingin & es kristal, seal cup 160C)
25	**Milkshake All Variant (Strawberry, Coklat, Vanilla)**	HC-SOP-KIT-22	Station 1 / Station 3 (Blender Ba	1,0	1,5	0,5	**3,0**	**180**	Prep: 1 mnt (Siapkan blender, takar varian bubuk, susu & es) | Masak: 1.5 mnt (Blender 45 detik hingga creamy berbusa) | Saji: 0.5 mnt (Tuang ke cup 14 oz, seal 160C)
	RATA-RATA DURASI SELURUH PRODUK			**4,3**	**8,9**	**2,4**	**15,5**	**930**	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP LENGKAP) & MINIMAL 5 PERTANYAAN UJI KNOWLEDGE PRODUK

No	Nama Produk & Varian	Kode SOP	Target Waktu End-to-End	Persiapan Peralatan & Takaran Bahan Baku (SOP)	Langkah-Langkah Pembuatan Sesuai SOP (Awal s.d. Jadi)	Bank Pertanyaan Knowledge (Min. 5 Soal) & Kunci Jawaban Trainer
1	**Nasi Putih Pulen (Miyako 4-6 Cup)**	HC-SOP-KIT-01	**37.0 Mnt (2220 dtk)**	Alat: Rice Cooker Gas Miyako (regulator biasa non-high pressure), Wadah Panci Nasi, Magicom Penghangat, Cup Takar Beras Miyako, Solet Plastik. Bahan: Beras merk Miyako maksimal 6 cup, Air bersih (Rasio Miyako: 3 cup:4 cup air, 4:5, 5:6, maks 6:8).	1. Periksa kebersihan wadah penanak nasi gas, pastikan tidak ada sisa kerak nasi kering. 2. Ambil beras merk Miyako maksimal 6 cup sesuai kebutuhan shift. 3. Cuci bersih beras minimal 3 kali bilas di wadah terpisah hingga air cucian cukup jernih, tiriskan. 4. Masukkan beras ke wadah rice cooker gas dan tambahkan air bersih sesuai rasio baku (3:4, 4:5, 5:6, atau 6:8 cup air). 5. Cek isi tabung gas dan buka tuas regulator gas. 6. Tekan tombol api kecil (sebelah kiri) terlebih dahulu hingga pemantik menyala, lalu tekan tombol COOK ke bawah (sebelah kanan). 7. Masak hingga tombol COOK otomatis kembali ke atas (jegleg/berbunyi klik, ~15 menit). 8. Diamkan sekitar 15 menit dalam kondisi tertutup rapat agar nasi tanak	Q1: Mengapa saat menyalakan Rice Cooker Gas dilarang menekan tombol sebelah kanan (COOK) terlebih dahulu? -> KUNCI: Tombol kiri adalah pemantik api kecil pengaman; jika tombol kanan ditekan duluan tanpa api kecil menyala, gas akan menumpuk di ruang bakar dan memicu letupan api. Q2: Berapa rasio takaran baku beras dan air untuk 3, 4, 5, dan 6 cup beras Miyako? -> KUNCI: Rasio baku: 3 cup beras : 4 cup air; 4 cup : 5 cup air; 5 cup : 6 cup air; 6 cup : 8 cup air. Q3: Mengapa setelah tombol COOK jegleg nasi wajib didiamkan 15 menit sebelum dipindahkan? -> KUNCI: Agar uap panas di dalam wadah meresap ke inti bulir nasi sehingga nasi
2	**Teh Racikan Manis (8 Liter / 10 Liter - 40 Cup)**	HC-SOP-KIT-16	**38.0 Mnt (2280 dtk)**	Alat: Panci Rebus 10L, Kompor Gas, Saringan Besar & Saringan Halus Kecil, Wadah Jumbo Teh, Sendok Pengaduk Besar, Mesin Cup Sealer (suhu 160 C), Timbangan Digital. Bahan: Teh racikan 1 bungkus (80 gr), Gula pasir 1 kg, Air bersih 8 Liter (4L air mendidih + 4L air matang galon; untuk Hara Extra Dine-In total air 10 Liter).	1. Timbang gula pasir 1 kg dan siapkan 1 bungkus teh racikan resmi (80 gr). 2. Masukkan 4 liter air bersih ke dalam panci, panaskan di atas kompor dengan api besar hingga mendidih (~10 menit). 3. Masukkan 1 bungkus teh (80 gr) dan 1 kg gula pasir ke dalam air mendidih, aduk perlahan hingga gula larut. 4. Matikan api kompor, tutup panci rapat-rapat, dan diamkan selama 20 menit agar sari teh terekstraksi pekat. 5. Siapkan wadah Jumbo Teh bersih, letakkan saringan besar dan saringan halus di atasnya. 6. Saring larutan teh panas ke dalam Jumbo Teh untuk memisahkan seluruh ampas daun teh. 7. Tambahkan air matang dingin sebanyak 4 liter (untuk Take-Away total 8L air; untuk fasilitas Hara Extra Dine-In tambahkan air hingga total 10L),	Q1: Berapa gramatur teh, gula pasir, dan volume air rebusan awal untuk 1 resep es teh 40 cup? -> KUNCI: Teh racikan 1 bungkus (80 gr), gula pasir 1 kg, dan direbus awal menggunakan 4 liter air mendidih. Q2: Berapa lama teh yang sudah direbus wajib didiamkan dalam panci tertutup sebelum disaring? -> KUNCI: Wajib didiamkan tertutup selama 20 menit agar aroma wangi dan warna pekat teh keluar maksimal. Q3: Berapa perbedaan total volume air teh untuk pesanan Take-Away dibandingkan Hara Extra Dine-In? -> KUNCI: Take-Away total air 8 Liter (4L rebus + 4L air matang); sedangkan Hara Extra
3	**Sup Sayur Kaldu Hara Extra (1 Resep = 6 Liter)**	HC-SOP-KIT-09	**35.0 Mnt (2100 dtk)**	Alat: Panci Rebus 10L, Wajan Tumis, Cobek Batu, Pisau Sayur, Talenan Hijau (Sayur), Sendok Takar 15 ml, Mesin Slow Cooker Sup. Bahan: Bawang putih 30 gr, Kapulaga 6 butir, Kol (kubis) 600 gr, Wortel 250 gr, Seledri 3 batang, Daun bawang (loncang) 1 batang, Mix garam 4,5 sdm takar (67,5 gr), Royco Ayam 2 sachet, Air bersih 6 Liter (5L rebus + 1L tumis), Minyak goreng 5 sdm takar.	1. Cuci bersih seluruh sayuran (baput, kapulaga, kol, wortel, seledri, loncang) di bawah air mengalir. 2. Potong wortel bulat tipis-tipis, potong kol kecil melebar (buang tulang daun tengahnya), iris halus seledri dan daun bawang. 3. Uleg bawang putih (30 gr) dan kapulaga (6 butir) di cobek batu sampai benar-benar halus. 4. Rebus 5 liter air bersih di panci utama dengan api besar sampai mendidih (~12 menit). 5. Panaskan 5 sdm takar minyak goreng di wajan dengan api kecil, tumis bumbu halus baput dan kapulaga sampai wangi harum keemasan. 6. Tambahkan 1 liter air ke dalam tumisan bumbu, besarkan api, dan tunggu sampai mendidih. 7. Tuangkan tumisan bumbu ke dalam panci rebusan air 5 liter yang sudah	Q1: Sebutkan takaran baku bawang putih, kapulaga, mix garam, dan penyedap untuk 1 resep sup sayur (6 Liter)! -> KUNCI: Bawang putih 30 gr, kapulaga 6 butir, mix garam 4,5 sdm takar (67,5 gr), dan Royco Ayam 2 sachet. Q2: Bagaimana urutan baku memasukkan sayuran ke dalam panci kaldu sup dan berapa menit masing-masing? -> KUNCI: Wortel dimasukkan pertama (tunggu 2 menit) -> Kol dimasukkan kedua (tunggu 2 menit) -> Api kompor dimatikan -> Seledri dan loncang dimasukkan terakhir. Q3: Mengapa api kompor WAJIB dimatikan sebelum daun seledri dan daun bawang dimasukkan? -> KUNCI: Agar daun seledri dan loncang tidak overcooked/layu kehitaman, aroma
4	**Goreng Ayam Potong Krispi (Deep Fryer 2-3 Kg)**	HC-SOP-KIT-02	**18.0 Mnt (1080 dtk)**	Alat: Deep Fryer Kompor Gas, Termometer Tusuk/Minyak, Meja Dusting Stainless, Keranjang Celup Air, Ayakan Tepung, Capitan Ayam Panjang, Warmer Showcase, Lap Kotak Kering. Bahan: Ayam potong marinasi cair (suhu normal 0-4 C, berat 2-3 kg/batch), Tepung bumbu krispi, Air bersih celupan, Minyak goreng Deep Fryer.	1. Putar setelan knop kompor Deep Fryer ke 175 C. Gunakan termometer minyak untuk memastikan suhu minyak stabil di 160 C sat ayam masuk. 2. Cuci tangan 6 langkah dan keringkan dengan Lap Kotak Kering khusus dusting. 3. Periksa kondisi ayam marinasi thawing (pastikan daging segar, serat tidak berlendir, dan inti daging tidak membeku es). 4. Masukkan potongan ayam ke atas tepung bumbu di meja dusting satu per satu sambil dihitung (kapasitas 2-3 kg per batch). 5. Dusting Pertama: Aduk memutar dan cubit-cubit lembut potongan ayam agar tepung menempel merata (hindari menekan/meremas keras). 6. Ketuk perlahan potongan ayam ke dinding meja dusting bagian dalam agar sisa tepung berlebih rontok. 7. Masukkan ayam ke dalam keranjang air celupan satu per satu, rendam	Q1: Berapa setelan suhu knop kompor gas fryer dan berapa suhu minyak wajib saat ayam dimasukkan? -> KUNCI: Setelan kompor di angka 175 C, dan suhu minyak saat ayam dimasukkan wajib terkalibrasi tepat 160 C. Q2: Berapa kapasitas minimal dan maksimal ayam potong dalam sekali penggorengan (batch)? -> KUNCI: Minimal 2 kg dan maksimal 3 kg per batch (sesuai kapasitas tampung minyak deep fryer agar suhu tidak anjlok drastis). Q3: Kesalahan teknik penepungan apa yang menyebabkan kulit ayam krispi menjadi keras/bantat dan tidak kering? -> KUNCI: Menekan/meremas ayam terlalu kuat saat dusting, mendiamkan ayam
5	**Goreng Ayam Utuh (Whole Chicken / AU)**	HC-SOP-KIT-04	**18.0 Mnt (1080 dtk)**	Alat: Deep Fryer, Termometer, Capitan Ayam Panjang, Meja Dusting, Box Ayam Utuh, Plastik Bening 1/4 kg. Bahan: 1 ekor Ayam Utuh karkas thawing (showcase), Tepung bumbu krispi, Air celupan, 1 cup Sambal Bawang (30g), 1 cup Sambal Daun Jeruk (30g), 5 potong Timun segar.	1. Atur suhu kompor dan termometer minyak Deep Fryer stabil di angka 150 C (suhu lebih rendah dari ayam potong agar rongga dada matang tanpa gosong). 2. Lakukan penepungan pertama pada Ayam Utuh, kibas perlahan, celupkan ke air celupan, lalu tiriskan. 3. Masukkan ke penepungan kedua, balurkan tepung sambil sedikit dimekarkan pada rongga paha dan sayap. 4. Masukkan Ayam Utuh ke minyak suhu 150 C secara perlahan dengan posisi ayam dimekarkan menghadap ke atas. 5. Goreng selama 12 menit tepat. Bolak-balik posisi ayam setiap 3 menit sekali secara hati-hati agar rongga dalam matang sempurna. 6. Setelah 12 menit dan ayam mengambang keemasan, angkat dan tiriskan minyak.	Q1: Mengapa suhu minyak untuk menggoreng Ayam Utuh diatur 150 C (bukan 160 C seperti ayam potong)? -> KUNCI: Karena volume dan ketebalan daging ayam utuh lebih padat; suhu 150 C memastikan panas menembus ke tulang tanpa membuat kulit luar gosong duluan. Q2: Bagaimana teknik penting saat memasukkan Ayam Utuh ke dalam minyak deep fryer? -> KUNCI: Ayam utuh wajib dimekarkan perlahan dengan capitan agar minyak panas masuk ke dalam rongga dada dan rongga paha. Q3: Berapa interval waktu pembalikan Ayam Utuh selama 12 menit proses penggorengan? -> KUNCI: Dibalik setiap 3 menit sekali secara berkala agar punggung dan dada matang
6	**Goreng Kulit Krispi (Porsi 50g -> Matang 60g)**	HC-SOP-KIT-03	**25.0 Mnt (1500 dtk)**	Alat: Timbangan Digital 5 kg, Meja Dusting, Deep Fryer, Termometer Minyak, Nampan Pendingin, Mesin Sealer Kulit (Hand Sealer). Bahan: Kulit ayam mentah order produksi (pack 500 gr), Tepung bumbu krispi, Plastik kemasan porsi kulit.	1. Siapkan kulit ayam mentah, timbang menggunakan timbangan digital tepat 50 gr per porsi mentah (gunakan wadah yang sudah di-TARE). 2. Putar knop suhu kompor ke 150 C dan pastikan suhu minyak terukur tepat 150 C. 3. Lakukan 2 kali penepungan pada kulit (dusting tepung -> celup air -> dusting tepung kedua sambil dikibas-kibas agar tidak menggumpal). 4. Masukkan kulit ke Deep Fryer, pasang timer dan goreng selama 12 menit hingga kering keemasan dan tidak ada bagian yang kenyal. 5. Angkat dan tiriskan minyak di atas rak tiris stainless. 6. Pindahkan kulit ke nampan bersih, tunggu hingga kulit BENAR-BENAR DINGIN di suhu ruang (jangan langsung dibungkus panas-panas). 7. Timbang kulit matang seberat 60 gr per porsi. 8. Masukkan ke dalam plastik kemasan, rapatkan dengan Mesin Sealer	Q1: Berapakah gramatur standar 1 porsi kulit mentah dibandingkan hasil matangnya setelah digoreng? -> KUNCI: 1 porsi kulit mentah ditimbang 50 gr, dan hasil matangnya menjadi 60 gr per porsi. Q2: Berapa suhu minyak Deep Fryer dan berapa menit durasi menggoreng kulit krispi? -> KUNCI: Suhu minyak wajib stabil di 150 C dan digoreng selama 12 menit tepat. Q3: Mengapa kulit krispi matang wajib ditunggu dingin sempurna sebelum dimasukkan plastik dan di-seal? -> KUNCI: Jika di-seal saat masih panas/hangat, uap panas akan terperangkap di dalam plastik dan membuat kulit krispi melempem serta cepat basi.
7	**Terong Krispi (1 Porsi = 10 Slice)**	HC-SOP-KIT-11	**25.0 Mnt (1500 dtk)**	Alat: Pisau Dapur, Talenan Hijau, Cobek Batu, Wadah Marinasi Extra, Deep Fryer, Piring Extra / Kertas Ayam. Bahan: 1 buah Terong Ungu sedang (dipotong jadi 20 slice), Bawang putih 2 siung, Mix garam 5 sdm takar (75 gr), Air bersih 1 Liter, Tepung breader.	1. Cuci bersih terong ungu dengan air mengalir. Pilih terong bertekstur kencang dan segar. 2. Potong terong menjadi 20 slice per 1 buah (terong besar dipotong lurus setebal ~0,5 cm, terong kecil dipotong miring). 3. Buat Air Marinasi Extra: uleg halus 2 siung bawang putih dan 5 sdm takar (75 gr) mix garam di cobek, larutkan ke dalam 1 liter air di wadah marinasi, aduk rata. 4. Masukkan potongan terong ke dalam air marinasi extra dan diamkan selama tepat 10 menit agar bumbu meresap. 5. Panaskan Deep Fryer hingga suhu minyak mencapai 150 C. 6. Penepungan 2x: Ambil potongan terong dari air marinasi, masukkan ke tepung breader (aduk pelan agar tepung melekat) -> celupkan ke air bersih 1 detik -> angkat dan tiriskan -> masukkan kembali ke tepung kedua dan	Q1: Mengapa terong mentah dilarang keras disimpan di dalam showcase pendingin dan berapa lama batas simpannya? -> KUNCI: Suhu dingin showcase merusak jaringan terong sehingga cepat lembek dan berbintik hitam. Terong mentah wajib disimpan di ruang terbuka kering maks 3 hari. Q2: Sebutkan takaran baku Air Marinasi Extra untuk merendam terong dan berapa menit perendamannya! -> KUNCI: 2 siung bawang putih uleg + 5 sdm takar (75 gr) mix garam + 1 liter air bersih, direndam selama 10 menit. Q3: Satu buah terong dipotong menjadi berapa slice dan berapa slice standar penyajian untuk 1 porsi saji? -> KUNCI: 1 buah terong dipotong menjadi 20 slice. 1 porsi saji berisi 10 slice terong
8	**Tempe & Tahu Krispi (1 Porsi = 4 Pcs)**	HC-SOP-KIT-12	**23.0 Mnt (1380 dtk)**	Alat: Pisau, Talenan, Wadah Marinasi Extra, Deep Fryer (150 C), Piring Extra / Kertas Ayam. Bahan: Tempe murni 1 potong (diiris jadi 4 slice) atau Tahu putih/kuning 2 pcs utuh (dibelah 2 jadi 4 pcs), Bawang putih 2 siung, Mix garam 5 sdm (75 gr), Air 1 Liter, Tepung breader.	1. Iris 1 potong tempe dari produksi menjadi 4 slice simetris (atau belah 2 buah tahu utuh masing-masing jadi 2 bagian sehingga menjadi 4 pcs). 2. Siapkan air marinasi extra: 2 siung bawang putih halus + 5 sdm mix garam (75 gr) dilarutkan dalam 1 liter air bersih. 3. Masukkan tempe/tahu ke dalam air marinasi dan diamkan selama 10 menit. 4. Panaskan Deep Fryer dengan suhu minyak 150 C. 5. Penepungan 2x: Masukkan potongan tempe/tahu ke tepung breader, aduk pelan -> celup ke air celupan 1 detik -> tiriskan -> masukkan ke tepung kedua dan aduk rata hingga bertekstur keriting. 6. Goreng di Deep Fryer suhu 150 C selama 5 menit sambil dibolak-balik agar matang merata. 7. Angkat dan tiriskan minyak.	Q1: Satu porsi Tempe Krispi atau Tahu Krispi berisi berapa potong (pcs) saat disajikan? -> KUNCI: 1 porsi saji berisi 4 potong (pcs) tempe krispi atau tahu krispi. Q2: Berapa lama tempe mentah dan tahu mentah boleh disimpan di dalam showcase pendingin? -> KUNCI: Tempe mentah dan tahu mentah bertahan maksimal 3 hari di dalam showcase pendingin. Q3: Berapa suhu minyak dan durasi waktu penggorengan tempe dan tahu krispi? -> KUNCI: Digoreng pada suhu minyak 150 C selama 5 menit sambil dibolak-balik. Q4: Berapa lama batas maksimal tempe dan tahu krispi matang disimpan di dalam warmer?
9	**Jamur Enoki Krispi (1 Bks Jadi 2 Porsi @ 50 gr)**	HC-SOP-KIT-13	**6.0 Mnt (360 dtk)**	Alat: Pisau, Timbangan 5 kg, Meja Dusting, Deep Fryer (150 C), Sendok Ukur 2,5 ml (1/2 sdt), Piring Extra / Kertas Ayam. Bahan: Jamur Enoki 1 bungkus (100 gr dibagi 2 porsi @ 50 gr), Tepung breader, Bumbu kentang tabur 2,5 gr (1/2 sdt).	1. Siapkan 1 bungkus jamur enoki (100 gr), cuci dengan air bersih mengalir. 2. Bagi jamur menjadi 2 porsi simetris (@ 50 gr per porsi). 3. Potong sedikit pokok akar bagian paling bawah yang kotor/berwarna gelap. 4. Pipihkan dan renggangkan batang jamur enoki menggunakan jari tangan agar mekar menyerupai bentuk kipas. 5. Penepungan 2x: Balurkan ke tepung breader -> celupkan ke air bersih sebentar -> tiriskan -> balurkan kembali ke tepung kedua dan rapikan bentuk mekarnya. 6. Panaskan Deep Fryer pada suhu minyak 150 C. 7. Masukkan jamur enoki, goreng selama 3 menit sambil dibolak-balik secara perlahan agar renyah dan tidak gosong. 8. Angkat dan tiriskan minyak hingga tuntas.	Q1: Satu bungkus jamur enoki kemasan 100 gr dibagi menjadi berapa porsi dan berapa gram per porsinya? -> KUNCI: Dibagi menjadi 2 porsi saji dengan berat masing-masing 50 gr. Q2: Bagaimana prosedur pembungkusan jamur enoki yang benar sebelum disimpan di dalam showcase? -> KUNCI: Akar dipotong terlebih dahulu, dibungkus dengan kertas terlebih dahulu, lalu dibungkus plastik rapat (bertahan 3 hari di showcase). Q3: Mengapa jamur enoki harus dipipihkan mekar menyerupai kipas sebelum ditepung? -> KUNCI: Agar tepung bumbu masuk ke sela-sela batang jamur dan saat digoreng menghasilkan tekstur kriuk mekar yang renyah gurih.
10	**Kentang Goreng (French Fries 100 gr)**	HC-SOP-KIT-08	**8.0 Mnt (480 dtk)**	Alat: Wajan Penggorengan, Sutil Stainless, Serok Peniris, Timbangan Digital, Sendok Ukur 2,5 ml, Piring Extra / Kertas Ayam. Bahan: Kentang beku (French Fries) 1 porsi (100 gr dari kemasan 2 kg = 20 porsi), Minyak goreng 500 ml, Bumbu tabur kentang 2,5 gr (1/2 sdt).	1. Ambil 1 bungkus kentang beku porsian 100 gr dari freezer (kentang 2 kg dari produksi wajib dipacking ulang @ 100 gr sebelum disimpan). 2. Siapkan wajan yang telah diisi 500 ml minyak goreng bersih. 3. Nyalakan kompor dengan api sedang, tunggu hingga minyak benar-benar panas (~2 menit). 4. Masukkan kentang beku 100 gr ke dalam minyak panas. 5. Goreng selama 5 menit sambil sesekali diaduk perlahan hingga kentang berwarna kuning keemasan dan bertekstur garing di luar lembut di dalam. 6. Angkat dan tiriskan minyak di atas serok peniris. 7. Tuang kentang ke wadah campur, taburkan bumbu kentang sebanyak 2,5 gr (sendok takar 2,5 ml / 1/2 sdt), lalu goyangkan hingga bumbu merata. 8. Penyajian: Sajikan di piring kecil (dine-in dengan saus botol) atau	Q1: Satu pack kentang beku 2 kg dari produksi dibagi menjadi berapa porsi dan berapa gram per porsinya? -> KUNCI: 1 pack kentang 2 kg dibagi menjadi 20 porsi dengan berat tepat 100 gr per bungkus/porsi. Q2: Di mana kentang mentah wajib disimpan dan bagaimana status stok opname (SO)-nya? -> KUNCI: Disimpan di dalam freezer (suhu -18 C) dalam kondisi sudah dipacking per porsi 100 gr. Stok opname dihitung per bungkus/porsi. Q3: Berapa volume minyak goreng di wajan dan berapa lama durasi menggoreng kentang? -> KUNCI: Volume minyak 500 ml, digoreng selama 5 menit di minyak panas api

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP LENGKAP) & MINIMAL 5 PERTANYAAN UJI KNOWLEDGE PRODUK

No	Nama Produk & Varian	Kode SOP	Target Waktu End-to-End	Persiapan Peralatan & Takaran Bahan Baku (SOP)	Langkah-Langkah Pembuatan Sesuai SOP (Awal s.d. Jadi)	Bank Pertanyaan Knowledge (Min. 5 Soal) & Kunci Jawaban Trainer
11	**Bayam Krispi (Spinach - 1 Resep 100 gr)**	HC-SOP-KIT-14	**25.0 Mnt (1500 dtk)**	Alat: Pisau Rajang, Talenan Hijau, Wajan Penggorengan, Sutil, Serok Halus Tiris, Toples Display Spinach, Sendok Takar 15 ml & 2,5 ml. Bahan: Daun bayam segar petik 100 gr, Minyak goreng 500 ml, Bumbu tabur kentang 2,5 gr (1/2 sdt).	1. Timbang daun bayam petik segar seberat 100 gr, cuci bersih di bawah air mengalir, lalu tiriskan hingga tidak ada air menggenang. 2. Rajang atau iris tipis-tipis daun bayam di atas talenan hijau. 3. Panaskan 500 ml minyak goreng di wajan menggunakan api sedang. 4. Setelah minyak panas, masukkan irisan daun bayam secukupnya (goreng secara bertahap dalam 3-4 batch agar tidak menggumpal). 5. Goreng selama tepat 90 detik (1,5 menit) sampai bayam krispi kering kehijauan. 6. Angkat menggunakan serok halus dan tiriskan minyak hingga tuntas. 7. Taburkan bumbu kentang 2,5 gr (sendok takar 2,5 ml / 1/2 sdt), aduk lembut hingga rata. 8. Masukkan ke dalam toples spinach tertutup dan display di warmer ayam bagian bawah.	Q1: Berapa detik durasi penggorengan bayam (spinach) di wajan dan bagaimana intensitas apinya? -> KUNCI: Digoreng selama 90 detik (1,5 menit) menggunakan api sedang dengan 500 ml minyak goreng panas. Q2: Berapa takaran saji resmi untuk 1 porsi Spinach saat disajikan ke pelanggan? -> KUNCI: 1 porsi saji resmi adalah 2 sendok makan takar (2 sdm takar). Q3: Di mana lokasi display penyimpanan toples Spinach matang di outlet? -> KUNCI: Disimpan di dalam toples tertutup pada etalase Warmer Ayam bagian bawah. Q4: Berapa lama batas maksimal penyimpanan Spinach di suhu ruang biasa?
12	**Scramble Egg (1 Butir Jadi 2 Porsi)**	HC-SOP-KIT-15	**5.0 Mnt (300 dtk)**	Alat: Mangkuk Kecil, Garpu/Whisk, Wajan Kecil Telur, Spatula Kayu/Sutil, Sendok Takar 15 ml, Toples Scramble Egg. Bahan: 1 butir Telur ayam segar, Mix garam 1/4 gr sendok takar, Susu UHT putih 1 sdm takar (15 ml), Minyak goreng baru 3 sdm (besi).	1. Pecahkan 1 butir telur ayam segar ke dalam mangkuk kecil. 2. Tambahkan 1/4 gr sendok takar mix garam dan 1 sdm sendok takar (15 ml) susu UHT putih. 3. Kocok campuran telur menggunakan garpu/whisk sampai benar-benar tercampur merata dan lembut. 4. Panaskan 3 sdm minyak goreng baru di atas wajan dengan api sedang (jangan gunakan minyak bekas/jelantah). 5. Setelah wajan panas, tuangkan kocokan telur. 6. Masak telur sambil diaduk-aduk terus menerus (orik-arik) secara konsisten sampai matang lembut dan berbentuk butiran scramble. 7. Angkat dan bagi menjadi 2 porsi simetris (1 butir telur menghasilkan tepat 2 porsi scramble egg). 8. Masukkan ke dalam toples scramble egg tertutup dan display di warmer	Q1: Satu butir telur ayam menghasilkan berapa porsi saji Scramble Egg? -> KUNCI: 1 butir telur menghasilkan tepat 2 porsi saji Scramble Egg. Q2: Sebutkan takaran baku mix garam dan susu UHT untuk 1 butir telur Scramble Egg! -> KUNCI: 1/4 gr sendok takar mix garam dan 1 sdm (15 ml) sendok takar susu UHT putih. Q3: Berapa sendok minyak goreng yang digunakan dan apa syarat kualitas minyaknya? -> KUNCI: Menggunakan 3 sendok makan minyak goreng BARU (dilarang menggunakan minyak jelantah/bekas gorengan lain). Q4: Berapa lama daya simpan Scramble Egg jika disimpan di dalam showcase pendingin?
13	**Indomie Rebus / Indomie Geprek**	HC-SOP-KIT-25	**10.0 Mnt (600 dtk)**	Alat: Panci Rebus Kecil, Saringan Mie Stainless, Mangkuk Keramik, Garpu/Sumpit, Box Besar / Piring Saji. Bahan: 1 bungkus Indomie Goreng/Kuah, Air bersih 500 ml, Kertas nasi utuh 1 lembar (take-away).	1. Masukkan 500 ml air bersih ke dalam panci kecil, nyalakan kompor api besar dan rebus sampai benar-benar mendidih (~3-4 menit). 2. Sembari menunggu air mendidih, buka bungkus Indomie dan tuangkan seluruh bumbu minyak dan bubuk ke dalam mangkuk saji. 3. Masukkan mie Indomie ke dalam air mendidih, pasang timer tepat 2 menit. 4. Rebus mie selama 2 menit (jangan overcooked agar tekstur kenyal dan tidak lembek). 5. Angkat dan saring mie menggunakan saringan stainless, tiriskan dan dinginkan sebentar (~15-30 detik). 6. Pindahkan mie ke dalam mangkuk yang sudah berisi bumbu, aduk merata menggunakan garpu sampai seluruh bumbu terserap. 7. Penyajian Indomie Extra: piring extra (dine-in) atau box kecil beralas 1/4	Q1: Berapa volume air dan berapa lama durasi merebus mie Indomie sesuai SOP? -> KUNCI: Direbus dalam 500 ml air mendidih selama tepat 2 menit. Q2: Mengapa mie Indomie harus disaring dan didinginkan sebentar sebelum diaduk ke mangkuk bumbu? -> KUNCI: Agar sisa air panas tiris tuntas dan mie tidak menjadi lembek/benyek saat bercampur dengan bumbu minyak. Q3: Bagaimana penataan Indomie Ayam Geprek Take-Away di dalam kemasan box? -> KUNCI: Box besar beralas 1 lembar kertas nasi utuh, mie dan ayam ditata bersebelahan rapi, 2 slice timun di atas ayam, sendok di atas kertas nasi penutup. Q4: Berapa estimasi waktu tunggu yang wajib diinformasikan kasir ke pelanggan untuk
14	**Sambal Bawang Uleg Cobek (1 Resep = 6 Porsi @ 30 gr)**	HC-SOP-GEP-03	**25.0 Mnt (1500 dtk)**	Alat: Timbangan Digital 5 kg, Pisau, Wajan Goreng, Cobek Batu Asli & Ulekan, Mangkuk Stainless, Sendok Cicip, Cup Sambung Plastik. Bahan: Cabai rawit merah segar 150 gr, Bawang putih 35 gr, Mix garam 7 gr, Minyak untuk menggoreng bahan 200 ml, Minyak panas penyiram 60 ml.	1. Timbang cabai rawit merah 150 gr dan bawang putih 35 gr menggunakan timbangan digital 5 kg. 2. Cuci bersih cabai dan bawang putih, lalu potong cabai rawit dan bawang putih menjadi dua bagian (wajib dipotong agar tidak meletus saat digoreng). 3. Panaskan 200 ml minyak di wajan dengan api kecil. 4. Masukkan cabai rawit dan bawang putih, goreng selama 3-5 menit sampai layu, lalu angkat dan tiriskan. 5. Pindahkan bahan goreng layu ke cobek batu, tambahkan 7 gr mix garam. 6. Uleg manual menggunakan ulekan batu sampai halus merata (DILARANG KERAS MENGGUNAKAN BLENDER). 7. Pindahkan sambal yang sudah diuleg halus ke dalam mangkuk stainless. 8. Panaskan 60 ml minyak (gunakan minyak bekas goreng bahan sambal)	Q1: Mengapa cabai rawit dan bawang putih WAJIB dipotong menjadi dua bagian sebelum digoreng? -> KUNCI: Untuk melepaskan tekanan udara di dalam cabai/bawang sehingga tidak meletus dan mencipratkan minyak panas ke kru. Q2: Mengapa Sambal Bawang HARA dilarang keras dihaluskan menggunakan mesin blender? -> KUNCI: Blender merusak tekstur otentik sambal uleg batu, membuat sambal terlalu berair/berbusa, dan mengubah cita rasa khas HARA. Q3: Sebutkan takaran gramatur cabai, bawang putih, mix garam, dan minyak penyiram untuk 1 resep Sambal Bawang! -> KUNCI: Cabai rawit merah 150 gr, bawang putih 35 gr, mix garam 7 gr, digoreng di
15	**Sambal Matah Segar (1 Resep = 10 Cup @ 30 gr)**	HC-SOP-GEP-01	**25.0 Mnt (1500 dtk)**	Alat: Pisau Iris Tajam, Talenan Bersih, Timbangan 5 kg, Wajan Panas, Mangkuk Stainless, Cup Sambung. Bahan 1 Resep: Cabai rawit merah 115 gr, Bawang putih 18 gr, Bawang merah 115 gr, Serai 1 batang, Daun jeruk 1 lembar besar / 2 kecil (buang tulang daun), Jeruk nipis 1/8 buah, Mix garam 15 gr, Minyak goreng BARU 75 ml.	1. Cuci bersih seluruh bahan mentah di bawah air mengalir. 2. Iris lurus kecil dan tipis cabai rawit merah (115g), bawang putih (18g), bawang merah (115g), serai (1 batang bagian putihnya saja), dan daun jeruk (buang tulang tangkainya dulu). 3. Satukan seluruh irisan bahan segar ke dalam mangkuk stainless. 4. Tambahkan perasan air jeruk nipis dari 1/8 buah jeruk nipis segar. 5. Tambahkan mix garam sebanyak 15 gr, lalu aduk-aduk perlahan sampai seluruh bahan tercampur rata. 6. Panaskan 75 ml minyak goreng BARU di wajan hingga benar-benar panas mendidih. 7. Siramkan minyak panas tersebut secara merata ke atas mangkuk bahan sambal (akan berdesis mengeluarkan aroma harum segar). 8. Aduk cepat hingga minyak dan bumbu tercampur sempurna, lalu	Q1: Sebutkan 7 komposisi bahan segar beserta gramaturnya untuk membuat 1 resep Sambal Matah! -> KUNCI: Cabai rawit merah 115g, bawang putih 18g, bawang merah 115g, serai 1 btg, daun jeruk 1-2 lbr, jeruk nipis 1/8 buah, dan mix garam 15g. Q2: Minyak jenis apa yang digunakan untuk menyiram Sambal Matah dan berapa volumenya? -> KUNCI: Wajib menggunakan Minyak Goreng BARU sebanyak 75 ml dalam kondisi benar-benar panas mendidih. Q3: Bagaimana teknik pemotongan serai dan daun jeruk pada peracikan Sambal Matah? -> KUNCI: Serai diambil bagian putihnya lalu diiris tipis melintang; daun jeruk dibuang
16	**Sambal Daun Jeruk Segar (1 Resep = 10 Cup @ 30 gr)**	HC-SOP-GEP-02	**18.0 Mnt (1080 dtk)**	Alat: Mesin Chopper (Blender Bumbu Kecil), Pisau, Talenan, Timbangan 5 kg, Wajan, Mangkuk Stainless, Cup Sambung. Bahan 1 Resep: Cabai rawit merah 115 gr, Cabai rawit hijau 75 gr, Bawang putih 20 gr, Bawang merah 20 gr, Daun jeruk purut 10 lbr besar / 15 kecil, Mix garam 15 gr, Minyak goreng BARU 100 ml.	1. Petik tangkai cabai rawit merah dan cabai rawit hijau, kupas bawang putih dan bawang merah, cuci bersih semua bahan. 2. Ambil 10-15 lembar daun jeruk, hilangkan tangkai/tulang tengahnya, lalu tumpuk dan iris sangat tipis memanjang. 3. Siapkan mesin chopper bumbu kecil. 4. Masukkan cabai rawit merah (115g) dan cabai rawit hijau (75g) ke dalam chopper, tekan tombol PULSE beberapa kali (cincang kasar, jangan halus berair). 5. Masukkan bawang putih (20g) dan bawang merah (20g) ke chopper, tekan tombol PULSE hingga tercincang kasar. 6. Satukan cabai cincang dan bawang cincang bersama irisan daun jeruk ke dalam mangkuk stainless. 7. Tambahkan mix garam 15 gr, aduk sampai seluruh bahan tercampur	Q1: Mengapa saat mencincang cabai dan bawang di chopper WAJIB menggunakan tombol PULSE (bukan putaran terus menerus)? -> KUNCI: Tombol PULSE mencincang bahan secara kasar bertekstur; jika diputar terus menerus bahan akan hancur menjadi bubur berair dan sari cabai hilang. Q2: Mengapa tulang/tangkai tengah daun jeruk wajib dibuang sebelum diiris? -> KUNCI: Tulang daun jeruk bergetah pahit dan bertekstur kaku; membuangnya memastikan sambal wangi sitrus segar tanpa rasa pahit menggigit. Q3: Sebutkan takaran cabai merah, cabai hijau, dan volume minyak baru penyiram pada Sambal Daun Jeruk! -> KUNCI: Cabai rawit merah 115 gr, cabai rawit hijau 75 gr, dan disiram menggunakan 100 ml minyak goreng baru panas.
17	**Nasi Goreng HARA & Telur Dadar (+ Geprek)**	SOP-NasGorTelur-02	**16.0 Mnt (960 dtk)**	Alat: Wajan Wok, Spatula/Sutil, Mangkuk Kecil, Garpu/Whisk Telur, Timbangan Digital 5 kg, Sendok Takar 15 ml, Box Besar / Piring Saji. Bahan Nasi Goreng: Nasi putih pulen dingin 170 gr (WAJIB DITIMBANG), Minyak goreng 15 ml (sendok takar), Mix sayur beku 30 gr (sendok takar), Bumbu Nasi Goreng ECO 20 gr (WAJIB DITIMBANG). Bahan Telur Dadar: 1 butir Telur ayam segar, Mix garam 1/2 sendok takar (1 gr), Minyak goreng 50 ml. Pelengkap: Telur dadar, WAJIB 2 slice Timun segar (tebal 0,5 cm), Ayam geprek (jika paket geprek).	A. Pembuatan Telur Dadar (SOP-NasGorTelur-02): 1. Pecahkan 1 butir telur ayam ke dalam mangkuk kecil, tambahkan 1/2 sendok takar (1 gr) mix garam. 2. Kocok menggunakan garpu/whisk hingga tercampur rata, garam larut, dan sedikit berbusa halus. 3. Panaskan 50 ml minyak di wajan dengan api sedang hingga cukup panas. 4. Tuang adonan telur menyebar merata di dasar wajan. Biarkan penggirannya matang mengering. 5. Setelah bagian bawah kuning keemasan dan atasnya hampir set, balik telur dengan spatula hati-hati. 6. Masak sisi kedua hingga matang merata kecokelatan keemasan, angkat dan tiriskan minyaknya. B. Pembuatan Nasi Goreng:	Q1: Berdasarkan SOP-NasGorTelur-02 Revisi 02 resmi R&D, sebutkan 2 bahan yang WAJIB ditimbang beserta beratnya! -> KUNCI: Nasi putih 170 gr (wajib ditimbang digital TARE) dan Bumbu Nasi Goreng ECO 20 gr (wajib ditimbang digital TARE). Q2: Berapa takaran sendok takar minyak goreng dan mix sayur untuk 1 porsi Nasi Goreng? -> KUNCI: Minyak goreng 15 ml (1 sendok takar) dan mix sayur 30 gr (2 sdm takar). Q3: Bagaimana pengaturan intensitas api kompor saat awal menumis sayur & bumbu vs saat nasi putih masuk? -> KUNCI: Saat memanaskan wajan dan menumis bumbu menggunakan api sedang; saat nasi putih masuk diubah ke API BESAR sambil ditekan cepat pakai sutil.
18	**Ayam Geprek Saus Mentai & Ayam Krispi Saus Mentai**	SOP-AyamSausMentai-01	**6.0 Mnt (360 dtk)**	Alat: Cobek Batu & Ulekan, Gas Portable & Torch (Alat Bakar), Capitan Ayam, DUA BUAH SOLET (Wajib 2 pcs), Piring Saji / Box Kemasan. Bahan: 1 pcs Ayam krispi hangat sesuai pesanan, Bumbu sambal geprek (cabai & garam geprek), Saus Mentai HARA (chiller), 2 slice Timun segar.	A. Cara Pembuatan Ayam Geprek Saus Mentai: 1. Siapkan bumbu sambal geprek sesuai jumlah cabai pesanan pelanggan di cobek batu, ulek hingga halus. 2. Ambil ayam krispi dari warmer, letakkan di atas sambal, lalu geprek hingga memar hancur merata. 3. Sisihkan dan kumpulkan remahan ayam geprek, lalu PADATKAN PERLAHAN dengan bentuk rapi di atas cobek. 4. Tambahkan Saus Mentai secukupnya secara merata di atas permukaan ayam yang telah dipadatkan. 5. Nyalakan Gas Torch, arahkan api langsung ke permukaan saus mentai secara merata hingga saus sedikit kecokelatan dan keluar aroma harum khas mentai panggang. 6. Ambil DUA BUAH SOLET, selipkan di bawah ayam geprek mentai dari	Q1: Mengapa kru DIWAJIBKAN menggunakan 2 buah solet saat memindahkan Ayam Saus Mentai dari cobek ke piring/box? -> KUNCI: Agar daging ayam yang telah dipadatkan dan dilumuri saus mentai leleh tidak patah, tidak tumpah, dan tampilannya tetap utuh rapi saat disajikan. Q2: Di mana lokasi proses membakar (torching) saus mentai dilakukan dan mengapa tidak boleh di dalam box kemasan? -> KUNCI: Wajib ditorch di atas COBEK BATU; dilarang membakar di dalam box kertas/plastik karena box akan gosong terbakar dan menimbulkan racun berbahaya. Q3: Mengapa setelah ayam krispi digeprek wajib dipadatkan perlahan terlebih dahulu sebelum diberi saus mentai? -> KUNCI: Agar saus mentai tidak merembes jatuh ke dasar cobek dan permukaan atas
19	**Ayam Geprek Saus Ayoli & Ayam Krispi Saus Ayoli**	SOP-SausAyoli-01	**3.5 Mnt (210 dtk)**	Alat: Cobek & Ulekan, Capitan Ayam, GARPU PENGADUK (Wajib), Piring Saji / Box Kemasan. Bahan: 1 pcs Ayam krispi hangat, Bumbu sambal geprek, 1 cup Saus Ayoli (emulsi chili oil & mayones), 2 slice Timun segar.	A. Cara Pembuatan Ayam Geprek Saus Ayoli: 1. Siapkan bumbu sambal geprek sesuai level pedas di cobek batu, ulek hingga halus. 2. Ambil ayam krispi hangat dari warmer, letakkan di cobek, lalu geprek hingga memar merata. 3. Pindahkan ayam geprek ke piring saji (dine-in) atau box kemasan beralas 1/4 kertas nasi (take-away) secara rapi TERLEBIH DAHULU. 4. Ambil 1 cup Saus Ayoli dari showcase pendingin. 5. Buka tutup cup, lalu ADUK SAUS AYOLI SECARA MERATA MENGGUNAKAN GARPU hingga emulsi chili oil dan mayones bersatu lembut (tidak memisah minyak). 6. Tuangkan saus ayoli yang sudah diaduk ke atas permukaan ayam geprek secara merata (atau sajikan dalam cup terpisah jika pelanggan meminta	Q1: Alat apa yang WAJIB digunakan untuk mengaduk Saus Ayoli sebelum dituangkan ke atas ayam dan mengapa? -> KUNCI: Wajib menggunakan GARPU agar emulsi chili oil dan mayones tercampur merata dan tidak pecah/terpisah minyaknya. Q2: Kapan ayam geprek dipindahkan ke piring/box: sebelum atau sesudah saus ayoli dituangkan? -> KUNCI: Ayam geprek dipindahkan ke piring/box TERLEBIH DAHULU, baru saus ayoli dituangkan di atasnya (agar saus tidak tertinggal di cobek). Q3: Apakah pelanggan diperbolehkan meminta saus ayoli dipisah dan apa syarat prosedural nya? -> KUNCI: Boleh, dengan syarat kasir wajib memastikan/mengonfirmasi kepada
20	**Geprek ORI, Keju Parut & Mozarella (Torch Cobek)**	HC-SOP-GEP-12	**3.5 Mnt (210 dtk)**	Alat: Cobek Batu & Ulekan, Solet Plastik, Parutan Keju Stainless, Gas Portable & Torch (untuk Moza), Piring / Box Kemasan. Bahan: Ayam krispi hangat, Cabai rawit segar, Tomat segar, Bumbu geprek 1 ml takar (mix garam & terasi), Blok Keju Cheddar / Lembaran Mozarella pipih, 2 slice Timun.	1. Masukkan cabai rawit sesuai pesanan pelanggan, sedikit tomat, dan 1 ml sendok takar bumbu geprek ke dalam cobek batu, ulek hingga halus. 2. Ambil ayam krispi dari warmer, geprek memar merata hingga sambal menyatu ke serat daging. 3. VARIAN 1 - GEPREK ORIGINAL: Pindahkan ayam geprek ke piring dine-in atau box take-away beralas 1/4 kertas nasi, beri 2 slice timun. 4. VARIAN 2 - GEPREK KEJU PARUT: Pindahkan ayam geprek ke piring/box terlebih dahulu. Ambil parutan keju dan keju cheddar, PARUT KEJU LANGSUNG DI ATAS PIRING/BOX (DILARANG MEMARUT DI ATAS COBEK!). Rapikan ceceran keju dengan solet, beri 2 slice timun. 5. VARIAN 3 - GEPREK MOZARELLA: Letakkan lembaran mozarella pipih di atas ayam geprek saat MASIH DI ATAS COBEK. Nyalakan Gas Torch dan bakar mozarella DI ATAS COBEK hingga meleleh lumer kecokelatan.	Q1: Jelaskan perbedaan mendasar lokasi pemberian keju pada Geprek Keju Parut vs Geprek Mozarella! -> KUNCI: Keju Parut diparut langsung di atas piring/box penyajian (bukan di cobek); Mozarella ditaruh dan dibakar torch saat ayam masih di atas cobek batu baru dipindahkan. Q2: Berapa takaran sendok ukur bumbu geprek (mix garam & terasi) untuk 1 porsi ayam geprek? -> KUNCI: Menggunakan sendok ukur terkecil 1 ml (1/4 sdt takar). Q3: Cara apa saja yang DILARANG KERAS dilakukan untuk melunakkan/mencairkan keju Mozarella beku? -> KUNCI: Dilarang men-thawing mozarella di dalam Magicom nasi, direndam air

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP LENGKAP) & MINIMAL 5 PERTANYAAN UJI KNOWLEDGE PRODUK

No	Nama Produk & Varian	Kode SOP	Target Waktu End-to-End	Persiapan Peralatan & Takaran Bahan Baku (SOP)	Langkah-Langkah Pembuatan Sesuai SOP (Awal s.d. Jadi)	Bank Pertanyaan Knowledge (Min. 5 Soal) & Kunci Jawaban Trainer
21	**Ayam Krisbar / Krispi Bakar (Geprek & Krispi)**	HC-SOP-KIT-07	**6.5 Mnt (390 dtk)**	Alat: Kompor Tungku, Wajan Grill Pan Krisbar Bergerigi, Capitan Ayam Panjang, Wadah Bumbu Krisbar Stainless, Cobek Batu, Saringan Bumbu. Bahan: Ayam krispi matang, Bumbu Krisbar resmi HARA, Bumbu sambal geprek, 2 slice Timun segar.	1. Panaskan wajan Grill Pan Krisbar di atas kompor dengan api sedang. 2. Buka wadah bumbu krisbar dan aduk perlahan agar bumbu karamel tidak mengendap di dasar. 3. Ambil ayam krispi matang dari warmer, celupkan seluruh permukaannya ke dalam wadah bumbu krisbar (Pencelupan Pertama). 4. Letakkan ayam di atas Grill Pan panas, bakar sambil sesekali ditekan pelan hingga bumbu terkaramelisasi harum kecokelatan (~1,5-2 menit). 5. Angkat ayam, CELUPKAN KEMBALI KE WADAH BUMBU KRISBAR UNTUK KEDUA KALINYA (WAJIB 2X PENCELUPAN). 6. Letakkan kembali ayam di atas grill pan, bakar ulang sebentar (~1-1,5 menit) hingga aroma smokey gurih keluar pekat. 7. Untuk Krisbar Krispi: angkat dan sajikan langsung di piring/box. 8. Untuk Krisbar Geprek: pindahkan ayam krisbar ke cobek batu yang	Q1: Berapa kali proses pencelupan ke wadah bumbu dan pembakaran di grill pan yang WAJIB dilakukan pada Ayam Krisbar? -> KUNCI: Wajib dilakukan sebanyak 2 KALI PENCELUPAN dan 2 KALI PEMBAKARAN di atas grill pan agar bumbu terkaramelisasi gurih pekat. Q2: Kapan bumbu krisbar wajib disaring dan kapan wajan Grill Pan Krisbar wajib dicuci bersih? -> KUNCI: Bumbu krisbar wajib disaring setiap pergantian shift atau closing malam. Grill pan wajib dicuci setiap 3 kali pemakaian (menggunakan busa kasar, dilarang kawat). Q3: Di mana bumbu krisbar yang belum terbuka vs sudah terbuka wajib disimpan? -> KUNCI: Bumbu krisbar belum terbuka disimpan di freezer (tahan 1 bulan); bumbu
22	**Ayam Hot Nashville (Potong & Ayam Utuh)**	HC-SOP-GEP-06 & 07	**2.5 Mnt (150 dtk)**	Alat: Wadah Celupan Nashville Stainless, Rak Peniris Minyak, Capitan Ayam, Sendok Takar 1 ml & 15 ml, Box Makanan / Box AU, Plastik Alas Nashville. Bahan Nashville Potong: 1 pcs Ayam krispi hangat, Bumbu celupan Nashville 30 gr (Biru Lv 1 / Kuning Lv 2 / Merah Lv 3), Bubuk Boncabe 1 gr (sendok takar 1 ml), 1 lembar Plastik Alas Nashville. Bahan AU Nashville: 1 ekor Ayam Utuh krispi, Bumbu celupan Nashville Lv 2 seberat 65 gr, Bubuk Boncabe 15 gr (1 sdm takar), 2 porsi Saus Keju kemasan, 1 lembar Kertas Nasi.	A. Ayam Hot Nashville Potong: 1. Ambil potongan ayam krispi hangat dari warmer sesuai pesanan (dada/paha). 2. Siapkan wadah bumbu celupan Nashville sesuai level pedas yang dipesan (Level 1, 2, atau 3), aduk bumbu hingga minyak dan rempah tercampur rata. 3. Masukkan ayam krispi ke dalam bumbu celupan, diamkan terendam selama tepat 1 menit agar bumbu pedas meresap ke pori-pori tepung. 4. Angkat ayam menggunakan capitan, letakkan di atas rak peniris nashville sampai tetesan minyak berkurang. 5. Siapkan box makanan yang telah dialasi 1 LEMBAR PLASTIK ALAS NASHVILLE (pembelian tanpa nasi pakai box kecil, dengan nasi pakai box besar).	Q1: Sebutkan kode warna penanda level kepedasan bumbu celupan Hot Nashville pada wadah outlet! -> KUNCI: Biru = Level 1 (Sedang), Kuning = Level 2 (Pedas), Merah = Level 3 (Ekstra Pedas). Q2: Berapa gram bumbu celupan dan boncabe untuk Nashville Potong vs Ayam Utuh Nashville? -> KUNCI: Nashville Potong: 30 gr bumbu rendam 1 menit + 1 gr boncabe. Ayam Utuh Nashville: 65 gr bumbu Lv 2 rendam 1 menit + 15 gr (1 sdm) boncabe. Q3: Mengapa kemasan Hot Nashville Take-Away wajib menggunakan lembaran Plastik Alas Nashville (bukan kertas nasi biasa)? -> KUNCI: Karena bumbu Nashville mengandung oil blend cair berbumbu pekat yang
23	**Minuman Dingin Segar: Orange (1 Porsi / 10 Cup)**	HC-SOP-KIT-19	**3.0 Mnt (180 dtk)**	Alat: Panci Kecil, Gelas Ukur 1000 ml, Teko Minuman, Cup 14 oz, Mesin Cup Sealer (160 C), Sendok Pengaduk. Bahan: Bubuk Orange resmi HARA 1 resep, Air bersih 2 Liter (1 Liter air mendidih + 1 Liter air matang galon), Es batu kristal.	1. Rebus 1 liter air bersih di panci kecil hingga mendidih (~1,5 menit). 2. Masukkan 1 resep bubuk Orange resmi HARA ke dalam panci berisi air mendidih. 3. Aduk cepat hingga seluruh bubuk orange larut sempurna dan tidak ada gumpalan di dasar panci. 4. Tambahkan 1 liter air matang dingin/galon ke dalam panci, lalu aduk merata (total air menjadi 2 liter untuk 10 porsi cup). 5. Pindahkan larutan orange ke dalam teko minuman bersih. 6. Penyajian pesanan: Siapkan cup 14 oz, masukkan es batu kristal secukupnya sesuai garis cup, tuangkan 200 ml larutan air orange. 7. Tutup cup menggunakan mesin Cup Sealer suhu 160 C hingga rapat anti-bocor. 8. Jika pelanggan memesan tanpa es, penuhi cup dengan menambahkan	Q1: Berapa volume air mendidih dan air matang galon untuk membuat 1 resep minuman Orange (10 cup)? -> KUNCI: 1 liter air mendidih (untuk melarutkan bubuk) + 1 liter air matang galon dingin (total volume 2 liter untuk 10 cup @ 200 ml). Q2: Berapa ml takaran saji air Orange yang dituangkan ke dalam 1 cup 14 oz? -> KUNCI: Tepat 200 ml air Orange ditambah es batu kristal secukupnya. Q3: Bagaimana status pencatatan stok opname (SO) untuk produk minuman Orange di spreadsheet? -> KUNCI: Stok opname dihitung per porsi (per cup). Q4: Bagaimana standar penyajian jika pelanggan memesan Orange dalam kondisi
24	**Minuman Dingin Segar: Susu Coklat (Sucok Dingin)**	HC-SOP-KIT-20	**2.5 Mnt (150 dtk)**	Alat: Cup 14 oz, Sendok Pengaduk Panjang / Shaker, Dispenser Air Panas, Mesin Cup Sealer (160 C). Bahan: Bubuk Susu Coklat (Sucok) resmi HARA 1 porsi, Air panas 50 ml, Air matang dingin, Es batu kristal higienis.	1. Siapkan cup 14 oz bersih. 2. Masukkan 1 porsi bubuk Susu Coklat (Sucok) ke dalam cup. 3. Tuangkan 50 ml air panas dari dispenser untuk melarutkan bubuk coklat. 4. Aduk cepat menggunakan sendok pengaduk panjang hingga bubuk coklat larut sempurna dan tidak ada gumpalan menempel di dinding cup. 5. Tambahkan air matang dingin hingga mencapai batas 150 ml. 6. Masukkan es batu kristal secukupnya hingga batas garis cup atas. 7. Masukkan cup ke dalam mesin Cup Sealer suhu 160 C, tarik tuas dan segel hingga tertutup rapat anti-bocor. 8. Usap bagian luar cup dengan lap bersih jika ada tetesan air, lalu sajikan bersama sedotan steril.	Q1: Berapa ml air panas yang digunakan untuk melarutkan bubuk Susu Coklat (Sucok) di awal? -> KUNCI: Gunakan 50 ml air panas dari dispenser agar bubuk coklat cepat larut tanpa menggumpal. Q2: Mengapa bubuk Susu Coklat dilarang langsung dilarutkan menggunakan air dingin dan es batu? -> KUNCI: Karena bubuk coklat mengandung lemak susu dan kakao yang akan menggumpal keras dan tidak larut jika terkena air dingin. Q3: Berapa suhu standar mesin Cup Sealer untuk menyegel cup Susu Coklat? -> KUNCI: Suhu standar mesin Cup Sealer adalah 160 C.
25	**Milkshake All Variant (Strawberry, Coklat, Vanilla)**	HC-SOP-KIT-22	**3.0 Mnt (180 dtk)**	Alat: Mesin Blender Minuman Komersial, Gelas Ukur, Sendok Takar, Cup 14 oz, Mesin Cup Sealer (160 C), Lap Basah Blender. Bahan: Bubuk Milkshake resmi HARA sesuai varian (Strawberry / Coklat / Vanilla) 1 porsi, Susu UHT / Air matang dingin 100 ml, Es batu kristal 1 scoop (~150 gr).	1. Periksa kebersihan tabung blender, pastikan pisau blender terpasang kencang dan bersih. 2. Tanyakan/cek varian pesanan pelanggan: Milkshake Strawberry, Milkshake Coklat, atau Milkshake Vanilla. 3. Masukkan 1 scoop es batu kristal ke dalam tabung blender. 4. Masukkan 1 porsi bubuk milkshake sesuai varian rasa yang dipesan. 5. Tuangkan 100 ml susu UHT / air matang dingin ke dalam tabung blender. 6. Tutup tabung blender dengan rapat, pasang tabung ke mesin blender hingga mengunci sempurna di dudukannya. 7. Tancapkan kabel, nyalakan blender dengan kecepatan sedang selama 30-45 detik hingga es batu hancur halus dan adonan menjadi kental creamy berbusa lembut. 8. Matikan blender, cabut kabel, buka tutup dan tuangkan seluruh	Q1: Sebutkan 3 varian rasa resmi Milkshake HARA yang tersedia di outlet! -> KUNCI: Milkshake Strawberry, Milkshake Coklat, dan Milkshake Vanilla. Q2: Berapa lama durasi mem-blender minuman Milkshake agar teksturnya kental creamy? -> KUNCI: Diblender selama 30 sampai 45 detik dengan kecepatan sedang hingga es kristal hancur lembut homogen. Q3: Mengapa tabung dan pisau blender wajib langsung dicuci setelah selesai membuat milkshake? -> KUNCI: Karena sisa susu dan gula milkshake sangat cepat mengering, lengket di pisau, dan dalam 2-3 jam akan berbau basi memicu bakteri.

LEMBAR PENILAIAN OBJEKTIF ONBOARDING (7 KRITERIA • KKM 75) & MONITORING 12 PESERTA TRAINING CENTER

No	Nama Peserta Onboarding	Outlet Penempatan	Stasiun TC	Paket Menu Praktik	1. Ketepatan (20%)	2. Langkah SOP (20%)	3. Kecepatan (15%)	4. Knowledge (15%)	5. Kerja Sama (10%)	6. Kebersihan (10%)	7. Keaktifan (10%)	Skor Akhir Komposit	Status Kelulusan (KKM 75)
1	**Iqbal Muzzaki**	Imogiri Barat	Station 1	Nasi 4 Cup, Teh 10L, Sup Sayur, Geprek Ori, Krisbar, Geprek Moza	88	86	85	84	88	90	86	**86,6**	**LULUS MAHIR (GRADE A)**
2	**Dhimas Eka Ramadhani**	Purworejo	Station 2	Goreng Ayam, Scrembel, Spinach, Indomie, Nashville, Mentai, Krisbar Ayoli	74	72	70	75	80	78	80	**74,8**	**WAJIB REMEDIAL (<75)**
3	**Wanu Azlina**	Wates Bendungan	Station 3	Goreng Terong, Sambal, Goreng AU & Kulit, Nasgor Geprek, Keju Parut, Geprek Ayoli	82	80	78	80	85	84	82	**81,2**	**LULUS KOMPETEN (KKM >=75)**
4	**Tri Muhammad Atmojo**	Sedayu	Station 1	Nasi 4 Cup, Teh 10L, Sup Sayur, Geprek Ori, Krisbar, Geprek Moza	86	85	82	84	86	88	85	**85,0**	**LULUS MAHIR (GRADE A)**
5	**Muhammad Gohan Putra Nusa**	Jangkang	Station 2	Goreng Ayam, Scrembel, Spinach, Indomie, Nashville, Mentai, Krisbar Ayoli	79	78	75	76	80	82	78	**78,1**	**LULUS KOMPETEN (KKM >=75)**
6	**Rully Aditya**	Gito-gati	Station 3	Goreng Terong, Sambal, Goreng AU & Kulit, Nasgor Geprek, Keju Parut, Geprek Ayoli	84	82	80	82	84	85	84	**82,8**	**LULUS KOMPETEN (KKM >=75)**
7	**Aulia Eka Sari**	Wates Kemiri	Station 1	Nasi 4 Cup, Goreng Kulit, Milkshake All Variant, Teh 8L	92	90	88	90	92	94	90	**90,7**	**LULUS MAHIR (GRADE A)**
8	**Karima Syakinata Fiddini**	Parakan	Station 2	Sambal Matah, Sambal Daun Jeruk, Susu Coklat (Sucok)	80	78	76	78	82	80	80	**78,9**	**LULUS KOMPETEN (KKM >=75)**
9	**Shabrina Eka**	Pandean	Station 3	Menggoreng Ayam, Milkshake All Variant, Goreng Jamur, Kentang, Orange	85	84	82	80	86	88	84	**83,9**	**LULUS KOMPETEN (KKM >=75)**
10	**Ryan Candra Kusuma (New)**	Godean Munggur	Station 1	Nasi 4 Cup, Teh 10L, Sup Sayur, Geprek Ori, Krisbar	72	70	68	72	75	78	76	**72,3**	**WAJIB REMEDIAL (<75)**
11	**Chicha Suparwati (New)**	Kalakijo	Station 2	Goreng Ayam, Scrembel, Spinach, Indomie, Mentai	81	80	78	80	82	84	80	**80,5**	**LULUS KOMPETEN (KKM >=75)**
12	**Intan Nur Khasanah (New)**	Mantrijeron	Station 3	Goreng Terong, Sambal Bawang, Nasgor Geprek, Geprek Ayoli	87	85	84	86	88	88	86	**86,1**	**LULUS MAHIR (GRADE A)**

RUBRIK PENILAIAN OBJEKTIF 7 KRITERIA ONBOARDING HARA CHICKEN (STANDAR MUTU OPERASIONAL)

No	Dimensi Kriteria & Bobot	Fokus Penilaian Objektif	Grade A (90 - 100) Sangat Mahir	Grade B (75 - 89) Kompeten (Lulus KKM)	Grade C (60 - 74) Pembinaan / Evaluasi	Remedial (< 60) Kill-Switch / Gagal
1	**1. KETEPATAN (Bobot 20%)**	Akurasi timbangan ZERO/TARE, gramatur resep, suhu kompor & deep fryer (160 C / 150 C), dan takaran bahan.	Timbangan selalu di-TARE 0g; gramatur tepat 100% (Nasi 170g, ECO 20g, Sambal 30g, Minyak 15ml); suhu fryer tepat 160 C / 150 C.	Timbangan di-TARE, deviasi gramatur sangat kecil (<5%), suhu fryer sesuai standar SOP.	Kadang lupa menekan TARE; gramatur meleset 5-10%; suhu minyak fryer kurang stabil (+/- 5 C).	KILL-SWITCH: Tidak menimbang bahan wajib timbang (Nasi 170g / ECO 20g / Sambal 30g), atau memasukkan ayam pada suhu salah.
2	**2. LANGKAH SESUAI SOP (Bobot 20%)**	Kepatuhan checklist tahapan proses kerja dari persiapan bahan, memasak, hingga penyajian dan platting.	Menjalankan 100% urutan langkah SOP tanpa ada tahapan yang terlompati; teknik alat tepat sempurna (2 solet mentai, garpu ayoli).	Menjalankan seluruh langkah esensial SOP; urutan teratur; hasil produk rapi dan terstandar.	Ada 1-2 langkah kecil yang terbalik urutannya namun tidak merusak keamanan pangan produk akhir.	KILL-SWITCH: Melanggar titik kendali kritis (ayam berdarah, sambal diblender, tidak mencelup 2x krisbar).
3	**3. KECEPATAN & STOPWATCH (Bobot 15%)**	Efisiensi durasi kerja nyata (Prep + Masak + Platting) dibandingkan Target Waktu Realistis End-to-End.	Waktu aktual <= Target Waktu Realistis (atau lebih cepat hingga 10% tanpa mengurangi kualitas).	Waktu aktual tepat sesuai target waktu realistis atau deviasi keterlambatan sangat kecil (<10%).	Keterlambatan waktu 10-25% dari target realistis akibat gerakan ragu-ragu saat persiapan alat/bahan.	Keterlambatan parah (>25% dari target realistis) atau panik/bingung total saat operasional stasiun.
4	**4. KNOWLEDGE & TITIK KRITIS (Bobot 15%)**	Penguasaan 5 pertanyaan lisan seputar titik kendali kritis (CCP), masa simpan bahan, dan alasan di balik SOP.	Mampu menjawab 5 dari 5 pertanyaan lisan Trainer dengan tegas, tepat, dan menjelaskan alasan ilmiahnya.	Mampu menjawab minimal 4 dari 5 pertanyaan lisan dengan benar dan memahami prosedur dasarnya.	Hanya mampu menjawab 3 dari 5 pertanyaan; pemahaman terhadap titik kritis holding time masih ragu.	Hanya mampu menjawab <3 pertanyaan; tidak mengetahui bahaya kontaminasi silang dan K3 kebakaran minyak.
5	**5. KERJA SAMA TIM & STASIUN (Bobot 10%)**	Komunikasi verbal saat jam sibuk, serah terima alat stasiun, kepekaan membantu rekan, dan sinergi batch.	Komunikasi call-out jelas ('Ayam masuk!', 'Order nasgor!'); proaktif membantu stasiun lain yang overload.	Koordinasi baik dengan rekan satu stasiun; saling menjaga alur antrean pesanan tanpa gesekan.	Pasif; hanya bekerja jika disuruh; kurang melakukan komunikasi call-out saat memindahkan makanan panas.	Individualis; memicu bottleneck stasiun kerja; menyalahkan rekan kerja saat pesanan terlambat.
6	**6. KEBERSIHAN, GROOMING & 4 LAP (Bobot 10%)**	Standar personal grooming (kuku, rambut, seragam), prinsip Clean as you go, dan disiplin 4 jenis lap resmi.	Grooming 100% sesuai HC-SOP-11-PKP; meja selalu bersih; penggunaan 4 warna lap presisi tanpa salah fungsi.	Grooming rapi; stasiun kerja bersih; membedakan kanebo piring vs lap meja orange vs lap kotak basah/kering.	Grooming cukup; meja sempat kotor berceceran minyak/tepung sebelum dibersihkan; 1x tertukar fungsi lap.	KILL-SWITCH: Kuku panjang/cat kuku; menggunakan lap lantai untuk piring; menaruh makanan jatuh ke meja.
7	**7. KEAKTIFAN & INISIATIF (Bobot 10%)**	Antusiasme selama sesi demo Trainer, inisiatif bertanya hal teknis, dan kesigapan saat praktik mandiri.	Sangat antusias; aktif mencatat poin kritis; sigap mengambil inisiatif persiapan alat tanpa menunggu instruksi.	Fokus memperhatikan demo; aktif merespon pertanyaan Trainer; bersemangat menyelesaikan tugas praktik.	Cukup memperhatikan namun pasif bertanya; menunggu perintah baru bergerak menyiapkan bahan baku.	Tidak fokus; mengantuk atau bermain handphone selama sesi materi/praktik; menunjukkan sikap apatis.