

Spring Boot 基础教程

作者:冯永伟

《Spring Boot 基础教程》 第12节

web 应用开发-文件上传

一、Spring Boot 默认使用 springMVC 包装好的解析器进行上传

```
二、添加代码
    <form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="/file/upload">
             文件: <input type="file" name="roncooFile" />
          <input type="submit" value="上传" />
        </form>
   @Controller
   @RequestMapping(value = "/file")
   public class FileController {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(FileController.class);
    @RequestMapping(value = "upload")
    @ResponseBody
    public String upload(@RequestParam("roncooFile") MultipartFile file) {
        if (file.isEmpty()) {
            return "文件为空";
        }
        // 获取文件名
        String fileName = file.getOriginalFilename();
        logger.info("上传的文件名为: " + fileName);
        // 获取文件的后缀名
        String suffixName = fileName.substring(fileName.lastIndexOf("."));
        logger.info("上传的后缀名为: " + suffixName);
        // 文件上传路径
        String filePath = "d:/roncoo/ttt/";
        // 解决中文问题,liunx 下中文路径,图片显示问题
        // fileName = UUID.randomUUID() + suffixName;
        File dest = new File(filePath + fileName);
        // 检测是否存在目录
        if (!dest.getParentFile().exists()) {
```





Spring Boot 基础教程

作者: 冯永伟



```
dest.getParentFile().mkdirs();
        }
        try {
            file.transferTo(dest);
            return "上传成功";
        } catch (IllegalStateException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        return "上传失败";
三、配置
   spring.http.multipart.enabled=true #默认支持文件上传.
   spring.http.multipart.file-size-threshold=0 #支持文件写入磁盘.
   spring.http.multipart.location= # 上传文件的临时目录
   spring.http.multipart.max-file-size=1Mb # 最大支持文件大小
   spring.http.multipart.max-request-size=10Mb # 最大支持请求大小
```

更多课程信息,请关注 <mark>龙果学院</mark> 官方网站 <u>http://www.roncoo.com/</u>或关注 <mark>龙果</mark> 微信公众号 <u>RonCoo_com</u>



