

从0到1安装WSL2

作者：abnb250/山中鹤鸣

博客：<https://www.cnblogs.com/abnb250>

交流群：1062464078

1.0 WSL2是什么

WSL 相当于一个无缝集成到 Windows 里的轻量级虚拟机，提供了一个完整的 Linux 环境。

2.0安装步骤

第一步：直接安装到D盘

确保WSL已启用

以管理员身份打开 PowerShell，运行下面两条命令启用 WSL 和虚拟机平台功能：

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux  
/all /norestart  
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all  
/norestart
```

然后重启电脑。

手动下载WSL更新安装包

访问<https://github.com/microsoft/WSL/releases>（WSL 完整安装包）下载wsl.2.6.3.0.x64.msi 或更新版本的安装包。

双击下载的 .msi 文件，按提示完成安装。

验证WSL版本

安装完成后，在管理员powershell中运行：

```
wsl --version
```

如果显示版本号（如 2.6.3），则安装成功。

安装Ubuntu子系统

1. 查询支持的Linux子系统：

```
wsl --list --online
```

2. 安装Ubuntu-24.04到D盘，比如要安装到D盘的61WSL2文件夹

```
wsl --install Ubuntu-24.04 --location D:\61WSL2
```

验证Ubuntu安装成功

安装完成后，输入

```
wsl -l -v
```

观察到有版本号则安装成功

第二步 进入Ubuntu

使用命令行进入

在 PowerShell、命令提示符 或 Windows 终端 中，输入下面指令：

```
wsl
```

第一次进入时，系统会提示你创建一个用户名和密码。请务必记住它们，后续 sudo 操作需要。

创建一个用户名会提示："Create a default Unix user account"，使用英文小写。
之后会让你设置密码："New Password"。
还会让你再次确认密码："Retype new password"。
输入密码时不会显示任何字符，只要输入即可。

设置成功后，系统就会自动登录，你会看到类似这样的命令提示符：

```
myuser@主机名:~$
```

第三步 退出Ubuntu

直接叉掉窗口

终端窗口将会关闭，但是仍然会在后台运行。
下次打开Ubuntu时，会回到原来的目录，后台服务仍在进行

彻底关闭

要想所有子进程正常结束，释放内存和系统资源，需要使用命令行窗口

```
exit
```