### 使用 GDB 调试 RB-tree 的几个问题(更正)

作者: 余祖波(livelylittlefish@gmail.com)

Blog: <a href="http://blog.csdn.net/livelylittlefish">http://blog.csdn.net/livelylittlefish</a>, <a href="http://www.abo321.org">http://www.abo321.org</a>

#### Content

1. at 后面的一堆字符串代表什么?

2. 为什么没有单步进入(step in)\_Rb\_tree\_insert\_and\_rebalance 函数?

3. 如何通过目标文件.o 或者可执行文件得知是否有 debugging information?

4. 如何单步调试没有 debugging information 的函数?

#### 0. 引子

笔者在前一篇文章使用 GDB 调试 RB-tree 的几个问题讨论了几个问题,但关于 at 后面字符串的讨论是错误的,特在此进行更正,希望不要误导读者。并向已经读过该文并被误导或有疑惑的读者致以诚挚的歉意,同时也谢谢这些读者对本 blog 的支持。

一点心得:虽然笔者讨论的问题并不是什么科学,只是简单的技术问题,但也应该本着实事求是的精神,改正自己的错误,对读者负责,实际上也是对自己负责。看来,"科学是严谨的"在技术问题上也是适用的,技术也应该严谨,也应该认真。

言归正传,首先更正这个错误。

#### 1. at 后面的一堆字符串代表什么?

at 后面的一堆字符串是一个整体,并没有什么前半部分和后半部分。这个整体代表的是一个绝对路径。例如,/usr/lib/qcc/i386-redhat-linux/4.1.2/../../include/c++/4.1.2/new

其中的..表示当前目录的父目录。

因此,

/usr/lib/qcc/i386-redhat-linux/4.1.2/. 表示/usr/lib/qcc/i386-redhat-linux

/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/\(\)/..表示/usr/lib/gcc

/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.102/../..表示/usr/lib

/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/../../..表示/usr

因此,

/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/../../include/c++/4.1.2/new

就是/usr/include/c++/4.1.2/new,是一个绝对路径。

其中,/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2 是在 gcc-4.1.2 安装时就确定的。

如果同时安装了多个版本的 gcc, 如下所示。

# ls /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu

4.4 4.4.0 4.4.1

# ls /usr/include/c++

4.4 4.4.0 4.4.1

/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.4/../../include/c++/4.4/new /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.4.0/../../include/c++/4.4.0/new /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.4.1/../../include/c++/4.4.1/new

## 2. 为什么没有单步进入(step in)\_Rb\_tree\_insert\_and\_rebalance 函数?

要回答这个问题,我们可以参考 qdb 的官方文档,如下。

warning: If you use the step command while control is within a function that was compiled without debugging information, execution proceeds until control reaches a function that does have debugging information. Likewise, it will not step into a function which is compiled without debugging information. To step through functions without debugging information, use the stepi command, described below. (http://www.delorie.com/gnu/docs/gdb/gdb\_38.html)

前半部分说明,如果在一个没有 debugging information 的函数中是用 step 命令,程序会一直运行到某个有 debugging information 的函数才停止。

另外,划线句子说明,<u>如果某个函数没有 debugging information</u>,在使用 <u>step</u> 命令时不能进入该函数内部,那么这个命题的逆反命题也一定是成立的。即如果能 <u>step</u> 进入某个函数,则该函数一定有 <u>debugging</u> information。

实际上,这也解释了使用 GDB 调试 RB-tree 的几个问题中的问题,即本标题的问题。

函数 std::\_Rb\_tree<int, int, std::\_Identity<int>, std::less<int>, std::allocator<int> >::\_M\_insert()在 stl\_tree.h 中,有 debugging information,而函数\_Rb\_tree\_insert\_and\_rebalance 所在的文件 tree.cc 在编译时被编译成 tree.o 并链接到动态库 libstdc++.so,

#### 3. 如何通过目标文件.o 或者可执行文件得知是否有 debugging information?

可通过如下命令查看 debugguing information。 objdump -g filename

# objdump -h filename(查看有无 debug section) nm -l filename

重新编译 gcc-4.1.2 的源文件 tree.cc,观看结果。

# cd /mnt/hqfs/edisk/opensource/qcc-4.1.2/libstdc++-v3/src

```
# cd /mnt/hgfs/edisk/opensource/gcc-4.1.2/libstdc++-v3/src
# g++ -o tree.o -c tree.cc //without debugging information
# objdump -h tree.o
           file format elf32-i386
tree.o:
Sections:
Idx Name
                 Size
                                               File off Algn
                           VMA
                                     LMA
                 00000008 00000000 00000000 00000034 2**2
  0 .group
                 CONTENTS, READONLY, EXCLUDE, GROUP, LINK_ONCE_DISCARD
                 00000008 00000000 00000000 0000003c 2**2
 1 .group
                 CONTENTS, READONLY, EXCLUDE, GROUP, LINK_ONCE_DISCARD
  2 .group
                 00000008 00000000 00000000 00000044 2**2
                 CONTENTS, READONLY, EXCLUDE, GROUP, LINK_ONCE_DISCARD
                 00000952 00000000 00000000 0000004c 2**2
  3 .text
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
  4 .data
                 00000000 00000000 00000000 000009a0
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
                 00000000 00000000 00000000 000009a0 2**2
  5 .bss
                 ALLOC
  6 .text. ZNSt18 Rb tree node base10 S minimumEPS 00000022 00000000
                                                                      00000000 000009a0 2**0
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  7 .text._ZNSt18_Rb_tree_node_base10_S_maximumEPS_ 00000022 00000000
                                                                      00000000
                                                                                000009c2 2**0
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  8 .text._ZSt4swapISt14_Rb_tree_colorEvRT_S2_ 00000022 00000000 00000000 000009e4 2**0
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  9 .comment
                 00000024 00000000 00000000 00000a06 2**0
                 CONTENTS, READONLY
10 .note.GNU-stack 00000000 00000000 00000000 00000a2a 2**0
                 CONTENTS, READONLY
                0000016c 00000000 00000000 00000a2c 2**2
11 .eh_frame
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA
                          \times \times
```

3

```
# g++ -g -o tree.d.o -c tree.cc //with debugging information
# obidump -h tree.d.o
tree.d.o:
             file format elf32-i386
Sections:
Idx Name
                 Size
                                              File off Alan
                           VMA
                                     LMA
 0 .group
                 00000008 00000000 00000000 00000034 2**2
                 CONTENTS, READONLY, EXCLUDE, GROUP, LINK_ONCE_DISCARD
                 00000008 00000000 00000000 0000003c 2**2
 1 .group
                 CONTENTS, READONLY, EXCLUDE, GROUP, LINK_ONCE_DISCARD
 2 .aroup
                 00000008 00000000 00000000 00000044 2**2
                 CONTENTS, READONLY, EXCLUDE, GROUP, LINK_ONCE_DISCARD
 3 .text
                 00000952 00000000 00000000 0000004c 2**2
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
 4 .data
                 00000000 00000000 00000000 000009a0 2**2
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
                 00000000 00000000 00000000 000009a0
 5 .bss
                 ALLOC
  6 .debug_abbrev 000001d0 00000000 00000000
                                              000009a0 2**0
                 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
                 000006fd 00000000 00000000 00000b70
                                                        2**0
 7 .debug_info
                 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
  8 .debug line 00000258 00000000 00000000 0000126d
                 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
  9 .text._ZNSt18_Rb_tree_node_base10_S_minimumEPS_ 00000022 00000000
                                                                     00000000 000014c5 2**0
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
10 .text._ZNSt18_Rb_tree_node_base10_S_maximumEPS_ 00000022 00000000
                                                                    00000000
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
11 .text._ZSt4swapISt14_Rb_tree_colorEvRT_S2_ 00000022 00000000 00000000 00001509
                 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
12 .debug_loc
                00000210 00000000 00000000 0000152b 2**0
                 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
13 .debug_pubnames 0000019d 00000000 00000000 0000173b 2**0
                 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
14 .debug_aranges 00000038 00000000 00000000 000018d8 2**0
                 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
15 .debug_ranges 00000070 00000000 00000000 00001910 2**0
                 CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
16 .debug_str
                00000533 00000000 00000000 00001980 2**0
```

```
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
                 00000024 00000000 00000000 00001eb3 2**0
17 .comment
                  CONTENTS. READONLY
18 .note.GNU-stack 00000000 00000000 00000000 00001ed7 2**0
                  CONTENTS, READONLY
19 .eh_frame
                 0000016c 00000000 00000000 00001ed8 2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA
以下是 nm 命令的结果。
  -1, --line-numbers
                         Use debugging information to find a filename and
                           line number for each symbol
# cd /mnt/hqfs/edisk/opensource/qcc-4.1.2/libstdc++-v3/src
# nm -1 tree.o
00000000 w _ZNSt18_Rb_tree_node_base10_S_maximumEPS_
00000000 w _ZNSt18_Rb_tree_node_base10_S_minimumEPS_
0000011a T _ZSt18_Rb_tree_decrementPKSt18_Rb_tree_node_base
00000088 T _ZSt18_Rb_tree_decrementPSt18_Rb_tree_node_base
00000075 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPKSt18_Rb_tree_node_base
00000000 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base
00000910 T _ZSt20_Rb_tree_black_countPKSt18_Rb_tree_node_baseS1
0000012d T _ZSt20_Rb_tree_rotate_leftPSt18_Rb_tree_node_baseRS0_
000001ba T _ZSt21_Rb_tree_rotate_rightPSt18_Rb_tree_node_baseRS0_
0000046f T _ZSt28_Rb_tree_rebalance_for_erasePSt18_Rb_tree_node_baseRS_
00000247 T _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_
00000000 W _ZSt4swapISt14_Rb_tree_colorEvRT_S2_
         U __gxx_personality_v0
# cd /mnt/hgfs/edisk/opensource/gcc-4.1.2/libstdc++-v3/src
# nm -1 tree.d.o //tree.d.o 有 debugging information
00000000 w _ZNSt18_Rb_tree_node_base10_S_maximumEPS_
                                                        /usr/include/c++/4.4/bits/stl_tree.h:112
00000000 W _ZNSt18_Rb_tree_node_base10_S_minimumEPS_
                                                        /usr/include/c++/4.4/bits/stl_tree.h:98
0000011a T _ZSt18_Rb_tree_decrementPKSt18_Rb_tree_node_base
                                                                /mnt/hqfs/edisk/opensource/qcc-4.1.2/libstdc++-v3/src/tree.cc:119
                                                                /mnt/hqfs/edisk/opensource/qcc-4.1.2/libstdc++-v3/src/tree.cc:93
00000088 T _ZSt18_Rb_tree_decrementPSt18_Rb_tree_node_base
                                                                /mnt/hqfs/edisk/opensource/qcc-4.1.2/libstdc++-v3/src/tree.cc:87
00000075 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPKSt18_Rb_tree_node_base
                                                                /mnt/hqfs/edisk/opensource/qcc-4.1.2/libstdc++-v3/src/tree.cc:64
00000000 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base
                                                                        /mnt/hqfs/edisk/opensource/qcc-4.1.2/libstdc++-
00000910 T _ZSt20_Rb_tree_black_countPKSt18_Rb_tree_node_baseS1_
v3/src/tree.cc:416
                          \times \times
0000012d T _ZSt20_Rb_tree_rotate_leftPSt18_Rb_tree_node_baseRS0_
                                                                        /mnt/hgfs/edisk/opensource/gcc-4.1.2/libstdc++-
v3/src/tree.cc:126
```

000001ba T ZSt21 Rb tree rotate rightPSt18 Rb tree node baseRS0 /mnt/hafs/edisk/opensource/gcc-4.1.2/libstdc++v3/src/tree.cc:147 0000046f T \_ZSt28\_Rb\_tree\_rebalance\_for\_erasePSt18\_Rb\_tree\_node\_baseRS\_ /mnt/hqfs/edisk/opensource/gcc-4.1.2/libstdc++v3/src/tree.cc:259 00000247 T \_ZSt29\_Rb\_tree\_insert\_and\_rebalancebPSt18\_Rb\_tree\_node\_baseS0\_RS\_ /mnt/hgfs/edisk/opensource/gcc-4.1.2/libstdc++v3/src/tree.cc:170 00000000 w \_ZSt4swapISt14\_Rb\_tree\_colorEvRT\_S2\_ /usr/include/c++/4.4/bits/move.h:76 # c++filt \_ZSt29\_Rb\_tree\_insert\_and\_rebalancebPSt18\_Rb\_tree\_node\_baseS0\_RS\_ std::\_Rb\_tree\_insert\_and\_rebalance(bool, std::\_Rb\_tree\_node\_base\*, std::\_Rb\_tree\_node\_base\*, std::\_Rb\_tree\_node\_base\*) 从以上结果可以看出,在 tree.d.o 中,每个函数都有对应的调试信息,例如在源文件(tree.cc)中的行号 4. 如何单步调试没有 debugging information 的函数? 由第 2 个问题,可知,可以通过 stepi 命令直接调试汇编代码。如使用 GDB 调试 RB-tree 的几个问题一文 2.(4)所示。 stepi stepi arg s i Execute one machine instruction, then stop and return to the debugger. It is often useful to do `display/i \$pc' when stepping by machine instructions. This makes GDB automatically display the next instruction to be executed, each time your program stops. See section Automatic display. An argument is a repeat count, as in step. (http://www.delorie.com/gnu/docs/gdb/gdb\_38.html) Reference http://www.delorie.com/gnu/docs/gdb/gdb\_38.htm objdump 的 manual 页 nm 的 manual 页