使用 GDB 调试 RB-tree 的几个问题

作者: 余祖波(<u>livelylittlefish@qmail.com</u>)

Blog: http://blog.csdn.net/livelylittlefish, http://www.abo321.org

Content

0. 引子

- 1. 第1个例子
- (1) at 提示前半部分代表什么?
- (2) at 提示后半部分代表什么?
- (3) 如果要阅读 qcc 的源代码,那么(2)中的文件在哪里?
- 2. 第2个例子
- (1) 在 gcc 源代码中该函数在哪里?
- (2) 为什么没有单步进入(step in)_Rb_tree_insert_and_rebalance 函数?
- (3) 该函数的实现在什么地方?即被编译进了哪个库?能否看到其信息?
- (4) 如何单步调试关于红黑树的操作,例如左旋、右旋、平衡等(tree.cc 中的函数)等
- (4.1) 利用 disassemble 命令找到_Rb_tree_insert_and_rebalance 的符号。
- (4.2) 利用 disassemble 命令查看该函数的起始地址
- (4.3) 在该函数中设置断点
- 3. 小结

0. 引子

在 Linux 平台上开发 C/C++程序,就免不了要使用 GDB,当然你也可以使用 DDD(Data Display Debugger),关于 DDD 可以参考 Appendix 和官方网站,非本文重点,不做讨论。本文就使用 GDB 调试的过程中碰到的几个问题进行简单介绍。

1. 第1个例子

我们先看一个使用 GDB 调试的例子

```
(qdb)
operator new (\underline{\hspace{0.2cm}}p=0x8246018)
   at /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/../../include/c++/4.1.2/new:94
      inline void* operator new(std::size_t, void* __p) throw() { return __p; }
94
(qdb)
0x08049059 in __gnu_cxx::new_allocator<int>::construct (this=0xbfca1b9f, __p=0x8246018
   __val=@0xbfca1cec)
   at /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/../../include/c++/4.1.2/ext/new_allocator.h:104
104
            { ::new(__p) _Tp(__val); }
(qdb)
~allocator (this=0xbfca1b9f)
   at /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/../../include/c++/4.1.2/bits/allocator.h:105
            ~allocator() throw() { }
105
(qdb)
本文讨论的问题如下。
```

(1) at 提示前半部分代表什么?

表示当前调用的代码所在的库的路径,即某个 symbol 存在于该路径下的某个库中。该例子指出当前调用的函数均存在于/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2 目录下的库文件中。例如,

```
# cd /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2
# 1s
              finclude
                           libaci.so
                                              libgfortran.so libstdc++.so
crtbegin.o
crtbegins.o
              include
                           libgcj.spec
                                              libgij.so
                                                            libsupc++.a
crtbeginT.o
                           libgcj-tools.so
             libgcc.a
                                              libgomp.a
                                                             SYSCALLS.c.X
                           libgcov.a
             libgcc_eh.a
                                             libgomp.so
crtend.o
             libgcc_s.so
                           libgfortran.a
                                              libgomp.spec
crtends.o
crtfastmath.o libgcj_bc.so libgfortranbegin.a libstdc++.a
# objdump -x libsupc++.a grep new
new_handler.o:
                  file format elf32-i386
```

```
rw-r--r- 102/102 3564 oct 21 23:42 2007 new handler.o
 8 .text._ZSt15set_new_handlerPFvvE 0000001f 00000000 00000000 00000060 2**4
13 .bss.__new_handler 00000004 00000000 00000000 00000120 2**2
                                                   00000000 .text._ZSt15set_new_handlerPFvv
00000000 1
            d .text._ZSt15set_new_handlerPFvvE
00000000 1
            d .bss. new handler
                                    00000000 .bss. new handler
                                                   0000001f _ZSt15set_new_handlerPFvvE
00000000 g
             F .text._ZSt15set_new_handlerPFvvE
             0 .bss.__new_handler
                                    00000004 new handler
00000000 q
RELOCATION RECORDS FOR [.text._ZSt15set_new_handlerPFvvE]:
                        __new_handler
00000014 R_386_GOT32
00000024 R_386_PC32
                        .text. ZSt15set new handlerPFvvE
new op.o: file format elf32-i386
rw-r--r-- 102/102 2432 Oct 21 23:42 2007 new_op.o
00000000
              *UND* 00000000 __new_handler
                        __new_handler
0000002d R_386_GOT32
new_opnt.o: file format elf32-i386
rw-r--r-- 102/102 2360 Oct 21 23:42 2007 new opnt.o
              *UND* 00000000 new handler
00000000
00000030 R_386_GOT32
                        __new_handler
new_opv.o: file format elf32-i386
rw-r--r-- 102/102 2100 oct 21 23:42 2007 new_opv.c
new_opvnt.o: file format elf32-i386
14 .text.__cxa_vec_new2 000000c5 00000000 00000000 00000630 2**4
15 .text.__cxa_vec_new 00000053 00000000 00000000 00000700 2**4
16 .text.__cxa_vec_new3 000000cc 00000000 00000000 00000760 2**4
                                    00000000 .text.__cxa_vec_new2
00000000 1
            d .text.__cxa_vec_new2
            d .text.__cxa_vec_new 00000000 .text.__cxa_vec_new
00000000 1
            d .text.__cxa_vec_new3
00000000 1
                                    00000000 .text.__cxa_vec_new3
00000000 g
             F .text.__cxa_vec_new2
                                    000000c5 __cxa_vec_new2
00000000 g
                                    00000053 __cxa_vec_new
             F .text.__cxa_vec_new
             F .text.__cxa_vec_new3
00000000 g
                                    000000cc __cxa_vec_new3
RELOCATION RECORDS FOR [\rightarrow\text.__cxa_vec_new2]:
```

```
RELOCATION RECORDS FOR [.text.__cxa_vec_new]:
00000049 R_386_PLT32
                          __cxa_vec_new2
RELOCATION RECORDS FOR [.text.__cxa_vec_new3]:
0000014c R_386_PC32
                         .text.__cxa_vec_new2
00000174 R_386_PC32
                          .text.__cxa_vec_new
00000194 R_386_PC32
                          .text.__cxa_vec_new3
# nm libsupc++.a | grep new
nm: eh_arm.o: no symbols
new_handler.o:
00000000 T ZSt15set new handlerPFvvE
00000000 B __new_handler
new_op.o:
       U __new_handler
new_opnt.o:
       U __new_handler
new_opv.o:
new_opvnt.o:
00000000 T __cxa_vec_new
00000000 T __cxa_vec_new2
00000000 T __cxa_vec_new3
解析 new_handler.o 中的一个符号,
# c++filt _ZSt15set_new_handlerPFvvE
std::set_new_handler(void (*)())
该函数在 new_handler.cc 文件中的定义如下:
using std::new_handler;
new_handler __new_handler;
```

new handler

```
std::set_new_handler (new_handler handler) throw()
{
    new_handler prev_handler = __new_handler;
    __new_handler = handler;
    return prev_handler;
}

其中, new_handler 在 new 文件中被定义, 如下。
typedef void (*new_handler)();

另外, 我们从 makefile 文件中也可以看到的确是以下 5 个关于"new"的.cc 文件被编译。
    new_handler.cc \
    new_op.cc \
    new_opnt.cc \
    new_opvt.cc \
    new_opvt.cc \
    new_opvt.cc \
    new_opvt.cc \
    new_opvt.cc \
```

(2) at 提示后半部分代表什么?

后半部分的提示表示当前代码执行到该文件,文件后面的数字表示行号。

../include 只是表示在 INCLUDE 路径下,并没有指明是哪个 include 目录,可能是/usr/include,可能是/usr/local/include,也可能是第三方的某个 include。那么../include/c++/4.1.2/new 文件具体在哪里?

```
笔者实验的 Linux 平台上,文件如下。
/usr/include/c++/4.1.2/new
/usr/include/c++/4.1.2/ext/new_allocator.h
/usr/include/c++/4.1.2/bits/stl_tree.h
```

(3) 如果要阅读 gcc 的源代码,那么(2)中的文件在哪里?

以上 3 个文件对应 gcc 的源代码,如下。
.\libstdc++-v3\libsupc++\new
.\libstdc++-v3\include\ext\new_allocator.h

_Link_type __z = _M_create_node(__v); 819 (qdb) _Rb_tree_insert_and_rebalance(__insert_left, 821 (qdb) step 823 ++_M_impl._M_node_count; (gdb) 1 818 819 820 821 _Rb_tree_insert_and_rebalance(__insert_left, __z, __p, 822 this->_M_impl._M_header); ++_M_impl._M_node_count; 823 return iterator(__z); 824 825 } 826 (gdb)

该例子要讨论的问题如下。

stl_tree.h 第 821 行的_Rb_tree_insert_and_rebalance 调用为什么没有 step in(进入函数内部)? 在 Linux 平台,该函数的实现在哪里? 在 gcc 源代码中该函数在哪里?

我们先看该函数在 gcc 源代码中的位置。

(1) 在 gcc 源代码中该函数在哪里?

仔细查看 gcc 的源代码,我们发现,_Rb_tree_insert_and_rebalance 函数的定义并不在 str_tree.h 中,而是在 tree.cc 文件中,位于.\libstdc++-v3\src 目录下,该目录下还有其他的 pool_allocator.cc、mt_allocator.cc、list.cc 等,其对应的头文件分别为:

- .\libstdc++-v3\include\ext\pool_allocator.h
- .\libstdc++-v3\include\ext\mt_allocator.h
- .\libstdc++-v3\include\std\std_list.h

对于 list.cc 需要解释一下。在 list.cc 文件中,直接#include <list>,但实际上,list文件在 gcc 的源代码包里是不存在的。那么包含 list 实际上是包含谁? 我们在 Linux 系统中查看,list 文件在/usr/include/c++/4.1.2 目录中,如下。

```
# pwd
```

/usr/include/c++/4.1.2

1s

algorithm clocale ctime functional typeinfo ostream utility cmath iavax backward cwchar qci queue limits bits complex cwctype anu set valarray csetimp cxxabi.h i386-redhat-linux list bitset sstream vector

. . .

打开 list 文件,其内容如下,这个标准的头文件实际上就是包含 stl_list 的定义文件 stl_list.h 及其需要的其他头文件,如 allocator.h 等。

- 60 #ifndef GLIBCXX LIST
- 61 #define _GLIBCXX_LIST 1
- 62
- 63 #pragma GCC system_header
- 64

```
65 #include <bits/functexcept.h>
66 #include <bits/stl_algobase.h>
67 #include <bits/allocator.h>
68 #include <bits/stl_construct.h>
69 #include <bits/stl_uninitialized.h>
70 #include <bits/stl_list.h> //stl list 的定义文件
71
72 #ifndef _GLIBCXX_EXPORT_TEMPLATE
73 # include <bits/list.tcc> //stl list 的某些模板成员函数的实现文件
74 #endif
75
76 #ifdef _GLIBCXX_DEBUG
77 # include <debug/list>
78 #endif
```

对应于 gcc 源代码,安装到 Linux 系统中的 list 文件实际上就是.\libstdc++-v3\include\std\std_list.h 文件,只是在安装到时候将其改名并拷贝到 /usr/include/c++/4.1.2 目录。同样的道理也适用于 STL 其他的 container,如 vector,set,deque,map,stack,queue 等。所以我们使用 STL 编写代码时,包含的文件是<list>,<map>,<vector>等,而非<std_list.h>,<std_map.h>,<std_vector.h>。

以下是 readme 文件中对.\libstdc++-v3\include\std 和.\libstdc++-v3\src 目录下的文件的解释。

include/std

Files meant to be found by #include <name> directives in standard-conforming user programs.

src

Files that are used in constructing the library, but are not installed.

问题扯远了,我们回到要讨论的问题。

(2) 为什么没有单步进入(step in _Rb_tree_insert_and_rebalance 函数?

要想 step in 某个函数,一定要有相应的源代码的文件,很显然,该函数所在的文件 tree.cc 在 Linux 系统里并不存在。那如果我们希望单步进入该函数,可能需要重新编译 gcc 源代码并将所有.h 和.c/.cc/.cpp 的文件都安装到相应的目录下。例如在笔者的虚拟机里,调试 ACE 的程序,都可以进入 ACE 源代码内部进行。但从上述对.\libstdc++-v3\src 目录下的文件的解释可以看出,在 Linux 系统上并不安装这些.cc 文件,因此,要单步调试这些程序,貌似很困难。但也不是没有方法,我们稍后讨论。

那么,

(3) 该函数的实现在什么地方?即被编译进了哪个库?能否看到其信息?

摘_Rb_tree_increment 函数的代码,如下。

```
namespace std
  _Rb_tree_node_base*
  _Rb_tree_increment(_Rb_tree_node_base* __x)
    if (__x->_M_right != 0)
         \underline{\hspace{0.1cm}} x = \underline{\hspace{0.1cm}} x -> \underline{\hspace{0.1cm}} M_right;
         while (__x->_M_left != 0)
           \underline{x} = \underline{x}->\underline{M}_{eft};
       }
    else
         _Rb_tree_node_base* ___y =
         while (__x == __y->_M_right)
```

```
}
   return __x;
其参数_Rb_tree_node_base 定义如下,
 struct _Rb_tree_node_base
 {
   typedef _Rb_tree_node_base* _Base_ptr;
   typedef const _Rb_tree_node_base* _Const_Base_ptr;
   _Rb_tree_color
                         _M_color:
   _Base_ptr
                            _M_parent;
                            _M_left;
   _Base_ptr
                            _M_right;
   _Base_ptr
   . . .
 };
```

很显然,该函数是属于 std 空间的一个全局函数,不是类的成员函数,也不是模板函数,其参数_Rb_tree_node_base 也不是模板类。tree.cc 中的 9 个函数均是这样,且在每个函数内部,只是对指针的操作,不涉及定义一个对象(编译时需要分配逻辑地址,占虚拟空间),或者使用 new/delete 操作符,因此所有这些函数(tree.cc 文件)在编译期间不需要确定一些数据类型,gcc 在编译时便将其编译到了静态库 libstdc++.a 中(tree.cc 的目标文件为 tree.o),使用时再链接到目标可执行文件。

实际上,可以认为 tree.cc 文件(9个函数)是一个独立的小模块,而且是一个独立性很强的模块,_Rb_tree_node_base 的改变(即 stl_tree.h 的改变)不会影响 tree.cc。像这样的模块,应该做成静态库供用户使用,从而减少编译依赖和时间。

可以通过如下命令查看静态库 libstdc++.a 中的关于 RBtree 的操作信息。

```
# cd /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2 //以下要解析的库在该目录
# nm libstdc++.so //libstdc++.so 是动态库,其中没有 symbols
nm: libstdc++.so: no symbols
```

```
# nm libstdc++.a | grep _Rb_tree_
00000000 T _ZSt18_Rb_tree_decrementPKSt18_Rb_tree_node_base
00000000 T _ZSt18_Rb_tree_decrementPSt18_Rb_tree_node_base
00000000 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPKSt18_Rb_tree_node_base
00000000 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base
00000000 T _ZSt20_Rb_tree_black_countPKSt18_Rb_tree_node_baseS1_
00000000 T _ZSt20_Rb_tree_rotate_leftPSt18_Rb_tree_node_baseRS0_
00000000 T _ZSt21_Rb_tree_rotate_rightPSt18_Rb_tree_node_baseRS0_
00000000 T _ZSt28_Rb_tree_rebalance_for_erasePSt18_Rb_tree_node_baseRS_
00000000 T _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_
nm: stubs.o: no symbols
nm: eh_arm.o: no symbols
# c++filt _ZSt18_Rb_tree_decrementPKSt18_Rb_tree_node_base
std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base const*)
# c++filt _ZSt18_Rb_tree_decrementPSt18_Rb_tree_node_base
std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base*)
# c++filt _ZSt28_Rb_tree_rebalance_for_erasePSt18_Rb_tree_node_baseRS_
std::_Rb_tree_rebalance_for_erase(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)
以上通过 c++filt 命令解析的符号便是.\libstdc++-v3\src\tree.cc 文件中的函数,其他的符号,读者可自行试验,也是 tree.cc 中的函数。
                         ´libstdc++.a这个静态库中。通过如下命令,可以得知 tree.cc 编译后的目标文件 tree.o 的确被打包进了静态库 libstdc++.a。
# cd /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2
# mkdir test
                    //建立一个试验目录,试验完后容易删除
# cp libstdc++.a test/libstdc++.a
# cd test
# 1s
libstdc++.a
```

```
//extract file(s) from the archive
# ar -x libstdc++.a
                    //所有.o文件便是从静态库 libstdc++.a 中释放出来的
# 1s
. . .
atomicity.o
                                    istream-inst.o
                  eh call.o
                                                       pool_allocator.o
basic file.o
                  eh catch.o
                                    istream.o
                                                       pure.o
bitmap_allocator.o eh_exception.o
                                      libstdc++.a
                                                         sstream-inst.o
                  eh_globals.o
                                                       stdexcept.o
c++locale.o
                                    limits.o
codecvt_members.o
                  eh_personality.o list.o
                                                        streambuf-inst.o
. . .
                 functexcept.o
                                    misc-inst.o
ctype.o
                                                       tree.o
debug_list.o
                  globals_io.o
                                    monetary_members.o valarray-inst.o
debug.o
                  globals_locale.o
                                   mt allocator.o
                                                        vec.o
del_opnt.o
                  guard.o
                                   new_handler.o
                                                       vterminate.o
. . .
                  ios.o
eh_arm.o
                                   numeric_members.o
```

我们甚至可以直接使用从 libstdc++.a 中释放出来的 tree.o, 在生成可执行文件时,直接连接之。不像.\libstdc++-v3\include\bits\list.tcc 和 vector.tcc 中的函数,他们不仅是 list 类和 vector 类的成员函数,也是模板函数。因此在 std_list.h 文件的第 73 行,需要包含 list.tcc 文件,如上 list 文件(Linux 平台上安装 std_list.h 后的文件)的内容所示。同样的道理也适用于 std_vector.h 文件。

我们也可以使用 nm 命令直接查看 tree.o 的相关信息。

nm -A tree.o

```
tree.o:00000000 T _ZSt18_Rb_tree_decrementPKSt18_Rb_tree_node_base
tree.o:00000000 T _ZSt18_Rb_tree_decrementPSt18_Rb_tree_node_base
tree.o:00000000 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPKSt18_Rb_tree_node_base
tree.o:00000000 T _ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base
tree.o:00000000 T _ZSt20_Rb_tree_black_countPKSt18_Rb_tree_node_baseS1_
tree.o:00000000 T _ZSt20_Rb_tree_rotate_leftPSt18_Rb_tree_node_baseRS0_
tree.o:00000000 T _ZSt21_Rb_tree_rotate_rightPSt18_Rb_tree_node_baseRS0_
tree.o:00000000 T _ZSt28_Rb_tree_rebalance_for_erasePSt18_Rb_tree_node_baseRS_
tree.o:000000000 T _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_
```

```
U __gxx_personality_v0
tree.o:
```

以上符号经 demangle 后分别与以下命令的结果相对应。

```
# nm -C tree.o
00000000 T std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base const*)
00000000 T std::_Rb_tree_decrement(std::_Rb_tree_node_base*)
00000000 T std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base const*)
00000000 T std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base*)
00000000 T std::_Rb_tree_black_count(std::_Rb_tree_node_base const*, std::_Rb_tree_node_base const*)
00000000 T std::_Rb_tree_rotate_left(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*&)
00000000 T std::_Rb_tree_rotate_right(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*&)
00000000 T std::_Rb_tree_rebalance_for_erase(std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base&)
00000000 T std::_Rb_tree_insert_and_rebalance(bool, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*,
std::_Rb_tree_node_base&)
       U __gxx_personality_v0
也可以试试以下命令。对 nm 命令输出的解释可参考 nm 的 manual 页。
# nm -a tree.o
# nm -A tree.o
# nm -B tree.o
# nm -C tree.o (upper case)
# nm -q tree.o
# nm -1 tree.o
# nm -n tree.o
# nm -o tree.o
# nm -p tree.o
# nm -P tree.o (upper case)
# nm -s tree.o
# nm -S tree.o (upper case)
# nm -u tree.o
其余均小写。
```

(4) 如何单步调试关于红黑树的操作,例如左旋、右旋、平衡等(tree.cc 中的函数)?

```
回答该问题,需要调试 STL 的源代码。摘录如下。
(qdb) step
std::_Rb_tree<int, int, std::_Identity<int>, std::less<int>, std::allocator<int> >::_M_insert (this=0xbf849884, __x=0x0,
   __p=0xbf849888, __v=@0xbf84989c)
   at /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/../../include/c++/4.1.2/bits/stl_tree.h:817
817
(qdb) n
819
            _Link_type __z = _M_create_node(__v);
(qdb)
            _Rb_tree_insert_and_rebalance(__insert_left,
821
(4.1) 利用 disassemble 命令找到_Rb_tree_insert_and_rebalance 的名
(qdb) disassemble
Dump of assembler code for function _ZNSt8_Rb_treeIiiSt9_IdentityIiESt4lessIiESaIiEE9_M_insertEPSt18_Rb_tree_node_baseS7_RKi:
0x08049245 <_ZNSt8_Rb_treeIiiSt9_IdentityIiESt4lessIiESaIiEE9_M_insertEPSt18_Rb_tree_node_baseS7_RKi+149>:
mov
      %ecx,(%esp)
0x08049248 <_ZNSt8_Rb_treeIiiSt9_IdentityIiESt4lessIiESaIiEE9_M_insertEPSt18_Rb_tree_node_baseS7_RKi+152>:
                                                                                                             call
0x80487b8 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_@plt>
End of assembler dump.
可以利用 c++filt 命令验证该符号
# c++filt _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_
```

std::_Rb_tree_insert_and_rebalance(bool, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*, std::_Rb_tree_node_base*)

(4.2) 利用 disassemble 命令查看该函数的起始地址

(qdb)

```
(qdb) disassemble _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_
Dump of assembler code for function _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_
0x00c08750 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+0>:
                                                                                         %ebp
                                                                                    push.
0x00c08751 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+1>:
                                                                                    mov %esp,%ebp
0x00c08753 <_zSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+3>:
                                                                                    push
                                                                                          %edi
0x00c08754 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+4>:
                                                                                    push
                                                                                          %esi
0x00c08755 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+5>:
                                                                                          %ebx
                                                                                    push
. . .
由上可以看出,该函数的起始地址为 0x00c08750,很明显,只是一个虚拟地址,而非物理地址
为什么要这么做?——因为函数被编译时均被 mangled,成为 symbol。
从如下命令可以看到在目标可执行文件中已经不存在_Rb_tree_insert_and_rebalance 这样的符号了。
(qdb) disassemble Rb tree insert and rebalance
No symbol "_Rb_tree_insert_and_rebalance" in current contex
(gdb) disassemble std::_Rb_tree_insert_and_rebalance
No symbol "_Rb_tree_insert_and_rebalance" in namespace\"std".
(4.3) 在该函数中设置断点
(adb) b *0x00c08750
Breakpoint 2 at 0xc08750
(qdb) c
Continuing.
                               P_Rb_tree_insert_and_rebalance () from /usr/lib/libstdc++.so.6
Breakpoint 2, 0x00c08750 in std:
(qdb) stepi
0x00c08751 in std::_Rb_tree_insert_and_rebalance () from /usr/lib/libstdc++.so.6
```

```
0x00c08753 in std::_Rb_tree_insert_and_rebalance () from /usr/lib/libstdc++.so.6 (gdb)
0x00c08754 in std::_Rb_tree_insert_and_rebalance () from /usr/lib/libstdc++.so.6 (gdb)
0x00c08755 in std::_Rb_tree_insert_and_rebalance () from /usr/lib/libstdc++.so.6 (gdb)
0x00c08756 in std::_Rb_tree_insert_and_rebalance () from /usr/lib/libstdc++.so.6 (gdb)
由此,使用 stepi 命令便可调试汇编代码了。
```

从以上调试信息可以看出,在运行过程中,_Rb_tree_insert_and_rebalance函数是从/usr/lib/libstdc++.so.6这个动态库中加载的。可以通过以下方式验证该函数在libstdc++.so.6中的位置。

gdb /usr/lib/libstdc++.so.6.0.8

. . .

(gdb) disassemble _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_

Dump of assembler code for function _ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_:

0x00c08750 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+0>: push %ebp

0x00c08751 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+1>: mov %esp,%ebp

0x00c08753 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_+3>: push %edi

. . .

题外话。

还可以通过如下方式查看该函数的汇编代码,可以看到,在 tree.o 中只是一个相对地址,没有虚拟地址。

gdb ./tree.o

. . .

(gdb) disassemble 0

Dump of assembler code for function _ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base:

```
0x00000000 <_ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base+0>: push
                                                                      %ebp
0x00000001 <_ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base+1>: mov
                                                                      %esp,%ebp
0x00000003 <_ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base+3>: mov
                                                                      0x8(%ebp),%ecx
0x00000006 <_ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base+6>: mov
                                                                      0xc(%ecx),%edx
0x00000009 <_ZSt18_Rb_tree_incrementPSt18_Rb_tree_node_base+9>: test
                                                                      %edx,%edx
. . .
# objdump -d tree.o
Disassembly of section .text._ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_:
00000000 <_ZSt29_Rb_tree_insert_and_rebalancebPSt18_Rb_tree_node_baseS0_RS_>:
  0: 55
                           push
                                 %ebp
      89 e5
  1:
                                  %esp,%ebp
                            mov
  3:
      57
                           push
                                 %edi
  4:
       56
                           push
                                 %esi
  5:
       53
                           push
                                 %ebx
                                  $0xc,%esp
      83 ec 0c
  6:
                            sub
      8b 45 14
                                  0x14(%ebp),%eax
  9:
                            mov
      8b 7d 0c
                                  0xc(%ebp),%edi
  c:
                            mov
                                  0x10(%ebp),%ebx
      8b 5d 10
  f:
                            mov
. . .
也可以试试以下命令。对 objdump 命令输出的解释可参考其的 manual 页。
# objdump -x tree.o
# objdump -d tree.o
# objdump -h tree.o
# objdump -s tree.o
# objdump -S tree.o (upp
```

以下问题,将另文讨论。 静态库和动态库的区别与使用 动态库如何加载?加载时虚拟地址空间如何重定位?

3. 小结

(1) 本文使用的命令 nmobjdumpc++filt

(2) STL 源代码位置

GCC 源代码中 STL 位置: .\libstdc++-v3\include\bits (.表示 gcc 源代码目录,本文为 E:\opensource\gcc-4.1.2) Linux 系统中 STL 位置: /usr/include/c++/4.1.2/bits

Reference

.\libstdc++-v3\readme man nm (nm的 manual 页) nm -h (nm help)

Appendix: About DDD

GNU DDD is a graphical front-end for command-line debuggers such as GDB, DBX, WDB, Ladebug, JDB, XDB, the Perl debugger, the bash debugger bashdb, the GNU Make debugger remake, or the Python debugger pydb. Besides ``usual'' front-end features such as viewing source texts, DDD has become famous through its interactive graphical data display, where data structures are displayed as graphs. 是 Linux 平台上的一种可视化调试工具,其最大的特点是数据结构以图形方式显示,非常直观。

http://www.gnu.org/software/ddd