




话题 1

计算机是如何表示数值的?



配套练习

Lab 1

- 练习数字的表示、位操作、位掩码操作
- 阅读分析操作位和整型的 C 代码
- 进一步练习 Linux 环境的开发流程

Assignment 1

- 处理加法计算的局限性
- 模拟细胞分裂的过程
- · 在终端打印 Unicode 文本



今日话题


- Binary
- Hexadecimal
- Integer Number
 - Unsigned Integer
 - Signed Integer

推荐阅读:


• CSAPP, Ch2

计算机发展的理论基础

- 1854年,英国数学家乔治·布尔 (George Boole) 发表了一篇具有里程碑意义的论文,详细介绍了 后来被称为布尔代数的代数逻辑系统。
- 1937年,克劳德·香农 (Claude Shannon)在 麻省理工学院 (MIT)发表了他的硕士论文,该 论文在历史上首次使用电子继电器和开关实现了 布尔代数和二进制算术。



George Boole



Claude Shannon

关于 bool

- 早期的 C 语言没有用来表示真和假的值, 所以 C 把 0 当作假处理, 非 0 当作真处理。
- C99 标准发布后,通过引入头文件 **stdbool.h** 可以使用 bool 类型,允许程序中使用 true 和 false 关键字,但编译器最终还是会转换成 1 和 0 两个值来处理。

```
#include <stdbool.h>
bool flag = true;
flag = false;
```

二进制的优点


• 二进制设备简单易用

硅芯片容易制造,可以集中在一个小区域

• 二进制信号是明确的, 抗噪能力强


很容易查看数字信号是否开/关。即使有一点噪音,也能够清楚地知道信号是什么

- 可以制作二进制数据的完美副本
- 任何可以用某种模式表示的东西都可以用二进制模式表示



位 Bit

- 位 (Bit) 是一个单个的 on/off 值,只有这两种可能的结果。
- 位的概念可以理解为 1 或 0、开或关、是或否、真或假的值。
- 位实现的方式有很多种:
 - 电器开关
 - 打孔的纸带
 - 单个晶体管状态
- 位是计算机信息处理的最小单位。



字节 Byte

- 一个位能表示的信息是有限的
- 计算机内存以 8 个位为一组, 称为字节 (Byte)
- 一个字节可以表示 256 个不同的值
- 当某些数据超过 8 位时,可以使用多个字节:
 - int 由 4 个字节 (32 位) 表示
 - double 由 8 个字节 (64 位) 表示
 - 颜色通道 RGB 可以用 3 个字节 (24 位) 表示
- 计算机内存可以看作一个大号字节数组 (Byte-Addressable)

Name	Number of Bytes	Power of 2		
Byte	1	2^0		
Kibibyes (KiB)	1024	2^{10}		
Mebibytes (MiB)	1,048,576	2^{20}		
Gibibytes (GiB)	1,073,741,824	2^{30}		
Tebibyte (TiB)	1,099,511,627,776	2^{40}		

十进制数字系统

10 ³	10²	10 ¹	10°		
5	0	2	8		

$$5028 = 5 * 10^3 + 0 * 10^2 + 2 * 10^1 + 8 * 10^0$$

二进制数字系统

2 ¹²	211	2 ¹⁰	2°	2 ⁸	27	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 °
1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0

$$5028 = 1 * 2^{12} + 1 * 2^9 + 1 * 2^8 + 1 * 2^7 + 1 * 2^5 + 1 * 2^2$$

小技巧 基于基数的乘法和除法

- 乘法需要向右移动 1 位并补零: 1450 * 10 = 1450 0 对比 1100 * 2 = 1100 0
- 除法只需要向左移动 1 位: 1450 / 10 = 145 对比 1100 / 2 = 110



今日话题

- Binary
- Hexadecimal
- Integer Number
 - Unsigned Integer
 - Signed Integer

推荐阅读:

• CSAPP, Ch2

FAQ 为什么选择十六进制

一般很难准确阅读并记住较大的二进制值。

例如, 快速尝试确定 0011100101110110 和 0011100101100110 是否相同。

十六进制可以很方便的表示较大的 0/1 序列,并能够轻松的转换成二进制。

十六进制数字系统

十六进制 (hexadecimal) 是使用 16 个不同的符号表示的数字系统, "0" - "9" 表示值 0 到 9, "A" - "F" (或小写)表示 10 到 15 之间的值。


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

不同进制对应关系

Hex digit	0	1	2	3	4	5	6	7
Decimal value	0	1	2	3	4	5	6	7
Binary value	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Hex digit	8	9	Α	В	С	D	E	F
Decimal value	8	9	10	11	12	13	14	15
Binary value	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

区分

- 为了便于区分,十六进制使用 0x 开头;二进制使用 0b 开头
- 例如, 0xf5 和 0b11110101 表示同一个值



十进制 V5 二进制 V5 十六进制

165

0b10100101

0xa5

十进制

- 可读性强
- 不好转换到二进制位模式

二进制

- 计算机使用的格式
- 可读性差

十六进制

- 容易转换到二进制位模式
- 可读性好



今日话题

- Binary
- Hexadecimal
- Integer Number
 - Unsigned Integer
 - Signed Integer

推荐阅读:

• CSAPP, Ch2

数字的表示

在计算机中,数字的表示可以大致分为三类,分别是:

- 无符号整型 (unsigned integer) : 表示正数和 0, 例如 0, 1, 2,, 255
- 有符号整型 (signed integer): 表示正数、负数和 0, 例如 -128, -127,, 0, 1, 2
- 浮点数 (floating point number) : 表示实数, 例如 3.14, -2.5e-3



今日话题

- Binary
- Hexadecimal
- Integer Number
 - Unsigned Integer
 - Signed Integer

推荐阅读:

• CSAPP, Ch2

无符号整型

- 无符号整型只能表示 0 和正数,不可以表示负数。
- 无符号整型的二进制表示可以直接映射到十进制数,例如:

```
\Rightarrow 0b0001 = 0 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1

\Rightarrow 0b0101 = 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 0 + 4 + 0 + 1 = 5


\Rightarrow 0b1011 = 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

\Rightarrow 0b1111 = 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15
```

- 无符号整型表示的范围是 $0 \rightarrow 2^w 1$, 其中 w 表示数据大小
 - ▶ 例如 32 位无符号整型可以表示 0 到 2³² 1 (4,294,967,295)

无符号整型

- 数字轮盘可以很直观表示无符号整型二进制和十进制之间的关系
- 右图为 4 位无符号整型的表示范围





今日话题

- Binary
- Hexadecimal
- Integer Number
 - Unsigned Integer
 - Signed Integer

推荐阅读:

• CSAPP, Ch2

有符号整型

- 有符号整型可以表示 0, 正数和负数。
- 既然要表示负数,那么首先需要解决的问题是:如何通过二进制位表示正或负?

有符号整型

- 有符号整型可以表示 0, 正数和负数。
- 既然要表示负数, 那么首先需要解决的问题是: 如何通过二进制位表示正或负?
- 目前的解决方案是


通过保留一个符号位(最高位)来区分正和负, 这个位称为最高有效位 MSB (most significant bit)。

I 的补码 ones' complement

- 通过将正数的所有二进制位进行反转来表示对应的负数,我们可以得到 1 的补码表示。
- 这个命名的由来是基于这样的一个事实,对应的正负数相加可以得到全为 1 的二进制位。


例如 -1 和 1 相加的二进制位是 1111。


• 目前, 1 的补码表示在**数字信号处理**领域依然有 大量的应用。



缺点


- 有两个用于表示 0 的不同位模式,造成了不必要的浪费。
- 在进行加法操作时,如果进位超过了总体位数,则需要进行循环进位 (end-around carry)。






Z 的补码 two's complement

- 如果我们想避免循环进位,可以对反转后的位额 外进行一次加 1 操作,那么我们就得到了 **2 的补 码表示**。
- 例如,+1 二进制表示为 0001,反转后的结果是 1110,然后再进行加 1 操作得到 1111 用于表示-1;
- 同样,+2 二进制表示为 0010,反转后的结果是 1101,然后再进行加 1 操作得到 1110 用于表示-2。



• 只有一个位模式表示 0, 对应的正负数相加的结果依然是 0。



- 只有一个位模式表示 0, 对应的正负数相加的结果依然是 0。
- 只有一个位模式用于表示 0, 避免了浪费。
- 最高有效位 MSB 依然可以用于表示正负号。

- 只有一个位模式表示 0, 对应的正负数相加的结果依然是 0。
- 只有一个位模式用于表示 0, 避免了浪费。
- 最高有效位 MSB 依然可以用于表示正负号。
- 加法操作逻辑更简单,可以用于任意的正负数组合,不需要循环进位。

- 只有一个位模式表示 0, 对应的正负数相加的结果依然是 0。
- 只有一个位模式用于表示 0, 避免了浪费。
- 最高有效位 MSB 依然可以用于表示正负号。
- 加法操作逻辑更简单,可以用于任意的正负数组合,不需要循环进位。


小技巧 如何快速找到其对应的正/负值?

从右向左,找到第一个1,将左侧剩下的位全部反转即可。

例如,+2 的位模式为 0010,那么将第一个 1 左侧所有位反转可以得到 1110,即为 -2。

推荐阅读: CSAPP 2.3.3 补码的非

无符号 V5 有符号



问题?