Lecture 5: Data Representation 2

数据的机器级表示 2

十进制数的表示

◆ 数值数据(numerical data)的两种表示

Binary (二进制数)

- 定点整数: Fixed-point number (integer)
 - Unsigned and signed int
- o 浮点数:Floating-point number (real number)

Decimal (十进制数)

- o 用ASCII码表示
- 用BCD (Binary coded Decimal) 码表示
- ◆ 计算机中为什么要用十进制数表示数值?
 - 日常使用的都是十进制数,所以,计算机外部都使用十进制数。在一 些有大量数据输入/出的系统中,为减少二进制数和十进制数之间的转 换,在计算机内部直接用十进制数表示数值。

用ASCII码表示十进制数

◆ 前分隔数字串

- 符号位单独用一个字节表示, 位于数字串之前。
- 正号用"+"的ASCII码(2BH)表示; 负号用"-"的ASCII码(2DH)表示
- 例: 十进制数+236表示为: 2B 32 33 36H

0010 1011 0011 0010 0011 0011 0011 0110B

十进制数-2369表示为: 2D 32 33 36 39H

0010 1101 0011 0010 0011 0011 0011 0110 0011 1001B

◆后嵌入数字串

- 符号位嵌入最低位数字的ASCⅡ码高4位中。比前分隔方式省一个字节。
- 正数不变; 负数高4位变为0111.
- 例: 十进制数+236表示为: 32 33 36H

0011 0010 0011 0011 0011 0110B

十进制数-2369表示为: 32 33 36 79H

0011 0010 0011 0011 0011 0110 0111 1001B

缺点:占空间大,且需转换成二进制数或BCD码才能计算。

用BCD码表示十进制数

- ◆ 编码思想: 每个十进数位至少有4位二进制表示。而4位二进制位可组合成 16种状态,去掉10种状态后还有6种冗余状态。
- ◆ 编码方案
 - 1. 十进制有权码
 - 每个十进制数位的4个二进制位(称为基2码)都有一个确定的权。 8421码是最常用的十进制有权码。也称自然BCD(NBCD)码。
 - 2. 十进制无权码
 - 每个十进制数位的4个基2码没有确定的权。在无权码方案中,用的 较多的是余3码和格雷码。
 - 3. 其他编码方案 (5中取2码、独热码等)
- ◆ 符号位的表示:
 - "+": 1100; "-": 1101
 - 例: +236=(1100 0010 0011 0110)₈₄₂₁ (占2个字节)
 - 2369=(1101 0000 0010 0011 0110 1001)₈₄₂₁ (占3个字节) 补0以使数占满一个字节

逻辑数据的编码表示

◆表示

- •用一位表示 真: 1 / 假: 0
- ·N位二进制数可表示N个逻辑数据,或一个位串

◆运算

- 按位进行
- 如:按位与 / 按位或 / 逻辑左移 / 逻辑右移 等

◆识别

•逻辑数据和数值数据在形式上并无差别,也是一串 0/1序列,机器靠指令来识别。

西文字符的编码表示

◆特点

- 是一种拼音文字,用有限几个字母可拼写出所有单词
- 只对有限个字母和数学符号、标点符号等辅助字符编码
- 所有字符总数不超过256个,使用7或8个二进位可表示
- ◆表示(常用编码为7位ASCII码)

要求必须熟悉数字、字母和空格(SP)的表示

- 十进制数字: 0/1/2.../9
- 英文字母: A/B/.../Z/a/b/.../z
- 专用符号: +/-/%/*/&/......
- 控制字符(不可打印或显示)
- ◆操作
 - 字符串操作,如:传送/比较 等

汉字及国际字符的编码表示

◆特点

- 汉字是表意文字, 一个字就是一个方块图形。
- 汉字数量巨大,总数超过6万字,给汉字在计算机内部的表示、汉字的传输与交换、汉字的输入和输出等带来了一系列问题。

◆编码形式

• 有以下几种汉字代码:

输入码:对汉字用相应按键进行编码表示,用于输入

内码:用于在系统中进行存储、查找、传送等处理

字模点阵或轮廓描述: 描述汉字字模点阵或轮廓, 用于显示/打印

问题: 西文字符有没有输入码? 有没有内码?

有没有字模点阵或轮廓描述?

汉字的输入码

向计算机输入汉字的方式:

- ① 手写汉字联机识别输入,或者是印刷汉字扫描输入后自动识别,这两种方法现均已达到实用水平。
- ② 用语音输入汉字,虽然简单易操作,但离实用阶段还相差很远。
- ③ 利用英文键盘输入汉字:每个汉字用一个或几个键表示,这种对每个汉字用相应按键进行的编码称为汉字"输入码",又称外码。输入码的码元为按键。是最简便、最广泛的汉字输入方法。

常用的方法有:搜狗拼音、五笔字型、智能ABC、微软拼音等使用汉字输入码的原因:

- ① 键盘面向西文设计,一个或两个西文字符对应一个按键,非常方便。
- ② 汉字是大字符集,专门的汉字输入键盘由于键多、查找不便、成本高等原因而几乎无法采用。

字符集与汉字的内码

问题: 西文字符常用的内码是什么? 其内码就是ASCII码。

对于汉字内码的选择,必须考虑以下几个因素:

- ① 不能有二义性,即不能和ASCII码有相同的编码。
- ② 尽量与汉字在字库中的位置有关,便于汉字查找和处理。
- ③编码应尽量短。

国标码(国标交换码)

1981年我国颁布了《信息交换用汉字编码字符集·基本集》(GB2312—80)。该标准选出6763个常用汉字,为每个汉字规定了标准代码,以供汉字信息在不同计算机系统间交换使用

可在汉字国标码的基础上产生汉字机内码

GB2312-80字符集

◆由三部分组成:

- ① 字母、数字和各种符号,包括英文、俄文、日文平假名与片假名、罗马字母、汉语拼音等共687个
- ② 一级常用汉字, 共3755个, 按汉语拼音排列
- ③ 二级常用汉字, 共3008个, 不太常用, 按偏旁部首排列

◆汉字的区位码

- 码表由94行、94列组成、行号为区号、列号为位号、各占7位
- 指出汉字在码表中的位置,共14位,区号在左、位号在右

◆汉字的国标码

- 每个汉字的区号和位号各自加上32(20H), 得到其"国标码"
- 国标码中区号和位号各占7位。在计算机内部,为方便处理与存储,前面添一个0,构成一个字节

汉字内码

- ◆至少需2个字节才能表示一个汉字内码。为什么?
 - •由汉字的总数决定!
- ◆可在GB2312国标码的基础上产生汉字内码
 - •为与ASCII码区别,将国标码的两个字节的第一位置"1"后得到一种汉字内码

例如,汉字"大"在码表中位于第20行、第83列。因此区位码为0010100 1010011,国标码为00110100 01110011,即3473H。前面的34H和字符"4"的ACSII码相同,后面的73H和字符"s"的ACSII码相同,将每个字节的最高位各设为"1"后,就得到其内码:B4F3H (1011 0100 1111 0011B),因而不会和ASCII码混淆。

国际字符集

国际字符集的必要性

- ◆不同地区使用不同字符集内码,如中文GB2312 / Big5、日文Shift-JIS / EUC-JP等。在安装中文系统的计算机中打开日文文件、会出现乱码。
- ◆ 为使所有国际字符都能互换,必须创建一种涵盖全部字符的多字符集。

国际多字符集

- ◆ 通过对各种地区性字符集规定使用范围来唯一定义各字符的编码。
- ◆ 国际标准ISO/IEC 10646提出了一种包括全世界现代书面语言文字所使用的 所有字符的标准编码,有4个字节编码(UCS-4)和2字节编码(UCS-2)。
- ◆ 我国(包括香港、台湾地区)与日本、韩国联合制订了一个统一的汉字字符集(CJK编码),共收集了上述不同国家和地区共约2万多汉字及符号,采用2字节编码(即: UCS-2),已被批准为国家标准(GB13000)。
- ◆ Windows操作系统(中文版)已采用中西文统一编码,收集了中、日、韩三国常用的约2万汉字,称为"Unicode",采用2字节编码,与UCS-2一致。

汉字的字模点阵码和轮廓描述

- ◆ 为便于打印、显示汉字,汉字字形必须预先存在机内
 - 字库 (font): 所有汉字形状的描述信息集合
 - 不同字体 (如宋体、仿宋、楷体、黑体等) 对应不同字库
 - 从字库中找到字形描述信息,然后送设备输出
- ◆ 字形主要有两种描述方法:
 - 字模点阵描述(图像方式)
 - 轮廓描述(图形方式)
 - 直线向量轮廓
 - 曲线轮廓(True Type字形)

数据的基本宽度

- ◆比特(bit)是计算机中处理、存储、传输信息的最小单位
- ◆二进制信息的计量单位是"字节"(Byte),也称"位组"
 - 现代计算机中,存储器按字节编址
 - 字节是最小可寻址单位 (addressable unit)
- ◆除比特和字节外,还经常使用"字"(word)作为单位
- ◆"字"和"字长"的概念不同

数据的基本宽度

- ◆"字"和"字长"的概念不同
 - "字长"指数据通路的宽度。

(数据通路指CPU内部数据流经的路径以及路径上的部件,主要是CPU内部进行数据运算、存储和传送的部件,这些部件的宽度基本上要一致,才能相互匹配。因此,"字长"等于CPU内部总线的宽度、运算器的位数、通用寄存器的宽度等。)

- "字"表示被处理信息的单位,用来度量数据类型的宽度。
- 字和字长的宽度可以一样,也可不同。

例如,x86体系结构定义"字"的宽度为16位,但从386开始字长就是32位了。

数据量的度量单位

- ◆存储二进制信息时的度量单位要比字节或字大得多
- ◆容量经常使用的单位有:
 - "千字节"(KB), 1KB=2¹⁰字节=1024B
 - "兆字节"(MB), 1MB=2²⁰字节=1024KB
 - "千兆字节"(GB), 1GB=230字节=1024MB
 - "兆兆字节"(TB), 1TB=2⁴⁰字节=1024GB
- ◆ 通信中的带宽使用的单位有:
 - "千比特/秒"(kb/s), 1kbps=10³ b/s=1000 bps
 - "兆比特/秒"(Mb/s), 1Mbps=10⁶ b/s =1000 kbps
 - "千兆比特/秒"(Gb/s), 1Gbps=10⁹ b/s =1000 Mbps
 - "兆兆比特/秒"(Tb/s), 1Tbps=10¹² b/s =1000 Gbps

如果把b换成B,则表示字节而不是比特(位)例如,10MBps表示10兆字节/秒

程序中数据类型的宽度

- ◆ 高级语言支持多种类型、多种长度 的数据
 - 例如, C语言中Char类型的宽度为1个字节,可表示一个字符(非数值数据),也可表示一个8位的整数(数值数据)
 - 不同机器上表示的同一种类型的数据可能宽度不同
- ◆ 必须确定相应的机器级数据表示方 式和相应的处理指令

(在第五章指令系统介绍具体指令)

从表中看出:同类型数据并不是 所有机器都采用相同的宽度,分 配的字节数随机器字长和编译器 的不同而不同。

C语言中数值数据类型的宽度 (单位:字节)

C声明	典型32位 机器	Compaq Alpha 机器
char	1	1
short int	2	2
int	4	4
long int	4	8
char*	4	8
float	4	4
double	8	8

Compaq Alpha是一个针对高端 应用的64位机器,即字长为64位

数据的存储和排列顺序

- ◆80年代开始,几乎所有机器都用字节编址
- ◆ISA设计时要考虑的两个问题:
 - 如何从一个字节地址中取到一个32位的字? 字的存放问题
 - 一个字能否存放在任何字节边界? 字的边界对齐问题

例如,若 int i = 0x01234567,存放在内存100号单元,则用"取数"指令访问100号单元取出 i 时,必须清楚i的4个字节是如何存放的。

Word:

01 103	23 102	45 101	67 100
msb			Isb
100	101	102	103

little endian word 100

big endian word 100

大端方式(Big Endian): MSB所在的地址是数的地址

e.g. IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA

小端方式(Little Endian): LSB所在的地址是数的地址

e.g. Intel 80x86, DEC VAX

有些机器两种方式都支持,可以通过特定的控制位来设定采用哪种方式。

BIG Endian versus Little Endian

Ex1: Memory layout of a number ABCDH located in 1000

In Big Endian:

→ CD 1001
AB 1000

In Little Endian: \longrightarrow AB 1001 CD 1000

Ex2: Memory layout of a number 00ABCDEFH located in 1000

EF 1003

00 1003 In Little Endian: — AB 1002

CD 1001

EF 1000

BIG Endian versus Little Endian


Ex3: Memory layout of a instruction located in 1000

假定小端机器中指令: mov AX, 0x12345(BX)

其中操作码mov为40H,寄存器AX和BX分别为0001B和0010B, 立即数占32位,则存放顺序为:

	MOV		^	AX BX 000		012345H				
若在	40 大端机	18-	<u>2</u> Է,		5 <mark>23 01</mark> F放顺F			01	1005 1004 1003 1002	23 01
	40	1	2	00	01 23	45		40	1000	40
									地址	

Byte Swap Problem (字节交换问题)



上述存放在0号单元的数据(字)是什么? 12345678H? 78563412H?

存放方式不同的机器间程序移植或数据通信时,会发生什么问题?

- ◆每个系统内部是一致的,但在系统间通信时可能会发生问题!
- ◆ 因为顺序不同,需要进行顺序转换

音、视频和图像等文件格式或处理程序都涉及到字节顺序问题

ex. Little endian: GIF, PC Paintbrush, Microsoft RTF, etc

Big endian: Adobe Photoshop, JPEG, MacPaint, etc

Alignment(对齐)

Alignment: 要求数据的地址是相应的边界地址

- ◆ 目前机器字长一般为32位或64位,而存储器地址按字节编址
- ◆ 指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算,也有位处理指令
- ◆ 各种不同长度的数据存放时,有两种处理方式:
 - 按边界对齐 (假定字的宽度为32位,按字节编址)
 - 字地址: 4的倍数(低两位为0)
 - 半字地址: 2的倍数(低位为0)
 - 字节地址: 任意
 - 不按边界对齐

坏处:可能会增加访存次数!

(学了第四章存储器组织后会更明白!)

Alignment(对齐)

示例 假设数据顺序:字-半字-双字-字节-半字-.....

如: int i, short k, double x, char c, short j,......

 按边界对齐
 00 04 x: 2个周期 j: 1个周期
 00 04 08 12 16

则: &i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18;......

字节0 字节1 字节2 字节3


边界不对齐
 x: 3个周期
 j: 2个周期

增加了访存次数!

则: &i=0; &k=4; &x=6; &c=14; &j=15;......

数据的检/纠错(Error Detect/Correct)


- ◆ 为什么要进行数据的错误检测与校正?
 - 存取和传送时,由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。措施:
 - (1) 从计算机硬件本身的可靠性入手,在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施,提高计算机的抗干扰能力;
 - (2) 采取相应的数据检错和校正措施,自动地发现并纠正错误。
- ◆ 如何进行错误检测与校正?
 - 大多采用"冗余校验"思想,即除原数据信息外,还增加若干位编码, 这些新增的代码被称为校验位。



数据的检/纠错

比较的结果为以下三种情况之一:

- ① 没有检测到错误,得到的数据位直接传送出去。
- ② 检测到差错,并可以纠错。数据位和比较结果一起送入纠错器,将正确数据位传送出去。
- ③ 检测到错误,但无法确认哪位出错,因而不能进行纠错处理,此时,报告出错情况。



码字和码距

- ◆ 什么叫码距?
 - 由若干位代码组成的一个字叫"码字"
 - 两个码字中具有不同代码的位的个数叫这两个码字间的"距离"
 - 码制中各码字间最小距离为"码距",它就是这个码制的距离。
 问题: "8421"码的码距是几?
 - 2(0010)和3(0011)间距离为1,"8421"码制的码距为1。
- ◆ 数据校验中"码字"指数据位和校验位按某种规律排列得到的代码
- ◆ 码距与检错、纠错能力的关系(当d≤4)
 - ① 若码距d为奇数,则能发现d-1位错,或能纠正(d-1)/2位错。
 - ② 若码距d为偶数,则能发现d/2位错,并能纠正(d/2-1)位错。
- ◆ 常用的数据校验码有:

奇偶校验码、海明校验码、循环冗余校验码。

奇偶校验码

基本思想:增加一位奇(偶)校验位并一起存储或传送,根据终部件得到的相应数据和校验位,再求出新校验位,最后根据新校验位确定是否发生了错误。

实现原理:假设数据 $B=b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$ 从源部件传送至终部件。在终部件接收到的数据为 $B'=b_{n-1}'b_{n-2}'...b_1'b_0'$ 。

第一步: 在源部件求出奇(偶)校验位P。

若采用奇校验,则 $P=b_{n-1}\oplus b_{n-2}\oplus ...\oplus b_1\oplus b_0\oplus 1$ 。

若采用偶校验,则 $P=b_{n-1}\oplus b_{n-2}\oplus ...\oplus b_1\oplus b_0$ 。

第二步: 在终部件求出奇(偶)校验位P'。

若采用奇校验,则P'= b_{n-1}'⊕b_{n-2}'⊕...⊕b₁'⊕b₀'⊕1。

若采用偶校验,则P'=b_{n-1}'⊕b_{n-2}'⊕...⊕b₁'⊕b₀'。

第三步: 计算最终的校验位P*, 并根据其值判断有无奇偶错。

假定P在终部件接受到的值为P",则P*= P'⊕P"

- ① 若P*=1,则表示终部件接受的数据有奇数位错。
- ② 若P*=0,则表示终部件接受的数据正确或有偶数个错。

奇偶校验法的特点

- ◆ 问题: 奇偶校验码的码距是几? 为什么?
 - 码距d=2。

在奇偶校验码中,若两个数中有奇数位不同,则它们相应的校验位就不同;若有偶数位不同,则虽校验位相同,但至少有两位数据位不同。因而任意两个码字之间至少有两位不同。

特点

- 根据码距和纠/检错能力的关系,它只能发现奇数位出错,不能发现偶数位出错,而且也不能确定发生错误的位置,不具有纠错能力。
- 开销小,适用于校验一字节长的代码,故常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验

因为一字节长的代码发生错误时,1位出错的概率较大,两位 以上出错则很少,所以可用奇偶校验。