Lecture 17: Instruction Set I

指令系统


指令系统设计

主要内容

- ◆ 一条指令必须指定的信息
- ◆ 指令中的地址码个数
- ◆ 指令系统设计的基本原则
- ◆ 指令类型
- ◆ 数据类型
 - 寄存器组织
 - 存储器组织
- ◆ 操作数的寻址方式
 - 立即 / 寄存器 / 寄存器间接 / 直接 / 间接 / 堆栈 / 偏移
- ◆ 操作码的编码
 - 定长编码法
 - 变长扩展编码法
- ◆ 条件码和标志寄存器
- ◆ 指令设计风格
- ◆ 指令系统举例

Instruction Set Design

- ◆ 指令系统处在软/硬件交界面,能同时被硬件设计者和系统程序员看到
- ◆ 硬件设计者角度: 指令系统为CPU提供功能需求(易于硬件设计)
- ◆ 系统程序员角度:通过指令系统来使用硬件,要求易于编写编译器
- ◆ 指令系统设计的好坏还决定了: 计算机的性能和成本



回顾: 冯.诺依曼结构机器对指令规定:

- ◆ 用二进制表示,和数据一起存放在主存中
- ◆ 由两部分组成:操作码和操作数(或其地址码)
 - Operation Code: defines the operation type
 - Operands: indicate operation source and destination

一条指令须包含的信息

一条指令必须明显或隐含地包含以下信息:

操作码:指定操作类型

(操作码长度:固定/可变)

源操作数参照:一个或多个源操作数所在的地址

(操作数来源:主(虚)存/寄存器/I/0端口/指令本身)

结果值参照:产生的结果存放何处(目的操作数)

(结果地址: 主(虚)存/寄存器/I/0端口)

下一条指令地址:下条指令存放何处

(下条指令地址 : 主(虚)存)

(正常情况隐含在PC中,改变顺序时由指令给出)

地址码字段的个数

掘	F:米公托加	一条指令包含	1 个塭	作皿和タノ	╲╁ ╁╁╁┠ <i>┺</i> Д
1石.	工处力彻和	一米拍マ巴占	1 1 1 1 元	1 F143 //H 39 1	기다기다(H=

零地址指令

- (1) 无需操作数 如:空操作 / 停机等
- (2) 所需操作数为默认的 如: 堆栈 / 累加器等

形式: OP

一地址指令

其地址既是操作数的地址, 也是结果的地址

- (1) 单目运算:如:取反/取负等
- (2) 双目运算:另一操作数为默认的 如:累加器等

形式: OP A1

二地址指令(最常用)

分别存放双目运算中两个操作数,并将其中一个地址作为结果的地址。

形式: OP A1 A2

三地址指令(RISC风格)

分别作为双目运算中两个源操作数的地址和一个结果的地址。

形式: OP A1 A2 A3

多地址指令

大中型机中用于成批数据处理的指令,如:向量/矩阵等(SIMD)

从指令执行周期看指令设计涉及的问题



指令格式的设计

指令格式的选择应遵循的几条基本原则:

- ◆ 应尽量短
- ◆ 要有足够的操作码位数
- ◆ 指令编码必须有唯一的解释,否则是不合法的指令
- ◆ 指令字长应是字节的整数倍
- ◆ 合理地选择地址字段的个数
- ◆ 指令尽量规整

与指令集设计相关的重要方面

- ◆ 操作码的全部组成:操作码个数/种类/复杂度
- ◆ 数据类型:对哪几种数据类型完成操作
- ◆ 指令格式: 指令长度/地址码个数/各字段长度
- ◆ 通用寄存器: 个数/功能/长度
- ◆ 寻址方式:操作数地址的指定方式
- ◆ 下条指令的地址如何确定:顺序,PC+1;条件转移;无条件转移;...... 一般通过对操作码进行不同的编码来定义不同的含义,

操作码相同时,再由功能码定义不同的含义!

Typical Operations(典型的操作)

Data Movement	Load (from memory) Store (to memory) memory-to-memory move register-to-register move push, pop (to/from stack)		
Input/Output	input (from I/O device) output (to I/O device)		
Arithmetic	integer (binary + decimal) or FP Add, Subtract, Multiply, Divide adc(带进位加),sbb (带借位减)		
Logical	not, and, or, set, clear		
Shift	(arithmatic,logic,rotate)left/right shift		
String	search, translate		
Exec-Seq control	Jump, branch		
CPU control	stop, sti(开中断), break		
Subroutine Linkage	call, return		
Interrupt	trap, interrupt return		
Synchronization	test & set (atomic r-m-w)		

操作数类型和存储方式

操作数是指令处理的对象,与高级语言数据类型对应,基本类型有哪些? 地址

被看成无符号整数,用来参加运算,以确定主(虚)存地址数值数据

定点数(整数):一般用二进制补码表示

浮点数(实数): 大多数机器采用IEEE754标准

十进制数:一般用NBCD码表示,压缩/非压缩

位、位串、字符和字符串

用来表示文本、声音和图像等

- » 4 bits is a nibble (一个十六进制数字)
- » 8 bits is a byte
- » 16 bits is a half-word
- » 32 bits is a word

逻辑(布尔)数据

按位操作(0-假/1-真)

Pentium & MIPS Data Type

◆ Pentium

- 基本类型:
 - » 字节、字(16位)、双字(32位)、四字(64位)
- 整数:
 - » 16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
 - » 18位压缩8421 BCD码表示的十进制整数
- 无符号整数(8、16或32位)
- 近指针: 32位段内偏移(有效地址)
- 浮点数: IEEE 754(80位扩展精度浮点数寄存器)

◆ MIPS

- 基本类型:
 - » 字节、半字(16位)、字(32位)、四字(64位)
- 整数: 16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
- 无符号整数: (16、32位)
- 浮点数: IEEE 754 (32位/64位浮点数寄存器)

Addressing Modes (寻址方式)

◆ 什么是"寻址方式"? 操作数指定方式。即:用来指定操作数或操作数所在位置的方法

◆ 地址码编码由操作数的寻址方式决定

◆ 指令的寻址----简单

正常: PC增值

跳转 (jump / branch / call / return): 同操作数的寻址

◆ 操作数的寻址----复杂(想象一下高级语言程序中的操作数情况!!)

操作数来源:寄存器/外设端口/主(虚)存/栈顶

操作数结构:位/字节/半字/字/双字/一维表/二维表/...

通常寻址方式特指"操作数的寻址"

Addressing Modes

- ◆ 寻址方式的确定
 - (1) 在操作码中给定寻址方式

如: MIPS指令,指令中仅有一个主(虚)存地址,且指令中仅有

- 一、二种寻址方式。Load/store型机器指令属于这种情况。
- (2) 有专门的寻址方式位

如: X86指令,指令中有多个操作数,且寻址方式各不相同,需要各自说明寻址方式。

- ◆ 有效地址的含义 操作数所在内存单元的地址,可通过指令计算得到
- ◆ 基本寻址方式 立即 / 直接 / 间接 / 寄存器 / 寄存器间接 / 偏移 / 堆栈
- ◆ 基本寻址方式的<u>算法及优缺点</u> (见下页)

基本寻址方式的算法和优缺点

EA=有效地址, (X)=地址X中的内容

方式	算法	主要优点	主要缺点
立即	操作数=A	指令执行速度快	操作数幅值有限
直接	EA=A	有效地址计算简单	地址范围有限
间接	EA=(A)	有效地址范围大	多次存储器访问
寄存器	操作数=(R)	指令执行快,指令短	地址范围有限
寄间接	EA=(R)	地址范围大	额外存储器访问
偏移	EA=A+(R)	灵活	复杂
堆栈	EA=栈顶	指令短	应用有限

偏移方式:将直接方式和寄存器间接方式结合起来。

有:相对/基址/变址三种(见后面几页!)

问题:以上各种寻址方式下,操作数在寄存器中还是在存储器中?有没有可能在磁盘中?什么情况下,所取数据在磁盘中?

只有当操作数在存储器中时,才有可能"缺页",此时操作数在磁盘中!