







Physik für Infotronik (17)

Gerald Kupris

09.12.2015

Vorlesungen Physik WS2015/16

| 25.11.2015 | Vorlesung 13 | Das elektrische Feld |
|------------|----------------|--|
| 25.11.2015 | Vorlesung 14 | Ladungsverteilung und elektrisches Potenzial |
| 02.12.2015 | Vorlesung 15 | Die Kapazität |
| 02.12.2015 | Vorlesung 16 | Das Magnetfeld |
| 09.12.2015 | Vorlesung 17 | Quellen des Magnetfelds |
| 09.12.2015 | Vorlesung 18 | Die magnetische Induktion |
| 16.12.2015 | Vorlesung 19 | Magnetische Induktion und Transformatoren |
| 16.12.2015 | Vorlesung 20 | Elektromagnetische Wellen |
| 23.12.2015 | vorlesungsfrei | |
| 13.01.2016 | Vorlesung 21 | Aufbau von Festkörpern |
| 13.01.2016 | Vorlesung 22 | Leiter und Halbleiter |
| 20.01.2016 | Vorlesung 23 | Wiederholung und Prüfungsvorbereitung |
| 20.01.2016 | Vorlesung 24 | Wiederholung und Prüfungsvorbereitung |



Wiederholung: Magnetismus

Magnetismus ist ein physikalisches Phänomen, das sich als Kraftwirkung zwischen Magneten, magnetisierten bzw. magnetisierbaren Gegenständen und bewegten elektrischen Ladungen wie z.B. in stromdurchflossenen Leitern äußert.

Die Vermittlung dieser Kraft erfolgt über ein Magnetfeld, das einerseits von diesen Objekten erzeugt wird und andererseits auf sie wirkt. Alle Erscheinungsformen von Magnetismus können letztlich auf die Bewegung von elektrischen Ladungen oder das magnetische Moment von Elementarteilchen zurückgeführt werden.

Um die Erscheinungen des Magnetismus zu beschreiben, führt man den Begriff des Magnetfelds ein. Magnetfelder können verursacht werden:

- durch magnetische Materialien, etwa einen Dauermagneten,
- durch elektrische Ströme, z. B. eine stromdurchflossene Spule oder
- durch zeitliche Änderung eines elektrischen Feldes.

Stärke des Magnetfeldes

Die Stärke eines Magnetfeldes kann durch zwei verschiedene physikalische Größen ausgedrückt werden, die magnetische Feldstärke *H* (Einheit: *A/m*) und die magnetische Flussdichte *B* (Einheit *T*-Tesla).

Während die magnetische Feldstärke bei Berechnungen mit elektrischen Strömen von Vorteil ist, verwendet man die magnetische Flussdichte zum Berechnen von induzierten Spannungen oder der Lorentzkraft.

Die magnetische Feldstärke *H*, früher auch als magnetische Erregung bezeichnet, ordnet als vektorielle Größe jedem Raumpunkt eine Stärke und Richtung des durch die magnetische Spannung erzeugten Magnetfeldes zu.

Die beiden Feldgrößen sind über die Materialgleichungen der Elektrodynamik miteinander verknüpft, welche sich im einfachsten Fall über einen Faktor, die magnetische Permeabilität, ausdrücken lässt.

Magnetische Flussdichte

Die magnetische Flussdichte **B**, auch magnetische Induktion, bisweilen umgangssprachlich einfach nur "Flussdichte" oder "Magnetfeld" genannt, ist eine physikalische Größe der Elektrodynamik, für die Flächendichte des magnetischen Flusses steht, der senkrecht durch ein bestimmtes Flächenelement hindurchtritt.

Die SI-Einheit der magnetischen Flussdichte ist das Tesla (*T*):

$$[B] = 1 \frac{\text{kg}}{\text{As}^2} = 1 \frac{\text{N}}{\text{Am}} = 1 \frac{\text{Nm}}{\text{Am}^2} = 1 \frac{\text{J}}{\text{Am}^2} = 1 \frac{\text{Ws}}{\text{Am}^2} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1 \text{T}$$

Eine veraltete Einheit für die magnetische Flussdichte ist das Gauß (*G*), das allerdings in der Technik immer noch häufig verwendet wird.

Es gilt:
$$1 T = 10000 G = 10^4 G$$
 $1 G = 10^{-4} T = 100 \mu T$.

Am Äquator hat das Erdmagnetfeld eine Stärke von ca. **30** μ **T** = 30.000 nT. An den Polen ist der Betrag doppelt so groß. In Mitteleuropa sind es ca. **48** μ **T**, wobei ca. 20 μ T in der horizontalen und ca. 44 μ T in der vertikalen Richtung auftreten.

Magnetische Kraftwirkung auf bewegte Ladungen

Auf ein Teilchen mit einer elektrischen Ladung q, das sich mit der Geschwindigkeit v in einem Bereich des Raums bewegt, in dem ein Magnetfeld B existiert, wirkt eine Kraft (**Lorentzkraft**).

Diese Kraft ist proportional zu q, v, B und dem Sinus des Winkels, den die Richtungen von v und B einschließen.

Die Kraft ist ist senkrecht zu dem Geschwindigkeitsvektor und zu dem Feldvektor des Magnetfeldes gerichtet.


$$F = q \cdot v \times B$$

Rechte-Hand-Regel: Zeigefinger: v

Mittelfinger: B

Daumen: F


Vorzeichen beachten!





Stärke des Magnetfeldes

Das Magnetfeld kann anhand einer auf eine bewegliche Ladung ausgeübte Kraft definiert werden. Die SI-Einheit der Stärke des Magnetfeldes ist das Tesla (T). Auf ein Teilchen mit einer Ladung von 1 C, das sich mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s senkrecht zu einem Magnetfeld von 1 T bewegt, wirkt eine Kraft von 1 N.

$$1T = 1 \frac{N}{C \cdot m/s} = 1 \frac{N}{A \cdot m}$$







Magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiterabschnitt


$$F = (q \cdot v_d \times B) \cdot \frac{n}{V} \cdot A \cdot l$$


$$I = \frac{n}{V} \cdot q \cdot v_d \cdot A$$

$$F = I \cdot l \times B$$

$$dF = I \cdot dl \times B$$

Stromelement





Drehmoment auf Leiterschleifen

Auf eine stromdurchflossene Leiterschleife wirkt in einem homogenen Magnetfeld keine resultierende Kraft, sondern ein Drehmoment:


- a) rechteckige, stromdurchflossene Leiterschleife, deren Normalvektor *n* einen Winkel *O* mit der Richtung eines homogenen Magnetfelds *B* einschließt.
- b) Seitenansicht der Leiterschleife: das ausgeübte Drehmoment ist so gerichtet, dass durch die Drehung der Schleife der Normalvektor mit der Richtung von B zur Deckung kommt.

$$|F_1| = |F_2| = I \cdot |a| \cdot |B|$$

$$|M| = |F_2| \cdot |b| \cdot \sin \Theta$$

$$|M| = I \cdot |a| \cdot |B| \cdot |b| \cdot \sin \Theta$$


$$|M| = I \cdot |A| \cdot |B| \cdot \sin \Theta$$



Beispiel: Drehspulmesswerk

Funktionsprinzip eines Drehspulmesswerkes:


- (1) Weicheisenkern,
- (2) Permanentmagnet,
- (3) Polschuhe,
- (4) Skale,
- (5) Spiegelskale,
- (6) Rückstellfeder,
- (7) Drehspule,
- (8) Ruhelage,
- (9) Maximalausschlag,
- (10) Spulenkörper,
- (11) Justierschraube,
- (12) Zeiger,
- (13) Südpol,
- (14) Nordpol



Gleichstrommotor

Die Maschine besteht aus einem unbeweglichen Teil, dem Stator, und einem drehbar gelagerten Teil, dem Rotor (Anker).

Eine oder mehrere Spulen auf dem Anker werden in einem magnetischen Feld (Stator) so platziert, dass durch die Lorentzkraft ein Drehmoment erzeugt wird. Die Wicklungen des Ankers werden hierzu über einen Kommutator (Pol-Wender) angeschlossen. Die Schleifkontakte am Kommutator (Bürsten oder Kohlebürsten) sind so angeordnet, dass sie während der Drehung die Polung der Ankerwicklungen so wechseln, dass immer diejenigen Wicklungen von Strom entsprechender Richtung durchflossen werden, die sich quer zum Erregerfeld bewegen.



Synchronmotor

Nachteil der konventionellen Gleichstrommaschinen sind die Funken, die bei den Bürsten entstehen. Dies umgeht die bürstenlose Gleichstrommaschine, (engl. brushless direct current, BLDC). Der Rotor besteht hier aus einem Permanentmagneten, der Stator besteht aus mehreren Magnetspulen, meist ist der Rotor ein Außenläufer. Meist werden die Statoren dreiphasig ausgeführt.

Sensorgesteuerte bürstenlose Gleichstrommaschinen besitzen Lagesensoren, die die Stellung des Rotors detektieren. Wie bei der bürstenbehafteten Gleichstrommaschine, können so die Phasen in Abhängigkeit von der Lage des Rotors geschaltet werden. Die Positiondetektion kann mittels magnetischer (Hall-Effekt-Sensoren, Feldplatten), elektrischer (Potentiometer) oder optischer Positionssensoren erfolgen (z. B. bei hochwertigen Industriemotoren, Servomotoren).

Sensorlose bürstenlose Gleichstrommaschinen benutzen die Gegenspannung zur Detektion der Rotorposition. Diese Variante heißt im Englischen 'sensorless', da keine separaten Sensoren benötigt werden. Ihr Vorteil besteht darin, dass keine Positionssensoren verwendet werden, die zum Teil stark störanfällig sind

Aufbau eines Lüftermotors

Normale Lüfter (also alles, was man im PC-Bereich und drumherum so kauften kann) haben heutzutage elektronisch kommutierte Motoren. Ob die sich per PWM steuern lassen oder nicht, ist Glückssache - es kann mal funktionieren, muss aber nicht.

Zitat: "Ich habe das mit etwa 20 Lüftern probiert - manche mochten die 32 kHz-PWM, manche nicht."

Tachosignal: Pro halber Umdrehung des Rotors wird ein elektrischer Impuls ausgegeben.

UDQFSEH53F 23.10044 002 DC Brushless DC5V 0.20A 2Y15D






Der Hall-Effekt

Wenn der Strom von links nach rechts fließt, dann übt das Magnetfeld eine nach oben gerichtete Kraft auf den Ladungsträger aus, gleichgültig, ob es sich um

- a) positive Ladungsträger handelt, die sich nach rechts bewegen, oder
- b) negative Ladungsträger handelt, die sich nach links bewegen.

Eine Messung des Vorzeichens der Potentialdifferenz zwischen dem oberen und dem unteren Rand führen zum Vorzeichen der Ladungsträger.

Experimente dieser Art führten historisch zu dem Schluss, dass negative Ladungsträger für die Leitfähigkeit typischer Metalle verantwortlich sind.



Die Hall-Spannung


Die Hall-Spannung bietet einen bequemen Weg zur Messung von Magnetfeldern.

$$U_H = E_H \cdot b = v_d \cdot B \cdot b$$

$$U_{H} = \frac{|I|}{(n/V) \cdot d \cdot e} \cdot B$$

$$U_{H} = A_{H} \cdot \frac{I \cdot B}{d}$$

$$U_H = A_H \cdot \frac{I \cdot B}{d}$$




Hall-Sensoren


Wird ein Hall-Sensor von einem Strom durchflossen und in ein senkrecht dazu verlaufendes Magnetfeld gebracht, liefert er eine Ausgangsspannung, die proportional zum Produkt aus magnetischer Feldstärke und Strom ist.

Ist der Strom bekannt, kann man die magnetische Feldstärke messen; wird das Magnetfeld durch einen stromdurchflossenen Leiter oder eine Spule erzeugt, kann man potentialfrei die Stromstärke in diesem Leiter bzw. der Spule messen.

Sind Stromstärke und Magnetfeldstärke bekannt, kann der Hall-Sensor auch als Metalldetektor verwendet werden.

Ein Hall-Sensor liefert auch dann ein Signal, wenn das Magnetfeld konstant ist. Das ist der entscheidende Vorteil im Vergleich zur Paarung Magnet und Spule.






Der Versuch von Oersted

Im Jahre 1819 beobachtete Hans Christian Oersted die Ablenkung einer Kompassnadel als Strom durch einen Draht floss, der parallel zur Kompassnadel verlief. Oersted kannte den Begriff "Strom" noch nicht, er sprach von einem "elektrischen Conflict".

Bis zur Entdeckung von Oersted waren der Magnetismus und die Elektrizität zwei scheinbar voneinander völlig unabhängige Wissensgebiete. Die Entdeckung einer grundsätzlichen Verknüpfung zwischen Elektrizität und Magnetismus schlug bei der damaligen wissenschaftlichen Welt wie eine Bombe ein und führte zu Untersuchungen durch andere Forscher wie z.B. Ampere.

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot v \times \hat{r}}{r^2}$$
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dl \times \hat{r}}{r^2}$$

magnetische Feldkonstante: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{N} \cdot \text{A}^{-2}$



Magnetfeld eines geraden Leiters

Abb. a): Zur Bestimmung der Richtung des von einem langen, geraden, stromdurchflossenen Leiter erzeugten Magnetfelds wenden wir die rechte-Hand-Regel an. Die Magnetfeldlinien bilden Kreise um den Draht in Richtung der Finger der rechten Hand, wenn der Daumen in Stromrichtung zeigt.




Abb. b): Feldlinien des von einem langen Draht hervorgerufenen Magnetfeldes, sichtbar gemacht durch Eisenfeilspäne.

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I}{r_S}$$

I - Strom durch den Leiter*r_s*- Radius senkrecht zum Leiter




Beispiel: Zangenamperemeter

Ein Zangenamperemeter, auch Strommesszangen oder Stromzangen genannt, sind Messgeräte zur indirekten Quantifizierung von Strömen. Während bei der direkten Messung der Stromkreis aufgetrennt werden muss, um das Amperemeter in Reihe zu schalten, ist dies bei der indirekten Messung mit dem Zangenamperemeter nicht erforderlich, da es die magnetische Wirkung des Leiterstroms misst.

Dank eines zangenartig teilbaren Eisenkerns kann man Leiter oder Stromschienen umfassen, ohne in den Stromkreis eingreifen zu müssen. Deshalb kann auch an Anlagen gemessen werden, die nicht abgeschaltet werden können. Ein weiterer Vorteil ist die galvanische Trennung. Das Messsignal ist also gegenüber der zu messenden Größe vollkommen potentialfrei.





Magnetfeld einer Leiterschleife


Abb. a): Magnetfeldlinien einer kreisrunden Leiterschleife

Abb. b): Magnetfeldlinien eines stromdurchflossenen Rings, sichtbar gemacht durch Eisenfeilspäne.

Magnetfeld im Mittelpunkt einer Leiterschleife:

$$B = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot \frac{I}{2 \cdot r_{LS}}$$

I - Strom durch den Leiter r_{LS} - Radius der Leiterschleife



Magnetfeld einer Spule


- Abb. a): Magnetfeldlinien einer stromdurchflossenen Spule
- Abb. b): Das Linienmuster stimmt mit dem eines Stabmagneten gleicher Gestalt überein.
- Abb. c): Magnetfeldlinien einer Spule, sichtbar gemacht durch Eisenfeilspäne.

Magnetfeld im Inneren einer langen Spule:


$$B = \frac{\mu_0 \cdot n \cdot I}{l_S}$$

I - Strom durch den Leiter

I_s- Länge der Spule



Magnetfeld im Inneren einer langen Spule





Magnetfeld im Inneren einer Spule auf deren Achse als Funktion der Position z

In hinreichend großer Entfernung von den Enden der Spule ist das Magnetfeld nahezu konstant. Die Länge *I* dieser Spule ist zehnmal so groß wie ihr Radius *r*.

Beispiel: Anlasserspule eines Autos

Fließt durch die Spule ein Strom, so zieht das erzeugte Magnetfeld den Eisenkern ins Innere der Spule, woraufhin das Ritzel des Anlassermotors an das Schwungrad des Motors koppelt. Wird die Stromzufuhr zur Spule unterbrochen, so kuppelt eine Feder das Ritzel wieder ab und schiebt den Eisenkern in die Ausgangslage.





Die Kraft zwischen zwei parallelen stromdurchflossenen Leitern

Zwei parallele, in gleicher Richtung von Strömen durchflossene Leiter, ziehen sich gegenseitig an. Leiter, in denen antiparallele Ströme fließen, stoßen einander ab. Diesen Effekt entdeckte Ampere nur eine Woche, nachdem er von Oersteds Beobachtungen zur Wirkung eines Stroms auf eine Kompassnadel erfahren hatte.

$$\frac{dF_{12}}{dl_2} = -2\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{r}$$

Das führt zur Definition der Stromstärke in Ampere:

Ein Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen Stroms, der durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 m angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigen Querschnitt fließt und zwischen diesen Leitern je 1 m Leiterlänge eine Kraft von 2·10⁻⁷ N hervorruft.



Beispiel: Stromwaage

Die Stromwaage ist ein Messinstrument, das in physikalischen Labors verwendet wird.

Durch die beiden parallelen Stäbe im Vordergrund fließen gleich starke, aber entgegengesetzt gerichtete Ströme, weshalb die Leiter einander abstoßen. Der obere Stab ist

über rechtwinklig angesetzte Verbindungsstäbe kippbar auf Messerschneiden gelagert, sodass der Spiegel je nach Position des Stabes aus der Senkrechten gekippt wird.

Durch Tariergewichte auf dem oberen Stab gleicht man die nach dem Einschalten des Stroms wirkende Abstoßungskräfte aus. Mit Hilfe eines Laserstrahls, der am hinten angebrachten Spiegel re-

flektiert wird, kann man die Position des oberen Leiterstabs exakt bestimmen.

(b)

Kontakte (Messerschneiden)

Nach oben

abgelenkter Strahl

strahl


Feldlinien


Abb. a): Elektrische Feldlinien eines elektrischen Dipols

Abb. b): Magnetfeldlinien eines magnetischen Dipols

In großer Entfernung von den Dipolen sind die Muster identisch.

Im Gebiet zwischen den elektrischen Ladungen (a) ist die Richtung der elektrischen Feldlinien entgegengesetzt der Richtung des Diplomoments, innerhalb der Leiterschleife (b) sind die Magnetfeldlinien parallel zur Richtung des Dipolmoments.





Magnetfeld im Inneren einer Ringspule

Eine dicht gewickelte Toroid- oder Ringspule besteht aus Drahtschleifen, die um eine zum Ring geschlossene Röhre gewickelt sind. In jeder der *n* Windungen fließt der gleiche Strom *I*.

Für **a < r < b** gilt:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot n \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot r}$$


 $\frac{1}{2}(b+a)$ $\frac{1}{2}(b-a)$

I - Strom durch den Leiter r_{LS} - Radius der Leiterschleife

Aufgaben

1. Eine von Strom I durchflossene Ringspule mit n Windungen hat den mittleren Radius r_{RS} und den Querschnittsradius r mit $r << r_{RS}$ (siehe Abbildung).

Ist die Spule mit einem Material gefüllt, so nennt man sie auch Rowald-Ring. Berechnen Sie \boldsymbol{B}_{aus} und \boldsymbol{B}_{res} in einem solchen Ring, wenn die Magnetisierung überall parallel zu \boldsymbol{B}_{aus} ist.



2. Ein 2,0 m unter der Erde verlegtes Starkstromkabel führt einen Strom von 50 A. Die genaue Lage und die Richtung des Kabels sind nicht bekannt. Wie können Sie beides mit Hilfe eines Kompasses ermitteln? Das Kabel befindet sich in unmittelbarer Nähe des Äquators, wo das Erdmagnetfeld mit einer Stärke von 0,70 G nach Norden zeigt.

Literatur und Quellen

Paul A. Tipler, Gene Mosca: Physik für Wissenschaftler und Ingenieure, Spektrum Akademischer Verlag, August 2009

http://de.wikipedia.org/

TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGENDORF

Technische Hochschule Deggendorf – Edlmairstr. 6 und 8 – 94469 Deggendorf