Álgebra Linear I - Aula 12

- 1. Rotações no plano.
- 2. Projeções
- 3. Espelhamentos
- 4. Caso geral.

Roteiro

1 Exemplos de Transformações lineares (continuação)

1.1 Rotações no plano

A Rotação no plano de ângulo θ no sentido anti-horário é definida como:

$$R_{\theta}(x,y) = ((\cos \theta) x - (\sin \theta) y, (\cos \theta) y + (\sin \theta) x),$$

veja a Figura 1.

Esta transformaçõe é uma caso particular das descritas acima, onde

$$a = \cos \theta$$
, $b = -\sin \theta$, $c = \sin \theta$ e $d = \cos \theta$.

Calcularemos o ângulo formado entre um vetor u e sua imagem $R_{\theta}(u)$, e veremos que este ângulo é θ . Considere o vetor u = (a, b). Primeiro veremos que os módulos de u e $R_{\theta}(u)$ são iguais:

$$|R_{\theta}(a,b)|^{2} = ((\cos\theta)^{2} a^{2} + (\sin\theta)^{2} b^{2} - 2(\cos\theta) a (\sin\theta) b +$$

$$+(\cos\theta)^{2} b^{2} + (\sin\theta)^{2} a^{2} + 2(\cos\theta) a (\sin\theta) b =$$

$$= ((\cos\theta)^{2} + (\sin\theta)^{2}) a^{2} + ((\cos\theta)^{2} + (\sin\theta)^{2}) b^{2}) =$$

$$= a^{2} + b^{2} = |(a,b)|^{2}.$$




Figura 1: Rotação

Por outra parte, e como $|u| = |R_{\theta}(u)|$,

$$u \cdot R_{\theta}(u) = |u| |R_{\theta}(u)| \cos \alpha = |u|^2 \cos \alpha,$$

onde α é o ângulo formado por $u \in R_{\theta}(u)$. Calculemos agora o ângulo α .

$$(a,b) \cdot R_{\theta}(a,b) = (a,b) \cdot ((\cos \theta) a - (\sin \theta) b, (\cos \theta) b + (\sin \theta) a) =$$

$$= (\cos \theta) a^2 - (\sin \theta) a b + (\sin \theta) a b + (\cos \theta) b^2 =$$

$$= (\cos \theta) (a^2 + b^2) = \cos \theta |u|^2.$$

Das duas fórmulas anteriores temos que o ângulo entre u e $R_{\theta}(u)$ é exatamente o ângulo de rotação θ .

Usando o mesmo tipo de raciocínio v. pode provar que o ângulo entre os vetores u e v é igual ao ângulo entre $R_{\theta}(u)$ e $R_{\theta}(v)$. Deixamos a prova da afirmação como exercício.

1.2 Projeção em uma reta r

Estudaremos agora a transformação linear T projeção em uma reta r de \mathbb{R}^2 na direção do vetor v, onde a reta r contém a origem e o vetor v não é paralela à reta, veja a Figura 2.

Esta transformação é definida como segue. Considere a reta de projeção r de equação cartesiana ax + by = 0 e o vetor v = (c, d) que determina a




Figura 2: Projeção não ortogonal em uma reta

direção de projeção. A imagem do vetor $u=(u_1,u_2)$ é o vetor \overline{OP} , onde P é o ponto de interseção das retas s de equação paramétrica

$$s: (u_1 + t c, u_2 + t d), \quad t \in \mathbb{R},$$

e a reta r de projeção, r: ax + by = 0 (equação cartesiana). Determinaremos o valor de t que fornece o ponto de interseção,

$$a(u_1 + tc) + b(u_2 + td) = 0, \quad t(ac + bd) = -(au_1 + bu_2),$$

isto é,

$$t = \frac{-(a\,u_1 + b\,u_2)}{a\,c + b\,d}.$$

Observe que se verifica

$$ac + bd \neq 0$$
,

isto decorre do fato da direção de projeção não ser paralela à reta de projeção, ou seja (c,d) não é ortogonal ao vetor normal n=(a,b) da reta (isto é, $0 \neq (c,d) \cdot (a,b) = a\,c + b\,d$). Logo

$$T(u_1, u_2) = \left(u_1 - \frac{a c u_1 + b c u_2}{a c + b d}, u_2 - \frac{a d u_1 + b d u_2}{a c + b d}\right).$$

Pela discussão acima, T é uma transformação linear.

Outra forma de obter a transformação anterior é a seguinte. Considere uma base $\beta = \{u, v\}$ de \mathbb{R}^2 tal que u é um vetor diretor da reta de projeção

e v é a direção de projeção. Como estes vetores não são paralelos temos que β é uma base.

Dado um vetor w escrevemos w na base β : $w=x\,u+y\,v$. Então consideramos a transformação definida como

$$S(w) = x u$$
.

Deixamos como exercício verificar que S é uma transformação linear. Observamos que esta "nova" transformação linear S coincide com a T definida anteriormente. Para isso lembre que duas transformações lineares são iguais se, e somente se, elas coincidem em uma base. Portanto é suficiente observar S e T coincidem na base β . Veja que u=1 u+0 v e pela definição S(u)=u. Veja também que v=0 u+1 v e pela definição $S(v)=\bar{0}$. Portanto,

$$S(u) = u = T(u), \qquad S(v) = v = T(v).$$

1.3 Projeção em um plano π

Estudaremos agora a transformação linear projeção em um plano π de \mathbb{R}^3 na direção do vetor v, onde o plano contém a origem e o vetor v não é paralelo ao plano.

Esta transformação é definida como segue. Considere o plano de projeção π de equação $a\,x + b\,y + c\,z = 0$ e o vetor $v = (v_1, v_2, v_3)$ que determina a direção de projeção. A imagem do vetor $u = (u_1, u_2, u_3)$ é o vetor \overline{OP} , onde P é a interseção da reta s de equação paramétrica

$$s: (u_1 + tv_1, u_2 + tv_2 + u_3 + tv_3), \quad t \in \mathbb{R},$$

e o plano π : ax + by + cz = 0 (equação cartesiana). Determinaremos o valor de t que fornece o ponto de interseção,

$$a(u_1 + t v_1) + b(u_2 + t v_2) + c(u_3 + t v_3) = 0,$$

logo,

$$t(a v_1 + b v_2 + c v_3) = -(a u_1 + b u_2 + c u_3),$$

isto é,

$$t = \frac{-(a u_1 + b u_2 + c u_3)}{a v_1 + b v_2 + c v_3}.$$

Observe que se verifica $a v_1 + b v_2 + c v_3 \neq 0$, isto decorre do fato da direção de projeção não ser paralela ao plano de projeção, ou seja (v_1, v_2, v_3) não

é ortogonal ao vetor normal n=(a,b,c) do plano (isto é, $0 \neq (v_1,v_2,v_3) \cdot (a,b,c) = a v_1 + b v_2 + c v_3$). Logo

$$T(u_1, u_2, u_3) = ((1 - (\frac{av_1}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_1 - (\frac{bv_1}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_2 - (\frac{cv_1}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_3,$$

$$, -(\frac{av_2}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_1 + (1 - (\frac{bv_2}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_2 - (\frac{cv_2}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_3,$$

$$, -(\frac{av_3}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_1 - (\frac{bv_3}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_2 + (1 - (\frac{cv_3}{av_1 + bv_2 + cv_3}) u_3).$$

Pela discussão acima, T é uma transformação linear.

Como nos casos anteriores esta projeção pode ser obtida como segue. Considere uma base $\beta = \{u_1, u_2, v\}$ de \mathbb{R}^3 tal que $\{u_1, u_2\}$ é uma base do plano π de projeção e v é a direção de projeção. Como a direção v não é paralela a plano temos que β é uma base.

Observe que podemos usar o critério do produto misto para ver que β é uma base:

$$(u_1 \times u_2) \cdot v \neq 0,$$

pois

$$u_1 \times u_2 = n$$

onde n é o vetor normal do plano. Temos que $n \cdot v \neq 0$, pois caso contrário v seria paralelo ao plano.

Dado um vetor w escrevemos w na base β : $w = x_1 u_1 + x_2 u_2 + y v$. Então consideramos a transformação definida como

$$S(w) = x u_1 + y u_2.$$

Deixamos como exercício verificar que S é uma transformação linear. Observamos que esta "nova" transformação linear S coincide com a T definida anteriormente. Como no caso das projeções em uma reta lembramos que duas transformações lineares são iguais se, e somente se, elas coincidem em uma base. Portanto é suficiente observar S e T coincidem na base β . Veja que $u_1 = 1$ $u_1 + 0$ u_2 0 v e pela definição $S(u_1) = u_1$. Analogamente temos que $S(u_2) = u_2$. Veja também que v = 0 $u_1 + 0$ $u_2 + 1$ v e pela definição $S(v) = \bar{0}$. Portanto,

$$S(u_1) = u_1 = T(u_1),$$
 $S(u_2) = u_2 = T(u_2),$ $S(v) = v = T(v).$

1.4 Projeção em uma reta em \mathbb{R}^3

Estudaremos agora a transformação linear T projeção uma reta r de \mathbb{R}^3 na direção do vetor π , onde a reta contém a origem e o plano π não é paralelo à reta e contém a origem.

Esta transformação é definida como segue. Considere o plano de projeção π de equação $a\,x + b\,y + c\,z = 0$ e o vetor $v = (v_1, v_2, v_3)$ diretor da reta de projeção. A imagem do vetor $u = (u_1, u_2, u_3)$ é o vetor \overline{OP} , onde P é a interseção da reta r e do plano ρ que contém o ponto P e é paralelo ao plano π .

Deixamos como exercício calcular a fórmula explícita desta transformação linear. Veja que esta transformação deixa fixos os vetores paralelos a r e transforma no vetor zero os vetore paralelos ao plano π .

Como nos casos anteriores esta projeção pode ser obtida como segue. Considere uma base $\beta = \{u_1, u_2, v\}$ de \mathbb{R}^3 tal que $\{u_1, u_2\}$ é uma base do plano π que definie a direção de projeção e v é um vetor diretor da reta de projeção. Como a direção v não é paralela a plano temos que β é uma base.

Dado um vetor w escrevemos w na base β : $w = x_1 u_1 + x_2 u_2 + y v$. Então temos que

$$T(w) = yv.$$

1.5 Espelhamentos em retas e planos

Consideramos um plano π de \mathbb{R}^3 que contém a origem e uma base ortogonal $\beta = \{n_1, n_2, v\}$ de \mathbb{R}^3 onde $\{n_1, n_2\}$ é uma base do plano π .

Dado um vetor $w \in \mathbb{R}^3$ o $espelhamento \, S$ de w no plano π é definido com segue. Escrevemos

$$w = x n_1 + y n_2 + z v,$$

e definimos

$$S(w) = x n_1 + y n_2 - z w.$$

Como no caso das projeções temos que S é uma aplicação linear (confira). Observe que a projeção ortogonal T no plano π do vetor w é

$$T(w) = x n_1 + y n_2.$$

Portanto, temos se Id é a aplicação linear identidade temos

$$S(w) = 2T(w) - \mathrm{Id}(w).$$

Confira os cálculos.

De forma similar podemos definir o espelhamento E em uma reta r que contém a origem. Para isso consideramos uma base ortogonal $\{v, v_1, v_2\}$ onde v é o vetor diretor da reta r.

Dado um vetor $w \in \mathbb{R}^3$ o $espelhamento \ E$ de w no plano π é definido com segue:

$$w = x v + y v_1 + z v_2$$

e definimos

$$S(w) = x v - y v_1 - z v_2.$$

Como no caso das projeções temos que S é uma aplicação linear (confira). Observe que a projeção ortogonal P na reta r do vetor w é

$$P(w) = x v.$$

Como no caso dos espelhamentos em planos temos

$$E(w) = 2P(w) - \operatorname{Id}(w).$$

Confira os cálculos.

1.6 Um caso mais geral

As projeções e espelhamentos em retas e planos estudados acima são exemplos particulares do seguinte tipo de transformações lineares mais gerais. Dada uma base $\{v_1, v_2, v_3\}$ de \mathbb{R}^3 e números reais a_1, a_2, a_3 , definimos T(w) como segue. Seja $w = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3$, então

$$T(w) = a_1 x_1 v_1 + a_2 x_2 v_2 + a_3 x_3 v_3.$$

Vejamos que T é linear. Veremos apenas que T(w+w')=T(w)+T(w') (v. é convidado a verificar que $T(\lambda w)=\lambda T(w)$). Escrevemos

$$w' = x_1' v_1 + x_2' v_2 + x_3' v_3.$$

Portanto

$$T(w') = a_1 x_1' v_1 + a_2 x_2' v_2 + a_3 x_3' v_3.$$

Temos

$$T(w) + T(w') = (a_1 x_1 v_1 + a_2 x_2 v_2 + a_3 x_3 v_3) + (a_1 x'_1 v_1 + a_2 x'_2 v_2 + a_3 x'_3 v_3)$$

= $a_1 (x_1 + x'_1) v_1 + a_2 (x_2 + x'_2) v_2 + a_3 (x_3 + x_3)' v_3$.

Por outro lado

$$w + w' = (x_1 + x_1') v_1 + (x_2 + x_2') v_2 + (x_3 + x_3)' v_3.$$

e pela definição de T

$$T(w+w') = a_1(x_1+x_1')v_1 + a_2(x_2+x_2')v_2 + a_3(x_3+x_3)'v_3.$$

Portanto T(w + w') = T(w) + T(w').

No caso das projeções em um plano temos $a_1=a_2=1$ e $a_3=0$ e no caso de projeções em retas $a_1=1$ e $a_2=a_3=0$. No caso dos espelhamentos $a_1=a_2=1$ e $a_3=-1$ (em planos) e $a_1=1$ e $a_2=a_3=-1$ (em retas).