### TP N° 1: PREMIERS PROGRAMMES

## Exercice 1: premier programme et arm-elf-insight

1. Saisir le programme suivant (que vous appellerez ex1.s et que vous placerez dans un répertoire L3-archi) dans un éditeur de texte :

```
.qlobal
         start
                               0 r0 = 3
start:
                   r0,#3
         mov
                   r1,#1
                              0 r1 = 1
         mov
                   r0, r0, #3 @ r0 \leftarrow r0 + 3
         add
                   r2, r1, r0 @ r2 \leftarrow r1 - r0
         sub
                               @ r3 \leftarrow tab3
                   r3,tab1
         adr
exit:
         b
                   exit
                               @ boucle infinie
                   2,3,-1
tab1:
        .int
                  4,2,12
tab2:
         .fill
                   "bonjour"
chaine:
         .asciz
         .byte
                   13,-3,'A'
tab3:
```

- 2. Pour générer un exécutable pour ce programme :
  - copier le fichier makefile disponible sur moodle dans le répertoire L3-archi
  - modifier dans le makefile le nom du programme à compiler (2eme ligne du makefile)
  - générer l'exécutable : pour cela taper la commande make. Si tout se passe bien le fichier exécutable ex1.elf a été créé.
- 3. Exécuter le programme grâce au debugger. Pour cela :
  - Lancer le debugger taper la commande arm-elf-insight&
  - Dans le menu "File", sélectionner "Open ..." et choisir le nom de l'exécutable (ex : ex1.elf).
  - Dans le menu "Run", sélectionner "Run". La première fois, la fenêtre "Target Selection" s'ouvre.
  - Dans la fenêtre "Target Selection" (qui s'ouvre à la première exécution, et qu'on peut rappeler en choisissant "Target settings" dans le menu "File) : choisir Target = Simulator
- 4. Exécuter le code pas à pas. Tester les fonctionnalités du debugger :
  - visualisation des registres : regarder l'évolution des registres r0,r1, r2 et r3
  - visualisation de la mémoire : examiner le contenu de la mémoire à l'adresse tab1, tab2, chaine et tab3. Expliquer les valeurs observées ,
  - utilisation de points d'arrêt, ...

## Exercice 2: codage d'instruction ARM

En utilisant le document fourni en annexe :

1. Coder en hexadécimal les instructions ARM:

```
> sub r2, r1, r0
> add r2, r1, r0, LSL #5
> add r0, r0, #130
```

- 2. Retrouver ces codes dans l'exécutable désassemblé (ex1.dis) et en mémoire.
- 3. Quelle est l'instruction ARM dont le codage hexadécimal est : E1899008 ?

#### Exercice 3: load et store

- 1. Écrire un programme qui à partir de deux entiers stockés dans deux variables en mémoire var1 et var2, en fait la somme et stocke le résultat dans une variable en mémoire res.
- 2. On considère un tableau tab en mémoire contenant 3 entiers. Écrire un programme qui met le contenu de la case 1 dans la case 2, puis le contenu de la case 0 dans la case 1 puis met à 0 la case 0.
- 3. On considère un tableau tab en mémoire contenant les octets 0xA0, 0xD0, 0x74 et 0x24. Écrire un programme qui permute la première et la dernière case du tableau.
- 4. Écrire un programme qui met en minuscule une chaîne de 3 caractères chaine3 écrite en majuscule et stockée en mémoire.

#### Annexe: Codage des instructions en assembleur ARM

# Codage d'une instruction arithmétique

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 2	1 20 19 18 17 16 15 14 13	12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
cond 0 0 # op	S Rn Rd	operand2

Les champs variables ont la signification suivante :

• cond : condition d'exécution de l'instruction. Les différentes valeurs possibles sont les suivantes :


valeur	ondition	valeur	condition
0000	EQ	1000	HI
0001	NE L	1001	LS
0010	cs	1010	GE
0011	CC	1011	LT
0100	ИΙ	1100	GT
0101 P	L	1101	LE
0110	/S	1110	{AL}
0111	/C		

Comme nous n'utilisons pas l'exécution conditionnelle (l'instruction doit toujours être exécutée), on choisira AL.

- #: format du 2nd opérande. S'il s'agit d'une valeur immédiate, ce champ est à 1. Sinon, il est à 0.
- op : code opération. Les différentes valeurs possibles sont les suivantes :

valeur co	ndition	valeur	condition
0000 A1	ND	1000	TST
0001 EC	DR	1001	ТЕQ
0010 SU	<u> В</u>	1010	СМР
0011 RS	SB	1011	CMN
0100 AI	DD _	1100	ORR
0101 AI	DC	1101	MOV
0110 SE	BC	1110	BIC
0111 RS	SC	1111	MVN


- S: est à 1 si les codes conditions doivent être mis à jour.
- Rn: numéro du registre opérande 1
- *Rd* : numéro du registre destination
- operand2 : second opérande. Trois formats sont possibles :
  - opérande registre, décalage éventuel spécifié par une constante :



- #shift : nombre de positions de décalage
- Sh: type de décalage (00 = LSL, 01 = LSR, 10 = ASR, 11 = ROR)
- Rm : numéro du registre
- opérande registre, décalage éventuel spécifié par un registre :




- Rs : numéro du registre contenant le nombre de positions de décalage
- Sh: type de décalage (00 = LSL, 01 = LSR, 10 = ASR, 11 = ROR)
- Rm : numéro du registre
- opérande immédiat (de la forme valeur\_8\_bits \* 2^2n) :



- #rot: n
- value : valeur sur 8 bits

## Codage d'une instruction de branchement



Les champs variables ont la signification suivante :

- *cond* : condition du branchement. Les différentes valeurs possibles sont les mêmes que pour les instructions arithmétiques (voir ci-dessus).
- L : Si l'adresse suivante doit être mémorisée dans r14 (adresse de retour), ce champ est à 1. Sinon, il est à 0.
- offset : déplacement (d) divisé par 4. L'adresse cible du branchement sera calculée comme : adresse cible = adresse du branchement (PC) + 8 + d