Administration et sécurité des réseaux

Chapitre 3, Partie 3

Le Protocole FTP (File Transfer Protocol)





- Présentation du protocole
- Fonctionnement
- Configuration et options

Présentation de FTP

Fonctionnalités :

- Téléchargement (Download) anonyme ou par utilisateur.
- Dépôt (Upload) anonyme ou par utilisateur

Deux types d'accès FTP:

- Utilisateur (l'utilisateur requiert un compte sur le serveur)
- Anonyme: n'importe qui sur l'Internet peut initier une connexion FTP:
 - Login: « anonymous »
 - Password: n'importe quel MdP est accepté
 - Défini par défaut dans chaque serveur FTP, il a accès au répertoire /var/ftp comme racine.
 - Il peut avoir le droit de Download ou Upload.
 - Utile pour des connexions rapides anonymes et sans authentification (à travers Internet par exemple).

Présentation de FTP



FTP utilise deux connexions TCP séparées:


- Canal de Commandes: pour transporter les commandes et leurs résultats entre le client et le serveur
- Canal de données: pour transporter les listes de répertoires et les fichiers transférés.

Deux modes de connexions FTP:

- Normal
- Passif

FTP en mode normal

- Le client ouvre un canal de commande vers le serveur et lui donne le second n° de port.
- **2** Le serveur acquitte.
- Le serveur ouvre un canal de données vers le second port du client.
- 4 Le client acquitte.



FTP en mode passif


Supporté par la plupart des serveurs et des clients

FTP

Le client ouvre un canal de commandes vers le serveur et lui précise le mode passif.

Le serveur alloue le port pour le canal de données et en informe le client.

- de données vers le second port du serveur.
- 4 Le serveur acquitte.



Commandes FTP

```
🔞 🖨 🗊 hdhili@hdhili-K46CB: ~
hdhili@hdhili-K46CB:~$ ftp
ftp> ?
Commands may be abbreviated.
                                 Commands are:
                  dir
                                   mdelete
                                                                       site
                                                     qc
                                   mdir
                  disconnect
                                                     sendport
                                                                       size
account
                  exit
                                   mget
                                                     put
                                                                       status
                                   mkdir
                  form
                                                                       struct
append
                                                     pwd
ascii
                                   mls
                  get
                                                     quit
                                                                       system
bell
                  glob
                                   mode
                                                                       sunique
                                                     quote
binary
                  hash
                                   modtime
                                                     recv
                                                                       tenex
                                                                       tick
bye
                  help
                                   mput
                                                     reget
                  idle
case
                                                     rstatus
                                                                       trace
                                   newer
cd
                                                     rhelp
                  image
                                   nmap
                                                                       type
cdup
                                   nlist
                  ipany
                                                     rename
                                                                       user
chmod
                  ipv4
                                                                       umask
                                   ntrans
                                                     reset
close
                  ipv6
                                                     restart
                                                                       verbose
                                   open
                  lcd
cr
                                   prompt
                                                     rmdir
delete
                  ls
                                   passive
                                                     runique
                  macdef
debug
                                                     send
                                   proxy
ftp>
```

Service FTP sous Linux



Identité :

□ Type : service standalone

□ Ports : 20 et 21

Démon : /etc/init.d/vsftpd (service vsftpd start)

Fichier de configuration : /etc/vsftpd.conf

Logs: /var/log/messages , /var/log/vsftpd.log et
 /var/log/xferlog(si activé)

Service FTP: mise en oeuvre

- Configuration à travers le fichier /etc/vsftpd.conf
- Configuration du service de téléchargement (Download).
 - Pour autoriser la connexion par le compte anonymous :

anonymous_enable=YES

 Pour autoriser la connexion par les utilisateurs non privilégiés du système et ne les autoriser que de travailler dans leur répertoire sous /home

- Configuration du service de dépôt (Upload) anonyme.
 - Pour autoriser l'écriture dans les répertoires par défaut :

Pour autoriser le dépôt (Upload) par l'utilisateur anonymous :

anon_upload_enable=YES

- Créer un répertoire sous /var/ftp réservé pour le Upload
- Lui assigner les permissions nécessaires pour qu'il soit accessible pour l'utilisateur anonymous
- A chaque modifications des paramètres du service relancer vsftpd :

service vsftpd restart Ou /etc/init.d/vsftpd restart

Service FTP: mise en oeuvre



- Connexion d'un client à un serveur FTP:
 - ftp : Commande en mode texte interactif existante sous plusieurs systèmes d'exploitations.
 - Commandes disponibles sous ftp : ls, get, put, cd, lcd, pwd, ? , bye
 - □ À travers un navigateur web (ftp://@ipftpserver)
 - Plusieurs applications graphiques selon les distributions
 - Exemple : Filezilla
 - Full-featured graphical FTP/FTPS/SFTP client
 - Supports FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol (SFTP)

FTPS: FTP over SSL/TLS

Créer un certificat et une clé privée pour le serveur

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024 -keyout /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key -out /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
```

Ajouter sur vsftpd.conf

```
# location of the RSA certificate to use for SSL encrypted connections.

rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem

" location of the RSA certificate to use for SSL encrypted connections."
```

location of the RSA key to use for SSL encrypted connections. rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

```
# force SSL. This will restrict clients that can't deal with TLS
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
```

FTPS: FTP over SSL/TLS



configure the server to use TLS (more secure than SSL)
#explicitly allowing TLS and denying the use of SSL

```
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl sslv3=NO
```

#If set to yes, all SSL data connections are required to exhibit SSL session reuse (which proves that they know the same master secret as the control channel). Although this is a secure default, it may break many FTP clients, so you may want to disable it

require_ssl_reuse=NO

#select which SSL ciphers vsftpd will allow for encrypted SSL connections ssl_ciphers=HIGH

allow writeable chroot if chroot_local_user was set to YES allow_writeable_chroot=YES





À faire en TP