#### Samba

#### Interoperabilitat amb Windows

Creat per Nick Urbanik <nicku(at)vtc.edu.hk>

Traduït per Lluís Pérez Vidal

Llicència: GNU FDL (veieu http://www.gnu.org/licenses/fdl.html)

GIE - ETSEIB - UPC

#### Samba

- Implementa el protocol SMB de Microsoft
- SMB = Symmetric Message Block, li va donar nom al projecte
- fet a partir d'enginyeria inversa dels protocols propietat de Microsoft (sense ajuda de MS, amb entrebancs).
- bona fama per estabilitat i per resultats, superant els servidors de MS en els dos apartats.

#### Samba

- La versió actual suporta l'ús com a servidor compatible amb Windows NT (compartició de fitxers, impressió, suport per navegació a la xarxa)
- Corre sobre moltes plataformes, incloent màquines Solaris molt potents
  - Els servidors més potents de windows córren sobre Solaris, no sobre programari Microsoft

#### Samba 2.2.x

- Una versió ja superada que venia empaquetada amb els sistemes Linux
- Funciona com un PDC compatible amb NT4.
- Els Winbind (part de samba) permeten que Linux i Unix entrin a formar part d'un domini windows (windows domain):

#### Samba 2.2.x

- El Samba pot usar LDAP per validar autentificacions.
- Tant el samba 2.2.x com el 3 s'han inclòs en productes comercials, tals com maquinari (hardware) Network Attached Storage (NAS)
- El OS X de Macintosh usa Samba per donar serveis a clients Windows i per a accedir a serveis Windows.

#### Limitacions del Samba 2.2.x — 1

- No dóna suport al Active Directory tant com li dóna el servidorWindows 2000
- El Samba 2.2 no pot interactuar amb el Microsoft Backup Domain Controller (BDC) però pot fer de BDC per a un altre servidor de samba

#### Limitacions del Samba 2.2.x — 2

- La informació de (i per) l'usuari que s'emmagatzema en un PDC Samba no és tan completa com la que s'emmagatzema en un PDC Windows
- El Samba compleix els permisos de grup d'accès als fitxers del PDC, però no n'informa adequadament a la màquina client. És difícil establir aquests permisos des d'un client.

#### Limitacions del Samba 2.2.x — 3

- El suport complet a les ACL s (access control lists) depenia de l'aplicació d'un pegat al kernel de Linux i de la posterior recompilació del kernel (Això ja ha quedat superat amb el kernel 2.6.x).
- Quan samba treball com a servidor WINS server, no pot reduplicar a d'altres servidors WINS, tant si són Microsoft com si són samba.
- El suport a Unicode no és gaire bò. (Això ha millorat molt amb samba 3).

### Samba Version 3 — 1

- Ja s'usa habitualment, però la documentació és incompleta.
- Veieu

http://usl.samba.org/samba/ftp/alpha/WHATSNEW.txt

### Samba Version 3 — 2

- Suporta el Active Directory: un servidor Samba 3 es pot afegir a un reialme ADS com a membre servidor i autentificar usuaris utilitzant LDAP /kerberos
- Suporta l'emigració des d'un domini Windows NT 4
- Suporta relacions de confiança amb controladors de domini Windows NT 4
- samba-3.0alpha24-1.i386.rpm és
  disponible des d'el 2003 a
  http://www.samba.org/

#### Parts de Samba — 1

- Samba consta de dos serveis:
  - smbd, que s'encarrega de compartir fitxers, dóna serveis d'impressió i assumeix l'autentificació de clients, que poden ser qualsevol versió de Windows o de Linux;
  - nmbd, que fa la resolució de noms (el servidor "WINS"), i ofereix el suport per passejar per la xarxa en el "Network Neighbourhood" (veïnat de xarxa)

#### Parts de Samba — 2

- Les altres parts amb que treballareu inclouen:
  - El fitxer de configuració, /etc/samba/smb.conf
  - testparm que verifica la sintaxi de /etc/samba/smb.conf
  - El programa smbpasswd per establir i canviar passwords de samba

#### Altres Utilitats Samba — 1

- nmblookup serveix per depurar la cerca de noms als servidors Net BIOS o a samba
- smbclient serveix per depurar els servidors samba i Microsoft

### Altres Utilitats Samba — 2

- smbmount monta comparticions SMB localment des de servidors samba i Windows.
  - Habitualment no és necessari invocar aquest directament, es pot usar mount.
- smbtar serveix per a fer còpies de seguretat d'una màquina Windows a travès de la xarxa cap a una màquina Linux o UNIX.
- Molts altres, tots amb planes man. Veieu rpm
   -ql samba-client.

 En un sistema basat en RPM, tal com el Red Hat Linux, cal fer:
 rpm -qa | grep samba

```
samba-swat-2.2.7-5.8.0
samba-2.2.7-5.8.0
samba-client-2.2.7-5.8.0
samba-common-2.2.7-5.8.0
```

- Això indica que:
  - el servidor samba ja és instal.lat, amb
  - el sistema de configuració de xarxa swat, i que
  - la versió 2.2.7 de samba és instal.lada

 En un sistema basat en Debian, tal com Ubuntu o el mateix Debian, cal fer: dpkg -S samba > samba.sortida wc samba.sortida

```
49 98 1881 samba.sortida
```

#### cat samba.sortida

```
samba: /etc/cron.daily/samba
samba: /usr/share/doc/samba/changelog.
samba: /var/log/samba
```

També es pot verificar que samba és instal.lat i trobar-ne la versió amb:

smbd -V

Version 3.0.14a-Debian

nmbd -V

Version 3.0.14a-Debian

#### Si no era instal.lat — 1

En un sistema Debian cal fer: apt-get install samba

### Engegant i aturant Samba — 1

- Engegar i aturar Samba es fa com amb altres serveis de Linux.
- Suposem que /sbin és en el vostre camí (PATH). Si no hi és, només cal teclejar /sbin/service en comptes de service.
- Está corrent el servei? sudo service smb status

```
smbd is stopped nmbd is stopped
```

### Engegant i aturant Samba — 2

Per engegar els dos dimonis de samba:
 sudo service smb start

```
Starting SMB services:
Starting NMB services:
```

Podem verificar que ja corren: sudo service smb status

```
smbd (pid 2523) is running...
nmbd (pid 2527) is running...
```

### Engegant i aturant Samba — 3

Podem aturar el servei igual que els altres serveis:

sudo service smb stop

```
Shutting down SMB services:
Shutting down NMB services:
```

### Engegant i aturant Samba automàtic

- Per garantir que samba s'engega quan el servidor arrenga és el mateix que per a d'altres servies.
- El servei está configurat per engegar-se en començar?
   chkconfig smb –list

smb 0:off 1:off 2:off

### Engegant i aturant Samba automàtic

- Això diu que no está configurat per arrencar-se en cap nivell d'execució (runlevel). sudo chkconfig smb on
- Cal veure si es va engegar quant tocava:
   chkconfig smb –list

smb 0:off 1:off 2:on

Es veu que s'engegarà automàticament en els nivells 2,3, 4 i 5

### Configuració: /etc/samba/smb.c

- Dividit en seccions
- Dues classes de seccions:
  - global La secció global manté informació a propòsit del funcionament de tot el servidor.
  - share La secció compartida guarda informació respecte cada "share", o servei proporcionat pel servidor

### Configuració: /etc/samba/smb.c

- Els Comentaris comencen o bé amb un coixí '#' o bé amb un punt i coma ';'
- Hi ha una àmplia documentació a man smb.conf

### Exemple de /etc/samba/smb.com

```
[1]{1}
[global]
  netbios name = my-name
  workgroup = my-named
  add user script = /usr/sbin/useradd \
        -n -g machines \
        -c 'Samba Machine PDC member' \
        -d /dev/null -s /bin/false -M %m
  security = user
  encrypt passwords = yes
```

### Exemple de /etc/samba/smb.com

```
[1]{1}
    smb passwd file = /etc/samba/smbpassw
    username map = /etc/samba/smbusers
    os level = 65
    domain logons = yes
    logon script = scripts\%U.bat
    wins server = 192.168.68.240
```

### Detall de l'exemple — 1

- La configuració és per a un Primary Domain Controller (PDC)
- La transpa 27 mostra les opcions globals que determinan el comportament general de samba
  - Les línies 2 i 3 determinen el "computer name" (nom del computador) i el nom de domini d'aquest PDC

### Discussió de la secció global — 1b

- Les línies 4–7 s'executen per crear un compte especial per a qualsevol computador que s'afegeixi al domini are executed to automatically create a special account for any computer that joins the domain
- La línia 8 demana un nom d'usuari i una contrasenya per accedir a recursos des d'el servidor
- La línia 11 li diu a samba que "mapeji"els noms de Windows cap a noms de Linux p.ex. administrator → root

### Discussió de la secció global — 2

- La línia 12 augmenta les possibilitats de guanyar les "eleccions de navegador" en les màquines Windows (veure la documentació sobre navegació)
- La línia 13 diu que això és un PDC
- La línia 14 li diu a samba aón pot trobar els scripts d'entrada noms de Linux p.ex. administrator → root

### Discussió de la secció global — 2b

- La línia 15 li diu a samba que actui com un client WINS d'aquella màquina
  - Per fer que samba sigui un servidor WINS , cal posar una línia així

```
wins support = yes
```

### Exemple de /etc/samba/smb.com

```
[1]{1}
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  writable = yes
[netlogon]
   comment = Network Logon Service
  path = /var/samba/netlogon
  quest ok = no
   share modes = no
```

### Exemple de /etc/samba/smb.com

```
[1]{1}
[printers]
  comment = All Printers
  path = /var/spool/samba
  browseable = no
  guest ok = no
  printable = yes
```

# Discussió de la transpa 33 — 1

- La transpa 33 mostra la configuració per cada "share" i cada servei oferits pel servidor
- La secció homes (línies 1–4) permet als usuaris accedir automàticament als seus directoris de cada (home) des d'el client quan entren en el domini.
  - Apareixerà com un recurs compartit (share) amb el mateix nom que el d'usuari de Linux.

### Discussió de la transpa 33 — 2

- ▶ La secció netlogon (línies 5–9) és necessària per gestionar log[io]ns de domini, que fracassen si aquest share no existeix.
  - Emmagatzema scripts de log[io]n scripts i fitxers de procediments de sistema.
- La secció printers (línies 10–15) permet imprimir des d'un client Windows cap a una impressora Linux.

# ("share") compartició de perfils —

```
[profiles]
  path = /var/samba/profiles
  browsable = no
  writeable = yes
  create mask = 0600
  directory mask = 0700
```

# ("share") compartició de perfils -

- Suporta perfils nòmades (roaming) en NT/2000/XP
- El directori que hi ha en el camí path ha d'existir i ser escribible: sudo mkdir -p /var/samba/{profiles,netlogon} sudo chmod 775 /var/samba/netlogon sudo chmod 777 /var/samba/profiles

### Comptes Samba — 1

- Cal observar que cada usuari necessita tenir dues aparicions en els comptes:
  - una aparició per un compte POSIX (i.e., una aparició a /etc/passwd, o un compte LDAP POSIX)
  - una aparició en els comptes de Samba, que en samba 2.2 era, generalment, a /etc/samba/smbpasswd, però també pot ser en un directori LDAP.

### Comptes Samba — 2

- A menys que tots dos ja existeixin, no hi haurà accès al servidor samba des de cap client.
- Les màquines que s'incorporin al domini també necessiten una entrada en el fitxer /etc/passwd (o en un directori LDAP).
- Aquest es crea automàticament amb la línia add user script en el fitxer smb.conf.
  - Veure línies 4–7 de la transpa 27

#### Documentació — 1

- Enormes quantitats de documentació a /usr/share/doc/samba-2.2.\*/
  - Samba-HOWTO-Collection.pdf ajuda molt
- Les planes del manual són extenses i bastant completes. man smb.conf ajuda molt.

#### Documentació — 2

- Pots visitar el lloc web de samba per veure més documentació:
  - http://usl.samba.org/samba/samba.html
- El llibre (en paper), *Using Samba*, 2nd Edition, O'Reilly, 2003, ISBN 0-596-00256-4 és molt clar i ajuda molt.
- L'original d'aquestes transpes: http://nicku.org/ossi/lectures/ samba/samba.pdf