Gestió remota

Transferència de Fitxers

Josep Vilaplana

UPC/GIE

• FTP = "File Transfer Protocol"

- FTP = "File Transfer Protocol"
- Dissenyat per que els usuaris puguin copiar fitxers entre dos computadors via internet. Té en compte que cada computador

- FTP = "File Transfer Protocol"
- Dissenyat per que els usuaris puguin copiar fitxers entre dos computadors via internet. Té en compte que cada computador
 - Pot tenir un sistema operatiu propi: No tenen per que ser iguals.

- FTP = "File Transfer Protocol"
- Dissenyat per que els usuaris puguin copiar fitxers entre dos computadors via internet. Té en compte que cada computador
 - Pot tenir un sistema operatiu propi: No tenen per que ser iguals.
 - Els fitxers poden estar en sistemes d'emmagatzemament diferents.

- FTP = "File Transfer Protocol"
- Dissenyat per que els usuaris puguin copiar fitxers entre dos computadors via internet. Té en compte que cada computador
 - Pot tenir un sistema operatiu propi: No tenen per que ser iguals.
 - Els fitxers poden estar en sistemes d'emmagatzemament diferents.
 - Utilitza diferents codis de caràcters.

- FTP = "File Transfer Protocol"
- Dissenyat per que els usuaris puguin copiar fitxers entre dos computadors via internet. Té en compte que cada computador
 - Pot tenir un sistema operatiu propi: No tenen per que ser iguals.
 - Els fitxers poden estar en sistemes d'emmagatzemament diferents.
 - Utilitza diferents codis de caràcters.
- Probablement un dels protocols més antics d'internet per transferir fitxers.
 Primera descripció en el RFC 114 (1971). Inicialment usat dins del M.I.T.
 Després adaptat a l'Arpanet i finalment en 1980 (RFC 765) es defineix sobre TCP.

Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)
- Servidor envia codi 331 (=estic esperant contrasenya).

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)
- Servidor envia codi 331 (=estic esperant contrasenya).
- Client envia "PASS" amb la contrasenya corresponent.

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)
- Servidor envia codi 331 (=estic esperant contrasenya).
- Client envia "PASS" amb la contrasenya corresponent.
- S'inicia la sessió en el cas que l'usuari i contrasenya siguin correctes.

Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)
- Servidor envia codi 330 (=estic esperant contrasenya).

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)
- Servidor envia codi 330 (=estic esperant contrasenya).
- Client envia "PASS" amb el correu electrònic.

- Servidor FTP obra port 21 esperant connexió client FTP.
- Client FTP obra connexió des d'un port efímer (<1024) a port 21 del servidor.
 Un cop s'ha establert la connexió, aquesta es manté durant tota la sessió
 FTP.
- Client envia "USER" amb un nom d'usuari per poder entrar (log in)
- Servidor envia codi 330 (=estic esperant contrasenya).
- Client envia "PASS" amb el correu electrònic.
- Frequentment el servidor fa una cerca inversa de DNS per registrar la IP del client que es connecta. Si no es troba el nom de l'IP del client, el servidor pot prohibir l'accés.

Un cop establerta la sessió es pot interactivament

- Un cop establerta la sessió es pot interactivament
 - Llistar els continguts del servidor

- Un cop establerta la sessió es pot interactivament
 - Llistar els continguts del servidor
 - Canviar el directori de treball del servidor

- Un cop establerta la sessió es pot interactivament
 - Llistar els continguts del servidor
 - Canviar el directori de treball del servidor
 - Obtenir fitxers del servidor.

- Un cop establerta la sessió es pot interactivament
 - Llistar els continguts del servidor
 - Canviar el directori de treball del servidor
 - Obtenir fitxers del servidor.
 - Posar fitxers del client al servidor.

- Un cop establerta la sessió es pot interactivament
 - Llistar els continguts del servidor
 - Canviar el directori de treball del servidor.
 - Obtenir fitxers del servidor.
 - Posar fitxers del client al servidor.
 - Comandes locals com canviar el directori de treball del client, etc.

- Un cop establerta la sessió es pot interactivament
 - Llistar els continguts del servidor
 - Canviar el directori de treball del servidor.
 - Obtenir fitxers del servidor.
 - Posar fitxers del client al servidor.
 - Comandes locals com canviar el directori de treball del client, etc.
- Les comandes passen per la connexió de control (Port TCP 21)

- Un cop establerta la sessió es pot interactivament
 - Llistar els continguts del servidor
 - Canviar el directori de treball del servidor
 - Obtenir fitxers del servidor.
 - Posar fitxers del client al servidor.
 - Comandes locals com canviar el directori de treball del client, etc.
- Les comandes passen per la connexió de control (Port TCP 21)
- Les comandes que demanen dades a retornar per part del servidor han d'establir una connexió de dades (Port TCP 20)

FTP Actiu

El FTP Actiu pot fallar en casos on el client està protegit d'internet mitjançant molts a un NAT (masquerade). El tallafocs no sap quin dels molts servidors enrere la connexió hauria de rebre la connexió de retorn de dades.

- FTP Actiu
 - Connexió de control client servidor Port 21 servidor

- FTP Actiu
 - Connexió de control client servidor Port 21 servidor
 - Connexió de dades iniciada des del servidor via port 21 a port superior (>1024) client

- FTP Actiu
 - Connexió de control client servidor Port 21 servidor
 - Connexió de dades iniciada des del servidor via port 21 a port superior (>1024) client

FTP Passiu

Com que el servidor mai intenta iniciar la connexió, sinó que ho fa el client, el FTP funciona millor per clients protegits per tallafocs.

- FTP Actiu
 - Connexió de control client servidor Port 21 servidor
 - Connexió de dades iniciada des del servidor via port 21 a port superior (>1024) client

- FTP Passiu
 - Connexió de control client servidor Port 21 servidor

Com que el servidor mai intenta iniciar la connexió, sinó que ho fa el client, el FTP funciona millor per clients protegits per tallafocs.

FTP Actiu

- Connexió de control client servidor Port 21 servidor
- Connexió de dades iniciada des del servidor via port 21 a port superior (>1024) client

El FTP Actiu pot fallar en casos on el client està protegit d'internet mitjançant molts a un NAT (masquerade). El tallafocs no sap quin dels molts servidors enrere la connexió hauria de rebre la connexió de retorn de dades.

- FTP Passiu
 - Connexió de control client servidor Port 21 servidor
 - Connexió de dades iniciada des del client via port superior a port superior (>1024) servidor

Com que el servidor mai intenta iniciar la connexió, sinó que ho fa el client, el FTP funciona millor per clients protegits per tallafocs.

FTP Actiu

- Connexió de control client servidor Port 21 servidor
- Connexió de dades iniciada des del servidor via port 21 a port superior (>1024) client

El FTP Actiu pot fallar en casos on el client està protegit d'internet mitjançant molts a un NAT (masquerade). El tallafocs no sap quin dels molts servidors enrere la connexió hauria de rebre la connexió de retorn de dades.

- FTP Passiu
 - Connexió de control client servidor Port 21 servidor
 - Connexió de dades iniciada des del client via port superior a port superior (>1024) servidor

Com que el servidor mai intenta iniciar la connexió, sinó que ho fa el client, el FTP funciona millor per clients protegits per tallafocs.

Per omissió, Windows treballa amb FTP actius. Linux amb FTP passius.

Comandes ftp client

!	debug	mdir	qc	send
\$	dir	mget	sendport	site
account	disconnect	mkdir	put	size
append	exit	mls	pwd	status
ascii	form	mode	quit	struct
bell	get	modtime	quote	system
binary	glob	mput	recv	sunique
bye	hash	newer	reget	tenex
case	help	nmap	rstatus	tick
cd	idle	nlist	rhelp	trace
cdup	image	ntrans	rename	type
chmod	lcd	open	reset	user
close	ls	prompt	restart	umask
cr	macdef	passive	rmdir	verbose
delete	mdelete	proxy	runique	?

Comandes ftp client: Establir / Tancar connexió

• **open** *host* <*port*>

Establim connexió amb el servidor localitzat a l'adreça d'internet *host*. Si hem especificat el paràmetre opcional *port* es connectarà al port esmentat del servidor. Automàticament inicia l'etapa d'usuari/contrasenya Exemple: open ftp.es.debian.org

Comandes ftp client: Establir / Tancar connexió

- **open** *host* <*port*>
 - Establim connexió amb el servidor localitzat a l'adreça d'internet *host*. Si hem especificat el paràmetre opcional *port* es connectarà al port esmentat del servidor. Automàticament inicia l'etapa d'usuari/contrasenya Exemple: open ftp.es.debian.org
- user nom-usuari <contrasenya> <compte>
 Després d'una connexió oberta ens identifiquem al servidor FTP. Si no posem la contrasenya ens la demanarà. Si el servidor ens demana un compte, s'ens demanarà també el compte amb la contrasenya.

Comandes ftp client: Establir / Tancar connexió

• **open** *host* <*port*>

Establim connexió amb el servidor localitzat a l'adreça d'internet *host*. Si hem especificat el paràmetre opcional *port* es connectarà al port esmentat del servidor. Automàticament inicia l'etapa d'usuari/contrasenya Exemple: open ftp.es.debian.org

- user nom-usuari <contrasenya> <compte>
 Després d'una connexió oberta ens identifiquem al servidor FTP. Si no posem la contrasenya ens la demanarà. Si el servidor ens demana un compte, s'ens demanarà també el compte amb la contrasenya.
- account < contrasenya >
 Aporta una altre contrasenya un cop hem fet login per accedir als recursos del servidor FTP. Si no podem la contrasenya ens la demanarà.

Comandes ftp client: Establir / Tancar connexió

• **open** *host* <*port*>

Establim connexió amb el servidor localitzat a l'adreça d'internet *host*. Si hem especificat el paràmetre opcional *port* es connectarà al port esmentat del servidor. Automàticament inicia l'etapa d'usuari/contrasenya Exemple: open ftp.es.debian.org

- user nom-usuari <contrasenya> <compte>
 Després d'una connexió oberta ens identifiquem al servidor FTP. Si no posem la contrasenya ens la demanarà. Si el servidor ens demana un compte, s'ens demanarà també el compte amb la contrasenya.
- account < contrasenya >
 Aporta una altre contrasenya un cop hem fet login per accedir als recursos del servidor FTP. Si no podem la contrasenya ens la demanarà.
- close o disconnect

Tanquem la connexió establerta i per tant la sessió FTP. Si hi han macros definides aquestes es perden.

• **cd** directori-remot

Canvia el directori de treball de la màquina remota a directori-remot.

Exemple: cd pub

• **cd** directori-remot

Canvia el directori de treball de la màquina remota a *directori-remot*. Exemple: cd pub

cdup

Canvia el directori de treball de la màquina remota al directori pare.

• **cd** directori-remot

Canvia el directori de treball de la màquina remota a *directori-remot*. Exemple: cd pub

cdup

Canvia el directori de treball de la màquina remota al directori pare.

lcd <directori-local>

Canvia el directori de treball de la màquina local a *directori-local* si aquest argument és present. En cas contrari, es posa al directori de treball per omissió de l'usuari.

• **cd** directori-remot

Canvia el directori de treball de la màquina remota a *directori-remot*. Exemple: cd pub

• cdup

Canvia el directori de treball de la màquina remota al directori pare.

• **lcd** <*directori-local*>

Canvia el directori de treball de la màquina local a *directori-local* si aquest argument és present. En cas contrari, es posa al directori de treball per omissió de l'usuari.

pwd

Escriu el nom del directori actual de la màquina remota.

Comandes ftp client: Mostra de continguts de directoris

• Is o nlist < directori-remot > < fitxer-local >

Mostra el contingut del directori de la màquina remota directori-remot. Si no especifiquem directori-remot es mostra el contingut del directori de treball. Si < fitxer-local > és present s'enviarà la sortida de ls al fitxer especificat. Si aquest darrer argument és "-" ho enviarà a la pantalla. Si el darrer argument no està també s'enviarà a pantalla.

Comandes ftp client: Mostra de continguts de directoris

- Is o nlist < directori-remot > < fitxer-local > Mostra el contingut del directori de la màquina remota directori-remot. Si no especifiquem directori-remot es mostra el contingut del directori de treball. Si < fitxer-local > és present s'enviarà la sortida de ls al fitxer especificat. Si aquest darrer argument és "-" ho enviarà a la pantalla. Si el darrer argument no està també s'enviarà a pantalla.
- mdir o mls < fitxers-remots > < fitxer-local >
 Comportament idèntic a 'ls' excepte que podem especificar múltiples fitxers remots.

Comandes ftp client: Transmissió de fitxers

get o recv fitxer-remot fitxer-local
 Rep el fitxer fitxer-remot de la màquina remota i guarda'l en la màquina local
 amb el nom de <fitxer-local> si és present. En cas contrari mantindrà el seu
 nom original.

Exemple: get index.html

Comandes ftp client: Transmissió de fitxers

• **get** o **recv** fitxer-remot fitxer-local

Rep el fitxer *fitxer-remot* de la màquina remota i guarda'l en la màquina local amb el nom de *fitxer-local* si és present. En cas contrari mantindrà el seu nom original.

Exemple: get index.html

newer

Rep el fitxer *fitxer-remot* de la màquina remota i guarda'l en la màquina local en el cas que la data de modificació de *fitxer-remot* sigui més recent que el fitxer de la màquina local. Si no existeix el fitxer en la màquina local es considerarà que és nou. Es guardarà amb el nom de *fitxer-local* si el paràmetre és present. En cas contrari mantindrà el seu nom original.

Comandes ftp client: Transmissió de fitxers

• **get** o **recv** fitxer-remot fitxer-local

Rep el fitxer *fitxer-remot* de la màquina remota i guarda'l en la màquina local amb el nom de *fitxer-local* si és present. En cas contrari mantindrà el seu nom original.

Exemple: get index.html

newer

Rep el fitxer *fitxer-remot* de la màquina remota i guarda'l en la màquina local en el cas que la data de modificació de *fitxer-remot* sigui més recent que el fitxer de la màquina local. Si no existeix el fitxer en la màquina local es considerarà que és nou. Es guardarà amb el nom de *fitxer-local* si el paràmetre és present. En cas contrari mantindrà el seu nom original.

• put o send fitxer-local <fitxer-remot>
Guarda el fitxer fitxer-local a la màquina remota amb el nom de fitxer
<fitxer-remot> si és present. En cas contrari mantindrà el seu nom original.
Exemple: put index.html

Comandes ftp client: Transmissió de múltiples fitxers

• **mget** fitxers-remots

Rep els fitxers resultants de l'expansió de *fitxers-remots* de la màquina remota i guarda'ls en la màquina local.

Exemple: mget *.c

Comandes ftp client: Transmissió de múltiples fitxers

• **mget** fitxers-remots

Rep els fitxers resultants de l'expansió de *fitxers-remots* de la màquina remota i guarda'ls en la màquina local.

Exemple: mget *.c

• mput fitxers-locals

Guarda el fitxers resultants de l'expansió de *fitxers-locals* a la màquina remota.

Exemple: mput *.txt

Comandes ftp client: Transmissió de múltiples fitxers

• **mget** fitxers-remots

Rep els fitxers resultants de l'expansió de *fitxers-remots* de la màquina remota i guarda'ls en la màquina local.

Exemple: mget *.c

• mput fitxers-locals

Guarda el fitxers resultants de l'expansió de *fitxers-locals* a la màquina remota.

Exemple: mput *.txt

• **glob** commuta a actiu (on) o no actiu (off) I expansió dels noms dels fitxers. És a dir, si els metacaràcters com "*" són interpretats i expandits o es prenen de forma literal com a part del nom de fitxer.

Comandes ftp client: Tractament del nom de fitxers

 case Si està actiu (on) els noms de fitxers remots amb tots els caràcters majúscules passaran a noms amb caràcters minúscules.

Comandes ftp client: Tractament del nom de fitxers

- case Si està actiu (on) els noms de fitxers remots amb tots els caràcters majúscules passaran a noms amb caràcters minúscules.
- nmap patró-entrada patró-sortida
 Mecanisme de conversió de noms de fitxers per harmonitzar convenis diferents amb els sistemes.

Comandes ftp client: Tractament del nom de fitxers

- case Si està actiu (on) els noms de fitxers remots amb tots els caràcters majúscules passaran a noms amb caràcters minúscules.
- nmap patró-entrada patró-sortida
 Mecanisme de conversió de noms de fitxers per harmonitzar convenis diferents amb els sistemes.
- ntrans caràcters-entrada caràcters-sortida
 Traducció de caràcters de noms de fitxers.

• **type** *tipus*

estableix el tipus de fitxer en la transferència. *tipus* serà ascii o binari (image) ebcdic o "local byte size" (per PDP's).

- type tipus
 estableix el tipus de fitxer en la transferència. tipus serà ascii o binari (image)
 ebcdic o "local byte size" (per PDP's).
- ascii = type *ascii*

- type tipus
 estableix el tipus de fitxer en la transferència. tipus serà ascii o binari (image)
 ebcdic o "local byte size" (per PDP's).
- ascii = type ascii
- binary = type binary

- type tipus
 estableix el tipus de fitxer en la transferència. tipus serà ascii o binari (image)
 ebcdic o "local byte size" (per PDP's).
- ascii = type ascii
- binary = type binary
- mode mode
 Estableix el mode de transferència en la connexió (stream, block, compressed)

- type tipus
 - estableix el tipus de fitxer en la transferència. *tipus* serà ascii o binari (image) ebcdic o "local byte size" (per PDP's).
- ascii = type ascii
- binary = type binary
- mode mode
 - Estableix el mode de transferència en la connexió (stream, block, compressed)
- struct mode
 - Estableix l'estructura del fitxer en la transferència (file (cap estructura), record, page)

- type tipus

 estableix el tipus de fitzer en la transfer
 - estableix el tipus de fitxer en la transferència. *tipus* serà ascii o binari (image) ebcdic o "local byte size" (per PDP's).
 - ascii = type *ascii*
 - binary = type binary
 - mode mode
 Estableix el mode de transferència en la connexió (stream, block, compressed)
 - struct mode
 Estableix l'estructura del fitxer en la transferència (file (cap estructura), record, page)
 - form format

Servidors FTP (Debian Lenny)

atftpd servidor multifil TFTP avançat amb moltes extensions (RFC1350,

RFC2090, RFC2347, RFC2348 i RFC2349)

ftpd servidor clàssic FTP (No recomanable)

ftpd-ssl servidor clàssic FTP amb encriptació SSL

inetutils-ftpd servidor classic FTP via inet

krb5-ftpd servidor FTP Segur suportant MIT Kerberos

muddleftpd servidor FTP amb flexibilitat de configuracions

proftpd servidor FTP versàtil, virtual-hosting, directoris ocults, control

d'accés per directoris

Servidors FTP (Debian Lenny) 2

pure-ftpd servidor FTP amb moltes prestacions (logs, usuaris virtuals,

HTML, XML, control amplada de banda, etc)

pyftpd servidor FTP escrit en Python

tftpd servidor TFTP

tftpd-hpa servidor TFTP amb més prestacions

twoftpd servidor FTP senzill i segur

vsftpd servidor FTP per comptes d'usuari

wu-ftpd servidor FTP Universitat St. Louis Washington

1. Crea l'usuari ftp Des de root ...

```
adduser ftp
Adding user 'ftp' ...
Adding new group 'ftp' (1001) ...
Adding new user 'ftp' (1001) with group 'ftp' ...
Creating home directory '/home/ftp' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
Introduïu la nova contrasenya d'UNIX:
Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
S'està canviant la informació d'usuari per a ftp
Introduïu el nou valor, o premeu ENTER per al predeterminat
Nom complet []:
Número d'habitació []:
Telèfon de la feina []:
Telèfon de casa []:
Altre []:
Is the information correct? [Y/n]
```

Creació d'un ftp anònim

1. (cont) ... posant un shell segur
 en /etc/passwd trobarem la línia
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/bash
 Editant /etc/passwd fem que el shell a l'entrar sigui true:
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/true

1. (cont) ... posant un shell segur
 en /etc/passwd trobarem la línia
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/bash
 Editant /etc/passwd fem que el shell a l'entrar sigui true:
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/true

2. Canviar la propietat del directori ~ftp

- 1. (cont) ... posant un shell segur
 en /etc/passwd trobarem la línia
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/bash
 Editant /etc/passwd fem que el shell a l'entrar sigui true:
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/true
- 2. Canviar la propietat del directori ~ftp
 - Fent ls -la /home trobarem que per omissió:
 drwxr-xr-x 2 ftp ftp 4096 24 gen 17:13 ftp
 Hem de fer que el propietari sigui root i no pas ftp. El grup no cal tocar-lo.

1. (cont) ... posant un shell segur
 en /etc/passwd trobarem la línia
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/bash
 Editant /etc/passwd fem que el shell a l'entrar sigui true:
 ftp:x:1001:1001: ",:/home/ftp:/bin/true

- 2. Canviar la propietat del directori ~ftp
 - Fent ls -la /home trobarem que per omissió: drwxr-xr-x 2 ftp ftp 4096 24 gen 17:13 ftp Hem de fer que el propietari sigui root i no pas ftp. El grup no cal tocar-lo.
 - chown root /home/ftp
 D'aquesta forma permisos de propietari son per root mentre que els permisos de grup són pels usuaris anònims.

Creació d'un ftp anònim

3. Crea directori ~ftp/bin. El propietari del directori serà root amb permisos 111 (no lectura, no escriptura, execució).

```
mkdir ~ftp/bin
chmod 111 ~ftp/bin/
```

```
mkdir ~ftp/bin
chmod 111 ~ftp/bin/
```

 Còpia el programa ls a ~ftp/bin. El propietari de ls serà root amb permisos 111 (no lectura, no escriptura, execució). Podem posar aquelles ordres que considerem necessàries amb el mateix propietari i permisos,

```
whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
cp -a /bin/ls ~ftp/bin/ chmod 111 ~ftp/bin/ls
```

Això funcionarà en el cas que ls sigui un codi compilat estàticament. En cas contrari caldrà portar les biblioteques dinàmiques que necessita.

```
mkdir ~ftp/bin
chmod 111 ~ftp/bin/
```

4. Còpia el programa ls a ~ftp/bin. El propietari de ls serà root amb permisos 111 (no lectura, no escriptura, execució). Podem posar aquelles ordres que considerem necessàries amb el mateix propietari i permisos,

```
whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
cp -a /bin/ls ~ftp/bin/ chmod 111 ~ftp/bin/ls
```

Això funcionarà en el cas que ls sigui un codi compilat estàticament. En cas contrari caldrà portar les biblioteques dinàmiques que necessita.

4.1 Copiar les biblioteques dinàmiques que es necessiten

```
mkdir ~ftp/bin
chmod 111 ~ftp/bin/
```

4. Còpia el programa ls a ~ftp/bin. El propietari de ls serà root amb permisos 111 (no lectura, no escriptura, execució). Podem posar aquelles ordres que considerem necessàries amb el mateix propietari i permisos,

```
whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
cp -a /bin/ls ~ftp/bin/ chmod 111 ~ftp/bin/ls
```

Això funcionarà en el cas que ls sigui un codi compilat estàticament. En cas contrari caldrà portar les biblioteques dinàmiques que necessita.

- 4.1 Copiar les biblioteques dinàmiques que es necessiten
- 4.2 mkdir ~ftp/lib

```
mkdir ~ftp/bin
chmod 111 ~ftp/bin/
```

4. Còpia el programa ls a ~ftp/bin. El propietari de ls serà root amb permisos 111 (no lectura, no escriptura, execució). Podem posar aquelles ordres que considerem necessàries amb el mateix propietari i permisos,

```
whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
cp -a /bin/ls ~ftp/bin/ chmod 111 ~ftp/bin/ls
```

Això funcionarà en el cas que ls sigui un codi compilat estàticament. En cas contrari caldrà portar les biblioteques dinàmiques que necessita.

- 4.1 Copiar les biblioteques dinàmiques que es necessiten
- 4.2 mkdir ~ftp/lib

4.3 Examinem quines biblioteques necessita:

```
ldd /bin/ls
linux-gate.so.1 => (0xb7fd1000)
librt.so.1 => /lib/i686/cmov/librt.so.1 (0xb7fac000)
libselinux.so.1 => /lib/libselinux.so.1 (0xb7f93000)
libacl.so.1 => /lib/libacl.so.1 (0xb7f8b000)
libc.so.6 => /lib/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7e30000)
libpthread.so.0 => /lib/i686/cmov/libpthread.so.0
(0xb7e17000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7fd2000)
libdl.so.2 => /lib/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb7e13000)
libattr.so.1 => /lib/libattr.so.1 (0xb7e0e000)
```

4.4 copiem els fitxers necessaris al nou directori

```
cp /lib/linux-gate.so.1 /lib/librt.so.1
/lib/libselinux.so.1\
/lib/libacl.so.1 /lib/libc.so.6 /lib/libpthread.so.0\
/lib/ld-linux.so.2 /lib/libdl.so.2 libattr.so.1\
/lib/i686/cmov/libc.so.6 /lib/i686/cmov/libpthread.so.0\
/lib/ld-linux.so.2 /lib/i686/cmov/libdl.so.2\
/lib/i686/cmov/librt.so.1 /lib/libselinux.so.1
/lib/libacl.so.1\
/lib/libattr.so.1 ~ftp/lib
```

Pel que sembla no cal repetir la jerarquia de /lib per que siguin trobats les biblioteques.

4.4 copiem els fitxers necessaris al nou directori

```
cp /lib/linux-gate.so.1 /lib/librt.so.1
/lib/libselinux.so.1\
/lib/libacl.so.1 /lib/libc.so.6 /lib/libpthread.so.0\
/lib/ld-linux.so.2 /lib/libdl.so.2 libattr.so.1\
/lib/i686/cmov/libc.so.6 /lib/i686/cmov/libpthread.so.0\
/lib/ld-linux.so.2 /lib/i686/cmov/libdl.so.2\
/lib/i686/cmov/librt.so.1 /lib/libselinux.so.1
/lib/libacl.so.1\
/lib/libattr.so.1 ~ftp/lib
```

Pel que sembla no cal repetir la jerarquia de /lib per que siguin trobats les biblioteques.

5. Fer el directori ~ftp/etc. El propietari del directori serà root amb permisos 111 (no lectura, no escriptura, execució).

```
mkdir ~ftp/etc
chmod 111 ~ftp/etc
```

6. Crea els fitxers buits passwd i group en ~ftp/etc. Tindran el mode 444.

- 6. Crea els fitxers buits passwd i group en ~ftp/etc. Tindran el mode 444.
 - Crearem un grup que només l'usarà l'anònim ftp i no tindrà cap altre membre. L'anomenarem anonim

```
addgroup anonim
Adding group 'anonim' (GID 1002) ...
Fet.
```

- 6. Crea els fitxers buits passwd i group en ~ftp/etc. Tindran el mode 444.
 - Crearem un grup que només l'usarà l'anònim ftp i no tindrà cap altre membre. L'anomenarem anonim

```
addgroup anonim
Adding group 'anonim' (GID 1002) ...
Fet.
```

• En el fitxer /etc/group trobarem la línia: anonim:x:1002: I crearem el fitxer grup dins ~ftp/etc/ echo "anonim:x:1002:"> ~ftp/etc/group

- 6. Crea els fitxers buits passwd i group en ~ftp/etc. Tindran el mode 444.
 - Crearem un grup que només l'usarà l'anònim ftp i no tindrà cap altre membre. L'anomenarem anonim

```
addgroup anonim
Adding group 'anonim' (GID 1002) ...
Fet.
```

- En el fitxer /etc/group trobarem la línia: anonim:x:1002: I crearem el fitxer grup dins ~ftp/etc/ echo "anonim:x:1002:"> ~ftp/etc/group
- i creem també en ~ftp/etc/ el fitxer passwd echo "ftp:x:1001:1001:ftp,,:/home/ftp:/bin/true"> ~ftp/etc/passwd

- 6. Crea els fitxers buits passwd i group en ~ftp/etc. Tindran el mode 444.
 - Crearem un grup que només l'usarà l'anònim ftp i no tindrà cap altre membre. L'anomenarem anonim

```
addgroup anonim
Adding group 'anonim' (GID 1002) ...
Fet.
```

- En el fitxer /etc/group trobarem la línia: anonim:x:1002: I crearem el fitxer grup dins ~ftp/etc/ echo "anonim:x:1002:"> ~ftp/etc/group
- i creem també en ~ftp/etc/ el fitxer passwd echo "ftp:x:1001:1001:ftp,,:/home/ftp:/bin/true"> ~ftp/etc/passwd
- protegim els fitxers fent chmod 444 ~ftp/etc/passwd chmod 444 ~ftp/etc/group

6. (Cont.)

Altres articles diuen de posar en el fitxer *passswd* els usuaris root, daemon, uucp a més del ftp. Podem canviar els noms d'usuari del sistema. Per exemple, si un usuari real manté els fitxers en la jerarquia ~ftp/pub/linux i té uid=155 podem posar

linux:x:155:120:Joan::

en el fitxer ~ftp/etc/passwd on només deixarem només els usuaris que mantenen l'àrea de ftp. Si es vol més seguretat, els fitxers ~ftp/etc/passwd i ~ftp/etc/group poden esborrar-se. En aquest cas "ls -l" no mostrarà els noms dels grups.

wu-ftpd té algunes extensions al respecte.

6. (Cont.)

Altres articles diuen de posar en el fitxer *passswd* els usuaris root, daemon, uucp a més del ftp. Podem canviar els noms d'usuari del sistema. Per exemple, si un usuari real manté els fitxers en la jerarquia ~ftp/pub/linux i té uid=155 podem posar

linux:x:155:120:Joan::

en el fitxer ~ftp/etc/passwd on només deixarem només els usuaris que mantenen l'àrea de ftp. Si es vol més seguretat, els fitxers ~ftp/etc/passwd i ~ftp/etc/group poden esborrar-se. En aquest cas "ls -l" no mostrarà els noms dels grups.

wu-ftpd té algunes extensions al respecte.

7. Fer el directori ~ftp/pub amb propietat pel mantenidor del ftp, grup ftp i permisos 555.

Com que molts ftp moderns accepten comandes com chmod cal anar en compte que tant el home del ftp com qualsevol dels seus directoris no sigui pas de l'usuari ftp.

8. En el cas que vulguem que usuaris anònims deixin els seus fitxers en el servidor poden crear el directori ~ftp/pub/incoming/. El propietari del directori serà root amb permisos 733.

- 8. En el cas que vulguem que usuaris anònims deixin els seus fitxers en el servidor poden crear el directori ~ftp/pub/incoming/. El propietari del directori serà root amb permisos 733.
 - Normalment el dimoni ftp no permet que un usuari sobreescrigui un fitxer ja existent però un usuari del sistema si que pot. Fent chmod +t ~ftp/pub/incoming previndrem de que qualsevol usuari pugui esborrar (mode 1733).

- 8. En el cas que vulguem que usuaris anònims deixin els seus fitxers en el servidor poden crear el directori ~ftp/pub/incoming/. El propietari del directori serà root amb permisos 733.
 - Normalment el dimoni ftp no permet que un usuari sobreescrigui un fitxer ja existent però un usuari del sistema si que pot. Fent chmod +t ~ftp/pub/incoming previndrem de que qualsevol usuari pugui esborrar (mode 1733).
 - En wu-ftpd es pot configurar per que es puguin crear fitxers mode 600.

- 8. En el cas que vulguem que usuaris anònims deixin els seus fitxers en el servidor poden crear el directori ~ftp/pub/incoming/. El propietari del directori serà root amb permisos 733.
 - Normalment el dimoni ftp no permet que un usuari sobreescrigui un fitxer ja existent però un usuari del sistema si que pot. Fent chmod +t ~ftp/pub/incoming previndrem de que qualsevol usuari pugui esborrar (mode 1733).
 - En wu-ftpd es pot configurar per que es puguin crear fitxers mode 600.
 - Cal tenir en compte que els directoris incoming s'han fet servir per posar material pornogràfic i piratejat. Els que ho fan, a més creen directoris ocults.

- 8. En el cas que vulguem que usuaris anònims deixin els seus fitxers en el servidor poden crear el directori ~ftp/pub/incoming/. El propietari del directori serà root amb permisos 733.
 - Normalment el dimoni ftp no permet que un usuari sobreescrigui un fitxer ja existent però un usuari del sistema si que pot. Fent chmod +t ~ftp/pub/incoming previndrem de que qualsevol usuari pugui esborrar (mode 1733).
 - En wu-ftpd es pot configurar per que es puguin crear fitxers mode 600.
 - Cal tenir en compte que els directoris incoming s'han fet servir per posar material pornogràfic i piratejat. Els que ho fan, a més creen directoris ocults.
 - Fent que els directoris d'incoming no siguin visibles als usuaris anònims pot ajudar a prevenir aquestes pràctiques no desitjables.

- 8. En el cas que vulguem que usuaris anònims deixin els seus fitxers en el servidor poden crear el directori ~ftp/pub/incoming/. El propietari del directori serà root amb permisos 733.
 - Normalment el dimoni ftp no permet que un usuari sobreescrigui un fitxer ja existent però un usuari del sistema si que pot. Fent chmod +t ~ftp/pub/incoming previndrem de que qualsevol usuari pugui esborrar (mode 1733).
 - En wu-ftpd es pot configurar per que es puguin crear fitxers mode 600.
 - Cal tenir en compte que els directoris incoming s'han fet servir per posar material pornogràfic i piratejat. Els que ho fan, a més creen directoris ocults.
 - Fent que els directoris d'incoming no siguin visibles als usuaris anònims pot ajudar a prevenir aquestes pràctiques no desitjables.
 - Els FTP's tradicionals no tenen manera de prevenir la creació de directoris.

- 8. En el cas que vulguem que usuaris anònims deixin els seus fitxers en el servidor poden crear el directori ~ftp/pub/incoming/. El propietari del directori serà root amb permisos 733.
 - Normalment el dimoni ftp no permet que un usuari sobreescrigui un fitxer ja existent però un usuari del sistema si que pot. Fent chmod +t ~ftp/pub/incoming previndrem de que qualsevol usuari pugui esborrar (mode 1733).
 - En wu-ftpd es pot configurar per que es puguin crear fitxers mode 600.
 - Cal tenir en compte que els directoris incoming s'han fet servir per posar material pornogràfic i piratejat. Els que ho fan, a més creen directoris ocults.
 - Fent que els directoris d'incoming no siguin visibles als usuaris anònims pot ajudar a prevenir aquestes pràctiques no desitjables.
 - Els FTP's tradicionals no tenen manera de prevenir la creació de directoris.
 - Wu-ftpd pot limitar certs directoris i restringir els caràcters utilitzats en els noms de fitxers.

Com a root:

```
touch ~ftp/.rhosts
touch ~ftp/.forward
chmod 400 ~ftp/.rhosts
chmod 400 ~ftp/.forward
és a dir, fitxer de longitud zero i de root
```

Com a root:

```
touch ~ftp/.rhosts
touch ~ftp/.forward
chmod 400 ~ftp/.rhosts
chmod 400 ~ftp/.forward
és a dir, fitxer de longitud zero i de root
```

 Si es munten altres discos (propis o d'altres màquines), cal muntar-los per només lectura. Això es pot fixar en /etc/fstab
 Per exemple, la següent entrada en /etc/fstab altre:/dsc /home/ftp/pub/linux nfs ro,noquota,nosuid,intr,bg
 1 0

Com a root:

```
touch ~ftp/.rhosts
touch ~ftp/.forward
chmod 400 ~ftp/.rhosts
chmod 400 ~ftp/.forward
és a dir, fitxer de longitud zero i de root
```

 Si es munten altres discos (propis o d'altres màquines), cal muntar-los per només lectura. Això es pot fixar en /etc/fstab
 Per exemple, la següent entrada en /etc/fstab altre:/dsc /home/ftp/pub/linux nfs ro,noquota,nosuid,intr,bg
 1 0

Com a root:

```
touch ~ftp/.rhosts
touch ~ftp/.forward
chmod 400 ~ftp/.rhosts
chmod 400 ~ftp/.forward
és a dir, fitxer de longitud zero i de root
```

 Si es munten altres discos (propis o d'altres màquines), cal muntar-los per només lectura. Això es pot fixar en /etc/fstab
 Per exemple, la següent entrada en /etc/fstab altre:/dsc /home/ftp/pub/linux nfs ro,noquota,nosuid,intr,bg
 1 0

Com a root:

```
touch ~ftp/.rhosts
touch ~ftp/.forward
chmod 400 ~ftp/.rhosts
chmod 400 ~ftp/.forward
és a dir, fitxer de longitud zero i de root
```

 Si es munten altres discos (propis o d'altres màquines), cal muntar-los per només lectura. Això es pot fixar en /etc/fstab
 Per exemple, la següent entrada en /etc/fstab altre:/dsc /home/ftp/pub/linux nfs ro,noquota,nosuid,intr,bg
 1 0

Com a root:

```
touch ~ftp/.rhosts
touch ~ftp/.forward
chmod 400 ~ftp/.rhosts
chmod 400 ~ftp/.forward
és a dir, fitxer de longitud zero i de root
```

 Si es munten altres discos (propis o d'altres màquines), cal muntar-los per només lectura. Això es pot fixar en /etc/fstab
 Per exemple, la següent entrada en /etc/fstab altre:/dsc /home/ftp/pub/linux nfs ro,noquota,nosuid,intr,bg
 1 0

Com a root:

```
touch ~ftp/.rhosts
touch ~ftp/.forward
chmod 400 ~ftp/.rhosts
chmod 400 ~ftp/.forward
és a dir, fitxer de longitud zero i de root
```

 Si es munten altres discos (propis o d'altres màquines), cal muntar-los per només lectura. Això es pot fixar en /etc/fstab
 Per exemple, la següent entrada en /etc/fstab altre:/dsc /home/ftp/pub/linux nfs ro,noquota,nosuid,intr,bg
 1 0

• En Debian cal tenir en compte que per omissió al instal·lar *ftpd* no es permet que l'usuari anonymous pugui accedir al servidor

- En Debian cal tenir en compte que per omissió al instal·lar *ftpd* no es permet que l'usuari anonymous pugui accedir al servidor
- En el fitxer /etc/ftpusers hi han els usuaris que no s'els permet accedir: # /etc/ftpusers: list of users disallowed ftp access. See ftpusers(5).

```
root
ftp
anonymous
```

- En Debian cal tenir en compte que per omissió al instal·lar *ftpd* no es permet que l'usuari anonymous pugui accedir al servidor
- En el fitxer /etc/ftpusers hi han els usuaris que no s'els permet accedir: # /etc/ftpusers: list of users disallowed ftp access. See ftpusers(5).

```
root
ftp
anonymous
```

 Un cop l'hem modificat hauria de funcionar. Si no és així feu /etc/init.d/openbsd-inetd restart TFTP=Protocol trivial de transferència de fitxers

- TFTP=Protocol trivial de transferència de fitxers
- Protocol molt senzill.

- TFTP=Protocol trivial de transferència de fitxers
- Protocol molt senzill.
- S'utilitza per a transferir petits arxius entre ordinadors en una xarxa, com quan una terminal X Window o qualsevol altre client lleuger arranca des d'un servidor de xarxa.

- TFTP=Protocol trivial de transferència de fitxers
- Protocol molt senzill.
- S'utilitza per a transferir petits arxius entre ordinadors en una xarxa, com quan una terminal X Window o qualsevol altre client lleuger arranca des d'un servidor de xarxa.
- Utilitza UDP (port 69) com a protocol de transport (en comptes del port 21 TCP del FTP).

- TFTP=Protocol trivial de transferència de fitxers
- Protocol molt senzill.
- S'utilitza per a transferir petits arxius entre ordinadors en una xarxa, com quan una terminal X Window o qualsevol altre client lleuger arranca des d'un servidor de xarxa.
- Utilitza UDP (port 69) com a protocol de transport (en comptes del port 21 TCP del FTP).
- No pot Ilistar el contingut dels directoris.

- TFTP=Protocol trivial de transferència de fitxers
- Protocol molt senzill.
- S'utilitza per a transferir petits arxius entre ordinadors en una xarxa, com quan una terminal X Window o qualsevol altre client lleuger arranca des d'un servidor de xarxa.
- Utilitza UDP (port 69) com a protocol de transport (en comptes del port 21 TCP del FTP).
- No pot Ilistar el contingut dels directoris.
- No existeixen mecanismes d'autentificació o xifrat.

- TFTP=Protocol trivial de transferència de fitxers
- Protocol molt senzill.
- S'utilitza per a transferir petits arxius entre ordinadors en una xarxa, com quan una terminal X Window o qualsevol altre client lleuger arranca des d'un servidor de xarxa.
- Utilitza UDP (port 69) com a protocol de transport (en comptes del port 21 TCP del FTP).
- No pot Ilistar el contingut dels directoris.
- No existeixen mecanismes d'autentificació o xifrat.
- S'utilitza per a llegir o escriure arxius d'un servidor remot.

• Relació informal client-servidor. Servidor és qui obra port 69 en mode UDP.

- Relació informal client-servidor. Servidor és qui obra port 69 en mode UDP.
- **A** port $X \longrightarrow WRQ \longrightarrow S$ port 69

A demana escriure

- Relació informal client-servidor. Servidor és qui obra port 69 en mode UDP.
- **A** port $X \longrightarrow WRQ \longrightarrow S$ port 69 **A** demana escriure
- A port $X \leftarrow$ ACK 0 \leftarrow S port Y S reconeix petició

- Relació informal client-servidor. Servidor és qui obra port 69 en mode UDP.
- **A** port $X \longrightarrow WRQ \longrightarrow S$ port 69 **A** demana escriure
- A port $X \leftarrow$ ACK 0 \leftarrow S port Y S reconeix petició
- **A** port $X \longrightarrow \mathsf{DAT} \ \mathsf{1} \longrightarrow \mathbf{S}$ port Y

A envia paquets de dades numerats. El darrer paquet es reconeixerà per que no té 512 bytes de dades

- Relació informal client-servidor. Servidor és qui obra port 69 en mode UDP.
- A port $X \longrightarrow WRQ \longrightarrow S$ port 69 A demana escriure
- A port $X \leftarrow$ ACK 0 \leftarrow S port Y S reconeix petició
- A port $X \longrightarrow \mathsf{DAT} \ 1 \longrightarrow \mathbf{S}$ port YA envia paquets de dades numerats. El darrer paquet es reconeixerà per que no té 512 bytes de dades
- **A** port $X \longrightarrow RRQ \longrightarrow S$ port 69 **A** demana llegir

Relació informal client-servidor. Servidor és qui obra port 69 en mode UDP.

- A port $X \longrightarrow WRQ \longrightarrow S$ port 69 A demana escriure
- A port $X \leftarrow$ ACK 0 \leftarrow S port Y S reconeix petició
- A port $X \longrightarrow \mathsf{DAT} \ 1 \longrightarrow \mathbf{S}$ port YA envia paquets de dades numerats. El darrer paquet es reconeixerà per que no té 512 bytes de dades
- A port $X \longrightarrow RRQ \longrightarrow S$ port 69 A demana llegir
- A port $X \leftarrow$ DAT 1 \leftarrow S port Y S envia paquet de dades 1

GIE/ICE

- Relació informal client-servidor. Servidor és qui obra port 69 en mode UDP.
- A port $X \longrightarrow WRQ \longrightarrow S$ port 69 A demana escriure
- A port $X \leftarrow$ ACK 0 \leftarrow S port Y S reconeix petició
- A port $X \longrightarrow \mathsf{DAT} \ 1 \longrightarrow \mathbf{S}$ port YA envia paquets de dades numerats. El darrer paquet es reconeixerà per que no té 512 bytes de dades
- A port $X \longrightarrow RRQ \longrightarrow S$ port 69 A demana llegir
- **A** port $X \leftarrow$ DAT 1 \leftarrow **S** port Y **S** envia paquet de dades 1
- **A** port $X \longrightarrow ACK 1 \longrightarrow S$ port Y**A** envia reconexement de paquet de dades I

connect connect to remote tftp (No hi ha connexió. És per

recordar)

mode set file transfer mode (ascii o binari)

put send file(s)

get receive file(s)

quit exit tftp

verbose toggle verbose mode

trace toggle packet tracing

status show current status

binary set mode to octet

ascii set mode to netascii

rexmt set per-packet retransmission timeout

timeout set total retransmission timeout

? print help information

- No requereix cap configuració especial.
- És activat via inetd