Tema 3 (I)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Grupo ARCOS

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad Carlos III de Madrid

Contenidos

I. Introducción

- Motivación y objetivos
- 2. Lenguaje ensamblador y arquitectura MIPS

2. Programación en ensamblador

- I. Arquitectura MIPS (I)
- 2. Tipo de instrucciones (I)
- Formato de instrucciones

¡ATENCIÓN!


- Estas transparencias son un guión para la clase
- Los libros dados en la bibliografía junto con lo explicado en clase representa el material de estudio para el temario de la asignatura

Contenidos


I. Introducción

- Motivación y objetivos
- 2. Lenguaje ensamblador y arquitectura MIPS
- 2. Programación en ensamblador
 - I. Arquitectura MIPS (I)
 - 2. Tipo de instrucciones (I)
 - 3. Formato de instrucciones


Representación de datos ...



Representación de datos en binario.




¿Qué sucede con las instrucciones?




▶ Ejemplo de instrucción en CPU MIPS:

Suma de un registro (s) con un valor inmediato (i) y el resultado de la suma se almacena en registro (t)



Propiedades de las instrucciones máquina

- Realizan una única y sencilla tarea
- Operan sobre un número fijo de operandos
- Incluyen toda la información necesaria para su ejecución




Información incluida en instrucción máquina


- La operación a realizar.
- Dónde se encuentran los operandos:
 - En registros
 - En memoria
 - En la propia instrucción (inmediato)
- Dónde dejar los resultados (como operando)
- Una referencia a la siguiente instrucción a ejecutar
 - De forma implícita, la siguiente instrucción
 - De forma explícita en las instrucciones de bifurcación (como operando)




▶ No son instrucciones complejas...




... sino sencillas tareas...



- ... realizadas por el procesador:
 - Transferencias de datos
 - Aritméticas
 - Lógicas
 - Conversión
 - Entrada/Salida
 - Control del sistema
 - Control de flujo




¿Qué sucede con las instrucciones?




Definición de programa

Programa: lista ordenada de instrucciones máquina que se ejecutan en secuencia por defecto.



Definición de lenguaje ensamblador

Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura de computadoras.



Definición de lenguaje ensamblador

- Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura de computadoras.
 - Emplea códigos nemónicos para representar instrucciones
 - ▶ add suma
 - ▶ lw carga un dato de memoria
 - Emplea nombres simbólicos para designar a datos y referencias
 - \$t0 − identificador de un registro
 - Cada instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción máquina
 - add \$t1, \$t2, \$t3

Proceso de compilación

Lenguaje de alto nivel

Lenguaje ensamblador

Lenguaje binario

```
#include <stdio.h>

#define PI 3.1416
#define RADIO 20

int main ()
{
  int I;

  I=2*PI*RADIO;
  printf("long: %d\n",I);
  return (0);
}
```



```
.data
    Pl: .word 3.14156
    RADIO: .word 20

.text
    li $a0 2
    la $t0 Pl
    lw $t0 ($t0)
    la $t1 RADIO
    lw $t1 ($t1)
    mul $a0 $a0 $t0
    mul $a0 $a0 $t1

li $v0 1
    syscall
```





Compilación: ejemplo



- Edición de hola.c
 - gedit hola.c

```
int main ( )
{
    printf("Hola mundo...\n") ;
}

#include <stdio.h>
#define PI 3.1416
#define RADIO 20
int main ()
{
    int !;
    l=2*PI*RADIO;
    return (0);
}
```

- Generación del programa hola:
 - gcc hola.c –o hola

```
hola
MZ
               Í! LÍ! This program cannot be run in DOS
mode.
                L ,UŽI
                                                                             1100110101111100
                                                                             01000000111000
                                                                      3Đ
                                                                             111000010111001
                                                                             11001010110111
                                                      `.rdata
    ^.text
                                                                             111101000111001
   @.bss
                                                        € À.idata
                                                                             01000000110000
                       0
                                                                             011100100110010
                                                                             01000000110011
                                                                             11001010110010
                                                                             111010110111001
```

Compilación: ejemplo




Desensamblar hola:

▶ objdump –d hola

```
formato del fichero pei-i386
hola.exe:
Desensamblado de la secci'on .text:
00401000 < WinMainCRTStartup>:
  401000:
                                                   %ebp
                                            push
  40103f:
                 c9
                                            leave
  401040:
                                            ret
00401050 < main>:
  401050:
                                            push
                                                   %ebp
  401051:
                 89 e5
                                                    %esp,%ebp
                                            mov
  401053:
                 83 ec 08
                                            sub
                                                    $0x8,%esp
  401056:
                 83 e4 f0
                                                    $0xfffffff0,%esp
  401059:
                 h8 99 99 99 99
                                            mov
                                                    $0x0,%eax
  40105e:
                 83 c0 0f
                                                    $0xf,%eax
                                            add
                 83 c0 0f
                                                    $0xf,%eax
  401061:
                                            add
  401064:
                 c1 e8 04
                                                    $0x4,%eax
                                            shr
  401067:
                 c1 e0 04
                                            shl
                                                    $0x4,%eax
                 89 45 fc
  40106a:
                                                    %eax,0xfffffffc(%ebp)
  40106d:
                 8b 45 fc
                                                    0xfffffffc(%ebp),%eax
                                            mov
  401070:
                 e8 1b 00 00 00
                                            call
                                                    401090 <___chkstk>
                                                                                             PI: .word 3.14156
  401075:
                 e8 a6 00 00 00
                                            call
                                                    401120 < main>
                                                                                             RADIO: .word 20
  40107a:
                 c7 04 24 00 20 40 00
                                            mov1
                                                    $0x402000, (%esp)
                                                                                           .text
  401081:
                 e8 aa 00 00 00
                                            call
                                                    401130 < printf>
                                                                                             li $a0 2
  401086:
                 c9
                                            leave
                                                                                             la $t0 PI
                                                                                             lw $t0 ($t0)
  401087:
                 с3
                                            ret
                                                                                             la $t1 RADIO
                                                                                             lw $t1 ($t1)
                                                                                             li $v01
                                                                                             syscall
```

¿Qué motivación hay para aprender ensamblador MIPS?



Motivación para aprender ensamblador

```
#include <stdio h>
#define PI 3.1416
#define RADIO 20
int main ()
 register int l;
 I=2*PI*RADIO;
 printf("long: %d\n",l);
 return (0);
```

- Para comprender que ocurre cuando un computador ejecuta una sentencia de un lenguaje de alto nivel.
 - C, C++, Java, PASCAL, ...
- Para poder determinar el impacto en tiempo de ejecución de una instrucción de alto nivel.

Motivación para aprender ensamblador

```
.data
  PI: .word 3.14156
  RADIO: .word 20
.text
  li $a0 2
  la $t0 PI
  lw $t0 ($t0)
  la $t1 RADIO
  lw $t1 ($t1)
  mul $a0 $a0 $t0
  mul $a0 $a0 $t1
  li $v0 1
  syscall
```

- Porque es útil en dominios específicos.
 - Compiladores,
 - SSOO
 - Juegos
 - Sistemas empotrados
 - Etc.

Motivación para usar MIPS


(Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)



- Arquitectura simple.
 - Facilidad de aprendizaje.
- Ensamblador similar al de otros procesadores.
- Usado en diversos dispositivos

Motivación para usar SPIM

http://pages.cs.wisc.edu/~larus/spim.html



- SPIM es un simulador de una arquitectura MIPS
- Aplicación multiplataforma:
 - Linux
 - Windows
 - MacOS
- Permite simular una arquitectura MIPS

Objetivos

- Saber como los elementos de un lenguaje de alto nivel se pueden representar en ensamblador:
 - Tipos de datos (int, char, ...)
 - Estructuras de control (if, while, ...)
- Poder escribir pequeños programas en ensamblador.

```
.data
Pl: .word 3.14156
RADIO: .word 20

.text
li $a0 2
la $t0 Pl
lw $t0 ($t0)
la $t1 RADIO
lw $t1 ($t1)
mul $a0 $a0 $t0
mul $a0 $a0 $t1

li $v0 1
syscall
```

Contenidos


Introducción

- Motivación y objetivos
- Lenguaje ensamblador y MIPS

Programación en ensamblador

- Arquitectura MIPS (I)
- Tipo de instrucciones (I)
- Formato de instrucciones

Arquitectura MIPS



MIPS R2000/R3000

- Procesador de 32 bits
- Tipo RISC
- CPU + coprocesadores auxiliares

Coprocesador 0

 excepciones, interrupciones y sistema de memoria virtual

Coprocesador I

FPU (Unidad de Punto Flotante)

Banco de registros (enteros)

Nombre registro	Número	Uso
zero	0	Constante 0
at	1	Reservado para el ensamblador
v0, v1	2, 3	Resultado de una rutina (o expresión)
a0,, a3	4,, 7	Argumento de entrada para rutinas
t0,, t7	8,, 15	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)
s0,, s7	16,, 23	Temporal (se conserva entre llamadas)
t8, t9	24, 25	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)
k0, k1	26, 27	Reservado para el sistema operativo
gp	28	Puntero al área global
sp	29	Puntero a pila
fp	30	Puntero a marco de pila
ra	31	Dirección de retorno (rutinas)

Hay 32 registros

- 4 bytes de tamaño (una palabra)
- Se nombran con un \$ al principio

Convenio de uso

- Reservados
- Argumentos
- Resultados
- **Temporales**
- **Punteros**


Banco de registros (flotantes)

Número	Uso
0,,3	Resultados (como los \$v)
4,, 11	Temporales (como los \$t)
12,, 15	Parámetros (como los \$a)
16,, 19	Temporales (como los \$t)
20,, 31	Preservados (como los \$s)

Hay 32 registros

- 4 bytes de tamaño (una palabra)
- Se nombran con un \$ al principio
- Se pueden ver como 16 registros dobles
 - Se unen de dos en dos consecutivos
 - $E_{j...}$ \$f0' = (\$f0,\$f1)

SPIM



Banco de registros

\$0, \$1, \$2, ...

\$f0, \$f1, ...

Contenidos


I. Introducción

- Motivación y objetivos
- 2. Lenguaje ensamblador y MIPS

2. Programación en ensamblador

- Arquitectura MIPS (I)
- 2. Tipo de instrucciones (I)
- Formato de instrucciones

Tipo de instrucciones



- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Conversión
- Control del sistema
- Control de flujo

Transferencia de datos (1)


Copia datos entre registros

Transferencias de datos

- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo

Ejemplos:


- Registro a registro move \$a0 \$t0
- Carga inmediatali \$t0 |




```
move $a0 $t0 # BR[$a0] = BR[$t0]
li $t0 | # BR[$t0] = IR(li,$t0,1)
```

Aritméticas (1)

- Realiza operaciones aritméticas de enteros en la ALU
- Ejemplos:
 - Sumar add \$t0 \$t1 \$t2
 - Restar sub \$t0 \$t1 \$t2
 - Multiplicar mul \$t0 \$t1 \$t2
 - División entera (5 / 2=2) div \$t0 \$t1 \$t2
 - Resto de la división (5 % 2=1) rem \$t0 \$t1 \$t2



- **Aritméticas**
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo



Ejemplo



```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

```
i = a * (b + c)
```

```
.text
.globl main
main:
      li $t1 5
      li $t2 7
      li $t3 8
      add $t4 $t2 $t3
      mul $t4 $t4 $t1
```



```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;

i = -(a * (b - 10) + c)
```

```
.text
.globl main
main:
```



```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

```
i = -(a * (b - 10) + c)
```

```
.text
.globl main
      li $t1 5
      li $t2 7
      li $t3 8
           $t0 10
      li 
      sub $t4 $t2 $t0
      mul $t4 $t4 $t1
      add $t4 $t4 $t3
           $t0 -1
      li 
      mul $t4 $t4 $t0
```

Aritméticas

- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo

Aritméticas (2)

- Aritmética en binario puro o en complemento a dos
- Ejemplos:
 - Suma con signo (ca2) \$t0 \$t1 \$t2 add
 - Suma inmediata con signo \$t0 \$t1 -1 addi
 - Suma en sin signo (binario puro) \$t0 \$t1 \$t2 addu
 - Suma inmediata sin signo \$t0 \$t1 2 addiu

No overflow:

```
li $t0 0x7FFFFFF
li $t1 1
addu $t0 $t0 $t1
```

Con overflow:

```
li $t0 0x7FFFFFF
li $t1 1
add $t0 $t0 $t1
```





```
.text
.globl main
      li $t1 5
      li $t2 7
      li $t3 8
      li
           $t0 10
           $t4 $t2 $t0
      sub
      mul $t4 $t4 $t1
      add
           $t4 $t4 $t3
           $t0 -1
      li
      mul $t4 $t4 $t0
```

¿Y usando las nuevas instrucciones?



```
.text
.globl main
      li $t1 5
      li $t2 7
      li $t3 8
           $t0 10
      li 
           $t4 $t2 $t0
       sub
           $t4 $t4 $t1
      mul
      add
           $t4 $t4 $t3
      li
           $t0 -1
      mul $t4 $t4 $t0
```


```
.text
.globl main
      li $t1 5
      li $t2 7
      li $t3 8
      addi $t4 $t2 -10
      mul $t4 $t4 $t1
      add $t4 $t4 $t3
      mul $t4 $t4 -1
```

Aritméticas

- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo

Aritméticas (3)

- Aritmética de coma flotante IEEE 754 en la FPU
- Ejemplos:
 - Suma simple precisión add.s \$f0 \$f1 \$f4f0 = f1 + f4
 - Suma doble precisión add.d \$f0 \$f2 \$f4
 (f0,f1) = (f2,f3) + (f4,f5)
 - Otras instrucciones importantes:
 li.s, li.d, cvt.x.y, mfcx, mtcx, mul.s, div.s, sub.s, etc.



Ejemplo




```
float PI = 3,1415;
int radio = 4;
float longitud;
longitud = PI * radio;
```

Ejemplo



```
float PI = 3,1415;
int radio = 4;
float longitud;

longitud = PI * radio;
```




```
.text
.globl main
main:
```

```
li.s $f0 3.1415
li $t0 4
```

mtcx

Move To Coprocessor I (FPU)


- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo



mfcx

Move From Coprocessor I (FPU)

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo



cvt.x.y

- cvt.s.w \$f2 \$f1
 - Convierte un entero (\$f1) a simple precisión (\$f2)
- cvt.w.s \$f2 \$f1
 - Convierte de simple precisión (\$f1) a entero (\$f2)
- cvt.d.w \$f2 \$f0
 - Convierte un entero (\$f0) a doble precisión (\$f2)
- cvt.w.d \$f2 \$f0
 - Convierte de doble precisión (\$f0) a entero (\$f2)
- cvt.d.s \$f2 \$f0
 - Convierte de simple precisión (\$f0) a doble (\$f2)
- cvt.s.d \$f2 \$f0
 - Convierte de doble precisión (\$f0) a simple(\$f2)

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo

Lógicas


Operaciones booleanas

Ejemplos:


AND and \$t0 \$t1 \$t2 (\$t0 = \$t1 && \$t2)

AND 1010


OR
or \$t0 \$t1 \$t2 (\$t0 = \$t1 || \$t2)
ori \$0 \$t1 80 (\$t0 = \$t1 || 80)



NOT not \$t0 \$t1 (\$t0 = ! \$t1)



XOR
xor \$t0 \$t1 \$t2 (\$t0 = \$t1 ^ \$t2)





```
.text
.globl main
main:
       li $t0, 5
       li $t1, 8
       and $t2, $t1, $t0
```

¿Cuál será el valor en \$t2?



```
.text
.globl main
main:
```

```
li $t0, 5
li $t1, 8
```

and \$t2, \$t1, \$t0

¿Cuál será el valor en \$t2?

	000101	\$t0
	001000	\$t1
and	000000	\$±2

Ejemplo



```
.text
.globl main
main:
```

li \$t0, 5
li \$t1, 0x007FFFFF

and \$t2, \$t1, \$t0

¿Qué me permite hacer un and con 0x007FFFFF?

Quedarme con los 23 bits menos significativos

La constante usada para la selección de bits se denomina máscara.

Desplazamientos

- De movimiento de bits
- Ejemplos:
 - Desplazamiento lógico a la derecha srl \$t0 \$t0 4 (\$t0 = \$t0 >> 4 bits)
 - Desplazamiento lógico a la izquierda t0 \$t0 \$t0 5 (\$t0 = \$t0 << 5 bits)
 - Desplazamiento aritmético sra \$t0 \$t0 2 (\$t0 = \$t0 >> 2 bits)

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo







Rotaciones

- De movimiento de bits (2)
- Ejemplos:
 - Rotación a la izquierda rol \$t0 \$t0 4 (\$t0 = \$t0 >> 4 bits)
 - Rotación a la derecha ror \$t0 \$t0 5 (\$t0 = \$t0 << 5 bits)

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo

01110110101

01110110101



Realice un programa que detecte el signo de un número en \$t0 y deje en \$t1 un 1 si es negativo y un 0 si es positivo





Realice un programa que detecte el signo de un número en \$t0 y deje en \$t1 un 1 si es negativo y un 0 si es positivo



```
.text
.globl main
main:
```

```
li $t0 -3
move $t1 $t0
rol $t1 $t1 1
and $t1 $t1 0x00000001
```

Control de Sistemas

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo


- Instrucciones privilegiadas
- CPU define varios niveles de privilegios
- Ejemplo en Intel:
 - ▶ Intel x86 define 4 niveles
 - Sistema operativo en nivel 0
 - AMD-V/i-VT define un nivel I
 - sysenter (transición al anillo 0)
 - sysexit (transición al anillo 3 desde el anillo 0)




Control de Flujo

- Cambio de la secuencia de instrucciones a ejecutar (programadas)
- Distintos tipos:
 - Bifurcación o salto condicional:
 - Saltar a la posición x, si valor <=> a y
 - ▶ Ej: bne \$t0 \$t1 etiqueta1
 - Bifurcación o salto incondicional:
 - El salto se realiza siempre Ej: j etiqueta2
 - Llamada a procedimiento:
 - Salto con vuelta
 - ▶ Ej: jal subrutina l jr \$ra

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Desplazamiento/Rotación
- Control del sistema
- Control de flujo








Control de Flujo

- Cambio de la secuencia de instrucciones a ejecutar (programadas)
- Distintos tipos:
 - Bifurcación o salto condicional:
 - Saltar a la posición x, si valor <=> a y
 - ▶ Ej: bne \$t0 \$t1 etiqueta1



```
$t0
             $t1
                   etiq1 # salta a etiq1 si $t1
bea
                   etiq1 # salta a etiq1 si $t1 != $t0
        $t0
             $t1
bne
                   etiq1 # salta a etiq1 si $t1
       $t1
beaz
                   etiq1  # salta a etiq1 si $t1 != 0
bnez
       $t1
                   etiq1 # salta a etiq1 si $t1 > $t0
        $t0
             $t1
bgt
bge
        $t0
            $t1
                   etiq1
                          # salta a etiq1 si $t1 >= $t0
▶ blt
        $t0
             $t1
                   etiq1 # salta a etiq1 si $t1 < $t0
ble
        $t0
             $t1
                   etia1
                          # salta a etiq1 si $t1 <= $t0
```

Transferencias de datos

Desplazamiento/Rotación

Control del sistema

Control de flujo

Aritméticas

Lógicas

Estructuras de control if... (1/3)

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
      a = b;
   }
   ...
}</pre>
```

```
li $t1 1
        li $t2 2
       blt $t1 $t2 then 1
if 1:
            fin 1
then/1: move $t1 $t2
fin 1:
```

Estructuras de control if... (2/3)

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
      a = b;
   }
   ...
}</pre>
```

```
li $t1 1
        li $t2 2
       bge $t1 $t2 fin 2
if 2:
then 2: move $t1 $t2
fin 2: ...
```

Estructuras de control if... (3/3)

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int a=1;
int b=2;
main ()
  if (a < b) {
      // acción 1
  } else {
      // acción 2
```

```
li $t1 1
        li $t2 2
        bge $t1 $t2 else 3
if 3:
then 3: # acción 1
        b fi 3
else 3: # acción 2
fi 3: ...
```



```
int b1 = 4;
int b2 = 2;

if (b2 == 8) {
    b1 = 1;
}
....
```

```
.text
.globl main
main:
```





```
int b1 = 4;
int b2 = 2;

if (b2 == 8) {
    b1 = 1;
}
....
```

```
.text
.globl main
main:
      li $t0 4
         $t1 2
       li
      li
           $t2 8
      bneq $t0 $t2 fin1
      li $t1 1
fin1:
```

Estructuras de control while...

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int i;
main ()
   i=0;
   while (i < 10) {
     /* acción */
     i = i + 1;
```

```
.text
.globl main
          li $t0 0
          li $t1 10
while 4:
         bge $t0 $t1 fin 4
          # acción
          addu $t0 $t0 1
          b while
fin 4:
```



Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0



.text

.globl main
main:



Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0



.text

.globl main
main:



li \$v0 0

add \$v0 \$v0 1

add \$v0 \$v0 2

add \$v0 \$v0 3

add \$v0 \$v0 4

add \$v0 \$v0 5

add \$v0 \$v0 6

add \$v0 \$v0 7

add \$v0 \$v0 8

add \$v0 \$v0 9

Ejercicio (solución)



Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0



```
int i, s;

s=i=0;
while (i < 10)
{
    s = s + i ;
    i = i + 1 ;
}</pre>
```

.text
.globl main
main:

Ejercicio (solución)



Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0

```
int i, s;

s=i=0;
while (i < 10)
{
    s = s + i ;
    i = i + 1 ;
}</pre>
```

```
.text
.globl main
         li $t0 0
         li $v0 0
while1:
         bge $t0 10 fin1
         add $v0 $v0 $t0
         add $t0 $t0 1
         b while1
fin1:
```

Fallos típicos



- Programa mal planteado
 - No hace lo que se pide
 - Hace incorrectamente lo que se pide
- Programar directamente en ensamblador
 - No codificar en pseudo-código el algoritmo a implementar
- Escribir código ilegible
 - No tabular el código
 - No comentar el código ensamblador o no hacer referencia al algoritmo planteado inicialmente

Contenidos

I. Introducción


- Motivación y objetivos
- 2. Lenguaje ensamblador y MIPS

2. Programación en ensamblador

- I. Arquitectura MIPS (I)
- 2. Tipo de instrucciones (I)
- 3. Formato de instrucciones

Información de una instrucción (1)

- El tamaño de la instrucción se ajusta al de palabra (o múltiplo)
- Se divide en campos:
 - Operación a realizar
 - Operandos a utilizar
 - Puede haber operando implícitos
- El formato de una instrucción indica los campos y su tamaño:
 - Uso de formato sistemático
 - Tamaño de un campo limita los valores que codifica



Información de una instrucción (2)


- Se utiliza unos pocos formatos:
 - Una instrucción pertenecen a un formato
 - Según el código de operación se conoce el formato asociado

Ejemplo: formatos en MIPS

Tipo R •aritméticas	op.	rs	rt	rd	shamt	func.
	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
Tipo I •transferencia •inmediato	op.	rs	rt		offset	
	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits		
Tipo J •saltos	op.	offset				
	6 bits				26 bits	


Campos de una instrucción

- ▶ En los campos se codifica:
 - Operación a realizar
 - Instrucción y formato de la misma



- Operandos a utilizar
 - Ubicación de los operandos
 - Ubicación del resultado
 - Ubicación de la siguiente instrucción (si op. salto)
 - □ Implícito: PC ← PC + 'I' (apuntar a la siguiente instrucción)
 - □ Explícito: j 0x01004 (modifica el PC)

Ubicaciones posibles



- En la propia instrucción
- ▶ En registros de la CPU (UCP)
- En memoria principal
- En unidades de Entrada/Salida (I/O)

Adelanto:

El modo de direccionamiento guía a la U.C. a llegar al operando



4 minutos máx.



Sea un computador de 16 bits de tamaño de palabra, que incluye un repertorio con 60 instrucciones máquina y con un banco de registros que incluye 8 registros.

Se pide:

Indicar el formato de la instrucción ADDx RI R2 R3, donde RI, R2 y R3 son registros.

palabra -> 16 bits
60 instrucciones
8 registros (en BR)
ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Palabra de 16 bits define el tamaño de la instrucción

I6 bits


palabra -> 16 bits 60 instrucciones 8 registros (en BR) ADDx RI (reg.), R2(reg.), R3(reg.)

- Supongo un solo formato de instrucciones para todas
- Para 60 instrucciones necesito 6 bits (mínimo)




palabra -> 16 bits 60 instrucciones 8 registros (en BR) ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Para 8 registros necesito 3 bits (mínimo)



palabra -> 16 bits 60 instrucciones 8 registros (en BR) ADDx RI (reg.), R2(reg.), R3(reg.)

▶ Sobra I bit (16-6-3-3-3 = I), usado de relleno



Fallos típicos



- 1) Formato mal planteado
 - Código de formato de instrucción
 - Código de instrucción
 - Operandos con límites (registros)
 - Operandos sin límites
- 2) Espacio reservado insuficiente
 - Error al calcular el número de bits para un campo
- 3) No usar dos palabras cuando es necesario
 - Si uno de los operandos es una dirección o valor inmediato que ocupa una palabra por si mismo

Tema 3 (I)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Grupo ARCOS

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad Carlos III de Madrid