Grupo ARCOS

uc3m Universidad Carlos III de Madrid

Tema 3 (III)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática



Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
- Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
- Llamadas a procedimientos y uso de la pila

Información de una instrucción

Las instrucciones:

- Su tamaño se ajusta a una o varias palabras
- Están divididas en campos:
 - Deración a realizar
 - Operandos a utilizar
 - ☐ Puede haber operando implícitos

op.ALU	reg.	reg.	reg.
0101	0011	1000	1010
add	r1	r2	r3

El formato de una instrucción:

- Forma de representación de una instrucción compuesta de campos de números binarios:
 - El tamaño de los campos limita el número de valores a codificar

Información de una instrucción

- Se utiliza unos pocos formatos:
 - Cada instrucción pertenece a un formato
 - Según el código de operación se conoce el formato asociado
- Ejemplo: formatos básicos en RISC-V

31	25	24 20	19	15	14 12	2 11	7 6	0	
funct7		rs2	rs1		funct3	rd	opcode		R-type
in	ım[11:0	0]	rs1		funct3	$^{\mathrm{rd}}$	opcode		I-type
									•
imm[11:	5]	rs2	rs1		funct3	imm[4:0]	opcode		S-type
						•			
		imm[31:12	2]			rd	opcode		U-type

Instrucciones y pseudoinstrucciones del RISC-V₃₂

 Una instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción máquina

```
▶ Ejemplo: addi t1, t1, 2
```

- Una pseudoinstrucción en ensamblador se corresponde con una o varias instrucciones de ensamblador
 - Ejemplo I:

```
La instrucción: mv reg2, reg1
```


- ▶ Equivale a: add reg2, zero, reg1
- Ejemplo2:
 - ▶ La instrucción: li t1, 0x00800010
 - No cabe en 32 bits, pero puede usarse como pseudoinstrucción
 - Es equivalente a:

```
□ lui t1, 0x0080
```

□ ori t1, t1, 0x0010

Campos de una instrucción

- En los campos se codifica:
 - Operación a realizar (código Op.)
 - Instrucción y formato de la misma



- Operandos a utilizar
 - Ubicación de los operandos
 - Ubicación del resultado
 - Ubicación de la siguiente instrucción (si op. salto)
 - □ Implícito: PC ← PC + '4' (apuntar a la siguiente instrucción)
 - □ Explícito: j 0x01004 (modifica el PC)

Ubicaciones posibles para los operandos

I. En la propia instrucción

li $t0 0 \times 123$

2. En registros (CPU)


li t0 0x123

3. Memoria principal

lw t0 address(x0)


4. Unidades de Entrada/Salida

in t0 0xFEB



Formas de indicar la ubicación de operandos: modos de direccionamiento

I. En la propia instrucción



2. En registros (CPU)

li t0 0x123

3. Memoria principal

lw t0 address(x0)

 num(registro): representa la dirección que se obtiene de sumar num con la dirección almacenada en el registro

4. Unidades de Entrada/Salida

in t0 0xFEB

Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
- Ensamblador del RISC-V₃₂, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
- Llamadas a procedimientos y uso de la pila

Modos de direccionamiento

▶ El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción



Modos de direccionamiento en RISC-V

Inmediato	value
Directo	
A memoria	address
A registro	xr
Indirecto	
A memoria	
A registro	(xr)
Relativo a	
□ registro	offset(xr)
□ pila	offset(sp)
	beq label l

Modos de direccionamiento

▶ El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción

Implícito
 Inmediato
 Directo - a registro

 a memoria

 Indirecto - a registro


 a registro
 a memoria

 Relativo - a registro índice

 a registro base
 a PC
 a Pila

Direccionamiento implicito

- El operando no está codificado en la instrucción, pero forma parte de esta
- ▶ Ejemplo: auipc a0 0x12345
 - a0 = PC + (0x12345 << 12).
 - > a0 es un operando, PC es el otro (implícito)



- V/I (Ventajas/Inconvenientes)
 - ✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria.
 - Pero solo es posible en unos pocos casos.

Direccionamiento inmediato


- El operando forma parte de la instrucción.
- Ejemplo: li a0 0x4f5 l
 - Carga en el registro a0 el valor inmediato 0x4f5 1.
 - El valor 0x00004f5 l está codificado en la propia instrucción.

op	rs	16 bits	

- V/I
 - ✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria.
 - X No siempre cabe el valor en una palabra:
 - No cabe en 32 bits, es equivalente a:
 - \Box lui t1, 0x87654
 - \square ori t1, t1, 0×321

Direccionamiento directo a registro (direccionamiento de registro)

- ▶ El operando se encuentra en el registro.
- Ejemplo: mv a0 a1
 - Copia en el registro a0 el valor que hay en el registro a1.
 - El identificador de a0 y a lestá codificado en la instrucción.



- ✓ Acceso a registros es rápido
- ✓ El número de registros es pequeño => pocos bits para su codificación, instrucciones más cortas

Direccionamiento directo a memoria

- El operando se encuentra en memoria, y la dirección está codificada en la instrucción.
- ► Ejemplo: LD RI #0xFFF0 (IEEE 694)



- V/I
 - X Acceso a memoria es más lento comparado con los registros
 - ✗ Direcciones largas => instrucciones más largas
 - ✓ Acceso a un gran espacio de direcciones (capacidad > B.R.)

Modos de direccionamiento

▶ El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción



Direccionamiento directo vs. indirecto

- En el direccionamiento directo se indica dónde está el operando:
 - En qué registro o en qué posición de memoria
- En el direccionamiento indirecto se indica dónde está la dirección del operando:
 - Hay que acceder a esa dirección en memoria
 - Se incorpora un nivel (o varios) de direccionamiento

Direccionamiento indirecto de registro

Se indica en la instrucción el registro con la dirección del operando
 Ejemplo: lw a0 (al)
 Carga en a0 el valor que hay en la dirección de memoria almacenada en al.
 op rs rt 16 bits

- V/I
 - ✓ Amplio espacio de direcciones, instrucciones cortas
 - Pseudo-instrucción equivalente a lw a0 0(a l)

Direccionamiento indirecto a memoria

Se indica en la instrucción la dirección donde está la de la dirección del operando (no disponible en RISC-V)
 Ejemplo: LD RI [DIR] (IEEE 694)
 Carga en RI el valor que hay en la dirección de memoria que está almacenada en la dirección de memoria DIR.
 op rs rt 16 bits

- V/I
 - ✓ Amplio espacio de direcciones
 - ✓ El direccionamiento puede ser anidado, multinivel o en cascada
 - ► Ejemplo: LD R1 [[[.R1]]]
 - Puede requerir varios accesos memoria instrucciones más lentas de ejecutar


Modos de direccionamiento

▶ El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción




Direccionamiento relativo a registro base

- Ejemplo: lw a0 12(t1)
 - Carga en a0 el contenido de la posición de memoria dada por tl + 12
 - Utiliza dos campos de la instrucción, t1 tiene la dirección base



Direccionamiento relativo a registro indice

- Ejemplo: lw a0 dir(tl)
 - Carga en a0 el contenido de la posición de memoria dada por tl + dir
 - Utiliza dos campos: t1 representa el desplazamiento (índice) respecto a la dirección dir



Utilidad: acceso a vectores


```
int v[5] ;
main ( )
{
   v[3] = 5 ;

v[4] = 8 ;
}
```

```
.data
     .align 2#siguiente alineado a 4 byte
 v: .space 20 \# 5_{int} * 4_{bytes/int}
.text
main:
         la t0 v
         li t1 5
         sw t1 12(t0)
         li t0 16
         li t1 8
         sw t1 v(t0)
```


Direccionamiento relativo al contador de programa

- El contador de programa PC:
 - Es un registro de 32 bits (4 bytes) en un computador de 32-bits
 - Almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar
 - Apunta a una palabra (4 bytes) con la instrucción a ejecutar
 - PC en un computador de 32-bits se actualiza por defecto como PC = PC + 4




Direccionamiento relativo al contador de programa

- ▶ Ejemplo: beq a0 x0 etiqueta
 - Se codifica etiqueta como el desplazamiento desde la dirección de memoria donde está esta instrucción, hasta la posición de memoria indicada en etiqueta.
 - ► Etiqueta se codifica como desplazamiento (dirección -> # instrucciones a saltar)
 - Si a0 es 0, entonces PC <= PC + "desplazamiento"</p>



Direccionamiento relativo a PC en el RISC-V

La instrucción beq t0, x1, ofsset se codifica en la instrucción:



- Etiqueta tiene que codificarse en el campo "ofsset"
- ¿Cómo se actualiza el PC si t0 == x1 y cuánto vale fin cuando se genera código máquina?

```
bucle: beq t0, x1, fin

add t8, t4, t4

addi t0, x0, -1

beq x0, x0, bucle

fin:
```

Direccionamiento relativo a PC en el RISC-V

- Si se cumple la condición
 - ▶ PC = PC + offest
 - la el valor de offset puedes ser positivo o negativo


Utilidad: desplazamientos en bucles

```
li t0 8
li t1 4
li t2 1
li t4 0
while: bge t4 t1 fin
mul t2 t2 t0
addi t4 t4 1
beq x0 x0 while
fin: mv t2 t4
```

- fin representa la dirección donde se encuentra la instrucción my
- while representa la dirección donde se encuentra la instrucción bge

Direccionamiento relativo a pila


- ▶ El puntero de pila SP (Stack Pointer):
 - ► Es un registro de 32 bits (4 bytes) en el RISC-V₃₂
 - Almacena la dirección de la cima de pila
 - Apunta a una palabra (4 bytes)



Operación PUSH


PUSH Reg

Apila el contenido del registro (dato)



crece hacia direcciones bajas

Operación POP



crece hacia direcciones bajas

Direccionamiento de pila en el RISC-V


- RISC-V no dispone de instrucciones PUSH o POP.
- ▶ El registro puntero de pila (sp) es visible al programador.
 - Se va a asumir que el puntero de pila apunta al último elemento de la pila

PUSH t0

POP t0

Operación PUSH en RISC-V

- Ejemplo: push a0
 - addi sp sp -4 # SP = SP 4
 - \triangleright sw a0 0(sp) # memoria[SP] = a0



Ejercicio

- Indique el tipo de direccionamiento usado en las siguientes instrucciones RISC-V:
 - I. li tl 4
 - 2. lw t0 4(a0)
 - 3. bne $\times 0$ a0 etiqueta

Ejercicio (solución)

1. li t | 4 -> directo a registro -> inmediato lw t0 4(a0) t0 -> directo a registro 4(a0) -> relativo a registro base bne x0 a0 etiqueta -> directo a registro a0 etiqueta -> relativo a contador de programa

Ejemplos de tipos de direccionamiento

▶ la t0 label

inmediato

- El segundo operando de la instrucción es una dirección
- PERO no se accede a esta dirección, la propia dirección es el operando

Iw t0 label

directo a memoria (!)

- El segundo operando de la instrucción es una dirección
- Hay que acceder a esta dirección para tener el valor con el que trabajar

bne t0 t1 label relativo a registro PC

- El tercer operando de la instrucción es desplazamiento respecto al PC
- label se codifica como un número en complemento a dos que representa el desplazamiento (como palabras) relativo al registro PC

Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
- Ensamblador del RISC-V₃₂, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
- Llamadas a procedimientos y uso de la pila

Formato de instrucciones

- Una instrucción se divide en campos
- Una instrucción máquina es autocontenida e incluye:
 - Código de operación
 - Operandos
 - ▶ Tipos de representación de los operandos
 - Resultado
 - Dirección de la siguiente instrucción
- Ejemplo de campos en una instrucción del RISC-V:

op.	rd	fun.3	rs1	rs2	fun.7
-----	----	-------	-----	-----	-------

Formato de una instrucción

- El formato especifica, por cada campo de la instrucción:
 - ▶ El significado de cada campo
 - El número de bits de cada campo
 - Cómo se codifica cada campo
 - Binario, complemento a uno, a dos, etc.

Normalmente:

- Una arquitectura ofrece unos pocos formatos de instrucción.
 - Simplicidad en el diseño de la unidad de control.
- Campos del mismo tipo siempre igual longitud.
- Selección mediante código de operación.
 - Normalmente el primer campo.

Longitud de formato

- La longitud del formato es el número de bits para codificar la instrucción
 - El tamaño habitual es una palabra (o múltiples palabras)
 - En RISC-V₃₂ el tamaño de todas las instrucciones es una palabra.

Dos tipos:

- Longitud única:
 - Todas las instrucciones tienen la misma longitud de formato.
 - Ejemplos:
 - ☐ MIPS32: 32 bits, PowerPC: 32 bits, ...
- Longitud variable:
 - Distintas instrucciones tienen distinta longitud de formato.

 - Ejemplos:
 - □ IA32 (Procesadores Intel): Número variable de bytes.

Código de operación

Tamaño fijo:

- n bits -> 2ⁿ códigos de operación.
- ▶ m códigos de operación → log₂m bits.

Campos de extensión

- ▶ RISC-V (instrucciones aritméticas-lógicas)
- Op = 0; la instrucción está codificada en fun. X

31	25	24 20	19 15	5 14 12	11 7	6 0)
	funct7	rs2	rs1	funct3	$^{\mathrm{rd}}$	opcode	R-type

▶ Tamaño variable:

Instrucciones más frecuentes = Tamaños más cortos.

Ejemplo: Formato de las instrucciones del RISC-V

31	25 2	4 20	19	15	14	12 1	1 7	6		0	
funct7		rs2	rs1		funct3	3	$^{\mathrm{rd}}$		opcode		R-type
im	m[11:0]		rs1		funct3	3	$^{\mathrm{rd}}$		opcode		I-type
imm[11:5	<u>[</u>	rs2	rs1		funct3	3	imm[4:0]		opcode		S-type
		imm[31:12]				$^{\mathrm{rd}}$		opcode		U-type

Ejemplo de formato en el RISC-V

RISC-V Instruction:

▶ add rd rs1 rs2

	31	25	24 20	19	15	14 12	2 11	7 6	0	
ſ	0000000		rs2	rs1		000	rd	0110011		

Ejercicio

Sea un computador de 16 bits de tamaño de palabra, que incluye un repertorio con 60 instrucciones máquina y con un banco de registros que incluye 8 registros.

Se pide:

Indicar el formato de la instrucción ADDx RI R2 R3, donde RI, R2 y R3 son registros.

palabra -> 16 bits
60 instrucciones
8 registros (en BR)
ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Palabra de 16 bits define el tamaño de la instrucción

I 6 bits


palabra -> 16 bits 60 instrucciones 8 registros (en BR) ADDx RI(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Para 60 instrucciones se necesitan 6 bits (mínimo)




palabra -> 16 bits 60 instrucciones 8 registros (en BR) ADDx RI(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Para 8 registros se necesitan 3 bits (mínimo)



palabra -> 16 bits 60 instrucciones 8 registros (en BR) ADDx RI(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

▶ Sobra I bit (16-6-3-3-3 = I), usado de relleno



Juego de instrucciones

Queda definido por:

- Conjunto de instrucciones
- Formato de las instrucciones
- Registros
- Modos de direccionamiento
- Tipos de datos y formatos

Juego de instrucciones

- Distintas formas para la clasificación de un juego de instrucciones:
 - Complejidad del juego de instrucciones
 - CISC vs RISC
 - Modo de ejecución
 - ▶ Pila
 - Registro
 - ▶ Registro-Memoria, Memoria-Registro, ...

CISC vs RISC

- Complex Instruction Set Computer
 - Muchas instrucciones
 - Instrucciones complejas
 - Más de una palabra
 - Unidad de control más compleja
 - Mayor tiempo de ejecución
 - Diseño irregular

- Alrededor del 20% de las instrucciones ocupa el 80% del tiempo total de ejecución de un programa
- ▶ El 80% de las instrucciones no se utilizan casi nunca
- 80% del silicio infrautilizado, complejo y costoso

- Reduced Instruction Set Computer
 - Instrucciones simples y ortogonales
 - Ocupan una palabra
 - Instrucciones sobre registros
 - Uso de los mismos modos de direccionamiento para todas las instrucciones (alto grado de ortogonalidad)
 - Diseño más compacto:
 - Unidad de control más sencilla y rápida
 - Espacio sobrante para más registros y memoria caché

Modos de ejecución

- Los modos de ejecución indican el número de operandos y el tipo de operandos que pueden especificarse en una instrucción.
 - ▶ 0 direcciones → Pila.
 - □ PUSH 5; PUSH 7; ADD
 - ▶ I dirección → Registro acumulador.
 - □ ADD RI -> AC <- AC + RI
 - ▶ 2 direcciones → Registros, Registro-memoria, Memoria-memoria.
 - \square ADD .R0, .RI (R0 <- R0 + RI)
 - ▶ 3 direcciones → Registros, Registro-memoria, Memoria-memoria.
 - □ ADD .R0, .R1, .R2

Ejercicio

Sea un computador de 16 bits, que direcciona la memoria por bytes y que incluye un repertorio con 60 instrucciones máquina. El banco de registros incluye 8 registros. Indicar el formato de la instrucción ADDV RI, R2, M, donde RI y R2 son registros y M es una dirección de memoria.

Ejercicio

- Sea un computador de 32 bits, que direcciona la memoria por bytes. El computador incluye 64 instrucciones máquina y 128 registros. Considere la instrucción SWAPM dir I, dir 2, que intercambia el contenido de las posiciones de memoria dir I y dir 2. Se pide:
 - Indicar el espacio de memoria direccionable en este computador.
 - Indicar el formato de la instrucción anterior.
 - Especifique un fragmento de programa en ensamblador del RISC-V 32 equivalente a la instrucción máquina anterior.
 - Si se fuerza a que la instrucción quepa en una palabra, qué rango de direcciones se podría contemplar considerando que las direcciones se representan en binario puro.

Grupo ARCOS

uc3m Universidad Carlos III de Madrid

Tema 3 (III)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática

