VORTEX ECOSYSTEM • ENTERPRISE MANUAL

📘 Manual Oficial do Usuário AXION COPY & VORTEX

Guia Definitivo de Instalação, Sincronização Híbrida, Governança de Risco e Análise de Performance para NinjaTrader 8.

- Ultra-Baixa Latência (< 1ms local)
- Governança Rígida de Risco & Trava MaxLots
- Túnel Nuvem WebSocket Ponto-a-Ponto (VPS)
- Notificações em Tempo Real via Telegram Bot

VORTEX TRADESTATION • AXION GATEWAY

Documento Técnico de Referência • Versão 2.4 Enterprise

COMPATIBILIDADE

NinjaTrader 8 • Rithmic • CQG • Prop Firms

📑 Sumário Executivo

1. 1. Visão Geral & Arquitetura do Axion Copy
2. 2. Instalação do Add-On no NT8 e Licenciamento
3. 3. Modos de Sincronização: Local vs. Nuvem
4. 4. Governança e Regras das Contas (Master/Slave)
5. 5. Constituição Operacional & Regras de Risco
6. 6. Painel do Add-On no NinjaTrader 8
7. 7. Painel Web (Axion Copy Dashboard)
8. 8. Configuração do Bot do Telegram
9. 9. Análise de Desempenho & Históricos
10. 10. Resolução de Problemas & Checklist Diário

1. Visão Geral & Arquitetura do Axion Copy

O **AXION COPY** é um sistema profissional de espelhamento e gestão de risco para contas no **NinjaTrader 8** (contas de avaliação de Mesas Proprietárias, contas financiadas Funded/PA, contas Reais de corretora e contas Simulação).

Ele opera em modelo híbrido de ultra-baixa latência (**< 1ms localmente**), combinando:

- **Core de Execução C# no NinjaTrader 8 (AxionGatewayAddOn):** Monitora eventos de preenchimento, submissão de ordens ATM, movimentação dinâmica de níveis de proteção e aplicação de travas em nível de milissegundos.
- **Painel Web Vortex TradeStation:** Interface gráfica moderna para configuração remota, visualização de posições em tempo real, auditoria de rejeições e emissão de ordens de emergência (*Panic Button / Flatten All*).
- **Hub Relay WebSocket (Túnel Ponto-a-Ponto):** Permite controle remoto de instâncias rodando em VPS ou desktops a partir de qualquer navegador web ou dispositivo móvel com isolamento seguro via Token.

2. Instalação do Add-On no NinjaTrader 8 e Licenciamento

2.1. Instalação do Pacote NinjaScript

1. Abra o **NinjaTrader 8**.
2. Na janela principal (Control Center), clique no menu `Tools ➔ Import ➔ NinjaScript Add-On...`
3. Selecione o arquivo `AxionGatewayAddOn.zip` fornecido na sua área de membros.
4. Caso o NinjaTrader exiba um aviso sobre código de terceiros, clique em **Sim / Yes**.
5. Ao concluir, uma mensagem confirmará o sucesso da importação. Reinicie o NinjaTrader 8 para que o servidor local e as bibliotecas sejam inicializados corretamente.

> ⚠️ **IMPORTANT:** Certifique-se de que o NinjaTrader 8 esteja conectado a uma fonte de dados ativa (`Connections ➔ Selecionar sua corretora, Rithmic, CQG ou Kinetick`).

2.2. Acesso à Interface do Add-On

1. No menu principal do NinjaTrader 8, clique em **New** (ou **Ferramentas**).
2. Localize e clique em **Axion Gateway AddOn**.
3. A janela central do Axion Gateway será aberta exibindo suas 8 abas de controle.

2.3. Ativação de Licença

1. Na janela do Add-On, clique na aba 🏢 **Sobre & Licença**.
2. O sistema identificará automaticamente o seu **Machine ID** (Hardware ID) exclusivo.
3. No campo *ID da Assinatura / Número do Pedido*, insira o código fornecido no momento da sua compra (ex: número da assinatura WooCommerce).
4. Clique no botão **Validar Licença**.
5. O status passará para **Licença Ativa e Autorizada** (indicador verde). A partir deste momento, todos os módulos de cópia, travas de risco e conectores estarão totalmente liberados.

3. Modos de Sincronização: Local vs. Túnel Nuvem (Relay Hub)

O Axion Copy suporta 3 modos de transporte, garantindo que você nunca perca a conexão, esteja operando no mesmo computador ou gerenciando um VPS à distância.

Modo de Conexão	Como Funciona	Quando Utilizar	Vantagens
Local (HTTP :8001)	Conexão direta via `http://localhost:8001` dentro do mesmo PC.	Quando você opera o NinjaTrader e o painel Web no mesmo computador físico.	Latência ultrabaixa (< 1ms), consumo zero de internet para comunicação interna.
Túnel Nuvem (Cloud)	Conexão criptografada através do WebSocket Relay Hub usando um *Pairing Token*.	Quando o NinjaTrader roda em um VPS ou PC em casa e você acessa pelo celular/notebook fora de casa.	Não necessita abrir portas no roteador (port forwarding), nem IP fixo, nem ngrok.
Automático (Auto)	Prioriza a rota local; se falhar, chaveia imediatamente para o Túnel Nuvem sem travar a tela.	Recomendado para todos os usuários.	Resiliência total contra desconexões ou alternância entre redes.

3.1. Configuração do Modo Local

1. No painel Web do Vortex, abra o menu de sincronização clicando no ícone do NinjaTrader ou no botão **Conectar NinjaTrader**.
2. Selecione **Modo de Conexão: Local**.
3. A URL padrão é mantida como `http://localhost:8001`.
4. Clique em **Testar Conexão**. O status exibirá a latência em tempo real.

3.2. Configuração do Modo Túnel Nuvem (Acesso Remoto / VPS)

Para controlar seu NinjaTrader à distância sem depender da mesma rede:

1. No painel Web, abra o modal de conexão e clique em **Gerar Novo Token**.
2. O sistema gera uma chave blindada de uso exclusivo, atrelada à sua conta (ex: `vtx_usr_a1b2c3d4_89ef`).
3. Copie o token gerado.
4. No NinjaTrader 8, abra o **Axion Gateway AddOn ➔ aba 🌐 Gateway**.
5. Marque a caixa **Habilitar Túnel Nuvem (Relay Hub)**.
6. Cole o *Pairing Token* no campo correspondente e clique em **Salvar Configurações**.
7. No painel Web, selecione **Modo: Nuvem (Túnel)** (ou **Auto**).

8. Em menos de 2 segundos, o status mudará para *Conectado via Nuvem*, permitindo visualizar e enviar comandos para o NinjaTrader de qualquer lugar do mundo.

4. Governança e Configuração de Regras das Contas (Master & Slaves)

4.1. Conceito: Conta Master vs. Conta Slave

- **Conta Master (Emissora):** A conta principal onde você clica para abrir operações manualmente, através de robôs ou via gráfico/SuperDOM.
- **Conta Slave (Seguidora):** A conta que replica automaticamente os sinais da Master de acordo com as regras estabelecidas (multiplicador de lote, restrição de ativos e limites individuais).

4.2. Passo a Passo: Criando uma Regra de Cópia no Painel Web

1. Acesse o **Copy Trading Dashboard** no painel Web.
2. Na aba **Regras de Cópia (Rules)**, clique em **Nova Regra de Copy**.
3. Configure os parâmetros da regra:
   - **Conta Master:** Selecione a conta emissora da lista (ex: `Sim101` ou `PA-APEX-12345`).
   - **Contas Slaves:** Marque uma ou mais contas que receberão as ordens espelhadas.
   - **Multiplicador de Lote (LotMultiplier):**
     - `1.0x`: Abre exatamente o mesmo número de contratos confirmados da Master.
     - `2.0x`: Dobra a quantidade de contratos (ex: Master entra com 1, Slave entra com 2).
     - `0.5x`: Reduz a quantidade pela metade (arredondado).
   - **Filtro de Ativos Permitidos (AllowedSymbols):** Deixe em branco para permitir todos, ou liste os ativos separados por vírgula (ex: `NQ, MNQ, ES`).
   - **Copiar Estratégia ATM (Copy ATM Strategy):** Mantém as ordens OCO de Stop Loss e Take Profit sincronizadas.
   - **Fechar Slaves no Fechamento da Master (Close Slaves on Master Close):** Garante que ao zerar a Master, todas as Slaves associadas sejam imediatamente zeradas a mercado.
   - **Cancelar Ordens Órfãs (Cancel Orphan Orders):** Cancela ordens pendentes residuais se a operação for encerrada.
4. Clique em **Salvar Regra**. A regra é sincronizada instantaneamente com o Add-On do NinjaTrader.

5. Constituição Operacional & Regras Invioláveis de Risco

O motor do Axion Copy foi desenvolvido com regras rígidas de segurança para proteger o capital do trader e as regras de mesas proprietárias.

5.1. Gestão Estrita de Lote Máximo (MaxLots)

- **Na Master:** Se a conta Master abrir lote superior ao limite configurado (ex: limite 2, abriu 3), o sistema encerra imediatamente o contrato excedente a mercado, reduz as ordens de Stop Loss e Take Profit da Master para 2 contratos e *somente após a confirmação do lote correto na Master replica a ordem para as Slaves*.
- **Na Slave:** Se o lote calculado pelo multiplicador ultrapassar o limite máximo da Slave (`MaxLots`), a ordem na Slave já é aberta diretamente no valor limite máximo, sem nunca expor a Slave a contratos excedentes.

5.2. Proibição Absoluta de Cópia sem Stop Loss e Take Profit

Operações abertas na Master sem Stop Loss ou sem Take Profit **NÃO são copiadas** para as contas Slaves.

O sistema possui tolerância de alguns milissegundos para permitir que o motor de ATM do NinjaTrader registre as ordens OCO. Se confirmadas, a cópia ocorre; se a operação permanecer desprotegida, a cópia é rejeitada e registrada na aba *Mensagens / Rejeições*.

5.3. Movimentação Dinâmica de Stops e Takes

Toda vez que o Stop Loss ou Take Profit for movido na conta Master (arrastando a linha no gráfico, SuperDOM, Break-Even ou Trailing Stop), as ordens correspondentes em todas as Slaves são movidas em tempo real, mantendo o alinhamento de preço com precisão de tick.

5.4. Zeragem Total e Fechamento Parcial Proporcional


- **Zeragem Total (Zerar Tudo / Posição Flat na Master):** O sistema consulta a quantidade real aberta na Slave (ex: 4 contratos quando a Master abriu 2 com multiplicador 2x) e envia o fechamento para 100% dos contratos da Slave, cancelando todas as ordens pendentes de proteção.
- **Fechamento Parcial:** Ao reduzir contratos na Master (ex: de 2 para 1), a Slave calcula a proporção restante esperada e encerra a fração correspondente, ajustando a quantidade dos Stops remanescentes.

5.5. Guardião de Segurança de 5 Segundos

- **Ordens Órfãs:** Se a posição a mercado for zerada e restarem ordens de Stop ou Limit sozinhas no mercado por 5 segundos, o guardião as cancela automaticamente.
- **Posição Aberta sem Stop:** Se uma posição ficar no mercado sem ordem de Stop Loss ativa por 5 segundos, o sistema encerra a posição imediatamente a mercado para evitar liquidação descontrolada.

6. Painel do Add-On no NinjaTrader 8: Recursos e Telas

A janela do **Axion Gateway AddOn** é organizada em 8 abas funcionais:



- 🌐 **Gateway:** Status da porta HTTP local (8001) e do listener interno. Ativação do Túnel Nuvem (Relay Hub), inserção do Pairing Token e latência da conexão.
- 👥 **Copy Trading:** Ativação geral do motor de espelhamento. Lista resumida das regras ativas (Master ➔ Slaves, multiplicadores e contadores de ordens processadas).
- 📊 **Posições Abertas:** Painel multi-contas em tempo real com instrumentos abertos, lado (Buy/Sell), quantidade de contratos, preço médio e PnL flutuante unificado. Botão *Zerar Posição* individual por ativo e conta.
- 🛡️ **Gestão de Risco:** Configuração de Trava de Stop Diário ($), Meta de Ganho Diário ($), Limite de Trades por Sessão e Limite de Lotes (MaxLots). Janelas de horários permitidos para operar.
- 📱 **Telegram:** Configurações do bot (Bot Token, Chat ID e Título das mensagens). Caixas de seleção para alertas de: Abertura de Trade, Resultado/Fechamento, Alteração de Ordens e Queda de Conexão.
- 📊 **Relatórios:** Configuração de relatórios automáticos de balanço enviados ao Telegram (por intervalo de minutos ou em horários fixos como 09:00 e 18:00).
- 📜 **Logs & Auditoria:** Terminal de texto com registro detalhado de cada comando HTTP/WebSocket recebido, ordens submetidas, latência em microssegundos e avisos de rejeição.
- 🏢 **Sobre & Licença:** Exibição do Machine ID exclusivo da máquina, inserção da chave de ativação/pedido e validação com o servidor de licenciamento.

7. Painel Web (Axion Copy Dashboard): Monitoramento e Controle

Acessível em qualquer navegador via plataforma **VortexWeb**:

7.1. Abas de Navegação Principal

- **Regras de Cópia (Rules):** Gerenciamento visual com cards agrupados por Conta Master. Permite pausar/reativar qualquer Slave com 1 clique, editar multiplicadores e acionar "Zerar Tudo" para uma Master específica.
- **Posições e Ordens de Trabalho (Positions):** Monitoramento contínuo de todas as ordens abertas a mercado e ordens OCO aguardando execução nas corretoras.
- **Performance das Contas (Performance):** Métricas consolidadas de PnL Realizado, PnL Flutuante, Saldo (Cash Value), Margem e tabela de trades fechados.
- **Mensagens & Auditoria (Messages):** Histórico completo de eventos de cópia com filtros por `COPIADO`, `REJEITADO` ou `ALERTA`. Qualquer ordem bloqueada por regras de risco exibe aqui o motivo exato (ex: *"Bloqueado: Master sem Stop Loss"* ou *"Excedeu Limite de Lotes"*).

7.2. Botão de Pânico Geral (Flatten All)

Localizado no topo superior direito do painel:

> 🛑 **Ação Imediata do Flatten All:** Ao ser acionado com confirmação, envia comando emergencial para o NinjaTrader que:
>
> - Encerra imediatamente a mercado todas as posições abertas em todas as contas conectadas.
> - Cancela todas as ordens pendentes (Stop, Limit, ATM) no mercado.
> - Pausa temporariamente novas entradas até que você libere o sistema.

8. Configuração do Bot do Telegram & Canais de Notificação

Receba notificações em tempo real no seu smartphone sobre cada trade executado, lucro diário e alertas de risco.

8.1. Criando seu Bot no Telegram

1. No aplicativo do Telegram, procure pelo usuário oficial `@BotFather`.
2. Envie o comando `/newbot`.
3. Escolha um nome para seu bot (ex: *Meu Trade Copier*) e um username terminando em `bot` (ex: `meu_axion_trade_bot`).
4. O BotFather fornecerá o **HTTP API Token** (uma sequência longa como `7123456789:AAFlkjw98...`). Copie esse token.

8.2. Obtendo seu Chat ID

1. Procure no Telegram pelo bot `@userinfobot` ou adicione o seu bot recém-criado em um canal/grupo.
2. Envie qualquer mensagem para o bot.
3. O bot responderá com o seu **Id numérico** (ex: `123456789`). Se for um grupo ou canal, o ID começará com sinal negativo (ex: `-1001987654321`).

8.3. Vinculando ao Axion Gateway AddOn

1. No NinjaTrader 8, abra o **Add-On ➔ aba 📱 Telegram**.
2. Preencha os campos:
   - **Token do Bot:** Cole o token recebido do @BotFather.
   - **Chat ID:** Insira o número do seu chat ou grupo.
   - **Título das Mensagens:** Nome da sua mesa ou operação (ex: *Axion VIP Traders*).
3. Ative os alertas desejados:
   - ☑️ Notificar Abertura de Posição
   - ☑️ Notificar Fechamento e Resultado ($ e pontos)
   - ☑️ Notificar Intervenções de Risco (Stop Diário / Violações)
   - ☑️ Enviar Relatório Periódico de Saldo
4. Clique em **Testar Envio**. Uma mensagem de confirmação deverá chegar imediatamente no seu Telegram.
5. Clique em **Salvar Configurações**.

9. Análise de Desempenho & Sincronização de Históricos

O Axion Copy permite auditar a performance real gerada pelas execuções no NinjaTrader 8 e consolidá-la em relatórios estatísticos completos.

9.1. Sincronização de Desempenho em Tempo Real (Aba Performance)

No Copy Trading Dashboard, clique na aba 📊 **Performance das Contas**. O sistema consulta diretamente o motor do NinjaTrader e exibe para cada conta:

- Saldo Atual (*Cash Value*) e Poder de Compra (*Buying Power*).
- PnL Realizado do Dia e PnL Flutuante (Não Realizado).
- Total de Trades Executados.
- Histórico detalhado de operações finalizadas: Horário de Entrada, Horário de Saída, Ativo, Lado (BUY/SELL), Quantidade, Preço de Entrada, Preço de Saída, Lucro Líquido ($) e Resultado em Pontos/Ticks.

Clique em 🔄 **Atualizar Relatório** sempre que desejar forçar a leitura imediata da memória do NinjaTrader.

9.2. Sincronização de Históricos Longos no Relatório Avançado (Strategy Report)

Para importar semanas ou meses de trades e analisar curvas de consistência:

1. No menu principal do VortexWeb, acesse **Relatório de Desempenho (Strategy Report)**.
2. No topo da tela, clique em **Sincronizar NinjaTrader**.
3. Escolha o modo de importação:
    - **Modo Dia (day):** Importa as execuções da sessão atual e do dia anterior.
    - **Modo Histórico (history):** Permite selecionar uma data inicial (`startDate`) e data final (`endDate`) ou realizar uma sincronização delta incremental automática (*Delta Sync*).

O sistema processa as ordens salvas no banco de dados local do NinjaTrader, calcula comissões e consolida os seguintes KPIs:

- **Win Rate** (% de Acerto)
- **Fator de Lucro** (Profit Factor)
- **Payoff Ratio** (Média de Ganho / Média de Perda)
- **Drawdown Máximo** Absoluto e Relativo
- **Gráfico Interativo** da Curva de Capital (*Equity Curve*)

10. Resolução de Problemas (Troubleshooting) & Checklist Diário

10.1. Checklist de Início de Sessão (Rotina Diária Recomendada)

Antes da abertura do mercado:

- ☑ O **NinjaTrader 8 está aberto** e com a conexão da corretora/mesa ativa (bolinha verde no canto inferior esquerdo do NT8).
- ☑ A **janela do Axion Gateway AddOn foi aberta** e o status da licença exibe *Licença Ativa e Autorizada*.
- ☑ No painel Web, o **indicador de status do NinjaTrader exibe Online** (com latência em milissegundos).
- ☑ As **regras de cópia da Master para as Slaves estão com o status Ativo** (ícone verde de Play).
- ☑ As **contas no NinjaTrader possuem suas estratégias ATM configuradas** com Stop Loss e Take Profit padrão.

10.2. Perguntas Frequentes & Diagnóstico de Erros

P1: A Master abriu a operação, mas as Slaves não copiaram. O que verificar?

Acesse a aba **Mensagens / Auditoria** no painel Web e verifique se há uma mensagem de `REJEITADO`:

- **Se o motivo for "Falta de Stop Loss ou Take Profit":** Verifique se sua boleta ou gráfico na Master enviou ordens de proteção ATM junto com a entrada.
- **Se o motivo for "Fora do Horário Permitido":** Verifique a janela de horários configurada na gestão de risco da Slave.
- **Se o motivo for "Limite Diário de Trades / Stop Atingido":** A conta atingiu o limite de segurança da mesa ou do usuário e está bloqueada para novas entradas.

P2: O painel Web indica "NinjaTrader Offline". Como restabelecer?

- **Se estiver utilizando Modo Local:** Verifique se o NinjaTrader 8 está aberto no mesmo computador. Certifique-se de que a porta `8001` não está bloqueada pelo Firewall do Windows (crie uma regra de permissão para conexões de entrada na porta TCP 8001).
- **Se estiver utilizando Modo Túnel Nuvem:** Confirme se o *Pairing Token* configurado na aba Gateway do Add-On é exatamente o mesmo inserido no painel Web. Verifique se a caixa *Habilitar Túnel Nuvem* está marcada no Add-On.

P3: Ao arrastar o Stop Loss na Master, a Slave não acompanha. O que fazer?

Certifique-se de que a opção **Copiar Estratégia ATM (Copy ATM Strategy)** está ativada nas configurações da regra de cópia.

P4: Como agir em caso de emergência ou notícia inesperada de mercado?

Clique no botão **Pânico Geral (Flatten All)** no canto superior direito do painel Web para liquidar instantaneamente todas as posições e cancelar todas as ordens pendentes em todas as contas conectadas.