
【HCIP 实验 03】 VRRP+BFD

一、实验拓扑

VRRP+BFD



二、实验需求及解法

本实验模拟某公司网关冗余结构, 按以下要求完成配置:

1.如图所示, 配置 R1/2/3 的设备名称及 IP 地址。

解法略

2.内外网通信。

2.1 在 R1/2 上配置默认路由,保证 R1/2 可以 ping 通 R3 的 3.3.3.3。

R1: ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 13.1.1.3 R2: ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 23.1.1.3

2.2 在 R1/2 上配置 NAT, 使得 PC1/2 可以访问 3.3.3.3, 需求如下:

1) acl 编号为 2000, 使用序号 5 的规则, 仅允许 192.168.1.0/24 网段。

R1/2:

acl number 2000

rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255

2) 使用 eazy-ip 的方式进行地址转换,即直接在公网出接口配置 nat。

R1/2:

interface GigabitEthernet0/0/1 nat outbound 2000

- 2.3 完成以上步骤后, 暂时将 PC1 的网关设置为 R1, PC2 的网关设置为 R2。
- 2.4 分别在 PC1 和 PC2 上 ping3.3.3.3, 确保内外网可通信。

自行测试, 解法略

- 3.网关冗余协议 VRRP。
- 3.1 在 R1/2 的内网接口上配置 vrrp, 虚拟 IP 地址为 192.168.1.254
- 3.2 R1 的优先级为 150, R2 优先级为默认优先级。

R1:

interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.1.251 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254 vrrp vrid 1 priority 150

R2:

interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.1.252 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254

- 3.3 使用 display vrrp brief,确保 R1 被选为 Master,R2 为 Backup。
- 3.4 将 PC1/2 的网关设置为 192.168.1.254, 并测试是否能与 3.3.3.3 通信。

(VRRP 倒换测试:

- 3.5 将 R1 内网接口 G0/0/0 关闭,使用 display vrrp brief 命令,查看主备切换情况。
- 3.6 测试 PC1/2 是否能与 3.3.3.3 通信。
- 3.7 完成后重新打开 R1 的 G0/0/0 接口, 并确认 R1 重新成为 Master。
- 3.8 再次测试 PC1/2 是否能与 3.3.3.3 通信。)

4.VRRP 优化。

当 SW2 与 R3 之间的链路故障时, R1 无法感知, 会导致网关不切换。

4.1 在 R1/3 上开启 BFD 功能

R1/3: bfd

4.2R1 建立名称为 1to3 的 BFD 会话,目标地址为 13.1.1.3,源地址为 13.1.1.1,自动生成标志符。

R1: bfd 1to3 bind peer-ip 13.1.1.3 source-ip 13.1.1.1 auto

4.3R3 建立名称为 3to1 的 BFD 会话,目标地址为 13.1.1.1,源地址为 13.1.1.3,自动生成标志符。

R3: bfd 3to1 bind peer-ip 13.1.1.1 source-ip 13.1.1.3 auto

4.4 在 R1/3 上使用 display bfd session all 命令查看 bfd 会话状态。

4.5 在 R1 的 VRRP 中追踪 bfd 会话, 当 bfd 检测到链路故障时降低 80 优先级, 完成主备切换。

R1:

interface GigabitEthernet0/0/0

vrrp vrid 1 track bfd-session session-name 1to3 reduced 80

(倒换测试

- 4.6 配置完成后,在 PC1/2 上使用命令 ping 3.3.3.3 -t, 然后关闭 R3 的 g0/0/0 接口,观察 vrrp 切换时间。
- 4.7 切换完成后,在 R1 上使用 display vrrp 命令,观察优先级变化情况。
- 4.8 重新打开 R3 的 G0/0/0 接口。
- *注意:由于 SW2 没有做配置, R3 接口打开后, SW2 的 G0/0/2 需要进行 stp 选举, 30s 后链路才能使用。
- 4.9 等待 SW2 与 R3 的链路恢复后, 查看 R1 的 BFD 会话状态, 查看 R1 的 VRRP 状态。
- 4.10 再次测试 PC1/2 是否能与 3.3.3.3 通信。)