
【HCIP 实验 01】RSTP 特性及安全

一、 实验拓扑



二、实验需求及解法

1. SW1/2/3是企业内部交换机,如图所示配置各设备名称。

解法略

2. 配置VLAN,需求如下:

1) SW1/2/3创建vlan10

[SW1]vlan batch 10

[SW2]vlan batch 10

[SW3]vlan batch 10

2) 将PC1与PC2划入VLAN10,使用access链路。

[SW2]int g0/0/4

 $[SW2-GigabitEthernet 0/0/4] port \ link-type \ access$

[SW2-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 10

```
#
[SW3]int g0/0/4
[SW3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access
[SW3-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 10
3)SW1/2/3之间时间trunk链路,仅允许vlan10通过。
[SW1] int g0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[SW2] int g0/0/1
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet 0/0/1] port \ trunk \ allow-pass \ vlan \ 10
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[SW2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[SW3] int g0/0/2
[SW3-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] port\ trunk\ allow-pass\ vlan\ 10
[SW3-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3
[SW3-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SW3-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10
3. 配置STP, 需求如下:
1) SW1/2/3使用RSTP
[SW1]stp mode rstp
[SW2]stp mode rstp
[SW3]stp mode rstp
2) 将SW1设置为根桥,SW2设备设置为次根,不允许使用priority命令配置。
[SW1]stp root primary
[SW2]stp root secondary
3) 使用display stp brief命令观察三台交换机的端口角色和端口状态。
4) SW2与PC互联的接口配置边缘端口,加快收敛速度。
[SW2] int g0/0/4
[SW2-GigabitEthernet0/0/4]stp edged-port enable
4. SW3上配置STP保护功能,需求如下:
1) SW3在系统视图下启用边缘端口功能,将所有端口默认配置为边缘端口。
[SW3]stp edged-port default
```

2) SW3与SW1/2互联的端口关闭边缘端口功能,以免影响交换机之间通信。

[SW3] int g0/0/2

 $[SW3-GigabitEthernet0/0/2]stp\ edged-port\ disable$

[SW3-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3

[SW3-GigabitEthernet0/0/3]stp edged-port disable

3) 在SW3上全局启用bpdu保护功能, 防止非法交换机接入。

[SW3]stp bpdu-protection

4) 打开非法交换机的G0/0/1接口,查看SW3的端口状态。

[Huawei]int g0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown \\非法交换机接口开启

[SW3]display stp brief

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/2	ROOT	FORWARDING	NONE
0	${\tt GigabitEthernet0/0/3}$	ALTE	DISCARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/4	DESI	FORWARDING	BPDU

\\发现生成树中没有与非法交换机相连的G0/0/1口

[SW3] int g0/0/1

[SW3-GigabitEthernet0/0/1]dis this

 $interface\ GigabitEthernet 0/0/1$

shutdown

\\发现SW3的G0/0/1口自动shutdown

5. 使用 PC1 长 pingPC2,然后关闭 SW2 的 G0/0/1 口,观察链路切换时间。

解法略

(特别说明,因模拟器不能完美的模拟拓扑变化时 TC 报文引起的 mac 地址表更新,所以该实验会存在切换后无 法 ping 通的 bug。需要 ctrl+c 打断 ping 后,重新 ping,或者从 PC2pingPC1 测试。)