
【HCIP 实验 02】 MSTP+Eth-trunk

一、实验拓扑



二、实验需求及解法

1.如图所示, 配置设备名称和 IP 地址。

解法略

2.在 SW1 与 SW2 之间配置链路聚合协议 LACP, 完成以下需求:

2.1 SW1 作为主动端,设置系统优先级为最高。

[SW1]lacp priority 0

- 2.2 eth-trunk 链路的编号为 0
- 2.3 采用静态 lacp 的方式聚合链路。
- 2.4 根据源/目 MAC 地址进行负载均衡。

2.5 将对应端口划入 eth-turnk。

[SW1]int Eth-Trunk 0

[SW1-Eth-Trunk0]mode lacp-static

[SW1-Eth-Trunk0]load-balance src-dst-mac

[SW1-Eth-Trunk0]int g0/0/2

[SW1-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 0

[SW1-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3

[SW1-GigabitEthernet0/0/3]eth-trunk 0

#

[SW2]int Eth-Trunk 0

[SW2-Eth-Trunk0]mode lacp-static

[SW2-Eth-Trunk0]load-balance src-dst-mac

[SW2-Eth-Trunk0]int g0/0/2

[SW2-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 0

[SW2-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3

[SW2-GigabitEthernet0/0/3]eth-trunk 0

3. 在 SW1/2/3/4 上创建 vlan10 和 vlan20, 并完成以下需求:

[SW1]vlan batch 10 20

[SW2]vlan batch 10 20

[SW3]vlan batch 10 20

[SW4]vlan batch 10 20

3.1 四台交换机之间的链路使用 trunk 模式, 并仅允许 vlan10 和 20

[SW1]int Eth-Trunk 0

[SW1-Eth-Trunk0]port link-type trunk

[SW1-Eth-Trunk0]port trunk allow-pass vlan 10 20

[SW1]int g0/0/1

[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20

#

[SW2]int Eth-Trunk 0

[SW2-Eth-Trunk0]port link-type trunk

[SW2-Eth-Trunk0]port trunk allow-pass vlan 10 20

[SW2]int g0/0/1

[SW2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[SW2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20

Н

[SW3]int g0/0/1

[SW3-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[SW3-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20

```
[SW3-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW4]int g0/0/1
[SW4-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SW4-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW4-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[SW4-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SW4-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 20
3.2 连接 PC 的链路使用 access 模式, PC1 属于 vlan10, PC2 属于 vlan20.
[SW3]int g0/0/3
[SW3-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[SW3-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10
[SW4]int g0/0/3
[SW4-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[SW4-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 20
3.3 SW1 上创建 vlan10 的网关, SW2 上创建 vlan20 的网关, IP 地址如图所示。
[SW1]int vlanif 10
[SW1-Vlanif10]ip add 192.168.1.254 24
[SW2]int vlanif 20
[SW2-Vlanif20]ip add 192.168.2.254 24
4. 在 SW1/2/3/4 之间运行 MSTP, 完成以下需求:
[SW1]stp mode mstp
[SW2]stp mode mstp
[SW3]stp mode mstp
[SW4]stp mode mstp
4.1 配置 mstp 域名为 spoto
4.2 vlan10 属于实例 1, vlan20 属于实例 2.
SW1/2/3/4:
stp region-configuration
 region-name spoto
 instance 1 vlan 10
 instance 2 vlan 20
 active region-configuration
```

4.3 设置 sw1 为实例 1 的根桥,优先级为 0;设置 sw2 为实例 1 的次根桥,优先级为 4096.

[SW1]stp instance 1 priority 0 [SW2]stp instance 1 priority 4096

4.4 设置 sw2 为实例 2 的根桥,优先级为 0;设置 sw1 为实例 2 的次根桥,优先级为 4096.

[SW1]stp instance 2 priority 4096 [SW2]stp instance 2 priority 0

4.5 SW3/4 上与 PC 互联端口配置为边缘端口。

[SW3]int g0/0/3

[SW3-GigabitEthernet0/0/3]stp edged-port enable

#

[SW4]int g0/0/3

[SW4-GigabitEthernet0/0/3]stp edged-port enable

4.6 使用 display stp brief 命令,观察各交换机的接口角色与状态,分析 vlan10 与 vlan20 的流量走向。

(注:该实验并不要求 vlan 间可以通信, 若想完成 vlan 间通信可以自行配置。)