NEXO

Manual de usuario · Alcover Automotores

Para empleados y para administradores. Qué se puede hacer en cada módulo del sistema, qué hace cada botón y cuándo conviene usarlo.

Edición para **Alcover Automotores**: incluye solo los módulos que tiene Alcover y cómo se reparten entre empleados y administradores. Se entra por **jarvis-acv.vercel.app/e/alcover**.

Versión del 14 de octubre de 2026 · Los nombres de los botones están tal cual aparecen en pantalla.

Índice

1. Antes de empezar

Qué es NEXO · Empleado y administrador · Entrar · Verificación en dos pasos · Instalar la app

2. La pantalla principal

Barra lateral · Barra de arriba · Números del negocio · NEXO (el núcleo) · Para hoy · Mejores vendedores · Últimos movimientos

3. El menú de tu cuenta

4. Módulos de uso diario (empleado y administrador)

Vehículos · Financiación · Clientes · CRM · Tareas · Operaciones · Redes / Publicar · Grupos y Marketplace · Marketing · Conocimiento · Voz · Ventas

5. Dinero y números (solo administradores en Alcover)

Caja · Compras · Reportes · Facturación y gastos

6. Manual del administrador

Administración (usuarios, permisos, baja, "Ver como") · Seguridad (auditoría, accesos, NEXO por voz) · Automatización · Costo interno · Etapas del CRM

7. Hablar con NEXO (voz)

Cómo activarlo · Lista de lo que se puede pedir

8. Quién ve qué (tabla de permisos)

9. Novedades de octubre de 2026

10. Problemas frecuentes y glosario

1. Antes de empezar

Qué es NEXO

NEXO es el sistema de gestión de la empresa: ahí viven el stock de autos, los clientes, las ventas, la caja, las tareas y las publicaciones en redes. Todo lo que se carga queda guardado en la nube, así que se ve igual desde la computadora, el celular o la app instalada. Además tiene un asistente por voz, también llamado NEXO, al que se le puede hablar.

Cada empresa ve **solo sus propios datos**. Una agencia no puede ver lo de otra, aunque use el mismo sistema.

Empleado y administrador

Rol	Qué puede hacer
Empleado (vendedor)	Usa los módulos que su administrador le habilitó. Carga y corrige vehículos, clientes, tareas, operaciones y publicaciones. En Alcover **nunca** ve Caja, Compras, Reportes, Facturación, Administración ni Seguridad (son solo de administradores, aunque tenga «todos los módulos»). No ve los costos internos ni la auditoría, y no puede crear usuarios ni encender o apagar automatizaciones. Tiene los botones de sol y luna para pasar de modo día a modo noche.
Administrador	Ve todos los módulos de su empresa. Además ve el **costo interno** de los autos, el **registro de auditoría**, crea usuarios, les asigna rol y permisos, los da de baja, puede entrar con «Ver como», enciende y apaga las automatizaciones, edita las etapas del CRM y activa o apaga la voz de NEXO para toda la empresa.

> **Cómo se reconoce en este manual**
> Los recuadros violetas con la etiqueta **Solo administradores** explican lo que un empleado no ve. Lo demás es para los dos.

Aunque un módulo esté oculto en pantalla, **la seguridad no depende de eso**: la base de datos también frena a quien no tiene permiso (por ejemplo, un vendedor sin permiso de Caja no puede leer los movimientos de caja por ningún camino, ni siquiera hablándole a NEXO).

Entrar

1. Abrí **https://jarvis-acv.vercel.app/e/alcover** (la pantalla de ingreso con la marca de Alcover). Es la única dirección de NEXO: la versión vieja ya no está publicada.
2. Escribí tu **email** y tu **contraseña**. El ojito de la contraseña sirve para verla mientras la escribís.
3. Si te olvidaste la contraseña, usá la opción de recuperarla: te llega un correo con un enlace para poner una nueva.

4. Si es tu primer ingreso o un administrador te dio una clave temporal, el sistema te pide **cambiarla** antes de seguir, y a veces aceptar el **aviso de privacidad** interno para empleados.

Cómo tiene que ser la contraseña

Desde el 14 de octubre de 2026, toda contraseña **nueva o cambiada** tiene que tener:

- Entre **8 y 16 caracteres**.
- Al menos una **minúscula**, una **MAYÚSCULA** y un **número**.
- Al menos un **símbolo**: `! @ # $ % & * . - _` u otro de la misma familia. Los espacios, la «ñ» y las letras con tilde **no** cuentan como símbolo.

Ejemplo válido: **Auto2026!**. Si falta algo, NEXO te dice exactamente qué («Le falta al menos una letra mayúscula»). Las contraseñas que ya tenías **siguen funcionando**: la regla vale solo cuando creás o cambiás una.

Verificación en dos pasos (código de 6 números)

Es una capa extra de seguridad: además de la contraseña, entrás con un código que te muestra una app en tu teléfono. Es **obligatoria para los administradores** y recomendada para los empleados.

1. Abrí el menú de tu cuenta (abajo a la izquierda) y tocá **Verificación en dos pasos**.
2. En tu teléfono abrí una app de verificación (Google Authenticator, Authy, etc.) y elegí «agregar cuenta».
3. Escaneá el **código QR**. Si no podés, usá **No puedo escanearlo / guardar la clave de respaldo** y escribí esa clave en la app o guardala en tu gestor de contraseñas.
4. Escribí el **código de 6 números** y confirmá. Desde ese momento entrás con contraseña + código.

Para sacarla: mismo menú, botón **Desactivar**. Es mucho menos seguro; hacelo solo si es necesario.

Instalar NEXO como aplicación

En el menú de la cuenta aparece **Instalar NEXO en esta PC** (o la opción del navegador en el celular: «Agregar a la pantalla de inicio»). NEXO queda con su ícono y en su propia ventana, como cualquier app.

2. La pantalla principal

Es lo primero que ves al entrar. Está pensada para saber en un vistazo cómo viene el día. Se compone de una barra lateral, una barra de arriba y el contenido.

La barra lateral (los módulos)

- **Logo y nombre de la empresa** arriba.
- **Botón de barra** (solo en la computadora): pliega la barra para que muestre solo íconos; al pasar el mouse sobre cada ícono aparece su nombre. Queda recordado en ese navegador. En el celular, la barra es un cajón: se abre con el botón de menú (tres rayas) de arriba y se cierra tocando afuera o con el ✕.
- **Inicio**: vuelve a la pantalla principal.
- **Tienda** (si la empresa la tiene): abre la tienda pública en otra pestaña.
- **Módulos agrupados** (Principal, Gestión, Administración, Marketing, Sistema…). Cada persona ve solo los grupos y módulos que le corresponden. Un módulo abierto se marca resaltado.
- **Tu cuenta** al pie: tu foto o iniciales, tu nombre y rol. Abre el menú de cuenta (capítulo 3).

Al abrir un módulo, se muestra en el área de contenido con la barra lateral siempre a la vista. Se cierra con su ✕ o con la tecla **Esc** (si hay una ficha o foto abierta encima, **Esc** cierra primero eso). La pantalla principal sigue detrás y, al volver, se actualiza sola.

La barra de arriba

Elemento	Qué hace
Buscador «Ir a un módulo…»	Escribí una palabra («caja», «factura», «cliente») y elegí el módulo de la lista; con **Enter** abre el primero. **Esc** borra lo escrito.
Música (⏮ ⏯ ⏭ y la nota ♪)	Controla Spotify: canción anterior, pausa/reproducir y siguiente. La nota abre el panel para elegir qué escuchar (canción, artista, playlist o disco), ver el avance y subir o bajar el **Volumen**. Si no conectaste Spotify, el panel te ofrece **Conectar Spotify** (requiere cuenta Premium). También se maneja por voz: «poné música de AC/DC», «pausá la música», «siguiente canción».
☀ y 🌙 (modo día / noche)	**Solo los usuarios que no son administradores** los ven. Cambian el aspecto de NEXO entre claro y oscuro; queda guardado en ese navegador.
Reloj y clima	Hora y temperatura de Salta. La hora se actualiza cada segundo y el clima cada 15 minutos.
Hablar con NEXO	Activa el asistente por voz (hay que dar permiso al micrófono la primera vez). Mientras habla dice **Cortar la charla**. Si no aparece, la voz está apagada para tu empresa (ver capítulo 7).

Los números del negocio

Una fila de tarjetas arriba muestra los datos clave (por ejemplo vehículos disponibles, tareas, caja…). **Tocar una tarjeta abre su módulo.** Se vuelven a leer cada vez que cerrás un módulo, para que lo que acabás de cargar se vea enseguida. Una tarjeta aparece solo si tenés permiso para ese módulo.

NEXO, el núcleo

El círculo animado del centro es el asistente. **Tocarlo equivale a «Hablar con NEXO»**. Muestra su estado: **STANDBY** (esperando), **ESCUCHANDO**, **ACTIVANDO**, **RESPONDIENDO** o **ERROR**. Debajo dice cómo activarlo según tus ajustes: «Tocá el núcleo para hablar», «Decí “Hola NEXO” o tocá el núcleo» o «Aplaudí dos veces o tocá el núcleo». Mientras conversa, una ventana muestra qué consulta y qué cambia (se puede apagar en Seguridad → NEXO por voz).

Para hoy

Lo que falta hacer: **seguimientos de clientes vencidos y de hoy** y **tareas pendientes**. Las tareas ya hechas y las vencidas viejas **no** se muestran acá (siguen en el módulo Tareas). Se actualiza sola cada dos minutos, al volver a la pestaña y cuando cambia una tarea. Si no hay nada: «Nada pendiente para hoy. Todo al día.»

Mejores vendedores del mes

Los tres vendedores que más vendieron en el mes (en plata, sobre las operaciones *entregadas*), con la cantidad de ventas de cada uno. Es solo informativo. El botón **Ver reportes** abre el módulo Reportes.

Últimos movimientos del stock

Tabla con los autos tocados hace poco (en una imprenta, las facturas por cobrar). Columnas: **Auto, Patente, Estado, Precio final, Con transferencia, Anticipo, Días consignado**.

- **Buscar** por nombre, patente o estado: busca en *todo* el stock, no solo en los diez últimos.
- **Ordenar los autos**: por nombre (A→Z, Z→A) o por última vez que entró o se tocó.
- **El ojito** de «Con transferencia» oculta o muestra esa columna (queda recordado). «Con transferencia» es el precio final más el 2,5 % del valor tabla DNRPA, el presupuesto del registro y la gestoría; si falta el valor tabla, dice «Falta valor tabla».
- **Días consignado**: cuántos días lleva en la agencia un auto en consignación.
- **Abrir Vehículos** lleva al módulo completo.

3. El menú de tu cuenta

Abajo a la izquierda, tocando tu nombre. Es el mismo en todos los módulos.

Opción	Para qué sirve
Tu foto / iniciales	Podés cargar una foto tuya (solo la ves vos y se usa en tu cuenta). **Quitar foto** la saca, previa confirmación.
Cambiar contraseña	Escribís la **Contraseña nueva** (con minúscula, mayúscula, número y símbolo; ver capítulo 1) y confirmás. Aparece «Contraseña actualizada ✓».
Voz de NEXO	Prende o apaga la voz. **Solo la puede cambiar un administrador** y vale para toda la empresa; a los demás les dice «Solo para vos» o que está apagada.
Verificación en dos pasos	Activar o desactivar el código de 6 números (ver capítulo 1).
Instalar NEXO en esta PC	Instala la app con su ícono propio.
Cerrar sesión	Sale de NEXO. Pide confirmación y va separada del resto para no tocarla por error.

4. Módulos de uso diario

Los siguientes módulos están pensados para el trabajo de todos los días. Un empleado ve los que su administrador le habilitó; el administrador ve todos.

4.1 Vehículos

El stock real de la agencia: cada auto con sus datos, fotos, estado, precio, anticipo y documentación. Es el módulo central.

La lista

Una tabla ordenada en columnas: **Vehículo, Km, Condición, Patente, Estado, Precio, Anticipo, Acciones**. Con muchos autos se divide en páginas.

Control	Qué hace
Nuevo vehículo	Abre el formulario para cargar un auto (ver más abajo).
Cargar desde Excel	Importa muchos autos de una planilla Excel o CSV. Antes de cargar muestra qué columnas se reconocieron (Marca y Modelo obligatorias; Versión, Año, Km, Patente, Precio, Moneda, Anticipo, Condición y Notas), cuántas filas entran y cuáles no y por qué (*Ver las que no entran*). Lo que ya está cargado no se repite.
Planilla del sitio	Muestra cómo está la planilla de la web de la agencia frente a NEXO: *qué se cargaría nuevo, qué se actualiza, qué ya no está*. **Traer los cambios** los aplica. NEXO solo **lee** la planilla, nunca escribe en ella, y además se sincroniza sola cada 15 minutos. La planilla aporta fotos y anticipo; los precios quedan los de NEXO salvo que haya una Lista de precios activa.
Buscar marca, modelo o dominio…	Filtra la lista mientras escribís.
Filtros y orden	Abre una ventana centrada con: **filtro por estado** (con la cantidad de autos de cada uno), **orden** (Últimos editados, Último cargado, Alfabético A–Z, Precio de mayor a menor) y **Mostrar por página**. **Cerrar ✕** o tocar afuera la cierra. «Mostrar/Ocultar filtros» alterna el panel.
Páginas ‹ ›	Página anterior / siguiente.

> **De dónde salen los datos de los autos en Alcover**
>
> NEXO lee solo (cada 15 minutos) dos archivos de la agencia, **sin escribir nunca en ellos**:
>
> - **Lista de precios** (el Excel de octubre): manda en **precio y moneda** mientras la celda tenga valor, y completa **vendedor que lo ingresó**, **motor, caja, tracción**, **condición** (consignación o agencia), **transferencia** y el **dato de la consignación** (solo administradores). La patente, el año y los km los completa solo si en NEXO están vacíos. **Hoy la Lista no cambia el estado de los autos**: eso se maneja en NEXO.
> - **Planilla del sitio web**: de ahí salen solo las **fotos** y el **anticipo**.
>
> Si cambiás a mano un precio que la Lista tiene cargado, en la próxima pasada vuelve el de la Lista: el precio se corrige en la Lista. Un auto que está en la Lista y no en NEXO aparece como aviso para cargarlo.

Colores del estado

Cada auto tiene un estado que se elige en el desplegable de la propia fila (cambia al instante; se revierte si el sistema lo rechaza):

Disponible	A la venta y en la agencia.
A la venta · fuera de agencia	Sigue a la venta pero el auto no está físicamente en la agencia. Es una marca aparte: el estado sigue siendo disponible.
Reservado	Tiene seña o reserva.
Vendido / No disponible	Vendido o retirado. Al pasarlo a **Vendido**, NEXO retira sus publicaciones de las redes y avisa qué grupos de Facebook hay que limpiar a mano.
Borrador	Cargado pero todavía no publicado en el stock.

Acciones de cada fila

- **Clic en el auto**: abre la **ficha** de solo lectura (ver abajo).
- **Editar**: abre el formulario para corregir.
- **Devolver al dueño**: aparece en **todos los autos en consignación que están dentro de la agencia**. El dueño se lleva el auto: sale del stock y queda anotada la fecha y quién lo entregó. Pide confirmación.
- **Volvió a la agencia**: reemplaza al botón anterior en un auto ya devuelto; lo deshace (vuelve disponible y borra la devolución).
- **✕ (Eliminar)**: borra el auto con sus fotos y checklist. No se puede deshacer. Pide confirmación.

> **Antes de eliminar**
>
> Si el auto se vendió o salió del stock, casi siempre conviene cambiarle el estado en lugar de borrarlo: así queda el historial.

Cargar o editar un vehículo

El formulario pide (los marcados * son obligatorios):

Campo	Detalle

Marca * y Modelo *	Obligatorios. Más **Versión**, **Año** y **Km** (0 km = auto nuevo; vacío = sin dato).
Color, Carrocería	Texto libre y lista (Pickup, SUV, Sedán, Hatch…; «Sin especificar»).
Caja y Tracción	Manual / automática; 4x2 / 4x4.
Patente (dominio)	Hace falta para consultar el valor en el registro.
Condición	Propio, consignación, permuta, parte de pago… («Sin definir» si falta). Si es permuta o parte de pago aparece **Precio de toma** («A cuánto lo toma la agencia»); si deja de serlo, ese precio se borra.
Estado	Ver colores arriba.
Auto fuera de la agencia pero sigue a la venta	Casilla bajo Dominio. Al tildarla el auto queda disponible y se ve en celeste. No aparece en autos vendidos.
Precio de venta y Moneda del precio	Pesos o dólares. Si la planilla o la Lista de precios tiene precio, ese manda y el campo avisa «Viene de la planilla del sitio».
Anticipo para retirarlo	Cuánto hay que dar para llevárselo. También puede venir de la planilla.
Costo interno	**Solo administradores.** Vive en otra tabla con su propio permiso.
Valor tabla DNRPA	Para estimar la transferencia. Se puede escribir o pegar el resultado del **Estimador de Costos del registro** con **Pegar del registro → Leer y guardar**: NEXO busca el renglón «Valor Tabla»; si no lo encuentra, te lo dice y no toca el campo.
Equipamiento	Uno por línea.
Notas internas	No se publican.
Destacado, 0 km	Marcas para resaltar o indicar auto nuevo.
Fotos	En un **auto nuevo** podés elegir fotos antes de guardar: **+ Desde la galería** (varias a la vez) o **Sacar foto** con la cámara del celular (hasta 30); se suben solas al guardar. En un auto ya cargado se administran desde la galería de la ficha (subir y borrar).

Al guardar, **Cargar** (alta) o **Guardar** (cambios) piden confirmación y el cambio queda registrado en la auditoría con lo que había antes y lo que quedó. **Cancelar** cierra sin guardar.

La ficha del vehículo

Se abre al tocar un auto. Muestra las fotos (tocá una para verla grande), todos los datos y, según corresponda: **Con transferencia** (precio final más 2,5 % del valor tabla + presupuesto DNRPA + gestoría), **Anticipo para retirarlo**, **Valor tabla DNRPA**, **Ingresó (Lista de precios)**, **Transferencia (Lista de precios)**, **Costo interno** (solo administradores), **Dato de la consignación** (solo administradores), Equipamiento y Notas internas. Botones: **Editar** y **Cerrar**.

Documentación y accesorios (checklist)

En la ficha del auto: sirve sobre todo para dejar constancia de lo que entregó el dueño al dejar un auto en consignación.

- **Papeles:** Título, Libre deuda municipal, Formulario 08, Formulario 12 (verificación policial), Revisación Técnica Vehicular (RTV), Seguro.
- **Accesorios:** Gato, Auxilio, Llave cruz, Duplicado de llave, Balizas, Matafuego, Kit de seguridad.
- **Requiere informe de dominio (DNRPA):** al tildarlo se pueden anotar la *Fecha del pedido*, el *DNI del consignante* y el *Resultado* (libre, con embargo, secuestro…). Los enlaces **Pedir informe de dominio ↗** y **Pedir informe histórico ↗** llevan al trámite oficial (se paga y se pide en el sitio del registro con CUIL/CUIT y la patente; NEXO no lo puede consultar automáticamente).
- **Auto fuera de la agencia pero sigue a la venta:** la misma marca del formulario, acá se guarda de inmediato (con confirmación).
- **Notas** (faltantes, observaciones) y **Guardar checklist**. Aparece «Guardado ✓». Los tildes sueltos no preguntan; el guardado final sí.

4.2 Financiación

Para cotizar un auto con el cliente: cuánto sale la transferencia y cómo queda la cuenta con anticipo, permuta y cuotas. Todo es **orientativo**, no una oferta: la cuota real y la tasa las da la entidad financiera (hoy MG Group) y NEXO no las inventa.

1. **Elegí un vehículo del stock** en el desplegable. Se muestra su ficha (precio de venta, anticipo, disponibilidad).
2. **Patente**: el botón **Copiar la patente** deja el dominio listo para pegarlo en la consulta del registro (DNRPA); **abrir la consulta ↗** la abre. Si el auto no tiene patente, hay que cargarla en Vehículos.
3. **Valor Tabla** y **Total presupuesto**: se cargan a mano con lo que muestra el registro (es un formulario, no una API). Si no lo cargás, NEXO estima el total siguiendo el Valor Tabla y lo muestra en cursiva; apenas escribís el del registro, ese pasa a mandar. Lo que escribís acá vale para esta cotización; para dejarlo cargado en el auto, editá el vehículo.
4. **Valor final de la operación:** *Ajuste %*, *Gestoría* (se cobra una sola vez), *Total presupuesto DNRPA* y **Transferencia**. Si falta el Valor Tabla avisa que no puede calcular.
5. **Simulación de cuotas:** *Anticipo del cliente*, *Permuta (opcional)* con el *Valor de su auto*. Si anticipo + permuta superan el precio avisa que no queda nada por financiar. **Comparar plazos** muestra la cuenta sin interés en distintos plazos («/ mes»).
6. **Prenda:** ingresá el *Valor cuota* y los *Meses* que informó MG Group para ver el **Costo de la prenda** y el **TOTAL OPERACIÓN**.

> **Importante**
> Cambiar de auto limpia lo que copiaste del registro, porque esos números son de *ese* dominio. Así no se cotiza un auto con el presupuesto de otro. El resultado es «orientativo para la operación, no un contrato».

4.3 Clientes

La libreta de clientes y leads con su historial. La ficha se adapta al rubro: en una agencia incluye vehículos de interés, presupuesto y vendedor asignado.

Control	Qué hace
Nuevo cliente	Abre el formulario de alta.
Buscar nombre, teléfono o email…	Filtra la lista.
Todas las etapas	Filtra por etapa del lead: *Nuevo, Contactado, En negociación, Ganado, Perdido*.
Selector de etapa de cada fila	Cambia la etapa del cliente al instante (con color: ámbar para contactado/negociación, verde para ganado).
«faltan datos»	Marca a los clientes con teléfono, email o domicilio incompletos.
Editar / ✕	Corrige la ficha o elimina al cliente (también borra todo su historial de contactos; no se puede deshacer).
Clic en el cliente	Abre su perfil.

El formulario

Nombre (obligatorio), teléfono, email, domicilio, **Vehículos de interés** (uno o varios: «Agregar otro vehículo…», con ✕ para quitar), presupuesto, etapa, **Vendedor asignado** («Sin asignar»), notas y la casilla *«El cliente fue informado de la política de privacidad y aceptó que sus datos se guarden»*. Si falta teléfono, email o domicilio, NEXO **no frena**: pregunta si querés **Guardar igual** (queda marcado como incompleto) o **Volver a completar**.

El perfil del cliente

Datos de la ficha (**Editar datos**), notas, **historial de contacto** (llamadas, mensajes, visitas) con una alta rápida de una interacción («Qué pasó…») y las **operaciones** del cliente.

4.4 CRM

El embudo de ventas: dónde está cada lead y cuándo hay que volver a hablarle.

- Arriba, las **etapas** en fila (en Alcover es un recorrido propio de etapas; en otras empresas es el embudo clásico). Al elegir una etapa se listan abajo sus leads.
- En cada lead: **Mover a… / Etapa** (lo pasa a otra etapa), **Vendedor** (asignarlo) y **Próximo contacto** (fecha del seguimiento). Un seguimiento con fecha de hoy o vencida aparece en **Para hoy** de la pantalla principal.
- «No hay leads en esta etapa» si está vacía.

> **Solo administradores · Etapas del recorrido**
> El editor de etapas permite **agregar** una etapa nueva, **renombrar**, **Subir**/**Bajar** para reordenar y **Archivar**. Una etapa con leads adentro no se puede archivar.

4.5 Tareas

Tus tareas del día: pendientes y hechas. También se manejan por voz («Anotá para mañana: llamar al gestor»).

- **Nueva tarea…** más una **fecha de vencimiento** (por defecto hoy; se puede dejar sin fecha). Pide confirmación para agregar.
- **Marcar como realizada** (el tilde de la izquierda): la tarea pasa al historial al instante, sin preguntar. Si fue sin querer, aparece un aviso con **Deshacer** unos segundos, y desde el historial se devuelve con **Volver a pendiente**.
- **Corregir** (o doble clic sobre el texto): se edita en la misma línea.
- **Borrar** (con confirmación).
- **Historial:** todo lo realizado, con día y hora; muestra las últimas y el resto con «Ver todas». Las que el sistema cerró solas dicen «Cerrada sola (ya no aplicaba)».

4.6 Operaciones

Registra las ventas y trámites cruzando tres datos: **el vehículo, el cliente y el dinero**. Es lo que alimenta los Reportes y el podio de vendedores.

Campo / botón	Detalle
Tipo	Venta, Reserva, Permuta o Consignación.
Vehículo, Cliente, Vendedor	Se eligen de las listas del sistema.
Forma de pago	Contado, Financiado, Permuta o Mixto.
Monto, Seña, Comisión	El monto debe ser mayor que cero y la seña no puede superarlo.
Notas (opcional)	Detalle libre.
Registrar operación	Guarda (con confirmación) y deja constancia en la auditoría.
Estado de la operación	Abierta → **Señada** → **Entregada** o **Cancelada**. Al marcar **Entregada** la operación queda cerrada, **el vehículo pasa a vendido y se retira de las redes**.
Sumar seña	Agrega un *Importe a sumar a la seña* a una operación existente (botón **Sumar**).
Corregir operación	Edita una ya registrada; **Guardar corrección** guarda lo que decía antes en la auditoría.
Borrar operación	Con confirmación; no se puede deshacer.

Las operaciones entregadas y canceladas van a «Cerradas», plegadas al final de la lista.

4.7 Publicar (Redes)

«Publicar» agrupa dos pestañas: **Página, Instagram y TikTok** y **Grupos y Marketplace**. Quien tiene permiso de una sola ve solo esa pestaña. «Dónde publicar» elige entre ellas.

Página, Instagram y TikTok

Publica en las cuentas reales de Facebook e Instagram de la empresa. Todo lo publicado sale en la cuenta real: por eso siempre pide confirmación («Sale publicado en la cuenta real de la empresa» → **Publicar**).

1. Elegí la **red** (Facebook, Instagram, TikTok) y el **formato** (posteo, carrusel, Reel, historia…). En TikTok un «reel» es un video y «carrusel» una publicación de fotos.
2. Elegí **qué publicar**: un auto del stock (con fotos) o texto libre. Al elegir un auto se arman solos el texto y las fotos; **Volver a armar el texto con los datos del auto** lo regenera. Las fotos se tildan en el orden en que se quieren ver (el número sobre la foto lo marca); **Sumar al carrusel** / **Sumar como historia**.
3. Escribí o **dictá** el texto (el micrófono escribe mientras hablás; decí «punto», «coma» o «nueva línea»). Hay una **Vista previa**.
4. Para Reels e historias en video: **Subir un video desde tu computadora** o pegar su URL pública.
5. **Programar para:** dejá vacío para publicar ahora, o elegí **Fecha y hora de publicación**. «Y también» agrega más días y horarios de la misma publicación (una repetición por cada uno; se pueden quitar). Si la fecha ya pasó, avisa.
6. Las historias de Instagram: se arman y se dejan listas para publicarlas desde la app de Instagram, donde se les puede poner música.

Más cosas de esta pantalla:

- **Agendadas**: lista de lo programado, cada una con **Cancelar la publicación**.
- **TikTok es asistido**: NEXO copia el texto y prepara el video o las fotos, pero lo publicás vos desde la app. Después tocás **Ya lo publiqué** (podés pegar el enlace). Cuando el auto se vende, aparece arriba para borrarlo a mano.
- **Autos vendidos: avisos para borrar**. Instagram y TikTok no se borran por API: abrí el link, borrá la publicación en la app y tocá **Ya la borré**.
- **Plan de la semana**: **Armar plan** le pide a NEXO el plan de Instagram de los próximos 7 días con tu stock real que tiene fotos (opcional: *Enfoque*, por ejemplo «más 0 km»). **No publica nada**: cada día tiene **Preparar publicación**, que completa el formulario para que la revises y publiques o programes. El último plan queda guardado en ese navegador. Puede estar armado con reglas de NEXO (sin IA) o con IA; en ese caso revisá cada texto.
- **Mensajes**: bandeja de mensajes directos de Instagram y Messenger de la página conectada. Elegís la **Red**, tocás **Actualizar**, leés la charla y respondés sin salir de NEXO. Meta solo deja responder hasta 24 horas después del último mensaje de la persona.

Grupos y Marketplace

Facebook no deja que ningún programa publique en grupos ni en Marketplace. Por eso NEXO **arma un texto distinto para cada grupo** (con las reglas de cada uno) y las fotos, y vos los pegás y publicás con tu

cuenta, a dos toques.

1. **Qué querés publicar**: *Un vehículo del stock*, *Algo de lo que vendo* (módulo Ventas), un producto, u *Otra cosa (lo escribo yo)* con nombre, precio opcional y datos (NEXO no agrega nada que no escribas).
2. Cargá **Tu WhatsApp para que te escriban** y si los autos van con precio. Queda guardado para la próxima.
3. Tildá los **grupos**. Los que publicaste hace poco aparecen avisados («esperá unos días para no parecer spam»).
4. **Armar los textos**: aparece un texto por grupo y uno para Marketplace.
5. **Copiar y abrir el grupo** / **Copiar y abrir Marketplace**: copia el texto y abre el destino; ahí pegás y publicás. En Marketplace también te dice qué datos completar en su formulario.
6. **Fotos para subir**: compartilas desde el celular o usá **Bajar todas** en la computadora.
7. Cuando publicaste, tocá **Ya lo publiqué** («Anotado ✓»).

Sección	Para qué sirve
Para hoy	Lo que toca publicar hoy.
Programadas	Recordatorios: «Programar para otros días y horarios» deja lista la publicación a esa hora, con aviso por WhatsApp o en «Para hoy» y Tareas. Cada una tiene **Cancelar**.
Autos vendidos: sacá estos avisos	Dónde se publicó cada auto que ya se vendió. **Abrir el grupo ↗**, borrás tu publicación y tocás **Ya lo saqué** (o **Ya los saqué todos**).
Mis grupos	Tu lista de grupos: **Cargar mis grupos**, y por grupo **Nombre ***, **Link del grupo *** y las reglas (ej.: «precio en la primera línea, sin links, solo los lunes»). Cada grupo se puede **Abrir**, **Editar**, pausar o sacar.
Qué rindió	Cada vez que te escriben por una publicación, sumá un mensaje (**+** / **−**). Así ves en qué grupo te escriben más.

4.8 Marketing

El texto del aviso y qué rindió cada publicación.

- **Armar la pieza**: elegí un **Vehículo** y NEXO arma el **Texto de la pieza** con lo que tiene la ficha (lo que no está cargado, no se menciona; se firma con el nombre de la agencia). Copialo y pegalo en Redes, WhatsApp o donde necesites.
- **Historial de publicaciones**: cada publicación hecha desde Redes con su estado — **Viva**, **Retirada**, **Retirar a mano**, **Con error** — y sus números.
- **Actualizar números**: consulta a Meta cómo rindió cada publicación viva. Las retiradas quedan a propósito en la lista: saber cuántas publicaciones necesitó un auto para venderse sirve para el próximo parecido.

4.9 Conocimiento

La memoria escrita de la empresa: trámites, precios, políticas. Reemplaza al cuaderno. NEXO la lee antes de contestarte por voz.

- **Buscar en el conocimiento…** por texto, y **Filtrar por categoría**: Trámites, Precios y tarifas, Políticas internas, Proveedores, Manuales, Otros.
- **Agregar**: *Título* (ej. «Costo de transferencia 0 km»), *Categoría*, *Contenido* (lo que se busca y lo que NEXO lee en voz alta) y **Adjuntar archivo** (PDF, imagen…). Pide confirmación.
- **Corregir** y **Borrar** en cada documento (el borrado pide confirmación).
- Los archivos van a un depósito **privado**: se abren con un enlace firmado que vence a los cinco minutos y nadie de otra empresa los ve.

> **Para arrancar**
> Empezá por lo que más te preguntan: costos de trámites, qué papeles pide cada compañía, cómo se toma un usado.

4.10 Voz (el módulo)

Tiene dos pestañas:

- **Qué le puedo pedir**: la lista de todo lo que NEXO sabe hacer por voz, con un ejemplo de cada una, según los módulos y permisos de tu empresa. Todo trabaja sobre datos reales: si falta un dato, lo dice, no lo inventa.
- **Conversaciones**: las últimas 30 charlas con NEXO. Al abrir una se ve qué se dijo, qué herramientas usó y qué contestó cada una (en rojo si falló). Sirve sobre todo cuando la voz corta sola: en las que fallaron se muestra el motivo del corte. Hay un interruptor **Mostrarlo en pantalla mientras lo hace**.

4.11 Ventas

Ayuda a no dejar a nadie sin respuesta y a escribir mejor los mensajes. Tiene tres partes:

- **Para contactar**: los clientes con el seguimiento atrasado o para hoy, los nuevos que nadie contactó («Se cargó hoy y nadie le escribió») y los que hace más de una semana que no hablan. Por cada uno: **Armar mensaje** (NEXO lo escribe con IA: revisalo antes de mandarlo), **Abrir WhatsApp** / **Abrir mail**, **Ya lo contacté** (queda en su historial y NEXO le pone la próxima fecha sola) y **Pasar a mañana**. Si no hay nadie: «Estás al día».
- **Asistente de ventas**: elegís **qué querés ofrecer** y **a quién** (por ejemplo «a un cliente típico») y el objetivo («que me dé 20 minutos…»). **Armar cómo venderlo** te devuelve el WhatsApp, el mail, un **Posteo para redes**, el **Guion de la llamada** y **Si te dice que no…** (cómo responder objeciones).
- **Lo que vendo**: el catálogo que usa el asistente (y Grupos y Marketplace). **Cargar lo que vendo** → *Nombre **, *Qué incluye y qué problema resuelve* (cuanto más concreto, mejores mensajes), precio y *Moneda*. Cada ítem se puede **Editar**, pausar o borrar (con confirmación; no se puede deshacer).

5. Dinero y números

> **Solo administradores en Alcover**
> En Alcover estos módulos están marcados como **solo para administradores**: ningún empleado los ve, aunque tenga «todos los módulos», y la base de datos también se lo impide (verificado el 14/10/2026: un vendedor no puede leer caja, costos ni auditoría ni siquiera preguntándole a NEXO por voz).

5.1 Caja

El día a día de ingresos y egresos.

- Arriba, tres totales: **Ingresos**, **Egresos** y **Saldo**.
- Para cargar: elegí **Ingreso** o **Egreso**, escribí el **Monto**, el **Concepto** (ej. «seña Ford Ka», «gestoría», «publicidad»), la **Forma de pago** y la fecha, y tocá **Registrar movimiento**.
- Cada movimiento tiene **Corregir** (el mismo formulario edita; **Guardar corrección** deja lo anterior en la auditoría) y **Borrar movimiento** (con confirmación).
- «Facturación y gastos» lleva a ese módulo cuando está habilitado. Los movimientos que vienen de una operación o de una compra muestran su origen.

5.2 Compras

Registra el **ingreso de stock** de un auto: de dónde vino, a quién se le compró y cuánto costó. Es lo que permite calcular el margen en Reportes.

- **Vehículo** (de la lista), **Proveedor** (de la lista), origen, **Costo**, **Gastos (acondicionamiento)**, fecha y **Notas (opcional)**. **Registrar ingreso de stock** guarda.
- Alta rápida de proveedor sin salir: **Nombre del proveedor** → **Guardar proveedor**.
- **Corregir compra** y **Borrar compra** (con confirmación).

5.3 Reportes

Los números del negocio, en vivo desde las operaciones, vehículos y compras. Se muestran:

- **Ventas del mes** y cantidad de entregas.
- **Comisiones del mes**.
- **Margen del mes**: solo cuenta ventas cuyo vehículo tiene un costo cargado en Compras.
- **Stock valorizado**.
- **Operaciones en curso** (abiertas + señadas).
- **Ranking de vendedores**.

Todavía no hay entregas este mes → aparece «Cuando marques operaciones como “entregada”, aparecen acá».

5.4 Facturación y gastos

Lo facturado y lo gastado en el mes, con el IVA discriminado, para el contador. **NEXO no emite facturas**: se registran las que ya se hicieron en ARCA.

- Selector de **Mes** arriba. Totales: **Ventas del mes**, **Gastos del mes** y **Saldo de IVA (estimado)**, con el detalle de débito fiscal, crédito fiscal (compras con factura A), saldo técnico y percepciones de IVA e IIBB sufridas.
- **Ventas**: cada comprobante emitido. **Gastos**: cada factura recibida, con **Gastos por categoría** y **Gastos por pagar**. Los que se marcan pagados impactan en Caja.
- **Excel para el contador**: baja el resumen del mes listo para mandar.

6. Manual del administrador

Todo lo que sigue es **solo para administradores** (el empleado no lo ve y la base de datos lo frena igual).

6.1 Administración: usuarios y permisos

La lista de las personas de la empresa. Cada una con su rol, su estado (verde = activo, rojo = dado de baja) y su último movimiento.

Crear un usuario

1. Tocá el botón redondo **+** («Nuevo usuario» aparece al pasar el cursor).
2. Escribí **Nombre**, **Email** y una **Contraseña** que cumpla la regla (8 a 16 caracteres con minúscula, mayúscula, número y símbolo; por ejemplo **Auto2026!**). Elegí el **Rol**: *Administrador* (ve costos internos y auditoría y puede crear usuarios) o *Empleado/Vendedor* (deja de ver los costos internos y la auditoría).
3. **Crear usuario** y confirmá. Conviene que la persona cambie la contraseña en su primer ingreso (el sistema se lo pide si le diste una clave temporal).

Cambiar el rol

El selector de rol de cada fila lo cambia al instante, con confirmación. El sistema **no deja** sacar el rol al último administrador activo.

Permisos de un empleado

El botón **Permisos** abre la lista de módulos de la empresa:

- **Acceso a todos los módulos** (el valor por defecto de un usuario nuevo).
- O tildar módulo por módulo. Hay **Plantillas** para no tildar uno a uno: *Vendedor*, *Administrativo*, *Gerente*.
- Hay que dejarle al menos un módulo («o dalo de baja si ya no trabaja»). Caja, Compras, Stock y Facturación los frena también la base, y NEXO por voz respeta los mismos permisos. Los módulos «solo administradores» no se le dan a ningún empleado.
- **Guardar permisos** o **Cancelar**.

Ver como (vista previa)

Ver como te deja ver NEXO exactamente como lo ve esa persona, con sus módulos y permisos, **sin poder guardar nada**. Arriba aparece una barra dorada «Estás viendo NEXO como …» con **Salir de la vista previa**. Es ideal para comprobar qué ve un empleado después de cambiarle los permisos.

Baja, reactivación y eliminación

- **Dar de baja**: la persona deja de entrar y lo que cargó se conserva. Se puede **reactivar**. Es lo normal cuando alguien ya no trabaja.
- **Eliminar**: borra la cuenta de forma definitiva. No se puede deshacer, y si la persona tiene ventas, clientes o movimientos a su nombre el sistema no lo permite (hay que darla de baja).
- En los dos casos se pide un **Motivo** obligatorio que queda en el historial para siempre.

- **Historial de bajas** (plegado, se abre con la flechita): quién dio de baja, reactivó o eliminó a quién, cuándo y por qué. Nadie puede editarlo ni borrarlo, ni siquiera un administrador.

Privacidad

Un recuadro con el enlace a la **política de privacidad pública** de la agencia: conviene ponerlo en la web, en el mensaje de bienvenida de WhatsApp y mandárselo a los clientes cuando se cargan sus datos. La casilla «cliente informado» de la ficha de cliente deja constancia.

6.2 Seguridad

El módulo **Seguridad** tiene tres partes:

Registro de auditoría

Lo escribe **la propia base de datos** con cada alta, cambio y baja, con lo que había antes y lo que quedó. No se puede editar ni borrar desde la aplicación, tampoco por un administrador.

- Filtros: **Usuario**, **Módulo**, **Acción** (Altas, Cambios, Bajas) y fechas *desde / hasta*. Los filtros viajan a la base: se consulta de nuevo cada vez que cambian.
- Las altas se ven en verde, los cambios en ámbar y las bajas en rojo. Los códigos internos se reemplazan por el nombre de la persona, el auto o el cliente cuando se puede.
- **Exportar a Excel** baja lo que se está viendo (hoja «Auditoría»).
- Un empleado vería una lista vacía; por eso el módulo le avisa que solo es para administradores.

Accesos

Cada ingreso y cada salida hecha desde la pantalla de acceso, con la IP y el aparato; y «Último ingreso de cada uno». Si el navegador retoma una sesión ya iniciada no cuenta como ingreso nuevo. También se resume «Cuánto hizo cada uno en el período filtrado».

NEXO por voz

- **Manos libres**: NEXO escucha «Hola NEXO» y arranca solo. Deja el micrófono abierto mientras tengas NEXO abierto. (Requiere Chrome.)
- **Aplauso doble**: aplaudí dos veces seguidas y NEXO te escucha. También deja el micrófono abierto.
- **Ver lo que consulta**: abre una ventana central con lo que NEXO busca en el sistema (stock, tareas, caja, clientes) y lo que encontró. La charla no se muestra.
- **Ver lo que hace**: lo mismo con lo que NEXO *cambia* (agregar una tarea, marcar un auto vendido, cargar caja) y si salió bien. Con los dos apagados no se abre ninguna ventana.
- **Color del núcleo**: se guarda en tu usuario y lo ves igual en la computadora, el celular y la app.

En Alcover el módulo Seguridad es solo de administradores, así que estos ajustes de voz los configura un administrador en su propio usuario. Los empleados hablan con NEXO tocando el núcleo o el botón **Hablar con NEXO**.

6.3 Automatización

Lo que el sistema hace solo. Cada regla muestra **Se dispara** (cuándo corre), **Deja** (qué produce), su estado real (cuántas cosas hay esperando) y cuándo corrió por última vez. El estado real sale de contar contra las tablas del negocio, no de un campo guardado: si el proceso se colgara, el trabajo acumulado se vería igual.

Regla	Qué hace
Publicar lo programado	Publica en Facebook e Instagram las publicaciones agendadas, a la hora que fijaste.
Retirar al vender	Cuando un auto pasa a vendido, retira sus publicaciones. Si alguna no se puede retirar sola (Instagram, TikTok, grupos), la deja en «Retirar a mano».
Seguimientos vencidos	Crea una tarea cuando un seguimiento de cliente pasó de fecha sin cumplirse. La tarea aparece en Tareas como cualquier otra.
Stock estancado	Avisa de los autos que llevan demasiado tiempo en stock. El campo **Avisar a partir de … días en stock** define cuánto (tiene que ser un número mayor que cero).
Refrescar números de redes	Actualiza solo los números de las publicaciones vivas.

Encender o apagar una regla pide confirmación y **queda registrado en Seguridad**, con quién lo hizo y cuándo. Un empleado ve las reglas pero con los controles deshabilitados («Solo un administrador puede encender o apagar automatizaciones»).

6.4 Lo que solo ve el administrador en otros módulos

- **Vehículos:** el *Costo interno* en el formulario y la ficha, y el *Dato de la consignación* en la ficha.
- **CRM:** el editor de etapas del recorrido (agregar, renombrar, reordenar, archivar).
- **Menú de cuenta:** encender o apagar *Voz de NEXO* para toda la empresa.
- **Verificación en dos pasos:** es obligatoria; si todavía no la activaste, el sistema te la pide al entrar.
- **No ve los botones de sol y luna**: el modo día/noche es solo para usuarios que no son administradores.

6.5 Buenas prácticas para administrar

- Dale a cada persona **su propio usuario**. No compartas claves: la auditoría necesita saber quién hizo cada cosa.
- Cuando alguien se va, **dalo de baja el mismo día**.
- Después de cambiar permisos, probá con **Ver como**.
- Revisá la auditoría cuando algo no cierra: muestra lo que había antes y lo que quedó.
- Mantené la verificación en dos pasos activa en todas las cuentas de administrador.

7. Hablar con NEXO (voz)

NEXO entiende pedidos hablados y trabaja sobre datos reales: **si falta un dato lo dice, no lo inventa**, y respeta tus permisos (no te cuenta lo de un módulo que no podés abrir).

Cómo activarlo

- Tocá el **núcleo** del centro de la pantalla principal, o el botón **Hablar con NEXO** de la barra de arriba. La primera vez el navegador pide permiso para el micrófono. Para cortar: **Cortar la charla** o tocá otra vez el núcleo.
- Los administradores pueden activar en Seguridad → NEXO por voz el modo **Hola NEXO** (manos libres) o el **aplauso doble**.
- Si el botón no aparece, la voz está apagada para tu empresa: un administrador la prende desde el menú de la cuenta.

Qué se le puede pedir (con un ejemplo de cada uno)

Consultar

Stock	«¿Qué Corollas tenemos?» · «¿Cómo está el Ka 2015?» · «¿Cuántos autos tenemos en consignación? ¿Cuáles están reservados?» · «¿Entró algún auto nuevo hoy? ¿Alguien retiró un auto de consignación?»
Financiación	«Simulame el Ka en 12 cuotas.» · «¿Cuánto sale transferir un auto de ocho millones?»
Conocimiento	«¿Qué papeles pide la compañía para una prenda?»
Clientes	«Contame de Martínez.» · «¿Qué hablamos con Juan Pérez?»
Día, caja y reportes	«¿Cómo venimos hoy?» · «¿Cómo está la caja?» · «Pasame el reporte del mes.»
Tareas y seguimientos	«¿Qué tengo pendiente?» · «¿A quién tengo que llamar hoy?»
Documentación	«¿Qué papeles le faltan al Ka?»
Auditoría	«¿Qué hizo Agustín hoy?» (solo administradores)
Clima	«¿Cómo está el clima en Salta?» · «¿Cómo va a estar el tiempo en Salta los próximos 10 días?»

Hacer cosas

Tareas	«Anotá para mañana: llamar al gestor.» · «Tachá la de llamar a Ricardo.» · «Pasá la de firmar el 08 para el lunes.»

Clientes y CRM	«Cargá a Laura Gómez, teléfono 387 555 1234.» · «Pasá a Laura a en negociación.» · «Recordame llamar a Laura el jueves.»
Vehículos	«Marcá el Ka como vendido.» · «Ponele ocho millones al Ka 2015.» · «El dueño del Gol retiró el auto.» · «Cargá un Onix 2020 con 50 mil kilómetros a 15 millones, en consignación.» · «Abrime la ficha del Corolla.»
Operaciones y caja	«Registrá la venta del Ka a Martínez por doce millones.» · «Pasá la operación de Martínez a cerrada.» · «Martínez dejó 500 mil más de seña.» · «Registrá un egreso de cincuenta mil por la grúa.»
Redes	«Publicá en Facebook: abrimos sábado hasta las 13.» · «Publicá el Ka en Instagram.»
Pantalla	«Abrime Caja.» · «Poné modo noche.»
Música	«Poné música de AC/DC.» · «Pausá la música.» · «Siguiente canción.»

> **Para tener en cuenta**
> Los cambios que hace NEXO (precio, estado, tareas, caja…) quedan en la auditoría como cualquier otro. Si no entendió un dato (un precio, un año) te lo repregunta y **no cambia nada**. Para publicar en Instagram necesita una imagen: si pedís algo sin foto, te manda al módulo Redes.

8. Quién ve qué en Alcover

Módulo / función	Empleado	Administrador
Vehículos (lista, ficha, alta, edición, fotos, checklist, devolver al dueño)	Sí (con permiso)	Sí
Costo interno y Dato de la consignación	No	Sí
Financiación, Clientes, CRM, Tareas, Operaciones	Sí (con permiso)	Sí
Editar etapas del CRM	No	Sí
Publicar (Redes, Grupos y Marketplace), Marketing, Conocimiento, Voz, Ventas	Sí (con permiso)	Sí
Caja, Compras, Reportes, Facturación y gastos	**Nunca** (solo administradores)	Sí
Administración (usuarios, permisos, bajas, «Ver como»)	Nunca	Sí
Seguridad (auditoría, accesos, ajustes de voz)	Nunca	Sí
Automatización: ver reglas	Sí, solo lectura (con permiso)	Sí
Automatización: encender / apagar	No	Sí
Encender / apagar la voz de NEXO de la empresa	No	Sí
Modo día / noche (☀ 🌙) en la barra	Sí	No
Verificación en dos pasos	Recomendada	Obligatoria (sin el código no ve ningún dato)

«Con permiso» significa que el administrador le habilitó ese módulo (o que tiene «Acceso a todos los módulos»). Lo marcado **Nunca** no se le puede dar a un empleado.

9. Novedades de octubre de 2026

Qué cambió	Qué significa para vos
Contraseñas más seguras	Toda contraseña nueva o cambiada lleva minúscula, mayúscula, número y símbolo (ej. **Auto2026!**). Las actuales siguen sirviendo. Las claves temporales que da NEXO ya cumplen la regla (ej. *Kx7m-Qr4p-2Rtw*).
Lista de precios conectada	NEXO toma de la Lista el precio, el vendedor que ingresó el auto, motor, caja, tracción, condición y transferencia. La planilla del sitio aporta solo fotos y anticipo. El estado de los autos lo sigue manejando NEXO.
Autos que faltaban	Se cargaron 12 autos que estaban en la Lista y no en NEXO, con los datos de la Lista. El Duster Confort Plus 2014 (NNQ674) quedó **sin precio** porque la Lista no lo tiene.
Colores del estado	Verde disponible, celeste a la venta fuera de la agencia, ámbar reservado, rojo vendido o no disponible.
«Auto fuera de la agencia pero sigue a la venta»	Casilla en el formulario y en la checklist del auto: queda disponible y se ve en celeste.
«Devolver al dueño»	Al lado de Editar, en todo auto en consignación que está en la agencia.
Lista de Vehículos en columnas	Vehículo, Km, Condición, Patente, Estado, Precio, Anticipo y Acciones; filtros en una ventana centrada.
Fotos desde el celular	Al cargar un auto nuevo se pueden elegir fotos de la galería o sacarlas con la cámara.
Sol y luna	Los empleados eligen modo día o noche desde la barra de arriba.
Dos pasos en redes	Retirar publicaciones y actualizar números de redes también piden el código de dos pasos a quien lo tiene activado.
Dirección única	NEXO se usa solo en **jarvis-acv.vercel.app**; la versión vieja ya no está publicada.

10. Problemas frecuentes y glosario

Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
No veo un módulo	Tu administrador no te lo habilitó, o es de los que en Alcover son solo para administradores (Caja, Compras, Reportes, Facturación, Administración, Seguridad). Pedíselo; puede revisarlo con «Ver como».
No me deja guardar la contraseña nueva	Le falta algo de la regla: minúscula, mayúscula, número o símbolo, o tiene menos de 8 o más de 16 caracteres. El mensaje dice qué falta.
«Tu sesión venció. Volvé a iniciar sesión.»	Cerrá sesión y entrá de nuevo.
No aparece «Hablar con NEXO»	La voz está apagada para la empresa: un administrador la prende desde el menú de la cuenta.
NEXO no me escucha	Revisá el permiso del micrófono del navegador. «Hola NEXO» y el aplauso funcionan mejor en Chrome.
Un auto no tiene fotos o precio como en la web	Las fotos y el anticipo vienen de la planilla del sitio y los precios de la Lista de precios (si está conectada); esas fuentes mandan sobre lo que cargues a mano. Se sincronizan cada 15 minutos.
Vendí un auto y sigue publicado	Facebook se retira solo. Instagram, TikTok y los grupos no se pueden borrar por sistema: están en «Retirar a mano», «Ya la borré» y «Ya lo saqué».
Los cambios en la pantalla no se ven	Refrescá con **Ctrl** + **F5** (en el celular, cerrá y abrí la app).
Un botón dice «No se pudo…»	Se muestra el motivo real. Si es de permisos, avisá al administrador; si es un error de conexión, probá de nuevo.

Glosario

Consignación	Auto de un particular que la agencia vende en su nombre.
DNRPA / valor tabla	Registro oficial de autos; el valor tabla es la base para calcular el arancel de transferencia.
Gestoría	Costo del trámite de transferencia (se cobra una sola vez).
Prenda	Garantía que queda sobre un auto financiado.
Anticipo	Dinero que hay que dar para retirar el auto.
Lead	Persona interesada que todavía no compró.

RTV / «revesa»	Revisación técnica vehicular.
Auditoría	Registro automático e inalterable de quién cambió qué y cuándo.

> **¿Falta algo?**
> Este manual describe el sistema tal como está hoy. Cuando se agregue un módulo o un botón nuevo, se actualiza la edición.