```
% (ADEEEA-ISEL) - Secção de Automação e Electrónica
                                                          feverei ro 2019
% Grupo Diciplinar Controlo
                                        Nome do ficheiro: Apoio_Matlab_V6
% Atualizado em 25 de fevereiro de 2019 por Luis Rocha
%O MATLAB é um software destinado a fazer cálculos com matrizes
%(MATLAB = MATrix LABoratory).
% Link importante do MAtlab
                              http://www.mathworks.com/
% Visualize o pdf com o publisher deste mfile antes de começar a usar
% Nota: o ficheiro devido à sua dimensão e à grande variadade de temas, deve
% ser estudado ponto a ponto, ou seja, Parte 1 depois Parte 2 e assim
% sucessivamente, fazendo para isso Comment ou Uncomment
close all % limpa todas as figuras existentes antes de correr o mfile
         % limpa todas as variaveis que estao na workspace
clear
         % limpa o ecran
disp(' '); disp('1ª Parte - Atribuição de valores, modo basico'); disp(' ');
U=230; % Valor eficaz da tensao na rede (e coloca a variavel na workspace)
R=10; % Resistencia da instalação (e coloca a variavel na workspace)
I=U/R % Calcula e mostra na linha de comandos o valor da corrente
P=R*I^2 % Calcula e mostra na linha de comandos o valor da potência
% %%%%%%2ª Parte - Atribuição de valores com pergunta na linha de comandos
% disp(' '); disp(' ');
% disp('2ª Parte - Atribuição de valores com pergunta na linha de comandos');
% disp(' ');
% U1=input('Qual o valor da tensao simples da fase 1? U1='); % disp('')
% R1=input('Qual o valor da resistencia? R=');
% I1=U1/R1; P1=R1*I1^2; % disp(' ')
% fprintf('0 valor da corrente na fase 1 e I = %.1f\n', I1); % disp('')
% fprintf('0 valor da potencia na fase 1 e P= %.1f\n', P1);
% pause % faz uma pausa no programa
1ª Parte - Atribuição de valores, modo basico
```

```
I =
```


23

P =


5290

```
cl c
disp(' '); disp(' '); disp('3ª Parte - Funçoes de Transferencia');
disp(' ');
num=[1 2 3]; den=[5 6 7 8]; disp('FT1');
FT1=tf(num, den) % ou FT1=tf([1 2 3], [5 6 7 8])
%calcula e mostra na linha de comando as raizes caracteristicas FT
Raizes_EQ_caract = eig(FT1)%cal cul a as raizes de 1+GH=0 ou os pólos
Zeros_FT1=roots(num) %%calcula e mostra na linha comandos as raizes da FT1
% Apresentação de FT na forma factorizada
FT2=zpk([-9 -2],[4 -20 0 0],50); disp(' ')
disp('Funçao de Transferencia 2, FT2')
FT2
3ª Parte - Funçoes de Transferencia
FT1
FT1 =
      s^2 + 2 s + 3
  5 \ s^3 + 6 \ s^2 + 7 \ s + 8
Continuous-time transfer function.
Rai zes_EQ_caract =
 -1.1711 + 0.0000i
 -0.0144 + 1.1688i
  -0.0144 - 1.1688i
Zeros\_FT1 =
  -1.0000 + 1.4142i
  -1.0000 - 1.4142i
pol os_FT1 =
  -1.1711 + 0.0000i
  -0.0144 + 1.1688i
 -0.0144 - 1.1688i
Funçao de Transferencia 2, FT2
FT2 =
  50 (s+9) (s+2)
  s^2 (s-4) (s+20)
```

```
figure(1)
pzmap(FT1); % Desenha o mapa-polos zeros da funçao introduzida A=num B=den
title('Mapa Pólo-Zeros da FT1'); xlabel ('Eixo Real'); ylabel ('Eixo Imaginário');
```



```
figure(2)
pzmap(FT2); title('Mapa Pólo-Zeros da FT2');
xlabel ('Eixo Real'); ylabel ('Eixo Imaginário');
```



```
num_FT3=poly([-1 -1]) % A funçao poly converte raizes em polinomios
den_FT3=poly([-4 -5 0 -6])
disp('Funçao de Transferencia F3 ou FT3=tf(num_FT3, den_FT3)');
FT3=tf(num_FT3, den_FT3)

% A Funçao Series, faz a assosciaçao em cascata, ou em serie funçoes
disp(' '); disp(' '); disp(' Associação em cascata de FT2 com FT3');
F=series(FT2, FT3)
```

Continuous-time zero/pole/gain model.

```
FT4=tf(4,[1 1]); FT5=zpk([],[],1);

% Faça help na linha de comandos do Matlab para feedback e observe a sintaxe

Z1=feedback(FT4,FT5); % Retroacçao, de G com H, c/ retroacçao -
Z2=FT4/(1+FT4*FT5); % Forma manual de calcular G/(1+GH), não simplifica

disp(' '); disp(' ');
% Forma de apresentar informaçao na linha de comandos do Matlab
disp(' Funçao de Transferencia Z1 ou Z1=feedback(FT4,FT5) '); Z1
disp(' '); disp(' ');
disp(' Funçao de Transferencia Z2 ou Z2=FT4/(1+FT4*FT5) '); Z2
disp(' '); disp(' ');
```

```
Funçao de Transferencia Z1 ou Z1=feedback(FT4, FT5)
```

```
Z1 =

4
----
(s+5)
```

Continuous-time zero/pole/gain model.

```
Funçao de Transferencia Z2 ou Z2=FT4/(1+FT4*FT5)
```


```
Z2 =


4 (s+1)


-----
(s+1) (s+5)
```


Continuous-time zero/pole/gain model.


4ª Parte - Respostas temporais e tratamento de graficos











```
figure(8) % Utilização da função Subplot com 2 linhas e 1 coluna subplot(2,1,1)


FT_9A=tf([-1 1],[1 1 1]);


step(FT_9A); title('Exemplo de um sistema de fase não minima com ganho estático positivo')

subplot(2,1,2)

FT_9B=tf([1 -1],[1 1 1]);

step(FT_9B); title('Exemplo de um sistema de fase não minima com ganho estático negativo')
```





```
5° Parte - Transformada directa e inversa de laplace
Y1 =
4/s^2
y1a =
4*t
```

```
y2b=3*t
Y2=laplace(y2b) % output no Matlab a transformada de Laplace de 3t
```

```
y2b =
3*t

Y2 =
3/s^2
```

```
disp(' '); disp('6a Parte - Matrizes'); disp(' ')
E=[1 \ 0; 2 \ 3]
F=[4 5; 6 7]
I = E + F
J=E*I
K=sqrt(J)
L=i nv(K)
       % transposta da Matriz L
M=L'
0=E/F % 0=E/F é equi val ente a 0=E^*i nv(F) 4/2 => 4*i nv(2)=2
J=E*inv(F) % J=0
%Nota2: E preciso cuidado com as operações matriciais, porque para os
% matematicos nao e possivel dividir matrizes
R=E\F
       % R=E/F é equivalente a R=inv(E)*F 4\2 => inv(4)*2=0.5
P=i nv(E)*F % P=R
```

6ª Parte - Matrizes

E =

1 0 2 3

F =

4 5

6 7

I =

5 5

8 10

J =

5 5 34 40

K =

 2. 2361
 2. 2361

 5. 8310
 6. 3246

L =

5. 7302 -2. 0259

-5. 2829 2. 0259

M =

5. 7302 -5. 2829

-2. 0259 2. 0259

0 =

-3. 5000 2. 5000

2.0000 -1.0000

J =

-3.5000 2.5000

2.0000 -1.0000

R =

4.0000 5.0000

```
-0. 6667 -1. 0000
```


```
4. 0000 5. 0000
-0. 6667 -1. 0000
```

```
%%%%%%%%%%%7a Parte - Funçoes para o estudo da estabilidade no MATLAB
%Nota: A função de entrada nos 3 algoritmos de estudo da estabilidade é
%a função de transferência em cadeia aberta (GH), porque 1+GH=0 e depois o
%algoritmo trabalha com GH em função do ponto -1, ou seja GH=-1


Cl C
disp(' '); disp(' '); disp(' 7a Parte - Funçoes de Controlo no MATLAB');
disp('Nyquist, Root Locus e Diagramas de Bode'); disp(' ');

% Diagramas de Nyquist
figure(9)
FT10=zpk([],[-1 -2 -3],10);
nyquist(FT10)
title('Diagrama de Nyquist para FT10=10/[(s+1)(s+2)(s+3)]')
v=[-1.1 1.8 -1.4 1.4]; axis(v)
```

7ª Parte - Funçoes de Controlo no MATLAB Nyquist, Root Locus e Diagramas de Bode




```
figure(10)
rlocus(FT10)
title('Diagrama do lugar Geometrico das Raizes (k>0)da função GH')
```



Diagramas de Bode de Amplitude e de fase

```
figure(11)
margin(FT10); % Este comando alem de gerar os 2 diagramas (amplitude e fase),
%apresenta no titulo da figura, a margem de ganho e de fase, estes 2
% indicadores servem para estudar a estabilidade relativa de um sistema

% Existe outro comando para desejar diagramas de Bode => bode(num12, den12)
% no entanto não apresenta na fig. o valor das margens (ganho e de fase)
```



```
8ª Parte - Variaveis de Estado
ME1 =
  A =
        x1
             x2
        -2
             2
   x1
       1.5
   x2
             -4
  B =
          u1
   x1
       3.333
   x2
  C =
       x1 x2
   у1
        0
  D =
       u1
   у1
       0
```

```
[num11, den11]=ss2tf(A, B, C, D); % Converte um model o de estado para FT's
FT11=tf(num11, den11)
rai zes_ME1=ei g(FT11)
```

confirmação inversa. A partir da FT obter o modelo de estado

```
[A2, B2, C2, D2]=tf2ss(num11, den11); % Converte uma FT em model o de estado

disp('Model o de estado 2 => ME2, diferente do 1°=> ME1');
Sistema2=ss(A2, B2, C2, D2)

% Resposta da confirmação: Origina um model o de estado diferente do 1°
```

Continuous-time state-space model.

Novo objectivo Voltar a obter a FT0=Num0/Den0

den13 =

1. 0000 2. 8284 4. 0000

```
[num12, den12]=ss2tf(A2, B2, C2, D2);
FT12=tf(num12, den12)
FT12 =
   5
 s^2 + 6 s + 5
Continuous-time transfer function.
%comando ord2, permite obter as 4 matrizes para modelo de estado ou uma FT
%em função de um coeficiente de amortecimento z e uma frequência Wn
%[A, B, C, D]=ord2(Wn, Z) ou %[NUM, DEN]=ord2(Wn, Z)
[A3, B3, C3, D3]=ord2(2, sqrt(2)/2)
[num13, den13] = ord2(2, sqrt(2)/2)
A3 =
  0 1.0000
  -4.0000 -2.8284
B3 =
  0
    1
C3 =
  1 0
D3 =
  0
num13 =
  1
```

```
clc
disp(' '); disp(' ');
disp('9a Parte - comandos ord 2, rmodel e damp'); disp(' ');

% Pergunta e resposta para obter a resposta de um sistema de 2a ordem
% Z=input('Qual o valor do coeficiente de amortecimento pretendido? Z=');
% disp(' ')
% Wn=input('Qual o valor da frequência natural não amortecida pretendida? Wn=');
Z=0.2;
Wn=1;


% Gera um num e um den de 2a ordem recebendo um Wn e um Z (coef. de amort.)
[a, b] = ord2(Wn, Z);
FT14=tf(a, b)
figure(90)
step(FT14)
```

9^a Parte - comandos ord 2, rmodel e damp

FT14 =

1

\$^2 + 0, 4 \$ + 1




```
disp(' '); disp(' ');
disp('Comando RMODEL para gerar modelos de 2ª ordem aleatório')
% comando RMODEL % Geral modelos de 2ª ordem aleatório
for i = 2: 10

i [NUM, DEN] = rmodel (2);
FT15 = tf(NUM, DEN); % ou FT15 = tf(1, Den)
figure(100+i)
step(FT15)
FT15
```

2

FT15 =


Continuous-time transfer function.



i =

FT15 =


Continuous-time transfer function.



i =


4

FT15 =




5

FT15 =




6

FT15 =



7


FT15 =



8

FT15 =


-1.565 -----s^2 + 0.09671 s + 3.61



9

FT15 =


Continuous-time transfer function.



i =

10

FT15 =



```
%pause

end
```

Comando RMODEL para gerar modelos de 2ª ordem aleatório

```
%comando DAMP [Wn, Z] ou DAMP(SYS)

% Permite obter o coeficiente de amortecimento e Wo e depois calcular Taus
FT16=tf(1, [1 6 8])
Polos_FT16=eig(FT16) % raizes da equação caracteristica FT16
[Wn, Z] = damp(FT16) % Indica qual o Wn e o Z de um sistema linear
Tau1=1/(Wn(1,1)*Z(1,1)); Tau2=1/(Wn(2,1)*Z(2,1));
fprintf('O valor da constante de tempo 1, Tau1= %.3f\n', Tau1); disp(' ')
fprintf('O valor da constante de tempo 2, Tau2= %.3f\n', Tau2); disp(' ')
```

```
Z =
    1
    1
0 valor da constante de tempo 1, Tau1= 0.500
0 valor da constante de tempo 2, Tau2= 0.250
```

