### 简介

芯联米家插件的脚手架

### 相关记录

版本	修改人	相关信息
1.0.2	kkopite	首个米家插件生成脚手架

# 使用

```
npm install -g corelink-cli

cd xx/米家插件项目/projects
crl init <项目名称>
```

## 模板的目录结构

```
| index.ios.js(ios入□)
| index.js(android入□)
| package.json
| project.json
| ratio.js(尺寸适配相关)
| README.md
| router.js(路由声明)
 style.js(通用样式文件)
├─component(通用组件文件夹)
     AppText.js(自带传入默认的字体样式的Text组件)
一constant(常量文件夹)
     index.js(设备的相关属性, action等相关信息)
├i18n(语言适配,如果要加其他语言,自行添加并在index.js引入)
     en.js
     index.js(导出所有语言)
     ko.js
     zh-hk.js
     zh-tw.js
     zh.js
├─mock(mock属性读写, 订阅等)
|--page(页面文件夹,需要的可自行再添加)
     CommonSetting.js(通用设置页面,已处理好米家规范内所需添加
的内容, 以及固件升级的提示等)
     MainPage.js(首页)
```

#### 注意

#### 关于隐私协议相关的

- 模板项目中,默认引入了中英文的隐私,用户协议,可见 i18/zh.js, i18n/en.js, 新项目只需替换好 resource/raw下的相关文件,如若需要其他语言的隐私协议,可按照 zh.js 的写法引入相应文件
- 已经处理好撤销授权后,自动退出插件
- 已经处理好首次进入插件弹出授权提示及通用界面内引入隐私政策(参加 i18/zh.js, i18n/en.js 的内容)

```
// zh.js
export default {
   agreement: require('../resources/raw/agreement-
zh.html'), // 用户协议
   privacy: require('../resources/raw/privacy-zh.html'), //
隐私政策
   hello: '你好'
}
```

这里要注意的是,项目组引用隐私的地方都是按 agreement, privacy 这两个key 来引用的,所有不要去删除或修改

#### 关于语言适配

```
// 引入
import i18n from 'xxx/xx/i18n'

// 使用
function Hello() {
  return (<Text>{i18n.hello}</Text>)
}
```

### 关于设置中固件升级

• 已处理好设置界面中固件升级的小红点显示/隐藏,具体代码见./page/CommonSetting.js

## 关于mock

与做普通的前端项目时后端接口尚未实现,插件开发会碰到硬件尚未完成亦或是设备刚好被借走,这时候就可以通过mock对设备属性的读写,订阅等功能,来快速验证前端的业务逻辑.默认是不开启的

```
// mock/index.js

// 启用mock
const USE_MOCK = true
// /关闭mock
const USE_MOCK = false
```

切记打包前请关闭mock,该功能仅限于硬件未完成时使用,硬件功能 完成后要使用真实设备来开发

mock属性的默认值需要手动添加

```
// mock/index.js
obj['prop.2.1'] = true
```

mock订阅采用的是在mock内部建一个定时器,定时去通知订阅者,一开始是去代理 mockObj,监听其属性变化后再去通知,这样实时性好,但是貌似 react native 有限制,在 console 里面调用 setState 是不会去更新的,而这种做法也是相当于在 console 调用更新

因此当前的做法便是不断去轮询属性,而后判断是否需要通知(会记录上传通知的值),避免更多的通知

当然其实是无所谓的, 因为mock模块只会在开发时使用

米家后台的功能定义中,各个客户的属性填写的值不规范,没办法直接编写脚本来获取生成,所以当前只能通过手动添加

#### 关于Text组件

使用默认的Text组件会导致在部分小米手机上文字显示不全,需要添加字体样式或者设置文字宽度

因此该模板提供一个带有默认字体的 Text 组件, 省去传入字体样式的麻烦

```
import Text from 'root/component/AppText'

function Hello() {
    // 使用方法的React native提供的Text组件一样
    return (<Text>hello world</Text>)
...
```

# 关于标题栏再切换页面时,会出现变化的问题

首页的状态栏是白字的,进入设置界面或其他界面,状态栏是黑字的,此时首页收到订阅通知,没做变化直接更新,引起render后,会重新渲染出白字的状态栏,导致再当前界面状态栏出现错乱,之前的很多bug都是这个引起的

同时,没法返回首页后,需要重新设置下状态栏的颜色,字体(如果首页和其他页面的状态栏字体是一样的,就不用)

#### todo

改用yo来作为脚手架搭建工具