PROMETEO
by thePower

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Unidad 2.2: **Instalación de Odoo en Ubuntu Server**

Sistemas de gestión empresarial · 2.º DAM

Víctor Colomo Gómez

13 / 10 / 2026

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 1


Instalación de Odoo en Ubuntu Server

02

EJEMPLO

PROMETEO by thePower

Arquitectura del laboratorio



- **NAT**: proporciona acceso a Internet a Ubuntu.
- **Adaptador puente**: conecta Ubuntu directamente a la red local.
- **Odoo**: servicio web en el puerto 8069.
- **PostgreSQL**: base de datos utilizada por Odoo.

PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

¿Por qué dos interfaces?

- **Cada interfaz tiene una función diferente**:
- ❑ NAT: acceso a Internet
- ❑ Adaptador puente: comunicación con la red local

- **Esto nos permite:**
- ❑ Descargar e instalar paquetes desde Internet.
- ❑ Acceder a Odoo desde otro equipo de la red.
- ❑ Simular un servidor conectado a una red real.

PROMETEO
by thePower

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Conexión al servidor mediante SSH

```
ssh usuario@ip_del_servidor
```

- Actualizamos el sistema

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
```

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Creamos un usuario

```
sudo adduser --system --quiet --shell=/bin/bash --home=/opt/odoo --group odoo
```

- Establecemos la contraseña y añadimos al usuario al grupo sudo

```
sudo passwd odoo
sudo adduser odoo sudo
```

EJEMPLO

PROMETEO by thePower

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Comprobamos que tenemos git instalado con

```
git --version
```

- Nos identificamos con el usuario que acabamos de crear:

```
sudo su - odoo
```

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Clonamos el repositorio de Odoo:

```
git clone https://github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 18.0 --single-branch
```

- Comprobamos si tenemos instalado Python:

```
sudo apt-get install python3-pip
```

- Si no lo tuviésemos instalado, lo instalamos con:

```
sudo apt-get install python3-pip
```

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Instalamos PostgreSQL:

```
sudo apt-get install postgresql
```

- Nos identificamos con el usuario de postgres:

```
sudo su - postgres
```

PROMETEO
by thePower

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Creamos el usuario de la base de datos de odoo:

```
createuser --createdb --no-createrole --no-superuser odoo
```

- Creamos la BBDD:

```
createdb odoo
```

PROMETEO
by thePower

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Instalamos las dependencias:

```
sudo apt-get install build-essential python3-pillow python3-lxml python3-dev
python3-pip python3-setuptools libpq-dev npm nodejs git gdebi libldap2-dev
libsasl2-dev libxml2-dev libxslt1-dev libjpeg-dev apache2 zlib1g-dev libssl-dev -y
```

- Ejecutamos los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt-get install -f --fix-missing
```

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Instalamos los paquetes requeridos para odoo:

```
sudo python3 -m pip install --break-system-packages -r /opt/odoo/odoo/requirements.txt
```

- Actualizamos el sistema:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- nos conectamos a PostgreSQL como superusuario

```
sudo -u postgres psql
```

- Accedemos a la BBDD de odoo, hacemos que el usuario odoo sea propietario del esquema public y le asignamos todos los permisos:

```
\c odoo
ALTER SCHEMA public OWNER TO odoo;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO odoo;
```

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Accedemos al directorio de Odoo y lanzamos aplicación:

```
cd odoo
./odoo-bin -d odoo --db_user=odoo -i base --addons-path=addons
```

- Accedemos a la BBDD de odoo, hacemos que el usuario odoo sea propietario del esquema public y le asignamos todos los permisos:

```
\c odoo
ALTER SCHEMA public OWNER TO odoo;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO odoo;
```

EJEMPLO

Instalación de Odoo en Ubuntu Server

- Desde otra ventana, abirmos PostgreSQL para conectarse a la base de datos Odoo:

```
sudo -u postgres psql odoo
```

- Cambiamos la contraseña del usuario admin a odoo:


```
UPDATE res_users SET password='odoo' WHERE login='admin';
```

PROMETEO by thePower

EJEMPLO

Accedemos a Oddo


- Accedemos desde el navegador:
  - http://IP_Servidor:8069/



PROMETEO
by thePower

EJEMPLO

Accedemos a Oddo



PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

¿Qué hacemos si no funciona?



PROMETEO
by thePower

¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy