Installation et configuration d'IPFire (Routeur/PareFeu/DHCP)

2.1 Installer IPFire

Étape 1 : Télécharger l'ISO d'IPFire

- Rendez-vous sur le site officiel d'IPFire.
- Téléchargez l'ISO adapté à votre architecture (x86_64 pour la plupart des cas).
 https://www.ipfire.org/downloads/ipfire-2.29-core189
- 3. Conservez l'ISO dans un dossier accessible pour l'utilisation dans VirtualBox.

Étape 2 : Créer une VM pour IPFire

- 1. Dans VirtualBox, créez une nouvelle machine virtuelle :
 - o Nom: IPFire.
 - o **Type**: Linux.
 - Version : Other Linux (64-bit).
- 2. Configurer les ressources :
 - o RAM: 1 Go.
 - o CPU: 1 vCPU.
 - o **Disque dur**: 5 Go en VDI.
- 3. Configurer les adaptateurs réseau :
 - o Adaptateur 1 : NAT (pour l'accès Internet, interface RED).
 - o Adaptateur 2 : Réseau interne (pour le réseau interne GREEN).

Étape 3 : Installer IPFire

- 1. Lancez la VM et montez l'ISO d'IPFire.
- 2. Suivez les étapes d'installation :
 - Acceptez la licence.
 - o Sélectionnez le disque dur à utiliser et formatez-le.
 - Configurez un mot de passe pour admin (interface web) et root (console SSH).
 - o Une fois l'installation terminée, redémarrez la VM et retirez l'ISO.

Étape 4 : Configuration initiale d'IPFire

- 1. À la fin du démarrage, suivez les étapes de configuration réseau :
 - o Type de réseau : Sélectionnez GREEN + RED.
 - Configuration des interfaces :
 - RED (NAT): Configuré pour obtenir une adresse IP via DHCP.
 - GREEN (interne): Configurez une IP fixe, par exemple:

- Adresse IP: 192.168.2.1.
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0.
- Rappel : toutes les machine du même réseau doivent avoir la même adresse réseau. 192.168.2.X
- 2. Sauvegardez les paramètres et redémarrez.

Étape 5 : Accéder à l'interface web d'IPFire

- 1. Depuis une autre machine connectée au réseau interne (GREEN), ouvrez un navigateur.
- 2. Accédez à l'adresse IP d'IPFire (exemple : https://192.168.2.1:444).
- 3. Connectez-vous avec les identifiants admin et le mot de passe défini.

2.2 Configurer les règles de pare-feu

Étape 1 : Accéder à la configuration du pare-feu

- 1. Depuis l'interface web d'IPFire, cliquez sur **Firewall** dans le menu principal.
- 2. Accédez à l'onglet Firewall Rules.

Étape 2 : Ajouter une règle pour l'accès SSH à Debian

- 1. Cliquez sur **Add a new rule**.
- 2. Configurez les paramètres suivants :
 - o Source:
 - Type : GREEN (réseau interne).
 - Adresse IP : Any (ou une IP spécifique si vous voulez restreindre).
 - Destination :
 - Adresse IP: L'adresse IP fixe de votre machine Debian (par exemple, 192.168.2.10).
 - Protocole : TCP.
 - Port : 22 (port SSH).
- 3. Ajoutez un commentaire (ex. "Accès SSH à Debian") et cliquez sur Add.
- 4. Appliquez la règle en cliquant sur Apply changes.

Étape 3 : Ajouter une règle pour l'accès au serveur Apache

- 1. Cliquez sur Add a new rule.
- 2. Configurez les paramètres suivants :
 - Source:
 - Type : GREEN.

- Adresse IP : Any (ou restreindre selon vos besoins).
- Destination :
 - Adresse IP: L'adresse IP du serveur Apache (ex. 192.168.2.10).
 - Protocole : TCP.
 - Ports:
 - **80** (HTTP).
 - 443 (HTTPS).
- 3. Ajoutez un commentaire (ex. "Accès HTTP/HTTPS au serveur Apache") et cliquez sur **Add**.
- 4. Appliquez la règle.

Étape 4 : Ajouter une règle pour le Serveur DHCP/Ubuntu (Optionnel)

Le service DHCP peut être gérer par IPFire :

- Range (192.168.2.100/24-192.168.2.200/24)
 - o Client Windows 10 ou 11.
- IPs Fixe:
 - o 192.168.2.1 = IPFire
 - 192.168.2.10 = Debian
 - o 192.168.2.11 = Ubuntu
 - o 192.168.2.12 = Serveur 2022
- 1. Le protocole DHCP utilise les ports suivants :

UDP 67 : pour les requêtes du client vers le serveur DHCP.

UDP 68 : pour les réponses du serveur vers le client.

- 2. Cliquez sur Add a new rule.
- 3. Configurez les paramètres suivants :
 - o Source:
 - Type : GREEN.
 - Adresse IP : Any (ou restreindre selon vos besoins).
 - Destination :
 - Adresse IP: L'adresse IP du serveur DHCP (ex. 192.168.2.11).
 - Protocole : UDP.
 - Ports:
 - Source port 67
 - Destination port 68
 - Action :
 - Allow this traffic

- 4. Ajoutez un commentaire (ex. "Accès aux service DHCP/Ubuntu") et cliquez sur **Add**.
- 5. Appliquez la règle.

Étape 5 : Tester les règles

- 1. Depuis une machine connectée au réseau GREEN, tentez d'accéder :
 - o À Debian via SSH (ssh root@192.168.2.10).
 - o Au serveur Apache Debian via un navigateur (http://192.168.2.10).
- 2. Vérifiez que les connexions fonctionnent correctement.