FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · ÜGYINTÉZŐI ÉS RENDSZERGAZDAI FELÜLET

HDID – Ügyfélszolgálati hívóazonosítás

Ez a kézikönyv az ügyintézők és a rendszergazdák munkáját mutatja be a HDID felületén, a belépéstől a hívó azonosításán át a rendszer beállításáig. A képernyőképek demóadatokkal készültek.

VERZIÓ
1.8.1 · 2026. október 22.

CÉLKÖZÖNSÉG
ügyintéző, csoportvezető, rendszergazda

FELÜLET CÍME
`/admin`

KAPCSOLÓDÓ
telepítési útmutató, üzemeltetési kézikönyv

TARTALOM

1 Belépés és a felület felépítése
2 Hívásnézet: prémium, normál, minden
3 Vezérlőpult és hívósor
4 A hívó azonosítása
5 Ügyfelek kezelése
6 Hívások és azonosítási munkamenetek
7 Biztonsági kérdések
8 Tartalom: hírek, sablonok, üzenetek
9 Fiókok: munkatársak és szerepkörök
10 Rendszer: beállítások
11 Rendszer: állapot, ügyféltörzs, kulcsok, napló
12 Gyakori helyzetek és megoldásuk
R Rövidítésjegyzék

1 Belépés és a felület felépítése

Belépés


SSO kikapcsolása. Az ADFS és Microsoft Entra ID külön kapcsolható a munkatársak és az ügyfelek számára. A tiltás az új belépéseket és a már megkezdett, de még be nem fejezett bejelentkezéseket is elutasítja; az engedélyezést a rendszer a visszatérésnél, valamint közvetlenül a munkamenet vagy új Entra API-token kiadása előtt ismét ellenőrzi. Az elutasítás `login.rejected` eseménnyel, `method_disabled` okkal naplózódik. A már meglévő munkamenetek és kiadott API-tokenek a saját érvényességük szerint tovább használhatók; az SSO-tiltás nem vonja vissza őket. A fióklezárás és a jogosultságvesztés hozzáférés-visszavonási szabálya ettől független.

Ha a céges bejelentkezés nem sikerül. Ha a rendszer elutasítja a munkatársat, a belépőoldalra visszatérve piros értesítés mondja meg az okot a felület nyelvén, például „A belépés nem sikerült. Ez a fiók nem szerepel az ügyféltörzsben.” vagy „Ez a belépési mód nem elérhető.”. Ha a céges azonosító szolgáltató éppen nem érhető el, az értesítés: „A bejelentkezési szolgáltatás most nem érhető el. Kérjük, próbálja újra később.”; ilyenkor nem a fiókkal van baj, érdemes néhány perc múlva újrapróbálni. Olyan szolgáltató gombja, amely a Beállításokban be van kapcsolva, de a telepítési konfigurációja hiányos, meg sem jelenik; a közvetlenül beírt belépési cím ilyenkor is csak az „Ez a belépési mód nem elérhető.” értesítést adja.


Nyissa meg a böngészőben az `/admin` címet. Ha a céges egyszeri bejelentkezés be van kapcsolva, az a főgomb: kattintson rá, és a céges fiókjával lép be. A jelszavas belépés ilyenkor csak az apró „Belépés jelszóval” hivatkozásra nyílik ki (ha egyáltalán engedélyezett); céges bejelentkezés nélkül az e-mail- és jelszómező áll elöl. Belépni csak az a munkatárs tud, akinek a fiókja nyitott, szerepel az ügyféltörzsben (Enterprise Master Data, EMD) ugyanazzal az e-mail-címmel, és van ügyintézői vagy rendszergazdai jogosultsága. Ha a céges bejelentkezés után „A bejelentkezési szolgáltatás nem küldött használható e-mail-címet, ezért a fiók nem azonosítható.” üzenet jelenik meg, a céges azonosító szolgáltató nem adta át azt a címet, amellyel a fiók azonosítható: ezt nem Ön, hanem a rendszer üzemeltetője tudja javítani, jelezze neki.

Hibás jelszó, zárolás. Öt egymást követő hibás jelszó után a fiók jelszavas belépése két órára zárolódik (a darabszám és az időtartam a Beállítások › Admin belépés fülön állítható); ilyenkor a belépőoldal ezt ki is mondja. A céges bejelentkezés (SSO) a zárolás alatt is működik. A zárolást a munkatársak kezelésére jogosult kolléga korábban feloldhatja a munkatárs szerkesztő oldalán (**Zárolás feloldása**). Minden hibás próbálkozás, a zárolás és a feloldás az auditnaplóba kerül.

Kétlépcsős belépés (MFA). Ha be van kapcsolva, a belépés után (jelszóval, céges bejelentkezéssel és „emlékezz rám” sütivel visszatérve is) a *Belépés megerősítése* oldal fogadja: válassza ki, hogyan erősíti meg a belépést, és írja be a kódot. Hitelesítő alkalmazásnál az alkalmazásban éppen látható hatjegyű kódot; SMS-nél és e-mailnél előbb a **Kód küldése** gombbal kérje (tíz percig érvényes, percenként egyszer kérhető új). Amíg ez nem történt meg, a felület semmilyen oldala nem nyílik meg, csak a kijelentkezés. Ha a céges bejelentkezésnél a szolgáltató (ADFS, Entra) már kért második lépést, és a beállítás ezt elfogadja, a HDID nem kér újat. Aki még nem állította be a második lépést, a belépés után a *Kétlépcsős belépés* oldalra kerül: a **Beállítás** gombbal vegye fel valamelyik engedélyezett módot. Hitelesítő alkalmazásnál (például Google Authenticator vagy Microsoft Authenticator) olvassa be a QR-kódot, írja be az alkalmazás kódját, és első módként az e-mailjére küldött kódot is; SMS-nél az ügyféltörzsben szereplő mobilszámai közül választhat; e-mailnél a fiók címére megy a kód. Később a jobb felső felhasználói menü **Kétlépcsős belépés** pontjában vehet fel újat vagy távolíthat el egyet (csak megerősített belépés után). Ismételt hibás kód után a kódos belépés két órára zárolódik (a jelszavas zárolástól külön).




Kétlépcsős belépés. Bekapcsolt kétlépcsős belépésnél az első faktor beállítása: a választható módok (az SMS letiltva, mert az ügyféltörzstételben nincs mobilszám, az ok alatta), a hitelesítő alkalmazás QR-kódja és kulcsa, valamint az e-mailben kért kód, amely nélkül alkalmazás nem regisztrálható.



Belépés megerősítése. Minden új belépés után: a kód elküldve a részben takart címre, tíz percig érvényes; amíg nincs igazolva, a felület semmi más oldala nem nyílik meg.

KÉTLÉPCSŐS BELÉPÉS SZABÁLYA	ÉRTÉK
Küldött kód (SMS, e-mail)	6 számjegy, 10 percig érvényes, egyszer használható, csak abban a böngészőben, amelyik kérte; kódonként legfeljebb 5 próbálkozás
Kódkérés	percenként 1, negyedóránként legfeljebb 5
Hitelesítő alkalmazás kódja	6 számjegy, a pillanatnyi kód és a ±30 másodperccel szomszédos; ugyanaz a kód csak egyszer fogadható el
Zárolás	a Beállítások › Admin belépés zárolási számai szerint (alapból 5 egymást követő hibás kód után 120 perc), a jelszavas zárolástól külön
Új munkamenet	minden belépésnél újra kéri (kivétel: a céges szolgáltató igazolt MFA-ja, ha a beállítás elfogadja)
SMS-szám	csak az ügyféltörzstétel mobilszáma; ha kikerül onnan, az SMS-faktor megszűnik
Első hitelesítő alkalmazás	az alkalmazás kódja mellett az e-mailben küldött kód is kell

Munkamenet. A belépés legfeljebb 12 óráig érvényes (beállítható), akármilyen aktív; a 120 perces tétlenségi korlát emellett is él. Az „Emlékezz rám” jelölő alapból nem látszik: csak akkor jelenik meg (és az SSO-belépés is csak akkor emlékezik), ha a rendszergazda bekapcsolja; ekkor a böngésző a beállított napokig (alapból 30) bejelentkezve marad. Ha a rendszergazda később kikapcsolja, a korábban megjegyzett böngészők is azonnal kilépnek.



Belépő oldal. Jelszavas belépés. Az „Emlékezz rám” jelölő csak bekapcsolt beállítás mellett jelenik meg.

A képernyő részei

- **Fejléc:** bal oldalon az alkalmazás neve és a menü összecsukó gombja, jobb oldalon a hívásnézet jelvénye („Hívásnézet”) és a felhasználói menü a monogrammal. A felhasználói menüben váltható a nyelv (magyar, angol) és a megjelenés (világos, sötét, rendszer szerinti), és innen lehet kilépni.
- **Bal oldali menü:** csoportokba rendezve. *Ügyfélszolgálat* (Ügyfél keresése, Kód ellenőrzése, Ügyfelek, Hívások), *Azonosítás* (Kérdések, Azonosítási munkamenetek) és *Adminisztráció* (Tartalom, Fiókok, Rendszer). Csak azok a pontok látszanak, amelyekhez a bejelentkezett munkatársnak jogosultsága van.
- **Tartalmi terület:** a kiválasztott oldal, a jobb felső sarokban az oldal fő műveleteivel.

> **Billentyűk és listák.**
> A `Ctrl` + `K` (Macen `Cmd` + `K`) bármelyik oldalról az *Ügyfél keresése* oldalra ugrik. A listák szűrője, rendezése és keresőszava megmarad, amíg be van jelentkezve: ha egy ügyfél adatlapjáról visszalép a listára, ugyanazt a szűrést látja.

Nem mentett módosítások.


A mentést igénylő oldalakon (Beállítások, ügyfél és munkatárs létrehozása és szerkesztése, üzenetsablon szerkesztése) ha mentés nélkül lépne tovább (menüpont, hivatkozás, Ctrl + K, kilépés, hívásnézet-váltás), ablak figyelmeztet, és felsorolja, melyik mező módosult, a fül vagy szakasz nevével (például „Portál › Jogi név”). Mentés és tovább: ugyanúgy ment, mint a Mentés gomb, és ha a mentés megerősítést kér, előbb azt kérdezi meg, utána lép tovább; hibás adatnál az oldalon marad, a hibával. Elvetés és tovább: a módosítás elvész. Maradok az oldalon: folytathatja a szerkesztést. A Beállításokon a módosított fül neve mellett pont jelzi a függő változást. A böngészőfül bezárásakor, frissítésekor és az űrlap Mégse gombjánál csak a böngésző saját kérdése jelenik meg, mentés gomb nélkül. Az aktuális oldal menüpontja is kérdez, mert újratölti az oldalt.

Dátumok.

Minden dátum és időpont a magyar szabvány szerint jelenik meg: 2026. 09. 13. 14:05. A listák „x perce”, „3 órája” alakú relatív idői az egérrel rájuk állva a pontos időpontot mutatják.

Világos és sötét megjelenés.


A felület alapból a rendszer (Windows, macOS) beállítását követi. A jobb felső monogramra kattintva a felhasználói menü tetején három gomb áll: világos, sötét és rendszer szerinti megjelenés; a választás a böngészőben marad meg, tehát gépenként és böngészőnként külön él, és nem befolyásolja a többi munkatársat. Sötét módban az arculati színek olvasható, tompított változata jelenik meg, a prémium arany jelvény és a piros figyelmeztetések megmaradnak. A kézikönyv többi képe a világos megjelenést mutatja.



Sötét megjelenés. Ugyanaz a vezérlőpult sötét módban; a váltás a felhasználói menü tetején lévő gombokkal történik.

2 Hívásnézet: prémium, normál, minden ügyfél

A prémium és a normál ügyfeleket más ügyintézők kezelik, más telefonszámon. Ezért a fejlécben egy feltűnő jelvény mutatja, hogy éppen **mely ügyfelek hívásait** látja: „Prémium ügyfél”, „Normál ügyfél” vagy „Minden ügyfél”. Prémium nézetben a jelvény arany, a fejléc alján arany csík fut.




Nézetváltás. A jelvényre kattintva lenyíló listából választhat; a jelenlegi nézet mellett pipa áll. A választás a következő váltásig megmarad, kilépés után is.

A nézet **kizárólag a hívásokra** vonatkozik: a vezérlőpult hívósorára, a nem fogadott hívásokra és a Hívások listára. Az ügyfelek, a keresés és minden más a jogosultságai szerint teljes körűen látszik. A jelvény csak akkor váltható, ha a munkatárs több szintet is kezelhet (ezt a rendszergazda állítja be a munkatárs adatlapján), és csak azok a szintek választhatók, amelyekhez a Beállítások › Csomagok alatt tartozik csomagnév. Amíg a normál csomaglista üres, a normál szint sehol nem jelenik meg.

3 Vezérlőpult és hívósor

Belépés után a Vezérlőpult jelenik meg. Felül a folyamatban lévő hívások, középen négy összesítő (folyamatban lévő és nem fogadott hívások, mai azonosítások, ügyfelek), alatta a nem fogadott hívások, alatta a kiválasztott időszak azonosításainak diagramja, legalul pedig az ügyintézői kimutatás: a kiválasztott időszakban hívást felvevő ügyintézők diagramja és napi táblázata. A hívólisták ötmásodpercenként maguktól frissülnek. Az összesítők ugyanazt a hívásnézetet követik, mint a listák, így a számok és a sorok mindig egyeznek.




Vezérlőpult. A hívósor a telefonközpont által jelzett, még folyamatban lévő hívásokat mutatja; az ügyfél oszlopban a hívószám alapján felismert ügyfél neve áll, az „Azonosítás” oszlop a hívás alatt már megtörtént azonosítást. A kollégánál lévő hívás gombja „Átveszem”.

A hívósorban az ügyfél nevére állva az egérrel az ügyféltörzsből átvett beosztása és szervezeti egysége olvasható (ha az ügyféltörzs küldi ezeket a `title` és `department` oszlopokban), a névre kattintva pedig az ügyfél adatlapja nyílik meg.

Az üzemi hívólistákat és napi számlálókat térköz és elválasztóvonal választja el a **Kimutatások** résztől. A blokk belső térközzel ellátott fejléce középre rendezett; az időszak felirata és választója széles képernyőn egy sorban, mobilon szükség szerint egymás alatt jelenik meg. E blokk elején, közvetlenül a riportok előtt a **Kimutatások időszaka** választóval 1, 7, 14, 28 vagy 30 napot állíthat be; alapból 14 nap látszik, a választás a munkamenetben megmarad. Az azonosítási diagram, az ügyintézői hívásdiagram és a napi táblázat egyszerre követi. A mai nap minden időszakba beleszámít; a folyamatban lévő és nem fogadott hívások listáját ez a választó nem szűri.

Ügyintézői kimutatás a vezérlőpulton

Az azonosítási diagram alatt a kiválasztott időszak felvett hívásai látszanak ügyintézőnként. A diagramon soronként egy ügyintéző áll, a sorban hívósoronként egy vékony csík; a legtöbb hívást kezelő ügyintéző van legfelül. Alatta a táblázat ugyanebben a sorrendben, oszloponként egy nappal: a cellákban hívósoronként a felvett hívások száma (a színes pont a diagram jelmagyarázatával egyezik), az utolsó oszlopban az ügyintéző hívósoronkénti és teljes összege, az utolsó sorban a napi összegek és a végösszeg. Csak az szerepel, aki az időszakban legalább egy hívást felvett; a nem fogadott hívások itt nem számítanak. A kimutatás a hívásnézet-váltót követi, és percenként frissül.



Ügyintézői kimutatás. Hívósoronként egy csík, a legtöbbet kezelő ügyintéző felül; alatta a napi bontású táblázat összesítéssel.

Hívás felvétele

Saját vagy még szabad hívásnál az **Azonosítás** gomb közvetlenül továbblép; a saját, már azonosított hívás gombja **Adatlap**, és az ügyfél adatlapjára visz, mert azonosítani ott már nincs mit. Átvételi megerősítés csak akkor jelenik meg, ha a hívást másik ügyintéző kezeli. Ha a gomb megrajzolása és a kattintás között egy kollégája vette fel a hívást, a rendszer nem veszi át tőle csendben: figyelmeztetést kap, és a frissült listán dönthet az átvételről.

1. A hívósorban keresse meg a hívást, és kattintson az **Azonosítás** gombra a sor végén.
2. A hívás ettől az Ön nevére kerül, és a rendszer az ügyfél azonosítás oldalára visz. Ha a hívószám alapján nem ismert az ügyfél („Ismeretlen hívó”), az ügyfélkereső nyílik meg, ahol a megtalált ügyfelet hozzárendelheti a híváshoz.
3. Ha az ügyfél oszlopban „Közös szám” áll, a hívószám több ügyfélnél is szerepel, ezért a rendszer szándékosan senkit sem rendelt a híváshoz: a hívónak azonosítania kell magát, az ügyfélkeresőben válassza ki, kivel beszél.

Ha a hívás már egy kollégánál van. Az „Ügyintéző” oszlopban a kolléga neve áll, a gomb felirata pedig **Átveszem**. Az átvétel megerősítést kér, mert egy hívást egyszerre csak egy ügyintéző kezelhet; csak akkor vegye át, ha valóban Ön beszél a hívóval. Az átvétel az eseménynaplóba kerül. Már azonosított hívás nem vehető át: a gomb szürke, és az egérrel rá állva mondja az okot, mert a hívás annál marad, aki a hívót azonosította (ugyanezért nem is engedhető el). A megerősítés arra a kollégára szól, akinek a neve a listában állt: ha a hívás közben más kézbe került, az átvétel nem történik meg, hanem figyelmeztetés jelenik meg, és a frissült listáról indíthatja újra. A saját hívását az **Elengedem** gombbal adhatja vissza a hívósorba, például ha tévedésből vette fel; a hívás ügyintéző nélkül marad a listában, a már megtett azonosítási kísérletek megmaradnak. Ha Ön elengedi a hívást, vagy egy kolléga átveszi, az Ön ezen a híváson folyó kérdés-válasz azonosítása lezárul: a még nyitva hagyott azonosítás oldalon döntés már nem rögzíthető, a kolléga pedig azonnal indíthat saját azonosítást. Ha a hívón már sikeres azonosítás történt, a hívás nem engedhető el: ekkor már ténylegesen dolgozott vele az ügyintéző, aki felvette, ezért a gomb szürke marad, és az egérrel rá állva olvasható az ok. Ugyanez érvényes az azonosítás oldal **Hívás elengedése** gombjára.

> **Beragadt hívások.**
> Ha a telefonközpont nem küldi el egy hívás befejezését, a hívás a beállított idő (alapból 6 óra) után magától lezárul: ügyintéző nélkül nem fogadottként, ügyintézőhöz rendelve befejezettként, és eltűnik a hívósorból.

Nem fogadott hívások

Ha az ügyfél azelőtt teszi le, hogy ügyintézőhöz került volna, a hívás a „nem fogadott” listába kerül. Innen az **Azonosítás** gombbal az ügyfél oldalára léphet. Az ott elvégzett azonosítás (kérdés-válasz, PIN, kézi azonosítás vagy egyszeri azonosító kód) erre a hívásra kerül: a hívás azonosítottként jelenik meg a Hívások listában, és az azonosítás a hívás előzményében látszik. A hívás ettől nem számít felvettnek, és addig marad a nem fogadottak listájában, amíg a **Kezelve** gombbal ki nem veszi. A **Kezelve** gomb megerősítést kér, majd a hívást kiveszi ebből a listából; a Hívások listában továbbra is látszik, az Ön nevével mint kezelővel. Akkor használja, ha a visszahívás megtörtént vagy az ügy lezárult. A lezárt hívások a beállított megőrzési idő (alapból 24 óra) után eltűnnek a listákból.

4 A hívó azonosítása


Négy módszer áll rendelkezésre. A táblázat mutatja, melyiket hol végzi el.

MÓDSZER	HOL	MIKOR ÉRDEMES
Egyszeri azonosító kód	Kód ellenőrzése oldal	Az ügyfél a portálon kódot kért, és beolvassa. Leggyorsabb: a kód önmagában azonosít. (A mobilalkalmazás IVR kódját csak a telefonos menü fogadja el.)
Kérdés-válasz	Ügyfél azonosítás oldala	Az ügyfél elegendő biztonsági kérdést válaszolt meg a portálon.
PIN-kód	Automata menü; ügyintéző csak ha engedélyezett	Az ügyfél a telefonos menüben adta meg; ügyintézői bekérés beállítástól függ.

MÓDSZER	HOL	MIKOR ÉRDEMES
Hívószám	Automatikus	Nem azonosítás, csak gyors megtalálás: a hívás előre az ügyfélhez rendelődik. A megerősített és az elsődleges szám előnyt élvez; több ügyfélnél szereplő számnál nincs hozzárendelés.
Kézi azonosítás	Ügyfél azonosítás oldala	Ha a hívót más módon sikerült azonosítani (visszahívás a rögzített számon, csoportvezetői jóváhagyás). Kötelező indoklással, külön jogosultsághoz kötve.

Ügyfél keresése

Az *Ügyfél keresése* oldalon név, e-mail-cím, cég, telefonszám vagy külső azonosító részletét írja be; a találatok gépelés közben frissülnek, keresés közben a mező végén forgó jel látszik. A telefonszám magyar formában is beírható (06 30 …), a külső azonosítónál elég az eleje. A találat sorában látszik az ügyfél szintje, a megválaszolt kérdések száma és a PIN-kód állapota. Legfeljebb húsz találat jelenik meg; ha ennél több van, sárga figyelmeztetés kéri a keresés szűkítését. Az **Azonosítás** gomb az ügyfél azonosítás oldalára visz; ha a keresőt a hívósorból nyitotta meg, a hívás is hozzárendelődik. Minden keresés és minden ügyféladatlap-megnyitás az eseménynaplóba kerül.




Ügyfél keresése. Legalább két karakter beírása után jelennek meg a találatok.

A hívószám az azonosítás, az ügyfélkeresés és a kódellenőrzés közben is látható. A „Nem ő a hívó” gomb után is megmarad: ha a rendszer nem tudja szabványos alakra hozni, a kapott számot mutatja. „Rejtett” csak akkor jelenik meg, ha nincs ismert szám.

Egyszeri azonosító kód ellenőrzése

1. Nyissa meg az *Ügyfélszolgálat › Kód ellenőrzése* oldalt. A hívósorból érkezve a hívás automatikusan hozzárendelődik; menüből megnyitva is az Önnél éppen folyamatban lévő hívást veszi, ha van ilyen (a hívás blokkja felül mutatja).
2. Kérje meg a hívót, hogy olvassa be a portálon látható nyolcjegyű kódot. A kód párokban jelenik meg nála (például „12 34 56 78”), és a mezők is párokba rendezettek.
3. Az utolsó számjegy beírásakor az ellenőrzés magától lefut. Helyes kód esetén a rendszer az ügyfél adatlapjára visz, amelynek tetején zöld „Azonosítva” sáv áll (lásd „Azonosítás után” lent); a hívás az ügyfélhez kapcsolódik, az ügyfél portálján pedig visszajelzés jelenik meg, hogy kollégánk azonosította.
4. Téves vagy lejárt kód esetén a mezők kiürülnek, a kurzor az első mezőre ugrik; kérje meg az ügyfelet, hogy kérjen új kódot.
5. Az adatlapon az ügyfél minden adata és művelete egy helyen van; a sáv **Vissza a hívósorhoz** gombja a vezérlőpultra visz. A következő hívóhoz nyissa meg újra a *Kód ellenőrzése* oldalt.



Kód ellenőrzése. Nyolc mező, párokba tagolva; a kód a teljes rendszerben egyedi, ezért nem kell előbb megkeresni az ügyfelet.

> **IVR kód a mobilalkalmazásból.**
> Ezen az oldalon kizárólag a portálon kért egyszeri azonosító kód ellenőrizhető. A mobilalkalmazás által kért kód IVR kód: azt egyedül az automata telefonos menü fogadja el, itt „ismeretlen kód” választ ad. Ez szándékos: az alkalmazás kódja a gépi ellenőrzésre készül. A mezők alatt erre emlékeztető szöveg áll.


Óránkénti korlát.

Egy ügyintéző óránként legfeljebb a beállított számú (alapból 50) sikertelen kód- vagy PIN-ellenőrzést végezhet; a sikeres ellenőrzés nem számít bele. A korlát elérésekor a rendszer megmondja, hány perc múlva próbálkozhat újra („Elérte az óránkénti 50 sikertelen ellenőrzés korlátját…”). Ez a találgatás elleni védelem része; ha rendszeresen eléri, jelezze a csoportvezetőnek.

Ha a kódellenőrzést egy híváshoz nyitotta meg, előbb vegye fel vagy vegye át a hívást. Csak a saját, kezelhető szintű hívásához használhatja fel a kódot. Ha közben egy kolléga átveszi, a korábban megnyitott oldal elutasítja az ellenőrzést, a kód pedig felhasználatlan marad. A menüből megnyitott oldal az Önnél folyamatban lévő hívást veszi; ha nincs ilyen, az ellenőrzés hívás nélkül is használható, az eredmény ekkor nem kapcsolódik híváshoz.

Kérdés-válasz és PIN az azonosítás oldalon

Az azonosítás oldal egy ügyfélre szól. Bal oldalon az ügyfél adatai (telefonszámok, cég, csomagok, szint, válaszok száma, PIN állapota) és a hívás blokkja, jobb oldalon a választható módszer, alul a hívás korábbi kísérletei. Ha az oldalt az ügyféllistáról vagy az adatlapról nyitja meg, a rendszer az Önnél éppen folyamatban lévő hívást automatikusan hozzákapcsolja, így a kísérlet a híváshoz kötve rögzül.



Azonosítás oldal. A módszer gombjai közül a nem használható szürke, alatta az ok olvasható (például kevés megválaszolt kérdés); jobbra a „Kézi azonosítás” gomb.


Az „Azonosítva” jelvény.

A felső zöld jelvény kizárólag az aktuális hívás alatti sikeres azonosítást mutatja (hívás nélkül megnyitva: az Ön saját, harminc percen belüli azonosítását), teljes dátummal és a módszerrel. Egy korábbi hívás azonosítása nem számít: azt csak a „Kísérletek” lista mutatja.

1. Válassza a **Kérdés-válasz** módszert, majd kattintson a **K-V munkamenet indítása** gombra.
2. A rendszer feltesz egy kérdést az ügyfél saját kérdéseiből, és mutatja a tárolt választ. Tegye fel a kérdést a hívónak, és a válasza alapján kattintson: **Elfogadom**, **Elutasítom** vagy **Nem eldönthető**. Billentyűvel is dönthet: **1** elfogad, **2** elutasít, **3** nem eldönthető (a gombokon a szám is látszik; szövegmezőben gépelve a billentyűk nem hatnak).
3. A munkamenet a beállított számú elfogadás után sikeres, a beállított számú elutasítás után sikertelen; legfeljebb a beállított számú kérdést teszi fel. Sikeres eredménynél a rendszer az ügyfél adatlapjára visz (zöld „Azonosítva” sáv, lásd „Azonosítás után” lent); a sikertelen eredmény felül piros jelvénnyel jelenik meg, és mindkettő a kísérletek listájába kerül.
4. A **Munkamenet megszakítása** gombbal a folyamat bármikor lezárható; ez „megszakítva” állapottal rögzül.
5. Sikertelen kimenet után a jelvény mellett a **Vissza a hívósorhoz** gomb a vezérlőpultra visz. Ha az azonosítás oldalra a siker után tér vissza, a zöld jelvény mellett az **Ügyféladatlap megnyitása** gomb áll.

Vak ellenőrzés.

Ha be van kapcsolva (Beállítások › Azonosítás › „K-V vak ellenőrzés”), a tárolt válasz nem látszik. A panelen csak a kérdés és egy beírómező áll: tegye fel a kérdést, írja be, amit a hívó mond, és nyomja meg az **Ellenőrzés** gombot (vagy az Enter billentyűt). A rendszer dönt: egyezésnél a kérdés elfogadott, és a következő kérdés fölötti zöld sor a tárolt választ is mutatja; egyértelmű eltérésnél elutasított, a piros sor csak ennyit mond. Ha a válasz majdnem egyezik, a mező alatt sárga sor kéri, hogy a hívó mondja el újra: írja be még egyszer; ha akkor sem egyezik, a kérdés eldöntetlen marad. A haladást a pöttyök mutatják (zöld elfogadva, piros elutasítva, szürke eldöntetlen), mellette, hányadik kérdésnél tart és hány elfogadás van meg a szükségesből. Kézzel csak a **Nem eldönthető** választható (billentyű: **3**), így a hívót senki nem vezetheti rá a válaszra. Az egyezés szabályai a **Mi számít egyezésnek?** hivatkozásra nyílnak le. A beírt szöveget a rendszer nem tárolja; a nem egyező válasz az óránkénti sikertelen-ellenőrzési korlátba számít. A mód a munkamenet indításakor dől el: egy közbeni átkapcsolás a már nyitott munkamenetet nem érinti.



Vak ellenőrzés. Felül a haladás pöttyei, alatta zöld sorban az előző válasz eredménye (egy elírással egyezett, a tárolt válasz csak most látszik), majd a következő kérdés és a beírómező; elfogadás és elutasítás gomb nincs, csak a „Nem eldönthető", a szabályok a „Mi számít egyezésnek?" alatt.

Mi számít egyezésnek a vak ellenőrzésnél? Az összevetés előtt mindkét válasz egységes alakra kerül: a kis- és nagybetű, az ékezet, az írásjel és a szóköz nem számít, és a különleges írásmódok (például ligatúra, széles betű, „fi" vagy „ f ") a szokásos betűvel egyeznek (Unicode NFKC). Egy *elírás* egy eltérő, hiányzó vagy felesleges betű, illetve két szomszédos betű felcserélése. A beállított számú elírás (alapból egy) még egyezésnek számít, kivéve a számjegyeket, amelyeknek mindig pontosan egyezniük kell, és az öt karakternél rövidebb válaszokat, amelyeknél nincs tűrés. *Közeli* a válasz, ha legfeljebb kettővel több elírást tartalmaz a megengedettnél, a számjegyei egyeznek, és az eltérés a válasz legfeljebb felét érinti: ilyenkor még egy próbálkozás jár, utána a kérdés „nem eldönthető". Minden más eltérés elutasítás. Példák alapértelmezett tűréssel (egy elírás):

TÁROLT VÁLASZ	BEÍRT VÁLASZ	EREDMÉNY	MIÉRT
Árvíztűrő Tükörfúrógép	arvizturo-tukorfurogep	egyezik	kis- és nagybetű, ékezet, írásjel, szóköz nem számít
Budapest	Budapets	egyezik, 1 elírással	két szomszédos betű cseréje egy elírás
Bodri	Bodr	egyezik, 1 elírással	öt karakter már kaphat tűrést
Szeged	Szaget	közeli: még egy próbálkozás	két elírás, egy megengedett
Rex	Rax	közeli: még egy próbálkozás	öt karakternél rövidebb: nincs tűrés
1985. május	1986. május	nem egyezik: elutasítva	a számjegyek mindig pontosan
Szeged	Miskolc	nem egyezik: elutasítva	a válasz nagyobb része eltér

> **Egy ügyfél, egy nyitott munkamenet.**
> Egy ügyfélre egyszerre csak egy kérdés-válasz munkamenet lehet nyitva. Ha egy kolléga már azonosítja ugyanazt az ügyfelet, az indításkor a neve jelenik meg („Egy másik ügyintéző (…) már azonosítja ezt az ügyfelet.”); egyeztessenek, ki beszél a hívóval, és a kolléga szakítsa meg vagy fejezze be a magáét. A megkezdett munkamenetet csak az viheti tovább, aki indította; lezárt vagy csomag nélkül maradt ügyfélre kérdés-válasz nem indítható, és ha a fiók a folyamat közben zárul le, a munkamenet sikertelenül zárul. Gyors kettős kattintásnál vagy billentyűismétlésnél a második döntés nem számít: a gombok a válasz megérkezéséig tiltottak.


Ha nem az hív, akit a rendszer felismert. Előfordul, hogy a hívószám alapján felismert ügyfél helyett más van a vonalban, aki azonosítaná magát. Ilyenkor a bal oldali „Hívás” blokk **Nem ez az ügyfél hív** gombja az ügyfélkeresőt nyitja meg a hívással együtt: keresse ki a valódi hívót, és az **Azonosítás** gombbal a hívás hozzá kerül át, az azonosítás pedig már rá vonatkozik. Az átrendeléskor az előző ügyfélre nyitott munkamenete magától lezárul, és az átrendelés az eseménynaplóba kerül. Csak a saját hívásnézete szerinti szinthez tartozó hívás rendelhető át, és csak az, amelyet Ön tart (vagy nem fogadott és még nem kezelt); a senki által nem tartott, még csengő hívást előbb vegye fel a vezérlőpulton.

A **PIN** módszer csak akkor választható, ha a rendszergazda engedélyezte az ügyintézői PIN-bekérést, és az ügyfélnek van PIN-kódja. Ekkor a hívó által bemondott kódot írja be (a mező azonnal kapja a kurzort) és kattintson az **Ellenőrzés** gombra. A telefonos menü ettől eltérően csak akkor kéri a PIN-t, ha a hívót a rögzített telefonszáma alapján felismerte: más számról, rejtett számról vagy több ügyfélnél rögzített („megosztott”) számról hívó ügyféltől a menü nem kér PIN-t, ilyenkor Ön azonosítja. A PIN telefonszám nélkül nem is állítható be, és az utolsó rögzített szám törlésével törlődik. Minden hibás próbálkozás naplózódik; ismételt hiba után a PIN-kód átmenetileg zárolódik, és minden újabb zárolás kétszer olyan hosszú, mint az előző (legfeljebb 24 óra). A zárolás vége az ügyfél adatlapján látszik; a sikeres PIN nullázza a számlálót. A hibás ügyintézői PIN-ellenőrzés az óránkénti korlátba is beleszámít.

A már lezárt vagy megszakított munkamenet eredményét egy korábban megnyitott oldalról küldött válasz nem módosítja. Ha közben a fiók lezárul vagy elveszíti jogosultságát, a kérdés-válasz döntését a rendszer elutasítja.

Kézi azonosítás

Ha az ügyfélnek egyetlen automatikus módszer sem áll rendelkezésére (nincs elég válasza, nincs PIN-je, nem tud kódot kérni), az oldal ezt szövegben jelzi. Ilyenkor, és csak ilyenkor, a hívó más módon is azonosítható: például visszahívással az ügyfélnél rögzített számon, vagy csoportvezetői jóváhagyással. Az eredményt a **Kézi azonosítás** gombbal rögzítse.



Kézi azonosítás. Az indoklás kötelező, legalább tíz karakter; a „Rögzítés azonosítottként” gomb sikeres, kézzel rögzített munkamenetet hoz létre.

1. Kattintson a **Kézi azonosítás** gombra a módszerválasztó sor jobb szélén. A gomb csak annak látszik, akinek van „Kézi azonosítás rögzítése” jogosultsága (alapból az ügyintézőknek, csoportvezetőknek és rendszergazdáknak), és csak nyitott fióknál; ha az ügyfél csomagja már nem ad jogosultságot, a gomb szürke, és az egérrel rá állva mondja az okot (ilyen ügyfél a többi módszerrel sem azonosítható).
2. Írja le az indoklást (legalább tíz karakter): hogyan történt az azonosítás, és ki hagyta jóvá. Az indoklás az Ön nevével kerül az eseménynaplóba és a munkamenet eredményéhez.
3. A **Rögzítés azonosítottként** gomb sikeres munkamenetet hoz létre „Kézi azonosítás” módszerrel, és az ügyfél adatlapjára visz. A „Kísérletek” listában és az Azonosítási munkamenetek között sárga „kézzel rögzítve” jelvény különbözteti meg a többitől, így utólag könnyen ellenőrizhető.

> **Csak kivételként.**
>
> A kézi azonosítás nem helyettesíti a egyszeri azonosító kódot vagy a kérdés-választ: akkor használja, ha azok nem állnak rendelkezésre, és a hívót valóban sikerült más módon azonosítani. A csoportvezető az Azonosítási munkamenetek listában módszer szerint szűrve rendszeresen átnézi ezeket.


Megjegyzés a híváshoz és a hívás elengedése

Ha az oldal híváshoz kötött, és a hívást Ön tartja, a „Hívás” blokkban két további művelet áll (más ügyintéző hívásánál vagy nem kezelt szint hívásánál ezek nem jelennek meg):

- **Hívásmegjegyzés:** rövid, legfeljebb ezer karakteres jegyzet a hívásról (miről szólt, mi maradt hátra). A megjegyzés a hívás blokkjában és a Hívások lista „Hívásmegjegyzés” oszlopában látszik, később szerkeszthető.
- **Hívás elengedése:** a hívás ügyintéző nélkül visszakerül a hívósorba; megerősítést csak akkor kér, ha kérdés-válasz munkamenet van folyamatban, mert az lezárul és a hívó elölről kezdi; a már megtett kísérletek megmaradnak, és az oldal a vezérlőpultra visz. Akkor használja, ha nem Ön beszél a hívóval, vagy a hívást másnak kell átadnia.

Azonosítás után: adatlap, visszaút, kilépés-védelem

Bármelyik módszer sikere után a rendszer az ügyfél **adatlapjára** visz, mert ott van az azonosított ügyfél minden adata és művelete: törzsadatok, ügyféltörzs-mezők, csomagok és portálhozzáférés, telefonszámok, válaszok, azonosítási munkamenetek, kapcsolt ügyfelek, PIN beállítása, belépési link, zárolás feloldása. Az adatlap tetején zöld **„Azonosítva” sáv** mondja a módszert (a kézi azonosítást külön jelölve), az időpontot és a hívást (szám, érkezés, állapot); mellette a `Hívásmegjegyzés` gomb (ha a hívást Ön tartja) és a `Vissza a hívósorhoz` gomb.



Azonosított ügyfél adatlapja. Felül a zöld „Azonosítva” sáv a módszerrel és az idővel, a fejlécben a zöld „Azonosított ügyfél” gomb, amely bármelyik oldalról ide vezet vissza.

Visszaút. Amíg az azonosítás „aktuális” – a hívás tart és Ön tartja, hívás nélkül a döntéstől számított 30 percig –, a fejlécben, a hívásnézet-váltó mellett zöld `Azonosított ügyfél` gomb mutatja az ügyfél nevét és az azonosítás idejét. Bármelyik oldalról rákattintva az adatlapra jut vissza, akkor is, ha véletlenül

ellépett onnan. Csak az Ön saját azonosítása számít: egy kolléga azonosítása vagy egy korábbi hívásé nem jelenik meg; amint a hívás véget ér és a 30 perc letelik, a gomb eltűnik.

Kilépés-védelem. Amíg a hívás tart, az azonosított ügyfél adatlapjáról és azonosítás oldaláról a menü, egy hivatkozás, a `Ctrl+K` vagy a hívásnézet-váltó előtt a rendszer rákérdez: `Maradok` vagy `Tovább`; a szöveg a fejléc visszaút-gombját is megnevezi. A sáv saját gombjai, a fejléc gombja és az oldal műveletei (ablakok, mentés) kérdés nélkül mennek. Nyitott kérdés-válasz menet alatt az azonosítás oldal ugyanígy kérdez, mert a menetet csak onnan folytathatja. Hívás nélkül nincs kérdés: a fejléc gombja elég visszaútnak. A böngészőablak bezárására vagy újratöltésére a rendszer nem kérdez.


> **Egyszeri kód félrekattintás nélkül.**
> A Kód ellenőrzése oldal találata korábban csak az oldalon élt, egy félrekattintás elveszítette. Most a helyes kód azonnal az adatlapra visz, a fejléc gombja pedig visszavezet, így a bediktált kóddal azonosított ügyfél sem veszik el.

5 Ügyfelek kezelése

Ügyféllista

Az *Ügyfelek* lista tetején „A következő ügyféltörzs-átvételnél lezárul” fül mutatja (darabszámmal), hány nyitott ügyfél tétele hiányzott az utolsó átvétel(ek)ből úgy, hogy még egy hiányzó futás lezárná; ugyanez a fül a Munkatársak listán is megvan. Ha a tétel visszatér, a fül kiürül, lezárás nélkül.

Az *Ügyfelek* lista alapból csak a **releváns** ügyfeleket mutatja: akinek portálhozzáférése van, aki lezárt (hogy újranyitható legyen), vagy akinek bármilyen előzménye van (PIN-kód, válaszok, hívás, azonosítás, kapcsolat, megjegyzés). Az ügyféltörzsből átvett, érintetlen fiókok rejtve maradnak, de a „Csak releváns ügyfelek” szűrő „Mindenki” állásában megjelennek, és az ügyfélkeresés meg a hívószám-egyeztetés mindig mindenkiben keres. Az alapértelmezés a Beállítások › Ügyfelek alatt kapcsolható ki. A lista a hívásnézettől független. A név alatt az e-mail-cím és a cég áll, a név mellett kis jelek: arany csillag a prémium szintnél, piros lakat a lezárt fióknál, piros háromszög, ha hiányzik a kapcsolat, szürke áthúzott csengő, ha a kapcsolat-figyelmeztetést egy ügyintéző indoklással elrejtette, sárga csúszka, ha csomag-felülírás él. Az egérrel rájuk állva olvasható a magyarázat (az elrejtésnél az indoklás, ki és meddig). Oszlopok: telefonszámok, implicit és explicit csomag, megválaszolt kérdések száma, PIN-kód, „Ügyféltörzstételhez kötve”; az oszlopválasztóval bekapcsolhatók a Beállítások › Ügyfelek › Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok alatt felvett további ügyféltörzs-oszlopok is. A lista tetején két fül áll: *Minden ügyfél* és *Explicit prémium kapcsolat nélkül*; az utóbbi egy helyen gyűjti azokat a nyitott ügyfeleket, akik csak explicit csomag alapján prémiumok, de nincs főügyfelük, és piros számláló mutatja, hányan várnak kapcsolásra. Az ideiglenes csomag-felülírással prémiummá tett ügyfél nem tartozik ide: a felülírásnak saját jogalapja (indoklása) van, kapcsolást nem kér. Ugyanez a szám alapból a bal oldali menü *Ügyfelek* pontja mellett is látszik, így bárhonnan feltűnik; ha zavaró, a Beállítások › Ügyfelek alatt kikapcsolható, a fül számlálója akkor is marad. A szűrőkkel szint, cég, e-mail-domain, csomag, kapcsolat-figyelmeztetés (hiányzó vagy elrejtett), PIN és állapot szerint szűkíthet; a keresés a névre, e-mail-címre és cégre szavanként működik, a telefonszám oszlopban pedig magyar formában (06 30 …) beírt szám is megtalálja a rögzített számot. Az ügyfél adatlapjának megnyitása és minden keresés naplózott.



Ügyfelek. A sor végén az azonosítás, a megtekintés és a további műveletek menüje; jobbra fent a CSV export gombja annak, akinek van hozzá jogosultsága.

Ügyfelet általában az ügyféltörzs-átvétel hoz létre; kézzel az **Új ügyfél** gombbal vehető fel. Ha az ügyféltörzsben már van ügyféltétel ugyanezzel az e-mail-címmel, a mentés azonnal összeköti vele a fiókot: a név, a csomagok és a telefonszámok ekkor az ügyféltörzsből jönnek (a beírtak helyett), és az értesítés megnevezi a tétel külső azonosítóját. Ha nincs ilyen tétel, sárga értesítés mondja meg az okot, és hogy az ügyfél addig nem tud belépni; a következő átvétel köti össze, amint a tétel megjelenik.


Ügyfelek exportálása

A lista jobb felső **CSV export** gombja az ügyfelek tetszőleges oszlopait menti CSV-be (pontosvesszővel elválasztva, magyar Excelben közvetlenül megnyitható). A gomb csak az „Ügyfelek exportálása CSV-be” jogosultsággal látszik, amelyet alapból a rendszergazda szerepkörök kapnak; a Szerepkörök oldalon más szerepkörnek is megadható.

1. Döntse el a kört: alapból **minden ügyfél** kerül a fájlba, a lezárt fiókokkal együtt, a lista szűrésétől és fülétől függetlenül. A „Csak a lista aktuális szűrése szerinti ügyfelek” kapcsolóval a jelenleg szűrt és rendezett lista exportálható.
2. Pipálja ki az oszlopokat csoportonként (ügyfél, csomagok és kapcsolatok, állapot, biztonság és megjegyzés, ügyféltörzs-oszlopok); minden csoport egyben is ki- és bekapcsolható. Alapból a név, e-mail-cím, külső azonosító, cég, telefonszámok, csomagok, portálhozzáférés és állapot van kiválasztva.
3. **CSV letöltése**: a fájl neve az ügyfelek és a dátum; legfeljebb 50 000 sor kerül bele.

Ugyanaz a védelem, mint a képernyőn.

A biztonsági kérdésekre adott válaszok sosem kerülhetnek az exportba, csak a megválaszolt kérdések száma. A PIN-kód sem: a rendszer csak a kód lenyomatát tárolja, ezért maga a kód senkinek sem olvasható ki; exportálható az, hogy van-e PIN, mikor állították be, és zárolt-e. Minden export az auditnaplóba kerül a kiválasztott oszlopokkal, a körrel és a sorok számával.




Ügyfelek exportálása. A kör választása és a pipálható oszlopok csoportonként; a jobb oldali gomb tölti le a CSV-t.

Azonos oszlopcímke esetén is minden kiválasztott oszlop külön megmarad a fájlban. A képletnek értelmezhető CSV-szövegek (például „=” vagy „+” jellel kezdődő értékek) elé a rendszer védő aposztrófot tesz; a tárolt ügyféladatot ez nem változtatja meg.

Ügyféladatlap

Az adatlap „Ügyfél” blokkja az ügyféltörzsből átvett külső azonosítót, céget, beosztást és szervezeti egységet is mutatja; ezek csak az átvételből származhatnak, a felületen nem szerkeszthetők. A listában ugyanezek bekapcsolható oszlopok. Ha Ön az imént azonosította az ügyfelet, az adatlap tetején zöld „Azonosítva” sáv áll a módszerrel, az idővel és a hívással, és amíg a hívás tart, az oldal elhagyása előtt a rendszer rákérdez (4. fejezet, „Azonosítás után”).



Ügyféladatlap. Alapadatok, portálhozzáférés, az ügyfél szintjéhez tartozó ügyfélszolgálati vonal, alatta a telefonszámok, válaszok és azonosítási munkamenetek füle.

A fejléc gombjai és a további műveletek menüje:

- **Azonosítás:** az azonosítás oldalra visz.
- **Főügyfélhez kapcsolás:** csak olyan ügyfélnél jelenik meg, akinek nincs saját implicit prémium csomagja és még nincs főügyfele. A felugró ablakban név, e-mail-cím, cég vagy külső azonosító alapján keresheti ki a főügyfelet (csak nyitott, implicit prémium csomagú ügyfelek választhatók), a találatok itt is két sorban, részletekkel jelennek meg. Ha nincs a rendszerben kapcsolható főügyfél, a gomb szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok. Kapcsolás után a „Kapcsolva ehhez” mezőben a főügyfél neve áll, rákattintva az ő adatlapja nyílik.
- **Figyelmeztetés elrejtése / visszakapcsolása:** ha egy ügyfél explicit prémium csomagja főügyfél nélkül is jogos (kivétel), a kapcsolat-figyelmeztetés ügyfelenként elrejthető; lásd a *Kapcsolt ügyfelek* rész keretes szövegét.
- **PIN beállítása:** csak legalább egy rögzített telefonszámú ügyfélnek adható, mert a telefonos menü előbb a hívószám alapján ismeri fel a hívót; szám nélkül a gomb szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok. A rendszer a beállított minimális hosszúságú PIN-kódot javasol, bekapcsolt

egyediségellenőrzésnél szabad értéket, amelyet a beállított minimum és maximum között felülírhat (alapból 6–10 számjegy; a saját PIN-kezelésre feljogosított ügyfél is ebben a tartományban választ); ha az ügyfélnek van elsődleges telefonszáma, egy jelölővel SMS-ben is kiküldheti. Bekapcsolt PIN-egyediségellenőrzésnél foglalt értékre a mező hibaüzenetet ad, másik kódot kell választani. Mivel ez az üzenet elárulja, hogy a PIN valakié, egy ügyfélnél naponta öt ilyen elutasítás után aznap a PIN nem módosítható (a javasolt, szabad értékkel sem); a generált javaslat soha nem ütközik.

- **Belépési link küldése:** egyszer használható belépési hivatkozást küld e-mailben a portálhoz. Csak nyitott, ügyféltörzsben szereplő, csomaggal rendelkező ügyfélnek küldhető; ellenkező esetben a rendszer megmondja, miért nem. A hivatkozás egy köztes oldalt nyit az ügyfél saját szintjének megfelelő kinézettel (prémium ügyfélnél a prémium belépőcímen), és csak az ott lévő `Bejelentkezés` gomb léptet be, így a levelezőrendszer linkellenőrzője nem használja el. Alapból 12 óráig érvényes. Tesztkörnyezetben a Beállítások › Ügyfél belépés „E-mail link megjelenítése a panelen küldés után” kapcsolójával az értesítés a hivatkozást is mutatja, így postafiók nélkül is kipróbálható a belépés; élesben maradjon kikapcsolva, amíg be van kapcsolva, a Rendszerállapot figyelmeztet. A megjelenített hivatkozást az eseménynapló megjelöli, és ha valaki belép vele, a belépés bejegyzése Önt is megnevezi.
- **Zárolás feloldása:** ha az ügyfél SMS-es belépése öt egymást követő hibás kód miatt két órára zárolódott, az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs megerősítés után feloldhatja. A gomb mindig a helyén van; amíg nincs zárolás, letiltva jelzi, hogy nincs mit feloldani. A feloldás az auditnaplóba kerül. Fontos: a zárolt ügyfél a portálon nem kap erről üzenetet (a válasz ugyanaz, mint rossz kódnál, és új kód sem megy ki), ezért ha egy ügyfél azt jelzi, hogy „nem jön az SMS”, nézze meg az adatlapon a gomb feliratát és az eseménynaplót (`account.locked` , `message.refused`). Csak az élő kódra adott hibás tippek számítanak: olyan címre, amelyhez senki nem kért kódot, idegen nem tud zárolást okozni.
- **PIN törlése, Fiók lezárása, Újranyitás:** a további műveletek menüjében. A PIN törlése és a lezárás megerősítést kér a következményekkel; az újranyitás nem, mert bármikor visszavonható egy újabb lezárással. Főügyfél lezárásakor a megerősítő ablak név szerint felsorolja a vele együtt lezáruló kapcsolt ügyfeleket, és a gomb felirata „Mindet lezárom”. A lezárás azonnal hat: az ügyfél minden nyitott portál-munkamenete és mobilalkalmazási bejelentkezése megszűnik, a még élő belépési hivatkozásai és kódjai érvénytelenné válnak. A PIN beállítása és törlése ugyanígy érvényteleníti az ügyfél élő kódjait és hivatkozásait. A `Törlés` (a sor eltávolítása, később visszaállítható) előbb ugyanígy lezárja a fiókot, a főügyfél kapcsolt ügyfeleivel együtt; a megerősítő ablak ezt ki is írja.
- **Szerkesztés:** ügyféltörzsből származó ügyfélnél a név, az e-mail-cím és a csomagok csak olvashatók, a mező alatt az utolsó átvétel idejével; ezeket az ügyféltörzsben kell módosítani. Csak a belső megjegyzés szerkeszthető. Ügyféltörzstételhez nem kötött ügyfélnél a csomag kizárólag a Beállítások › Csomagok alatt rögzített nevekből választható, így elírás nem zárhat ki senkit. Ha egy főügyfél implicit csomagját nem prémiumra írja át, a `Mentés` gomb előbb megerősítést kér, és kimondja, melyik csomagot választotta, mi áll a prémium listán, és név szerint mely aktív kapcsolatok szűnnek meg (a kapcsolt ügyfelek fiókja nem zárul le); az implicit csomag kiürítése ugyanilyen változás. Ha a párbeszédablak olyan csomagról mondja, hogy nincs a prémium listán, amelyet oda szánt, az írásmód tér el: a lista pontos nevét válassza. Megerősítés nélkül, Enterrel a módosítás nem menthető. Mentés után a rendszer visszavisz az adatlapra (új ügyfél felvételekor az új ügyfél adatlapjára); ugyanígy a munkatárs és az üzenetsablon mentése a listára vezet vissza, nem marad az űrlapon.

Az ügyféltörzs adatai az adatlapon

Az ügyféltörzs azon oszlopai, amelyek nem tartoznak rögzített mezőhöz (például beosztás, osztály, költséghely), az ügyféltörzstételen „Egyéb oszlopok” néven mindig megvannak. Ha az ügyfélszolgálatnak is látnia kell őket, a rendszergazda a Beállítások › Ügyfelek › *Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok* alatt felveszi az oszlop fejlécét és a megjelenítendő feliratot; ezután az adatlapon külön *Ügyféltörzs adatai* blokkban, a listában bekapcsolható oszlopként és az exportban pipálható oszlopként jelennek meg, csak olvashatóan. Új ügyféltörzs-oszlophoz tehát nem kell fejlesztés: az átvétel magától áthozza, a beállítás teszi láthatóvá.

Megjegyzés az ügyfélhez

A **Szerkesztés** űrlap „Megjegyzés” mezőjébe belső, csak az ügyfélszolgálat által látható jegyzet írható (például „hallássérült, lassan beszéljen”). A megjegyzés az adatlapon és az azonosítás oldalon kiemelve jelenik meg; az ügyfél soha nem látja. Minden módosítása naplózott.

Ideiglenes csomag-felülírás

Az ügyféltörzs az igazság forrása; ha mégis kivételt kell tenni, arra az adatlap **Csomag felülírása** művelete való, amely külön jogosultsághoz kötött („Ügyfél csomagjának ideiglenes felülírása”).

1. Válassza a csomagot: csak olyan kínálkozik, amely emeli az ügyféltörzs szerinti szintet; a felülírás hozzáférést sosem vehet el. Ha nincs mit emelni (az ügyfél az ügyféltörzs szerint már prémium, akár implicit, akár explicit csomaggal) vagy a fiók lezárt, a gomb a helyén marad, de szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok.
2. Adja meg az indoklást (például hibajegy száma, ki kérte) és a záró dátumot; alapból 30 nap.
3. Mentés után az adatlapon sárga jelvény mutatja a felülírást indoklással, kiadóval és lejárattal, mellette az ügyféltörzs szerinti érték; a listában csúszka jel áll a név mellett. A felülírás azonnal hat a szintre, a portálra és a hívásokra. Amíg a felülírás él, a fejlécben a **Csomag felülírása** gomb helyett a **Csomag-felülírás megszüntetése** áll; módosításhoz előbb szüntesse meg, majd vegye fel újra.
4. A felülírás magától megszűnik a záró nap végén, vagy amint az adatátvétel ugyanezt a csomagot hozza az ügyféltörzsből; kézzel a **Csomag-felülírás megszüntetése** művelettel zárható. Az adatátvétel a felülírást soha nem írja át. A Rendszerállapot oldal figyelmeztetésként listázza az élő felülírásokat.

Kapcsolt ügyfelek

Egyes ügyfelek nem a saját (implicit) csomagjuk, hanem egy másik ügyfél prémium csomagja miatt kapnak prémium hozzáférést (explicit csomag). Ezt a rendszerben kapcsolatként kell rögzíteni, mert ha a „főügyfél” fiókja lezárul, akár az ügyféltörzs-átvétel, akár ügyintéző által, a hozzá kapcsolt ügyfelek fiókja is lezárul; a főügyfél újranyitásakor a csak emiatt lezárt fiókok újranyílnak, kivéve azt, amelyet időközben az ügyféltörzs-átvétel hiányzónak jelölt: az „hiányzik az ügyféltörzsből” okkal zárva marad, amíg a tétele vissza nem tér.

A főügyfélség kizárólag az implicit prémium csomagon áll. Ha a főügyfél implicit csomagja már nem prémium (az ügyféltörzs-átvétel vagy egy szerkesztés miatt, vagy mert a csomag kikerült a prémium listából), a kapcsolatai magától megszűnnek, és a *Kapcsolat vége* oszlop a „megszűnt: a főügyfél már nem implicit prémium” okot mutatja. A kapcsolt ügyfelek fiókja ettől nem zárul le, jogosultságuk a saját

csomagjuk szerint marad; ha explicit prémiumok, újra a *Kapcsolat nélküli prémium* fülön jelennek meg. Ha a főügyfél így tér vissza az ügyféltörzsből, a csak miatta lezárt kapcsolt ügyfelek újranyílnak, amennyiben a tételük jelen van.


1. Nyissa meg az implicit prémium csomagú főügyfél adatlapját, és görgessen a *Kapcsolt ügyfelek* fülre. A fül csak olyan ügyfélnél látszik, aki kapcsolhat másokat. Lezárt főügyfélhez új ügyfél nem kapcsolható: a kapcsolásra szolgáló gomb ilyenkor szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok; a fül lezárt főügyfélnél csak akkor látszik, ha már vannak kapcsolt ügyfelei.
2. Kattintson az **Ügyfél kapcsolása** gombra, és keresse ki a kapcsolandó ügyfelet név, e-mail-cím, cég vagy külső azonosító alapján. Minden találat két sorban jelenik meg: a név alatt az e-mail-cím, a cég, a külső azonosító, az elsődleges telefonszám és a csomagok, hogy két hasonló név ne legyen összetéveszthető. Csak olyan ügyfél választható, akinek nincs saját implicit prémium csomagja, és még nincs máshoz kapcsolva.
3. A listában látszik a kapcsolat kezdete és ki hozta létre. A **Kapcsolat megszüntetése** művelet megerősítés után lezárja a kapcsolatot; a sor a záró dátummal a listában marad, a kapcsolt fiókot ez önmagában nem zárja le.

Kapcsolat nélküli explicit prémium ügyfél.

Ha egy ügyfél csak explicit csomag alapján prémium, de nincs főügyfélhez kapcsolva, ez nem hiba, hanem az ügyfélszolgálat által kezelendő figyelmeztetés: az ügyféllistában piros háromszög jelöli a neve mellett, a lista *Kapcsolat nélküli prémium* fülén (és az „Explicit prémium kapcsolat nélkül” szűrővel) egyben látható mindenki, akire ez igaz, a menüben számláló mutatja a számukat, az adatlapon pedig a „Kapcsolva ehhez” mező alatt olvasható a figyelmeztetés, és a fejléc **Főügyfélhez kapcsolás** gombjával rögtön kapcsolható is. Az ideiglenes csomag-felülírással prémiummá tett ügyfél nem számít ide: a felülírás saját indoklással él, nem egy főügyfél csomagján alapul, ezért kapcsolást nem kér.

Kivétel: a figyelmeztetés elrejtése.

Ha az ügyfél explicit prémium csomagja főügyfél nélkül is jogos (például önálló szerződés), az „Ügyfelek kezelése” jogosultsággal a fejléc **Figyelmeztetés elrejtése** gombja legalább tíz karakteres indoklással és tetszés szerinti záró dátummal elrejti a figyelmeztetést: az ügyfél kikerül a fülről, a számlálóból, a szűrőből és a háromszög alól, helyette szürke áthúzott csengő jelöli, az adatlapon pedig a „Kapcsolva ehhez” mező alatt olvasható az indoklás, ki és meddig rejtette el. Az elrejtés az auditnaplóba kerül; a **Figyelmeztetés visszakapcsolása** gomb bármikor visszavonja, a záró dátum elteltével magától megszűnik, és ha az ügyfelet később mégis főügyfélhez kapcsolják, az elrejtés is törlődik, hogy a kapcsolat esetleges megszűnésekor a figyelmeztetés újra éljen.



Figyelmeztetés elrejtése. Az indoklás kötelező, a záró dátum nem; a művelet és a visszakapcsolás is az auditnaplóba kerül.


Az adatlap alsó részén a *Telefonszámok* fülön az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs új számot vehet fel, a nem ügyféltörzs-forrású számot szerkesztheti vagy törölheti, és elsődlegest jelölhet (az ügyintéző a fület csak olvassa). Ha szerkesztéskor magát a számot írja át, az új számnak számít: a régi szám SMS-es vagy hívásos megerősítése nem öröklődik, a megerősítés „ügyintézői felvétel" lesz az Ön nevével. A „Megerősítés" oszlop minden számnál mutatja, mi erősítette meg: ügyféltörzs, ügyintézői felvétel, SMS-kód, ügyfélszolgálati megerősítés vagy azonosított hívás (az egérrel rá állva a dátum és a megerősítő neve), vagy azt, hogy nem megerősített. Az ügyféltörzsből érkező és az ügyintéző által felvett számok mindig megerősítettek; az ügyfél által a portálon felvett szám akkor, ha SMS-ben megerősítette (ez a Beállítások › Portál alatt kapcsolható, és élő SMS-kapcsolatot kíván), ha a **Szám megerősítése** művelettel Ön erősítette meg (például visszahívás után; naplózott), vagy ha a Beállítások › Azonosítás „Telefonszám megerősítése azonosított hívással" kapcsolója mellett az ügyfél erről a számról hívott és sikeresen azonosították. Ha egy felvett vagy átírt szám más ügyfélnél már szerepel, az ablak név szerint figyelmeztet, és csak a „Tudomásul veszem" jelölővel menthető: erről a számról a telefonos menü PIN-ellenőrzése egyik ügyfélnél sem fog működni; az ilyen szám „megosztott" jelölést kap a fülön, az adatlapon és az azonosítás oldalon. Az utolsó szám törlése előtt az ablak jelzi, hogy ezzel az ügyfél PIN-kódja is törlődik. Beérkező hívásnál a megerősített szám előnyt élvez a nem megerősítettel szemben. Az ügyfél a portálon legfeljebb a beállított számú (alapból öt) saját számot veheti fel. Ha egy kézzel felvett szám később az ügyféltörzsben is megjelenik, a következő átvétel ügyféltörzs-forrásúvá és megerősítetté teszi. A *Válaszok* fül a megválaszolt kérdéseket sorolja tartalom nélkül, a választ az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs a sor „Válasz eltávolítása" gombjával törölheti; az *Azonosítási munkamenetek* fül az ügyfél összes kísérletét mutatja, a sor végén a szem ikon ugyanazt a részletes ablakot nyitja, mint az Azonosítási munkamenetek lista.

Ügyfélszolgálati vonal.

Az adatlap jobb felső blokkja azt a telefonszámot, e-mail-címet és nyitvatartást mutatja, amely az ügyfél szintjéhez tartozik. Ha egy ügyfél rossz vonalon hívott, innen látja, hová kell irányítania.

Megosztott telefonszámok

Az *Ügyfélszolgálat › Megosztott telefonszámok* oldal (az ügyfelek kezelése joggal) számonként csoportosítva mutatja azokat a telefonszámokat, amelyek egynél több nyitott ügyfélnél vannak rögzítve: kinél, milyen forrásból (ügyféltörzs, ügyintéző, ügyfél), mi erősítette meg, elsődleges-e. Az ilyen számról hívó ügyfelet a telefonos menü nem ismeri fel, ezért PIN-t sem kér tőle, és a vezérlőpulton „Közös szám” áll: ez nem kritikus hiba, hanem a szolgáltatás minőségének csökkenése, ezért a menüpont mellett szürke számláló, a Rendszerállapot oldalon figyelmeztető kártya jelzi. Döntse el, kié a szám, és a `Szám törlése` művelettel vegye le a többiekről (ha valakinek ez volt az utolsó száma, a PIN-je is törlődik); az ügyféltörzsből érkező számot az oldal pirossal jelöli, mert azt a törzsadatban kell javítani, a következő átvétel hozza a javítást. Az érintett ügyfél adatlapján és az azonosítás oldalán az ilyen szám „megosztott” jelölést kap, így a PIN-hiba okát nem kell keresni.




Megosztott telefonszámok. Számonként csoportosítva az érintett ügyfelek, a forrás és a megerősítés módja; az ügyféltörzsből érkező szám pirossal jelölve.

6 Hívások és azonosítási munkamenetek


A *Hívások* oldal tetején az **Utolsó 15, 30, 60, 90 vagy 120 nap** fülek közül választhat; alapból a 30 napos fül aktív. A mai nap beleszámít. A lista a kijelölt időszak archivált hívásait is tartalmazza; az egyéb szűrők ezen belül szűkítenek.

A *Hívások* lista a telefonközpont által jelzett hívásokat mutatja a jelenlegi hívásnézet szerint: beérkezés ideje, hívásazonosító, hívószám, felismert ügyfél, ügyintéző, szint, hívósor, állapot, a hívás alatti azonosítási kísérletek száma és a hívásmegjegyzés. Az ügyintézőszűrő a korábbi, már archivált hívások munkatársait is felsorolja. Szint, állapot, ügyintéző és időszak szerint szűrhető, hívásazonosítóra, számra és ügyfélnévre kereshető.



Hívások. A kiválasztott 15–120 napos időszak hívásai látszanak az általános adatmegőrzés (5 év) szerint tárolt állományból; a rövid megőrzési idő csak a vezérlőpult listáit takarítja. A fülek 15, 30, 60, 90 és 120 napra szűkítenek, az „Összes” fül időkorlát nélkül mutatja a listát.

Az *Azonosítási munkamenetek* lista minden kísérletet rögzít: mikor indult, melyik ügyfélre, ki végezte, milyen módszerrel (kérdés-válasz, PIN, egyszeri azonosító kód, IVR kód, kézi azonosítás) és csatornán (ügyintéző, automata menü, gépi felület), mi lett az eredmény és az indoklás, valamint hány elfogadott és elutasított válasz született. Kézi azonosításnál az indoklás az eredmény oszlopban olvasható. Ügyintéző, ügyfél (név vagy e-mail), állapot, módszer, csatorna és időszak szerint szűrhető; a `CSV export` gomb a szűrt listát pontosvesszővel tagolt, táblázatkezelőben megnyitható fájlba menti. Ez a lista a visszakeresés és a minőségellenőrzés eszköze.




Azonosítási munkamenetek. Az eredmény oszlop az indoklást is mutatja, például „ügyintéző megszakította”.

Kimutatások

Az Ügyfélszolgálat menü **Kimutatások** pontja a csoportvezetők és rendszergazdák eszköze (a „Kimutatások megtekintése és exportálása” jogosultsággal). Válassza ki az időszakot (alapból az elmúlt 30 nap, legfeljebb 400 nap), pipálja ki a kívánt részeket, válasszon formátumot, majd kattintson a `Kimutatás letöltése` gombra.

- **Felhasználók törzsadata:** név, e-mail, szerepkörök, állapot, utolsó belépés, beosztás és szervezeti egység, kezelt szintek.
- **Hívások ügyintézőnként:** felvett hívások összesen, hívósoronként, szintenként, átlagos hívástartam, kezeltnek jelölt nem fogadott hívások; és ugyanez naponta.
- **Hívások naponta:** minden nap összes hívása, ebből ügyintéző által felvett, nem fogadott, és a nem fogadottak közül kezeltnek jelölt.
- **Azonosítások ügyintézőnként:** kísérletek módszerenként és kimenetelenként, sikerarány.
- **Aktivitás:** belépések és naplózott műveletek száma felhasználónként.

A **HTML** változat önálló fájl, böngészőben nyílik és nyomtatható; az **Excel** változatban minden rész külön munkalap, az első lapon az időszak és a készítő. Minden letöltés az eseménynaplóba kerül. Ha egy CSV-export elérné az ötvenezer soros felső határt, a rendszer figyelmeztet, és a fájl csak az első ötvenezer sort tartalmazza: ilyenkor szűkítse a listát és több részletben exportáljon. A kimutatások és a Hívások lista azonos időszak és szintszűrés mellett ugyanazt a híváskört számolják: a befejezett hívások a rövid megőrzési idő után csak a vezérlőpultról tűnnek el.




Kimutatások. Időszak, pipálható részek és formátum; a gomb tölti le a fájlt.

Egynapos kimutatáshoz ugyanazt a napot válassza kezdő- és zárónapnak; a választó esetleges óraértéke nem számít. A felvett hívás a nem fogadottak darabszámába nem kerül bele akkor sem, ha korábban hibás lezárási státuszt kapott. Az Excelben a szöveges adatok szó szerinti szövegek, a darabszámok számok maradnak.

7 Biztonsági kérdések

Az *Azonosítás › Kérdések* oldalon a kérdéskészlet kezelhető. Az ügyfelek a portálon ezek közül választanak és válaszolnak.



Kérdések. Verziószám, aktív állapot, a kérdésre adott válaszok száma és a műveletek.

- **Új kérdés:** szöveg és választható segítő magyarázat; az új kérdés azonnal aktív, és megjelenik a portálon.
- **Új verzió:** a kérdés szövegének módosítása. A „válaszok megtartása” jelölővel dönt: elírás javításánál kapcsolja be, így a meglévő válaszok érvényesek maradnak; tartalmi változtatásnál kapcsolja ki, ekkor az ügyfeleknek újra kell válaszolniuk, és a portál ezt jelzi nekik.
- **Deaktiválás:** a kérdés nem jelenik meg többé, a meglévő válaszok megmaradnak, de nem számítanak az azonosításba.
- **Megtekintés:** a kérdés verzióinak története, ki és mikor adta ki.


> **Szükséges válaszok száma.**
> A Beállítások › Azonosítás alatt állítható, hány megválaszolt kérdés kell a kérdés-válasz azonosításhoz. Ügyeljen rá, hogy legalább ennyi aktív kérdés legyen, különben az ügyfelek nem érhetik el a szükséges számot.

8 Tartalom: hírek, sablonok, üzenetek

Az *Adminisztráció › Tartalom* pont alatt három oldal található, a bal oldali alsó menüből válthat köztük.

Hírek


Az ügyfélportálon megjelenő közlemények. Cím, formázható szöveg és közzététel időpontja adható meg; jövőbeli időponttal ütemezett, üres időponttal piszkozat. A portálon a szerző neve nem jelenik meg.




Hírek. A közzététel ideje jelvényként; a jövőbeli időpont ütemezett megjelenést jelent.

Üzenetsablonok

A rendszer által küldött üzenetek szövege: belépési hivatkozás e-mailben, új PIN-kód SMS-ben, belépő kód SMS-ben, telefonszám-megerősítő kód SMS-ben. A lista mutatja, hogy egy sablon a beépített alapértelmezést használja-e, vagy már testre szabták. Az e-mail sablon magyar és angol változatban létezik, és azon a nyelven megy ki, amelyet az ügyfél a portálon utoljára használt (ha még nem lépett be, az ügyintéző felületének nyelvén). Az SMS-sablonok csak magyar nyelvűek: az SMS mindig magyarul megy ki, az ügyfél nyelvétől függetlenül.



Üzenetsablonok. Az e-mail magyar és angol változatban, az SMS-ek csak magyarul.




Sablon szerkesztése. Bal oldalon a szöveg és a helyőrzők, jobb oldalon az azonnali előnézet mintaadatokkal.

1. Kattintson a sablon sorára. E-mailnél formázott szövegszerkesztő, SMS-nél egyszerű szövegmező jelenik meg karakterszámlálóval: ékezet nélkül 160, ékezetes betűkkel 70 karakter fér egy üzenetrészbe.
2. A változó adatokat helyőrzőkkel illessze be: kattintson a kívánt helyőrző címkéjére (például `{{ code }}`), majd illessze be a szövegbe. Csak a listában szereplő helyőrzők használhatók; ismeretlen helyőrzővel a sablon nem menthető.
3. A jobb oldali előnézet mintaadatokkal mutatja a végeredményt. Mentés előtt a **Próbaküldés** gombbal elküldheti a saját e-mail-címére vagy egy megadott telefonszámra.
4. Ha üresen hagyja a szöveget, a beépített alapértelmezés érvényes; a **Visszaállítás alapértelmezésre** művelet ugyanezt teszi egy testre szabott sablonnal.

Kimenő üzenetek


Minden e-mail és SMS ide kerül állapottal: várakozik, küldés alatt, elküldve, sikertelen. A sorra kattintva a címzett, az állapot és a hibaüzenet olvasható. A titkot hordozó üzenetek (PIN, belépő kód, belépési hivatkozás, megerősítő kód) szövege sosem jelenik meg a felületen, helyette a „Bizalmas tartalom…” felirat áll, és a kiküldés, a végleges sikertelenség vagy a visszavonás után a rendszer a szöveget véglegesen törli. Sikertelen üzenetnél az **Újraküldés** művelet érhető el, kivéve a titkot hordozó üzenetet, amelynek tartalma a végleges hiba után már törlődött: ott a gomb letiltva marad, és új PIN-kódot, kódot vagy hivatkozást kell kiadni. Várakozó üzenetnél a **Visszavonás** művelet érhető el; ha a küldő közben már felvette az üzenetet, a rendszer ezt jelzi, és a küldés befejeződik. Egy üzenet csak egyszer megy ki akkor is, ha a háttérfolyamat közben újraindul. A lista fél percenként frissül.



Kimenő üzenetek. Csatorna, üzenetfajta, címzett, állapot és a próbálkozások száma.

9 Fiókok: munkatársak és szerepkörök

Munkatársak




Felhasználók. Szerepkörök, ügyféltörzstételhez kötés, beosztás és szervezeti egység, lezárás és utolsó belépés.

A munkatárs űrlapján az *Ügyféltörzs adatai* blokk csak ügyféltörzstételhez kötött fióknál látszik: külső azonosító, cég, beosztás, szervezeti egység, csak olvashatóan; módosításuk az ügyféltörzsben történik, a következő átvétel áthozza.

Új munkatársat az **Új felhasználó** gombbal vehet fel. Az e-mail-címnek egyeznie kell a céges bejelentkezés által küldött címmel és az ügyféltörzstételben szereplővel. A jelszó csak jelszavas belépéshez kell, és legalább 12 karakter: ha a munkatársi céges bejelentkezés be van kapcsolva, üresen hagyható; ha nincs, kötelező, mert akkor ez az egyetlen belépési mód (a mező alatti szöveg megmondja, melyik eset áll fenn). Az összekötéshez a tételnek ugyanazt az e-mail-címet kell viselnie (kis- és nagybetű nem számít), munkatársként kell besorolva lennie, nem hiányozhat az átvételből, és nem tartozhat másik fiókhoz. A munkatárs csak akkor tud belépni, ha a fiókja össze van kötve az ügyféltörzstételével. Ha az ügyféltörzsben már van munkatársi tétel ugyanezzel az e-mail-címmel, a mentés azonnal összeköti, és az értesítés megnevezi a tétel külső azonosítóját; ha nincs, sárga értesítés mondja meg, miért nem (nincs ilyen tétel, ügyfélként van besorolva, hiányzik az átvételből, másik fiókhoz tartozik, vagy több tétel viseli a címet), és a következő átvétel köti össze, amint a tétel megjelenik. Ugyanez történik, ha egy még össze nem kötött munkatárs e-mail-címét javítja és menti. A lista „Ügyféltörzstételhez kötve” oszlopa ezt mutatja; ha a tétel a legutóbbi átvételből hiányzott, az ikonra állva a „Hiányzott a legutóbbi átvételből” felirat olvasható. Az „Utolsó belépés” oszlop minden belépési módnál frissül, a jelszavasnál is; ha üres, a munkatárs még sosem lépett be. A lista keresője szavanként keres

mindenben, amit a lista mutat: névben, e-mail-címben, szerepkörben, külső azonosítóban, cégben, beosztásban, szervezeti egységben és bejelentkezési névben; több szó esetén mindegyiknek szerepelnie kell valamelyik mezőben (például „Szilvia prémium”).




Munkatárs szerkesztése. Szerepkörök és a kezelhető ügyfélszintek; fent a `Zárolás feloldása`, amely csak zárolt jelszavas belépésnél aktív.

- **Szerepkörök:** egy vagy több; a jogosultságok összeadódnak.
- **Kezelt szintek:** mely ügyfélszintek hívásait veheti fel a munkatárs. Ha csak egyet jelöl, a fejléc jelvénye nem váltható nála. A mező csak akkor látszik, ha több szint van használatban.
- **Lezárás:** a fiók megmarad, de belépni nem tud; az ügyféltörzsből eltűnő munkatársat az átvétel magától lezárja.
- **Második faktor:** a lista „Kétlépcsős belépés” oszlopa mutatja, ki milyen faktort állított be (vagy „nincs”, illetve hogy zárolt). A sor menüjének `Kétlépcsős belépés nullázása` pontja (a munkatársak kezelésére jogosultnak; főrendszergazdáét csak főrendszergazda) minden faktort töröl, a munkatárst minden eszközről kilépteti, és a következő belépéskor újat kell beállítania; elveszett eszköznél használja. A hibás kódok miatti zárolást a `Zárolás feloldása` oldja fel.

Szerepkörök és jogosultságok

Négy beépített szerepkör van: főrendszergazda (minden jogosultság), rendszergazda, csoportvezető és ügyintéző. A főrendszergazda szerepkört csak főrendszergazda adhatja ki (más munkatársnál ez a lehetőség szürke), és főrendszergazda fiókját csak főrendszergazda szerkesztheti, zárhatja le vagy törölheti; a tiltott kísérlet az eseménynaplóba kerül. Frissítéskor a beépített szerepkörök kézzel módosított jogosultságai megmaradnak, csak az újonnan bevezetett jogosultságok kerülnek fel az alapkiosztás szerint. A szerepkör szerkesztésénél a jogosultságok csoportonként jelölhetők; új szerepkör is létrehozható. A jogosultság dönt arról, mely menüpontok és műveletek jelennek meg a munkatársnak.


A „Kézi azonosítás rögzítése” jogosultság adja az azonosítás oldal **Kézi azonosítás** gombját; alapból mindhárom munkatársi szerepkör megkapja, elvenni a szerepkör szerkesztésével lehet. Minden szerepkör-módosítás (mely jogosultság került be vagy ki) az eseménynaplóba kerül.



Szerepkörök. A jogosultságok és a hozzárendelt felhasználók száma.

10 Rendszer: beállítások

Az *Adminisztráció › Rendszer › Beállítások* oldal füleken csoportosítja a működési paramétereket. Minden változtatás a **Mentés** gombbal (vagy **Ctrl** + **S**) lép életbe, azonnal, és az eseménynaplóba kerül.



Beállítások › Azonosítás. PIN-hossz minimuma és maximuma, ügyfél általi módosítás alapból kikapcsolva, PIN-egyediség alapból bekapcsolva, külön egyszeri azonosító és IVR-kódhossz.

FÜL	MIT TARTALMAZ
Arculat	Alkalmazás neve, embléma, böngészőikon (a feltöltött ikon az iPhone és iPad kezdőképernyőjén is ez lesz; üresen hagyva a rendszer saját ikonja látszik a portálon és az ügyintézői felületen is), háttérképek (portál, belépő oldal, ügyintézői belépő), a hat arculati szín. A gyári színséma semleges palaszürke; a kimenő levelek és a letöltött kimutatások is a beállított színeket használják.

FÜL	MIT TARTALMAZ
Ügyfelek	Az Ügyfelek lista alapból csak a releváns fiókokat mutassa-e (portálhozzáférés, lezárt, vagy bármilyen előzmény); kikapcsolva mindenki látszik. Látszódjon-e a menü Ügyfelek pontja mellett a főügyfél nélküli explicit prémium ügyfelek piros számlálója (alapból igen). „Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok”: az ügyféltörzs rögzített mezőhöz nem rendelt oszlopai közül melyek jelenjenek meg az ügyfél adatlapján, a listában és az exportban (oszlopfejléc → megjelenített felirat; üres feliratnál a fejlécből képződik).
Prémium	A prémium portál kiemelő színe, jelvényének felirata, saját háttérképei.

FÜL	MIT TARTALMAZ
Csomagok	A prémium és a normál csomagnevek listája. Csak az az ügyfél léphet be, akinek implicit vagy explicit csomagja szerepel valamelyikben. A nevek összevetése egységes: a kis- és nagybetű, az ékezetek és a felesleges szóközök nem számítanak („Prémium” és „premium” ugyanaz), minden más karakter megkülönböztet. A mentés előre kiszámolja a hatást: ugyanaz a név mindkét listán, vagy olyan változás, amely nyitott ügyfelet hozzáférés nélkül hagyna, nem menthető (a hibaüzenet felsorolja a neveket: egy csomag a normál listán át vezethető ki, vagy a viselők lezárása után); ha főügyfelek esnének ki a szerepükből vagy ügyfelek szintje változna, megerősítő ablak mutatja a számokat és a neveket, mentés után pedig értesítés mondja, hány kapcsolat szűnt meg és hány ügyfél szintje változott. **Csak prémium kiszolgálás:** bekapcsolva a rendszer csak a prémium ügyfeleket szolgálja ki; a normál ügyfelek nem léphetnek be a portálra (a belépettek a következő lépésüknél kilépnek), a telefonos menü nem ismeri fel őket, és semmilyen listában, keresésben vagy adatlapon nem látszanak; korábbi hívásoknál és azonosításoknál a nevük helyett „ismeretlen” áll. Az adataik megmaradnak, az átvétel továbbra is hozza őket, és kikapcsolva minden visszaáll. Bekapcsoláskor megerősítő ablak mutatja, hány és mely ügyfél érintett; üres prémium listával nem kapcsolható be. Amíg be van kapcsolva, a panel tetején vékony sáv jelzi („A rendszer jelenleg csak prémium ügyfeleket kezel.”), a normál csomaglista alatt az áll, hogy most nem hat, az Ügyfélszolgálat fül normál elérhetőségei alatt pedig az, hogy az elutasított normál ügyfelek ezt látják a portál belépőoldalán (ezért szerkeszthetők). Ilyenkor a csomaglisták módosításának megerősítése is megnevezi, kik nem lesznek kiszolgáltak (a már most nem kiszolgált ügyfeleket csak megszámolja, név nélkül); a hívósorhoz nem rendelt hívás prémium szintű; egy prémium és egy normál ügyfél közös száma közös marad (a hívót a telefonos menü nem ismeri fel); a csak normál hívásokra beállított ügyintézők a prémium hívásokat kezelik. Ha egy mentett ügyfél nem kiszolgált, a mentés után az ügyféllista nyílik meg, magyarázattal. A bekapcsolás előtt megnyitott normál ügyfél adatlapja a következő kattintásnál elutasít; a rejtett ügyfélről írt hívásjegyzet, kézi azonosítási indoklás és a neki szóló üzenetek címzettje, tárgya, szövege és hibája helyén „rejtve” áll; a bekapcsolás előtt sorba állt, neki szóló üzenet nem megy ki („Visszavonva”). Az eseménynapló a neveket megtartja (a történtek nyilvántartása), de a rejtett ügyfél adatlapjára nem hivatkozik.
Ügyfélszolgálat	Szintenként az ügyfélszolgálati e-mail-cím, telefonszám és nyitvatartás, amelyet az ügyfél a portálon lát.


FÜL	MIT TARTALMAZ
Portál	Lábléc szövege, jogi név, adatkezelési, felhasználási és impresszum hivatkozás, hírek az áttekintő oldalon. Az ügyfél által felvehető telefonszámok legnagyobb száma (alapból 5) és a telefonszám SMS-es megerősítésének bekapcsolása (alapból ki; élő SMS-kapcsolatot kíván; kikapcsolva az ügyfélszolgálat vagy az azonosított hívás erősít meg). „Megosztott telefonszám jelzése az ügyfélnek” (alapból ki): bekapcsolva a portál jelzi az ügyfélnek, ha a száma másnál is szerepel és a menü nem ismeri fel róla; a másik ügyfél sosem látszik.
Ügyfél belépés	Belépési hivatkozás engedélyezése és érvényessége (percben; alapból 720 = 12 óra), „E-mail link megjelenítése a panelen küldés után” (alapból ki; tesztkörnyezethez, lásd az ügyfél adatlapjának műveleteit), SMS belépő kód engedélyezése, hossza, érvényessége, hibás próbálkozások száma. SMS-keret egy telefonszámra: percenként (alapból 1) és óránként (alapból 3) ennyi belépőkód mehet ki, a többi kérést a rendszer csendben elutasítja és naplózza (`message.refused`); a többi SMS-t (PIN, telefonszám-megerősítés) nem korlátozza. „E-mailes tartalék az SMS-kódhoz” (alapból be): a portál a második SMS után egyszer belépési linket kínál e-mailben. **Csak akkor működik, ha az „E-mail link belépés engedélyezve” is be van kapcsolva** ugyanezen a fülön; kikapcsolt e-mail link belépés mellett a tartalék kapcsoló hatástalan, és a portál az ügyfélszolgálathoz irányít. „Emlékezz rám” engedélyezése az ügyfél céges bejelentkezéséhez (alapból ki) és időtartama (alapból 30 nap); a link és az SMS-kód sosem emlékezik. Kikapcsolásakor a korábban megjegyzett böngészők azonnal kilépnek. A munkamenet leghosszabb időtartama (alapból 24 óra). Zárolás: ennyi egymást követő hibás SMS-kód után (alapból 5) ennyi percre (alapból 120 = 2 óra) zárolódik az ügyfél SMS-es belépése.

FÜL	MIT TARTALMAZ
Admin belépés	Admin jelszavas belépés engedélyezése a munkatársaknak. Nem kapcsolható ki, amíg egyetlen admin SSO-szolgáltató sincs bekapcsolva és beállítva, különben senki sem tudna belépni a felületre. „Emlékezz rám” engedélyezése (alapból ki; bekapcsolva a jelszavas űrlapon megjelenik a jelölő, és az SSO-belépés is emlékezik; kikapcsolásakor a korábban megjegyzett böngészők azonnal kilépnek) és időtartama (alapból 30 nap). A munkamenet leghosszabb időtartama (alapból 12 óra). Zárolás: ennyi egymást követő hibás jelszó után (alapból 5) ennyi percre (alapból 120 = 2 óra) zárolódik a jelszavas belépés; az SSO közben működik. „Kétlépcsős belépés (MFA) bekapcsolva” (alapból ki): bekapcsolva minden munkatársi belépés második faktort kér, a már nyitott munkamenetekben is; „Választható második faktorok” (alapból hitelesítő alkalmazás és e-mailes kód; SMS csak bekötött SMS-átjáróval, különben a pipa letiltva, okkal); „A céges szolgáltató MFA-jának elfogadása” (alapból be): ha az ADFS vagy az Entra igazoltan kért második faktort, a HDID nem kér újat. A hibás második faktoros kódok zárolása ugyanezekkel a számokkal, de külön számol. Mentéskori ellenőrzés: bekapcsoláshoz legalább egy módot ki kell választani; az SMS bekötött SMS-átjáró nélkül (élesben a log illesztővel) nem pipálható, a mező alatt az ok olvasható.
SSO	ADFS és Microsoft Entra bejelentkezés ki- és bekapcsolása admin (munkatársi) és ügyfél fiókoknak; az elérési adatok üzemeltetési beállítások. „Mobil ID token legnagyobb kora (perc)” (alapból 15): az ügyfél mobilalkalmazásának Microsoft-tokenje egyszer, és csak a kibocsátásától ennyi percen belül váltható be. Egy szolgáltató csak akkor kapcsolható be, ha a kiszolgálón be van állítva; különben a mentés hibával megáll, és a hibaüzenet felsorolja a kitöltendő `.env` kulcsokat.

FÜL	MIT TARTALMAZ
Azonosítás	Kérdés-válasz: szükséges válaszok, kérdések száma munkamenetenként, elfogadások és elutasítások határa, munkamenet érvényessége. „K-V vak ellenőrzés” (alapból kikapcsolva): bekapcsolva a tárolt válasz rejtett, az ügyintéző beírja a hívó válaszát, és a rendszer dönt (lásd a 4. fejezetet); „K-V megengedett elírás” (0–3, alapból 1) a vak ellenőrzés tűrése. PIN-kód: „PIN-kód minimális hossza” (alapból 6) és „PIN-kód maximális hossza” (alapból 10), 6–12 között, minimum ≤ maximum; hibás próbálkozások, zárolás alapideje (ismételt zárolásnál duplázódik), ügyintézői bekérés engedélyezése. „Ügyfél módosíthatja a PIN-kódját” (alapból kikapcsolva): a saját PIN létrehozását, cseréjét és törlését együtt engedélyezi; kikapcsolva a portál ügyfélszolgálati tájékoztatást mutat, és az API is elutasít. A munkatársi PIN-kezelés ettől független. „PIN-kód egyedisége kötelező” (alapból bekapcsolva): az új kiosztásokban tiltja az ügyfelek közös PIN-jét; kikapcsolva megengedi. A kapcsoló váltása nem módosítja a meglévő PIN-eket. Egyszeri azonosító kód: hossz (8–12, alapból 8) és érvényesség. Külön „IVR-kód hossza” mező a mobil háttérrendszer kódjához (8–12, alapból 8). A hosszváltozások az újonnan beállított PIN-ekre és kiadott kódokra vonatkoznak. „Ügyintézői sikertelen ellenőrzések óránként” (alapból 50): ennyi hibás kód- és PIN-ellenőrzés után az ügyintéző az óra végéig várni kényszerül. „Telefonszám megerősítése azonosított hívással” (alapból ki): bekapcsolva a híváson bármely módszerrel azonosított ügyfél nem megerősített száma, amelyről hívott, megerősítetté válik. A PIN-hez mindig legalább egy rögzített telefonszám kell (ez nem beállítás).

FÜL	MIT TARTALMAZ
Ügyféltörzs (EMD)	„Az ügyféltörzs-export kéréstörzse (JSON)”: a teljes exportkérés, statikus ID-listával vagy a `{{ ids }}` helyőrzővel. A `{{ ids }}` idézőjelek között szövegként töltődik ki (`"ids": "{{ ids }}"` → `"3,12"`); ha az ügyféltörzs listát vár, idézőjel nélkül, szögletes zárójelek közé írja (`"ids": [{{ ids }}]` → `[3,12]` , a csak számjegyekből álló ID számként). A `{{ now }}` mindig idézőjelek között áll. A rossz helyre írt helyőrzőt a mentés külön hibaüzenetben mondja meg; más JSON-hibánál az üzenet a sort, az oszlopot és a hiba fajtáját nevezi meg (például felesleges vessző a záró jel előtt, aposztróf, idézőjel nélküli kulcs). Egy szövegértékbe írt `{{ now }}` helyére minden kérésnél a küldés időpontja kerül UTC szerint (például 2026-09-28T12:03:15.000Z), a `{{ ids }}` helyére a lenti ID-lista kijelölt ID-i vesszővel elválasztva (például 3,12,40); más helyőrzőt a mentés elutasít. Érvényes JSON-objektum szükséges. „Az ID-lista lekérdezésének kéréstörzse (JSON)” és a válasz három útvonala (az ID helye, alapból `result.data.id` ; a név helye, alapból `result.data.name` ; a státuszkód helye, üresen a HTTP-státuszkód; az alapértékek az ügyféltörzs `{"result":[{"id":31,"data":{"id":31,"name":"Harmincegy Kft."}},{"id":4,"data":{"id":4,"name":"Négy Bt."}}]}` alakú válaszához illeszkednek) az ID-lista lekérdezését írja le; ebben a kéréstörzsben csak a `{{ now }}` használható. Az ID-lista szekcióban a lekért elemek lapozott táblázatban jelennek meg (név, ID, kijelölve, listán), név szerinti ábécérendben; a hosszú név nagyjából 65–70 karakter után több sorba tördelődik (keskeny képernyőn hamarabb), így a többi oszlop látható marad, és a sor többi értéke függőlegesen középre igazodik; a keresőmező névre és ID-re keres, a szűrő a kijelölt vagy nem kijelölt, illetve a listán lévő vagy lekerült elemeket mutatja, így több ezer elem is kezelhető. A kijelölés azonnal érvényes, nem vár a **Mentés** -re: soronként a **Kijelölés** és **Levétel** gombbal, vagy több sort bejelölve tömegesen (csak a látható oldal sorai jelölhetők ki egyszerre). A **Kijelölés ID-k alapján** beillesztett ID-ket (vesszővel, pontosvesszővel, szóközzel vagy soronként) a kijelöltekhez ad, vagy „csak ezek legyenek kijelölve” módban a többit leveszi, a listáról átmenetileg lekerült, kijelölt elemekét is (így azok visszatérésükkor sem kerülnek a kérésbe); a listán nem szereplő ID-ket az értesítés felsorolja, és ha egyik sincs a listán, semmi nem változik. Egyszerre legfeljebb 100 000 karakter illeszthető be, ez nagyjából ötezer ID. A soronkénti **Levétel** akkor is levétel marad, ha a megerősítés közben egy kolléga módosította a sort. A **CSV export** a szűrt listát menti. Az „ID-lista lekérése az API-ból” gomb a mentett kéréstörzzsel azonnal frissíti a listát, és értesítésben mutatja a státuszkódot, valamint az új, átnevezett, kikerült és visszatért elemek számát. Új elem soha nem kerül magától a kijelöltek közé. Levétel előtt a rendszer megerősítést kér a nevekkel: a kimaradó ID-hez tartozó tételeket az átvétel már nem hozza, a kapcsolódó fiókok a beállított számú kihagyott átvétel után lezárulnak; utána érdemes próbafuttatást indítani. **A beállítások bármilyen sorrendben menthetők:** a `{{ ids }}` -t használó export akkor is menthető, ha az ID-lista címe,


FÜL	MIT TARTALMAZ
	kéréstörzse, letöltése vagy a kijelölés még hiányzik; a szekció és a mentés utáni figyelmeztetés felsorolja, mi hiányzik még, és az átvétel addig nem indul. A szekció alján látszik az utolsó lekérdezés ideje és státuszkódja, és az is, ha egy kijelölt elem kikerült a listából: ilyenkor nem kerül a kérésbe. **A jelölése megmarad: ha visszatér, újabb döntés nélkül ismét a kérésbe kerül, és a hiány miatt lezárt fiókjai a következő átvételkor újranyílnak.** Ez szándékos, így egy átmeneti hiány az ügyféltörzsben nem törli a döntést. Ha a visszatérő elemet nem szabad küldeni, a visszatérése után vegye le a jelölését. A kéréstörzseket, az útvonalakat és a kijelölést az ügyféltörzs-átvétel kezelésére jogosult munkatárs szerkesztheti, a többiek csak olvashatják. Hány kihagyott átvétel után záruljon a fiók (alapból 2), két kisbetűs e-mail-domainlista (munkatárs vagy ügyfél), alapból bekapcsolt domain-egyediség, oszlopmegfeleltetés, gépi forrás lapozása. Az oszlopmegfeleltetés mezői rögzítettek (külső azonosító, név, e-mail, cég, beosztás, szervezeti egység, bejelentkezési név, szoba, foglalkoztatási státusz, telefonok, implicit és explicit csomag; a külső azonosító az ügyféltörzs `external_user_id` oszlopa, kötelező, 1–7 számjegy, a beosztás és a szervezeti egység nem kötelező): mindegyikhez csak az ügyféltörzs oszlopfejléce vagy JSON-kulcsa adható meg, új mező nem vehető fel; több telefonoszlop vesszővel sorolható, üres érték esetén az oszlop neve a mező neve. „Minimális sorarány (%)” (alapból 50): ha egy futás az előző sikeres futás sorainak ennél kisebb hányadát olvassa be, a futás hibával megszakad, és senkit sem zár le. „Várt gyakoriság (óra)” (alapból 24): ennek kétszerese után a rendszerállapot hibát jelez, ha nem volt sikeres átvétel. „CSV karakterkészlet” (alapból UTF-8; például Windows-1250 a régebbi exportokhoz).
Hívások	Lezárt hívások megőrzése órában, a vezérlőpult frissítési ideje, hívósorok szintje (hívósor neve → prémium vagy normál) és az alapértelmezett szint. Beragadt hívás lezárása (alapból 6 óra): ennyi idő után a befejezés nélküli hívás ügyintéző nélkül nem fogadottként, ügyintézőhöz rendelve befejezettként zárul.
Adatmegőrzés	„Általános megőrzés (év)” (alapból 5): ennél régebbi azonosítási munkamenetek, hívások, kimenő üzenetek, ügyféltörzs-átvételek és auditarchívum-fájlok véglegesen törlődnek. „Auditnapló az adatbázisban (nap)” (alapból 150, legalább 30): ennyi napig marad egy auditbejegyzés az adatbázisban, ahol az Auditnapló oldal keresi; a régebbi napokat az éjjeli feladat napi, tömörített archívumfájlba írja (Auditarchívum oldal), és csak utána törli az adatbázisból. „Rövid életű adatok megőrzése (év)” (alapból 2): a rég lejárt egyszeri kódok és a feltöltött ügyféltörzsfájlok. A takarítás naponta fut; állapota a Rendszerállapot oldalon látszik.



Beállítások › Admin belépés. A kétlépcsős belépés kapcsolója a működés leírásával, a választható második faktorok (az SMS csak bekötött SMS-átjáróval), a céges szolgáltató MFA-jának elfogadása, és fölöttük a zárolás számai, amelyek a hibás kódokra is vonatkoznak.

Ellenőrzött mentés.

Az űrlap minden számot tartományra, az e-mail-címeket és hivatkozásokat formátumra ellenőriz, és a kérdés-válasz küszöbök összefüggéseit is nézi: a sikerhez szükséges elfogadások száma nem lehet több a munkamenet kérdéseinél, a szükséges válaszok száma nem lehet kevesebb az elfogadásokénál. Hibás értéknél a mező alatt magyar üzenet jelenik meg, és semmi nem mentődik. Csak az ezen az oldalon ténylegesen megváltoztatott értékek íródnak ki, így két rendszergazda nem írja felül egymás munkáját: egy korábban megnyitott oldalról mentve sem íródik vissza az, amit közben más mentett, és mentés után az oldal a tárolt értékeket mutatja. A háttérfolyamatok is azonnal az új értékkel dolgoznak. Egyszerre egy mentés fut: ha a megerősítő ablak nyitva tartása alatt egy másik rendszergazda olyat mentett, ami a következményt megváltoztatja, a mentés megáll („Megváltozott, mit tesz ez a mentés"), és az ablak az új következményt mutatja; ha egy másik mentés tartósan foglalja, a rendszer kéri, hogy próbálja újra egy pillanat múlva.



Beállítások › Ügyféltörzs (EMD) › ID-lista. Lapozott, kereshető táblázat: név, ID, kijelölve, listán. Soronként Kijelölés és Levétel, felül a lekérés, a kijelölés ID-k alapján és a CSV-export; a szakasz elején az utolsó lekérdezés és a kijelöltek száma.

Hívósorok szintjének beállítása

A *Hívások* fülön a „Hívósorok szintje” lista mondja meg, melyik hívósor melyik ügyfélszinthez tartozik. Egy telefonszám egy hívósor: a telefonközpont minden hívóseseményben elküldi a sor nevét, és a rendszer ezt a nevet keresi a listában. **Mikor kell:** csak akkor, amikor a második telefonközpont, a normál vonal is bekötésre kerül; amíg egyedül a prémium telefonközpont küld hívásokat, a lista üresen maradhat, és minden hívás az alapértelmezett, prémium szintet kapja.

1. Kattintson a **Hívósor hozzáadása** gombra. A „Hívósor” lenyílóban azok a sorok szerepelnek, amelyeket a telefonközpont a hívóseseményekben már küldött (a Hívások lista „Hívósor” oszlopában is látszanak), így nem kell gépelni. Ha egy sor még nem érkezett, a lenyíló végén a pontos nevével vehető fel, ahogy a telefonközpont üzemeltetője megadja.
2. A „Szint” lenyílóban válassza a Prémium vagy a Normál értéket.
3. Az „Alapértelmezett szint” lenyílóban azt a szintet válassza, amelyet a listában nem szereplő hívósorok kapjanak. Amíg csak a prémium telefonközpont van bekötve, ez a prémium.
4. Mentse a beállításokat. A szabály a következő beérkező hívástól érvényes; a már rögzített hívások szintje nem változik.

Mire hat. A hívás beérkezésekor a rendszer így dönt a szintről: először a hívósor-megfeleltetés, ha a sor nem szerepel benne, akkor a hívószám alapján felismert ügyfél csomagja, végül az alapértelmezett szint. Az így kapott szint dönti el, hogy a hívás melyik ügyintézők hívásnézetében jelenik meg a vezérlőpulton és a nem fogadott hívások között, milyen jelvényt visel a Hívások listában, és a szint szerinti szűrőben hová tartozik. Az ügyfél saját szintjét (portálhozzáférés, arculat, ügyfélszolgálati vonal) nem befolyásolja, azt mindig a csomagja adja.

Egy telefonközpont.

Amíg csak a prémium telefonközpont van bekötve, a hívósor-megfeleltetés üres maradhat: minden hívás az alapértelmezett, prémium szintet kapja. A normál telefonközpont bekötésekor elég a hívósorát felvenni `standard` értékkel, és a normál csomaglistát feltölteni; a normál szint ettől minden felületen magától megjelenik.


11 Rendszer: állapot, ügyféltörzs, kulcsok, napló

Rendszerállapot

Egy képernyőn mutatja, működik-e minden összetevő: adatbázis, gyorsítótár, üzenetsor és a küldő háttérfolyamat, ütemező, PHP időkorlát (az ügyféltörzs-átvételhez legalább 120 mp, ajánlott 300; a panel a PHP-FPM, a parancs a CLI korlátját mutatja), kimenő üzenetek, levelezés, SMS-átjáró, ügyféltörzs-átvétel és belépés az ügyféltörzs API-jába, hozzáférési kulcsok, csomag-felülírások, megosztott telefonszámok, bejelentkezési szolgáltatók (ADFS-nél a fiókot kötő e-mail-igények listájával; sárga, amíg az ADFS-hibakeresés a tokeneket naplózza), ügyfélbelépés és ügyféltörzs (sárga, ha a telepítés megengedi az ügyfélbelépést ügyféltörzstétel nélkül), kétlépcsős belépés (be van-e kapcsolva, mely módok használhatók, hány munkatársnak nincs még faktora és hány zárolt), csak prémium kiszolgálás (sárga, amíg be van kapcsolva, a nem kiszolgált nyitott normál ügyfelek számával), kimenő proxy (ha a telepítés megad ilyet, a címe jelszó nélkül és a proxy nélkül elért kiszolgálók), tárhely és adatmegőrzés. A kártya jelvénye rendben, figyelmeztetés vagy hibás; alatta a mért érték, és minden kártyán egy lenyitható *„Mi a teendő, ha gond van vele?”* sor, amely megmondja, mit ellenőrizzen, és melyik paranccsal vagy beállítással orvosolható a hiba. Figyelmeztető vagy hibás kártyánál ez a sor alapból nyitva van, zöldnél csukva. A **Frissítés** gomb újra lefuttatja az ellenőrzéseket. Három ellenőrzés érdemel külön figyelmet: az *Ügyféltörzs-átvétel* hibát jelez, ha a várt gyakoriság kétszerese alatt nem volt sikeres átvétel (ha a telepítés még a régi `SYNC_*` változóneveket használja, a kártya ezt megjegyzésben felsorolja, de ettől zöld marad; a régi nevek továbbra is működnek); az *SMS-átjáró* éles környezetben hibás, amíg a naplóba író próbaküldő van beállítva; az *Adatmegőrzés* figyelmeztet, ha a napi takarítás három napja nem futott. Ugyanezek az ellenőrzések gépi formában is elérhetők a felügyeleti rendszer számára a `/health` címen (csak a nevek és az állapotok, hiba esetén 503-as válasz).

Ha a futó kiadás verziója ismert (konténeres telepítésnél mindig), a fejléc alatt „Verzió: …” áll; a verzió csak itt jelenik meg, nyilvános válaszban nem. A panelről indított ügyféltörzs-átvétel külön üzenetsoron fut; ha öt percnél tovább vár, az „Ügyféltörzs-átvétel” kártya figyelmeztet, hogy egyetlen feldolgozó sem figyeli ezt a sort. Ha a telepítés megadja a futó kód nyilvános forrását, a panel és az ügyfélportál láblécében „Forráskód” hivatkozás jelenik meg.


Két kártya a méretezésről szól. Az *Auditnapló* kártya mutatja, hány bejegyzés van az adatbázisban és hány napig marad ott egy bejegyzés, hány archívumfájl készült és mikor futott az archiválás; sárga, ha a kereten túli bejegyzések napok óta az adatbázisban vannak (az éjjeli feladat nem futott). A *Kapacitás* kártya az utolsó 15 percben aktív fiókok számát, a mai csúcsot és az adatbázis-kapcsolatok kihasználtságát mutatja; ha a telepítés megadta a használati profilját (5k, 10k vagy 20k), a profil tervezett egyidejű felhasználószámát is, és 80 % fölött sárgul: ilyenkor az üzemeltetőnek a következő profilra kell lépnie (telepítési útmutató). Profil nélkül a számok csak tájékoztatnak.



Rendszerállapot. A demókörnyezetben a háttérfolyamat és az ütemező nem fut, ezért hibás jelvényt mutat, és a teendő-leírásuk nyitva áll; élesben ezek zöldek. Az utolsó kártyák az adatmegőrzés, az auditnapló archiválása és a kapacitás állapota.

Ügyféltörzs és ügyféltörzs-átvételek

Az *Ügyféltörzs (EMD)* menüpont az ügyféltörzsből átvett tételeket listázza: külső azonosító, típus (munkatárs vagy ügyfél), név, e-mail-cím, cég, beosztás, szervezeti egység, csomagok, „Utoljára átvéve”, hiányzás és „Kihagyott átvételek” (sárga „hiányzott N/M futásból” jelvény, ha a tétel az utolsó futás(ok)ból kimaradt, piros „a következő átvételnél lezárul”, ha még egy hiányzó futás lezárná a fiókot; a lista tetején „A következő átvételnél lezárul” fül darabszámmal és egy „Hiányzik” fül, a szűrők között ugyanez); a tétel adatlapján az „Egyéb oszlopok” blokk az ügyféltörzs minden további, rögzített mezőhöz nem rendelt oszlopát mutatja, ahogy az átvétel hozta (ezekből válogat a Beállítások › Ügyfelek › Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok). Innen ellenőrizhető, miért nem tud belépni valaki: ha nincs tétele, vagy a tétel más e-mail-címet visel, a belépés elutasításra kerül.



Ügyféltörzs (EMD). Szűrhető típus és e-mail-domain szerint.

Az *Ügyféltörzs-átvételek* oldal minden átvétel eredményét rögzíti: beolvasott, új, frissített, kihagyott, hiányzó és lezárt tételek száma, hiba esetén annak szövege, valamint a „Köv. lezárás” oszlopban azoké, akiknek a fiókja a következő átvételnél lezárul, ha a tételük továbbra is hiányzik (a futás részleteiben névmintával; a próbafuttatás is megmutatja). Kézi indítások: **CSV / XLSX importálása** feltöltött állományból, **Átvétel az API-ból most** a beállított gépi forrásból, valamint mindkettő próbafuttatásként: az importnál a „Csak próbafuttatás (semmi nem íródik)” jelölővel, a gépi forrásnál a **Próbafuttatás az API-ból** gombbal. Mindkét indítás a háttérben fut (a feltöltött fájlt is a háttérfolyamat dolgozza fel, így egy nagy állomány sem akad el a böngészőkérés időkorlátján): sikeres indításkor „Átvétel a várólistán” értesítés jelenik meg, az eredmény a lista sorában követhető; ha az indítás nem lehetséges (nincs futó háttérfolyamat, másik átvétel fut), „Az átvétel nem sikerült” értesítés mondja az okot. Ha a PHP egy futást félbeszakít (időkorlát, memória), a futás „Sikertelen” lesz, a hibaszöveg az okot és a teendőt (a `max_execution_time` legalább 120 mp, ajánlott 300) mondja, és a következő átvétel nem akad el. A próbafuttatás az import adatmódosításait visszagörgeti; a jelentés és a frissített hitelesítés megmarad: az eredményben látszik, hány fiók jönne létre és hány zárulna le, név szerinti mintával, így egy új export vagy oszlopmegfeleltetés kockázat nélkül ellenőrizhető. A futás sorára kattintva a részletek nyílnak meg: számok, az *Ügyféltörzs-kérések* blokkban az export (és ID-lista használatakor az ID-lista lekérdezésének) státuszkódja, sikertelen futásnál is, valamint az elküldött ID-k, az új és lezárt fiókok mintája, valamint a kihagyott sorok (legfeljebb ötven) az okukkal, például hiányzó e-mail-cím, nem számszerű külső azonosító, egyik domainlistán sem szereplő domain (ekkor a sor a vizsgált domaint is mutatja), vagy egy futáson belül ismételt külső azonosító, illetve ismételt e-mail-cím (mindkettőnél az első előfordulás kerül át, a részleteken külön számláló mutatja őket). Az *Érkező rekordok domainszűrés után* blokk azt is mutatja, milyen munkatársi és ügyfél-domainlistával dolgozott a futás. Ha minden sor besorolatlan, ezt a kettőt érdemes összevetni: a rendszer az összevetés előtt eltávolítja a cellákból és a listákból a láthatatlan karaktereket (például a táblázatból jövő nem törő szóközt), és a „Név <cím>” alakot a címre egyszerűsíti, így a megmaradó eltérés valódi (például

aldomain: a `hu.example.org` nem azonos az `example.org`-gal). Két további jelzés: az *E-mail-ütközések* blokk (az ügyféltörzs olyan címre írta át egy tétel e-mailjét, amely már másik fiókon áll: a fiók a régi címét tartja meg, és a belépése az eltérés miatt nem működik, amíg az ütközést rendezik; a Rendszerállapot is sárgán jelzi), valamint a „Besorolás változóban” és „Besorolás megváltozott” minta (egy tétel e-mailje a másik besorolási lista domainjére került: a régi fiók csak a beállított számú egymást követő átvétel után zárul le, a minta „n/küszöb” alakban mutatja, hol tart). Az ügyféltörzsben megváltozott e-mail-címet a fiók magától követi, ügyfélnél és munkatársnál is. A feltöltött állomány a futás után törlődik. Az ütemezett átvétel a beállított időzítés szerint fut magától.

API-s próbafuttatás. A gombok fölött az oldal alcíme az EMD API-token állapotát mutatja: mikor frissült utoljára, és feltehetően érvényes-e; ha az utolsó frissítés hibázott vagy még nem volt sikeres belépés, ez áll ott az okkal. A **Próbafuttatás az API-ból** a konfigurált POST-exportot hívja, a választott XLSX/CSV-formátummal. A letöltés több percig tarthat, ezért a háttérben fut; az oldal azonnal visszaadja a vezérlést, a listában megjelenik a várakozó futás. A lista öt másodpercenként frissül. Befejezés után nyissa meg a futás részleteit: a *Jelenlegi aktív fiókok* blokk a futás előtti, nem lezárt és nem törölt munkatársakat és ügyfeleket számolja; az *Érkező rekordok domainszűrés után* az összes beolvasott, az elfogadott munkatársi és ügyfél-, valamint a kihagyott rekordokat mutatja. A besorolást ugyanaz a két e-mail-domainlista vezérli, mint az éles importot. Az első tíz elfogadott sor előnézete azonosítót, nevet, e-mail-címet és besorolást mutat. Az érkező munkatársi rekord nem jelent automatikusan új munkatársi fiókot.

A munkatársi és ügyfél-domainlista határozza meg az import körét és a besorolást; a listákon kívüli domainek kimaradnak. A domainek bevitelkor és mentéskor kisbetűssé válnak, és az import is kisbetűs összehasonlítást használ. Az „Egy domain csak egy listában szerepelhet” kapcsoló alapból bekapcsolt: mentéskor a közös domaineket felsoroló hiba megakadályozza a mentést. Kikapcsolva az átfedő domain munkatársi besorolást kap. Külön engedélyezett domainlista és alapértelmezett besorolás nincs.


A `login_name` (bejelentkezési név), `room` (szoba) és `employment_status` (foglalkoztatási státusz) opcionális, üresen is hagyható ügyféltörzsmezők. Kitöltve a munkatárs és az ügyfél adatlapján csak olvashatóan jelennek meg; üresen rejtve maradnak. A későbbi üres vagy hiányzó forrásmező a korábbi értéket is törli. A foglalkoztatási státusz tájékoztató adat, önmagában nem módosít belépési jogosultságot.

A `phones` hozzárendelésben több forrásfejléc vesszővel sorolható, például `Mobiltelefon, Vezetékes telefon`; ehhez nincs szükség külön telefonoszlopra az adatbázisban. Mindegyik cellában több, vesszővel elválasztott szám szerepelhet. A közös importlépés minden elfogadott munkatársi és ügyfélrekord számát E.164 formára normalizálja és összevonja az ismétlődéseket. A szám formázásán belüli perjel nem listaelválasztó. A hibás szám kimarad, a rekord többi adata bekerül; a jelentés a hibás számok darabszámát és az első ötven eredeti értéket külső azonosítóval mutatja.

A fájl első sora a fejléc; az oszlopok sorrendje tetszőleges, a mezőket a fejlécnevük alapján párosítja a rendszer. A magyar ékezetek, szóközök és írásjelek megtarthatók a pontos oszlopmegfeleltetésben. CSV-nél a karakterkódolást a Beállítások › Ügyféltörzs (EMD) fülön kell megadni, a formátum és az elválasztó telepítési konfiguráció. A *Belépés az ügyféltörzs API-jába* állapotkártya a tokenfrissítés eredményét és az automatikus frissentartás bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotát mutatja. Az exportkérésre kapott hibaüzenetet a rendszer nem tekinti adatfájlnak, és emiatt nem jelöl fiókokat hiányzónak.


Csonka export elleni védelem.

Ha egy futás az előző sikeres futás sorainak a beállított hányadánál (alapból 50%) kevesebbet olvas be, a futás hibával megszakad, és egyetlen fiókot sem zár le; a lista „sikertelen” állapottal és az okkal mutatja. Egy fiók egyébként is csak a beállított számú (alapból két) egymást követő hiányzás után zárul le.



Ügyféltörzs-átvételek. API-s vagy fájlos adatátvétel és próbafuttatás indítása, valamint a korábbi futások eredményeinek megtekintése.

Ügyféltörzs-változások. Amit egy átvétel az ügyféltörzstételeken, a belőlük vezetett ügyfél- és munkatársfiókokon és a telefonszámokon változtatott, az nem az auditnaplóba, hanem a *Rendszer › Ügyféltörzs-változások* oldalra kerül: futásonként és tételenként egy sor a futással, a külső azonosítóval, a névvel és az e-mail-címmel, a változás fajtájával (*Új tétel*, *Módosult*, *Fiók lezárva*, *Fiók újranyitva*) és a módosult mezők listájával; a sor részletei mezőnként mutatják a régi és az új értéket. Az oldal kereshető (külső azonosító, név, e-mail-cím), szűrhető futásra, fajtára és időszakra, és **CSV export** gombja van. Az átvételek listájának *Változások* oszlopa a megváltozott tételek számát mutatja, a sor **Változások** gombja a futásra szűrt listát nyitja (változás nélküli futásnál a gomb letiltva mondja az okot). Az auditnaplóban a futásról egy összegző bejegyzés marad, valamint a fiókok lezárása, újranyitása és e-mail-címének változása. A változások a rövid életű megőrzés (alapból 2 év) szerint törlődnek.




Ügyféltörzs-változások. Futásonként és tételenként egy sor a változás fajtájával és a módosult mezőkkel; szűrés futásra, keresés névre és e-mail-címre, CSV export.

API kulcsok

A telefonközpont és a mobilalkalmazás kiszolgálója hozzáférési kulccsal hívja a rendszert. Az **Új API kulcs** gombbal adjon nevet és hatókört (telefonközpont vagy mobilalkalmazás), majd másolja ki a megjelenő kulcsot: **csak ekkor látható**, később nem kérdezhető le. A kulcsok nem járnak le; cseréjük úgy történik, hogy új kulcsot ad ki, a partner átáll, majd a régit a **Visszavonás** művelettel érvényteleníti. A lista mutatja az utolsó használat idejét; a kulcs használata és minden elutasított próbálkozás az eseménynaplóban is megjelenik. A partnereknek szóló felületleírás (telefonközpont és IVR, mobilalkalmazás kiszolgálója, valamint a teljes API) a jobb felső **API-dokumentáció** gombról új lapon nyílik meg; a gomb csak annak látszik, aki a leírásokat megnyithatja (rendszergazdai hozzáférés).

Aláírás. Az „Aláírás” oszlop mutatja, hogy a kulcshoz tartozik-e aláíró titok. Az **Aláíró titok** művelet új titkot ad ki, amely a kulcshoz hasonlóan **csak egyszer látható**; ettől kezdve a partnernek minden kérést időbélyeggel és aláírással kell küldenie (a részleteket a telepítési útmutató írja le), a partnerrel egyeztetett időpontban kell átállni. Az **Aláírás megszüntetése** visszaveszi a követelményt. A telefonközponti kulcs a kérés címében paraméterként is küldhető a régebbi rendszerek kedvéért; a mobilalkalmazás kulcsa csak fejlécben. **A mobilalkalmazás kiszolgálójának kulcsa mindig aláírt:** létrehozáskor az értesítés a kulcs mellett az aláíró titkot is mutatja (ez is csak egyszer látszik, mindkettőt át kell adni), az **Aláírás megszüntetése** nála szürke, és ha egy korábban kiadott mobilkulcsnak nincs titka, a Rendszerállapot pirosan jelzi, mert minden kérését elutasítja a rendszer; ilyenkor az **Aláíró titok** művelettel adjon ki titkot, és adja át a mobil kiszolgáló üzemeltetőjének.




API kulcsok. A kulcsnak csak az eleje látszik; a hatókör dönti el, mely szolgáltatásokat hívhatja; az „Aláírás” oszlop az aláíró titok meglétét.

Auditnapló


Minden belépés és elutasítás, beállításmódosítás, azonosítási kísérlet, PIN- és kódesemény, adatátvételi művelet ide kerül a végrehajtóval, a tárggyal és a körülményekkel. A *Végrehajtó* oszlop a munkatárs vagy ügyfél nevét mutatja („rendszer”, ha ütemezett feladat vagy gépi felület tette), a *Tárgy* oszlop az érintett rekordot névvel: ügyfél vagy munkatárs neve, hívásnál hívószám és időpont, azonosításnál az ügyfél neve, kérdésnél a szövege. Mindkettő hivatkozás: az ügyfél és a munkatárs adatlapjára, az ügyfélhez tartozó alrekordoknál (azonosítás, telefonszám, kapcsolat, egyszeri kód, válasz) az ügyfél adatlapjára, kérdésváltozatnál a kérdésre, szerepkörnél a szerepkörök listájára visz. A lezárt vagy törölt (de még helyreállítható) fiók is névvel látszik; a részletek ablakában a technikai azonosító csak akkor jelenik meg, ha nincs mire hivatkozni (a rekordnak nincs saját oldala, vagy véglegesen törlődött). A technikai azonosítók a táblázat jobb felső oszlopválasztójával kapcsolhatók be („Végrehajtó azonosító”, „Tárgy azonosító”), a kereső rejtett állapotukban is megtalálja őket. A részletek ablakában a „Kérésazonosító” egy webes kérés minden bejegyzésén azonos (ütemezett feladat vagy parancs bejegyzésénél és a bevezetése előtti bejegyzéseknél nincs); ugyanez az azonosító a válasz `X-Request-Id` fejlécében is megjelenik, és a lista erre is szűrhető, így egy kérés összes bejegyzése együtt olvasható. A „Részletek” a bejegyzés körülményeit kulcs–érték párokban mutatja. Esemény, tárgy, végrehajtó azonosítója, kérésazonosító és időszak szerint szűrhető; a sorra kattintva a részletek olvashatók, a **CSV export** a szűrt listát menti. Néhány gyakran keresett esemény: `client.viewed` (ügyféladatlap megnyitása), `client.searched` (ügyfélkeresés), `id_session.manual` (kézi azonosítás), `call.taken_over`, `call.released`, `call.client_reassigned` (hívás átvétele, elengedése, átrendelése), `client.pin_wrong` (hibás PIN), `role.updated` (szerepkör jogosultságai), `api_key.rejected` (elutasított kulcs), `login.request_throttled` (túl sok belépéskérés egy címre), `retention.pruned` (adatmegőrzési takarítás). Az ügyféltörzs ID-listájának változásai is itt követhetők: az „Esemény” szűrőbe `sync_id_list_item` írva elemenként látszik az új elem, az átnevezés, a listából

való kikerülés, a visszatérés és a kijelölés változása (a kijelölésnél a módosító munkatárssal); a tárgy „Ügyféltörzs ID-lista eleme” névvel és ID-vel jelenik meg, a beállítások oldalára mutató hivatkozással. A `sync.id_list` szűrő a panelről indított lekérdezéseket mutatja a státuszkóddal. A belépésekkel kapcsolatos események: `login.succeeded`, `login.rejected` (minden sikertelen próbálkozás, az ok és a mód megjelölésével: hibás jelszó vagy kód, ismeretlen cím, hamis vagy visszajátszott token, zárolt fiók), `account.locked` és `account.unlocked` (a feloldó munkatárssal).

Forró keret és archívum. Az oldal alcíme kimondja, hány nap bejegyzései láthatók itt (Beállítások › Adatmegőrzés, alapból 150 nap). A régebbi napokat az éjjeli feladat napi, tömörített archívumfájlba írja, és törli az adatbázisból; a fájlok a **Auditarchívum** gombbal (vagy a *Rendszer › Auditarchívum* menüponttal) elérhető oldalon listázhatók nap, méret és SHA-256 ellenőrzőösszeg szerint, és letölthetők a **Letöltés** gombbal (az ellenőrzőfájl a **.sha256** gombbal); a fájl minden sora egy bejegyzés JSON-alakban, a letöltés ellenőrzése `sha256sum -c` paranccsal történik. Minden letöltés az auditnaplóba kerül a letöltő nevével. Az oldal alján lenyitható *Az utolsó 7 nap eseményei* szakasz eseménynevenként mutatja a darabszámot: ha egy név uralja a listát, ott lehet a naplót csendesíteni. A hozzáférési kulcs elfogadott használata nem naplóbejegyzés (az API kulcsok lista „Utoljára használva” oszlopa mutatja), az ügyféltörzs-átvétel tételenkénti változásai pedig az Ügyféltörzs-változások oldalon vannak.



Auditnapló. Az esemény kódja, a végrehajtó és a tárgy névvel, hivatkozásként; jobbra fent az Auditarchívum gomb, a CSV export és az oszlopválasztó; az alcím a forró keretet mondja.



Auditarchívum. A napi archívumfájlok nap, méret és ellenőrzőösszeg szerint, letöltő gombokkal; felül a forró keret, az adatbázisban lévő bejegyzések száma és az utolsó archiválás.

12 Gyakori helyzetek és megoldásuk

HELYZET	OK ÉS TEENDŐ
Nem látom a hívást a hívósorban.	Ellenőrizze a fejléc jelvényét: lehet, hogy másik szint nézetében van. Váltson „Minden ügyfél" nézetre. Ha ott sincs, a telefonközpont nem küldte az eseményt; a Rendszerállapot oldalon látható a kulcs utolsó használata.
Az ügyfél nem tud belépni a portálra.	Az adatlapon a „Portál hozzáférés" jelvény „Nincs": a csomagja egyik listában sem szerepel. Ellenőrizze a Beállítások › Csomagok listát. Ha a fiók lezárt vagy az ügyféltörzstétel hiányzik, illetve más e-mail-címet visel, az Auditnapló „login.rejected" eseménye megmondja az okot.
A egyszeri azonosító kód „ismeretlen vagy lejárt".	A kód öt percig érvényes és egyszer használható; új kérés a régit érvényteleníti. Kérje meg az ügyfelet, hogy kérjen újat, és olvassa be párokban. A mobilalkalmazás kódját ez az oldal nem fogadja el.
A belépési link nem érkezik meg.	A Kimenő üzenetek listában nézze meg az állapotot: sikertelennél olvasható a hibaüzenet; a belépési hivatkozás nem küldhető újra (a tartalma a végleges hiba után törlődik), kérjen az ügyfélnek új hivatkozást. Ha „várakozik" marad, a küldő háttérfolyamat nem fut; a Rendszerállapot oldal jelzi.

HELYZET	OK ÉS TEENDŐ
Nem indítható a kérdés-válasz azonosítás.	Az ügyfél kevesebb kérdést válaszolt meg a szükségesnél; a gomb alatt olvasható a szám. Használjon másik módszert, vagy kérje meg az ügyfelet, hogy válaszoljon a portálon.
Egy ügyfél fiókja „a kapcsolt ügyfél lezárva” okkal zárult le.	A főügyfél fiókja zárult le, és ez továbbterjedt. Ha a főügyfél újranyílik, ez a fiók is újranyílik; ha a kapcsolat már nem indokolt, szüntesse meg a főügyfél adatlapján, és nyissa újra a fiókot kézzel.
Egy ügyfél a „Kapcsolat nélküli prémium” fülön áll, de nem kell neki főügyfél.	Ha az explicit prémium csomag önállóan is jogos, az adatlap „Figyelmeztetés elrejtése” gombjával, indoklással rejtse el a figyelmeztetést („Ügyfelek kezelése” jogosultság kell). Az ügyfél kikerül a fülről és a számlálóból, az indoklás az adatlapon és az auditnaplóban marad; a „Figyelmeztetés visszakapcsolása” bármikor visszavonja.
Egy ügyféltörzsadat (például osztály) nem látszik az ügyfélnél.	Az ügyféltörzs minden további oszlopa az ügyféltörzstétel „Egyéb oszlopok” blokkjában megvan. A rendszergazda a Beállítások › Ügyfelek › Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok alatt felveszi az oszlop fejlécét és feliratát, ettől kezdve az adatlapon, a listában és az exportban is elérhető.
Nem tudom átírni az ügyfél csomagját vagy e-mail-címét.	Az ügyfél az ügyféltörzsből származik, az adatokat ott kell módosítani; a következő átvétel áthozza. Sürgős, ideiglenes szintemelésre a „Csomag felülírása” művelet való, ha van hozzá jogosultsága.
Az ügyfél PIN-je nem működött a telefonos menüben.	A menü csak a rögzített telefonszáma alapján felismert hívótól kér PIN-t. Nézze meg az adatlapon: van-e rögzített száma (szám nélkül a PIN „PIN beállítva, nincs telefonszám” jelölést kap, és be sem állítható), arról a számról hívott-e, nem rejtett-e a szám, és nem „megosztott”-e (más ügyfélnél is szerepel; lásd a Megosztott telefonszámok oldalt). Amíg ez rendeződik, egyszeri azonosító kóddal vagy kérdés-válasszal azonosítson.
A „PIN beállítása” gomb szürke.	Az ügyfélnek nincs rögzített telefonszáma; a PIN nélküle a menüben használhatatlan. Vegyen fel számot a Telefonszámok fülön, utána a gomb aktív.
Az ügyfél PIN-kódja zárolt.	Az adatlapon látszik a zárolás vége. Sürgős esetben a „PIN beállítása” művelettel új kódot adhat, ami a zárolást is feloldja.
Egy munkatársnál nem látszik a nézetváltó.	Csak egy szintet kezelhet, vagy csak egy szint van használatban (üres normál csomaglista). A munkatárs adatlapján a „Kezelt szintek” mezőben bővíthető.
Két ügyintéző ugyanazt a hívást kezelné.	A hívósorban a kollégánál lévő hívás gombja „Átveszem”, és megerősítést kér. Egyeztessenek, ki beszél a hívóval; aki tévedésből vette fel, az „Elengedem” gombbal adja vissza. Egy ügyfélre egyszerre egy kérdés-válasz munkamenet lehet nyitva; a másik indításakor a kolléga neve jelenik meg.

HELYZET	OK ÉS TEENDŐ
A hívósorban „Közös szám” áll az ügyfél helyén.	A hívószám több ügyfélnél is rögzítve van, ezért a rendszer szándékosan nem választott. Kérjen egyszeri azonosító kódot, vagy keresse ki a hívót az ügyfélkeresőben és rendelje a híváshoz. Tartósan: az érintett ügyfeleknél a Telefonszámok fülön tisztázza, kié a szám.
„Elérte az óránkénti … sikertelen ellenőrzés korlátját.”	Óránként legfeljebb a beállított számú (alapból 50) hibás kód- vagy PIN-ellenőrzés végezhető ügyintézőnként. Az üzenet megmondja, hány perc múlva próbálkozhat újra; addig használjon másik módszert (kérdés-válasz, kézi azonosítás). Ha a korlát a normál munkában is szűk, a rendszergazda a Beállítások › Azonosítás alatt emelheti.
Az ügyfélnek nincs beállított azonosítási módja.	Az azonosítás oldal jelzi, hogy nincs automatikus módszer. Kérjen egyszeri azonosító kódot, ha az ügyfél be tud lépni a portálra; ha nem, azonosítsa más módon (visszahívás a rögzített számon, csoportvezetői jóváhagyás), és rögzítse a „Kézi azonosítás” művelettel, indoklással. Kérje meg az ügyfelet, hogy a portálon válaszoljon kérdésekre vagy állítson be PIN-t a következő híváshoz.
Egy kolléga nevén lévő hívás órák óta a hívósorban áll.	A telefonközpont valószínűleg nem küldte a befejezést. A beállított idő (alapból 6 óra) után a rendszer befejezettként lezárja; addig a kolléga az „Elengedem”, Ön az „Átveszem” gombbal rendezheti.

Az ügyféltörzs API-tokenjének frissentartása

Tokenfrissentartás. Az `EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE=true` telepítési paraméter alapból engedélyezi a `spreadsheet` illesztő tokenjeinek 15 percenkénti frissítését (a kapcsoló a `true` / `false`, `on` / `off`, `1` / `0` értékeket egyaránt érti). `false` esetén csak a háttérben végzett frissentartás áll le. Az átvétel 15 percnél frissebb tárolt tokent használ, különben a legutóbbi frissítő tokennel (refresh token) frissít; ha nincs tárolt token, vagy a frissítés bármilyen okból nem sikerül (elutasítás, váratlan válasz, elérhetetlen végpont), egyszer újra belép. A kézi `php artisan hdid:emd-sync-token` mindkét állapotban működik. Az `EMD_SYNC_CRON` ettől függetlenül a teljes átvételt ütemezi.

Változó- és parancsnevek. Az ügyféltörzs telepítési kulcsai `EMD_SYNC_*` nevűek (például `EMD_SYNC_API_URL`, `EMD_SYNC_LOGIN_URL`, `EMD_SYNC_CRON`); a korábbi `SYNC_*` nevek álnévként továbbra is működnek, de a kitöltött új név elsőbbséget kap. A parancsok `hdid:emd-sync` és `hdid:emd-sync-token`; a régi `hdid:sync` és `hdid:sync-token` név álnévként szintén használható.

A hozzáférési és refresh token az alapértelmezett `CACHE_STORE` gyorsítótárában, `APP_KEY`-jel titkosítva, lejárati idő nélküli cache-bejegyzésben tárolódik; adatbázisos cache esetén a `cache` táblában. A cache élettartama nem hosszabbítja meg a partner által kiadott token érvényességét. A két token minden sikeres frissítéskor együtt cserélődik. A jelszó vagy végpont módosítása új cache-azonosítót eredményez; cache-törlés után a következő használat új bejelentkezést végez. A tokenek nyílt értéke nem kerül a rendszerállapotba vagy naplóba.

A rendszerállapot az ügyféltörzs API-jába való belépést a *Belépés az ügyféltörzs API-jába* kártyán külön jelzi. Kikapcsolt frissentartásnál, amíg még egyetlen belépés sem sikerült, a kártya sárga, és a belépési adatok ellenőrzéséhez a `hdid:emd-sync-token` egyszeri futtatását javasolja; egy sikeres belépés után az igény szerinti működés jelenik meg, a régi frissítési idő önmagában nem hiba.

Rövidítésjegyzék

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
EMD	**Enterprise Master Data; magyarul ügyféltörzs.** A munkatársi és ügyféladatok közös külső törzsadatforrása. Az ügyféltörzs-átvétel tartja naprakészen a HDID-be átvett adatokat. A rövidítés a felületen az „Ügyféltörzs (EMD)” feliratban, valamint a parancs- és telepítési kulcsnevekben (`hdid:emd-sync`, `EMD_SYNC_*`) szerepel.
API	Application Programming Interface – gépi alkalmazási felület.
SSO	Single Sign-On – egyszeri, vállalati bejelentkezés.
ADFS	Active Directory Federation Services – vállalati hitelesítési szolgáltatás.
OIDC	OpenID Connect – az ADFS és Microsoft Entra ID belépéshez használt protokoll.