FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · ÜGYINTÉZŐI ÉS RENDSZERGAZDAI FELÜLET

HDID – Ügyfélszolgálati hívóazonosítás

Ez a kézikönyv az ügyintézők és a rendszergazdák munkáját mutatja be a HDID felületén, a belépéstől a hívó azonosításán át a rendszer beállításáig. A képernyőképek demóadatokkal készültek.

VERZIÓ
1.15.3 · 2026. november 9.

CÉLKÖZÖNSÉG
ügyintéző, csoportvezető, rendszergazda

FELÜLET CÍME
`/admin`

KAPCSOLÓDÓ
telepítési útmutató, üzemeltetési kézikönyv

TARTALOM

1 Belépés és a felület felépítése
2 Hívásnézet: prémium, normál, minden
3 Vezérlőpult és hívósor
4 A hívó azonosítása
5 Ügyfelek kezelése
6 Hívások és azonosítási munkamenetek
7 Biztonsági kérdések
8 Tartalom: hírek, sablonok, üzenetek
9 Fiókok: munkatársak és szerepkörök
10 Rendszer: beállítások
11 Rendszer: állapot, ügyféltörzs, kulcsok, napló
12 Gyakori helyzetek és megoldásuk
R Rövidítésjegyzék

1 Belépés és a felület felépítése

Belépés


SSO kikapcsolása. Az ADFS és Microsoft Entra ID külön kapcsolható a munkatársak és az ügyfelek számára. A tiltás az új belépéseket és a már megkezdett, de még be nem fejezett bejelentkezéseket is elutasítja; az engedélyezést a rendszer a visszatérésnél, valamint közvetlenül a munkamenet vagy új Entra API-token kiadása előtt ismét ellenőrzi. Az elutasítás `login.rejected` eseménnyel, `method_disabled` okkal naplózódik. A már meglévő munkamenetek és kiadott API-tokenek a saját érvényességük szerint tovább használhatók; az SSO-tiltás nem vonja vissza őket. A fióklezárás és a jogosultságvesztés hozzáférés-visszavonási szabálya ettől független.

Ha a céges bejelentkezés nem sikerül. Ha a rendszer elutasítja a munkatársat, a belépőoldalra visszatérve piros értesítés mondja meg az okot a felület nyelvén, például „A belépés nem sikerült. Ez a fiók nem szerepel az ügyféltörzsben.” vagy „Ez a belépési mód nem elérhető.”. Ha a céges azonosító szolgáltató éppen nem érhető el, az értesítés: „A bejelentkezési szolgáltatás most nem érhető el. Kérjük, próbálja újra később.”; ilyenkor nem a fiókkal van baj, érdemes néhány perc múlva újrapróbálni. Olyan szolgáltató gombja, amely a Beállításokban be van kapcsolva, de a telepítési konfigurációja hiányos, meg sem jelenik; a közvetlenül beírt belépési cím ilyenkor is csak az „Ez a belépési mód nem elérhető.” értesítést adja.


Nyissa meg a böngészőben az `/admin` címet. Ha a céges egyszeri bejelentkezés be van kapcsolva, az a főgomb: kattintson rá, és a céges fiókjával lép be. A jelszavas belépés ilyenkor csak az apró „Belépés jelszóval” hivatkozásra nyílik ki (ha egyáltalán engedélyezett); céges bejelentkezés nélkül az e-mail- és jelszómező áll elöl. Belépni csak az a munkatárs tud, akinek a fiókja nyitott, szerepel az ügyféltörzsben (Enterprise Master Data, EMD) ugyanazzal az e-mail-címmel, és van ügyintézői vagy rendszergazdai jogosultsága. Ha a céges bejelentkezés után „A bejelentkezési szolgáltatás nem küldött használható e-mail-címet, ezért a fiók nem azonosítható.” üzenet jelenik meg, a céges azonosító szolgáltató nem adta át azt a címet, amellyel a fiók azonosítható: ezt nem Ön, hanem a rendszer üzemeltetője tudja javítani, jelezze neki.

Hibás jelszó, zárolás. Öt egymást követő hibás jelszó után a fiók jelszavas belépése két órára zárolódik (a darabszám és az időtartam a Beállítások › Munkatársi belépés fülön állítható); ilyenkor a belépőoldal ezt ki is mondja. A céges bejelentkezés (SSO) a zárolás alatt is működik. A zárolást a munkatársak kezelésére jogosult kolléga korábban feloldhatja a munkatárs szerkesztő oldalán (**Zárolás feloldása** ; a gomb csak a zárolás ideje alatt látszik a fejlécben, a megerősítő ablak megnevezi a fiókot, az e-mail-címét és a zárolás végét). Egy fiók jelszavas próbái egymás után futnak: az egyszerre küldött próbák sem lépik túl a zárolási számot, és ha a fiók egy közben futó hibás próba miatt zárolódik, a helyes jelszó sem léptet be. A hasonló kinézetű (például ékezettel írt) cím ismeretlen címnek számít. Minden hibás próbálkozás, a zárolás és a feloldás az auditnaplóba kerül.

Kétlépcsős belépés (MFA). Ha be van kapcsolva, a belépés után (jelszóval, céges bejelentkezéssel és „emlékezz rám” sütivel visszatérve is) a *Belépés megerősítése* oldal fogadja: válassza ki, hogyan erősíti meg a belépést, és írja be a kódot. Hitelesítő alkalmazásnál az alkalmazásban éppen látható hatjegyű kódot; SMS-nél és e-mailnél előbb a **Kód küldése** gombbal kérje (tíz percig érvényes, percenként egyszer kérhető új; ha a negyedórás keret elfogyott, az oldal megmondja, hány órakor kérhet újat). Amíg ez nem történt meg, a felület semmilyen oldala nem nyílik meg, csak a kijelentkezés. Ha a céges bejelentkezésnél a szolgáltató (ADFS, Entra) már kért második lépést, és a beállítás ezt elfogadja, a HDID nem kér újat. Aki még nem állította be a második lépést, a belépés után a *Kétlépcsős belépés* oldalra kerül: a **Beállítás** gombbal vegye fel valamelyik engedélyezett módot. Hitelesítő alkalmazásnál (például Google Authenticator vagy Microsoft Authenticator) olvassa be a QR-kódot, írja be az alkalmazás kódját, és első módként az e-mailjére küldött kódot is; SMS-nél az ügyféltörzsben szereplő mobilszámai közül választhat; e-mailnél a fiók címére megy a kód. Később a jobb felső felhasználói menü **Kétlépcsős belépés** pontjában vehet fel újat vagy távolíthat el egyet (csak megerősített belépés után). Ismételt hibás kód után a kódos belépés két órára zárolódik (a jelszavas zárolástól külön); a zárolás alatt minden próba kimondja, meddig tart.



Kétlépcsős belépés. Bekapcsolt kétlépcsős belépésnél az első faktor beállítása: a választható módok (az SMS letiltva, mert az ügyféltörzstételben nincs mobilszám, az ok alatta), a hitelesítő alkalmazás QR-kódja és kulcsa, valamint az e-mailben kért kód, amely nélkül alkalmazás nem regisztrálható.



Belépés megerősítése. Minden új belépés után: a kód elküldve a részben takart címre, tíz percig érvényes; amíg nincs igazolva, a felület semmi más oldala nem nyílik meg.

KÉTLÉPCSŐS BELÉPÉS SZABÁLYA	ÉRTÉK
Küldött kód (SMS, e-mail)	6 számjegy, 10 percig érvényes, egyszer használható, csak abban a böngészőben, amelyik kérte; kódonként legfeljebb 5 próbálkozás
Kódkérés	percenként 1, negyedóránként legfeljebb 5; a negyedórás keret kimerülésekor az üzenet megmondja, mikor kérhető új kód („15 percen belül 5 kódot kért; új kódot …-kor kérhet.”)
Hitelesítő alkalmazás kódja	6 számjegy, a pillanatnyi kód és a ±30 másodperccel szomszédos; ugyanaz a kód csak egyszer fogadható el
Zárolás	a Beállítások › Munkatársi belépés zárolási számai szerint (alapból 5 egymást követő hibás kód után 120 perc), a jelszavas zárolástól külön
Új munkamenet	minden belépésnél újra kéri (kivétel: a céges szolgáltató igazolt MFA-ja, ha a beállítás elfogadja)
SMS-szám	csak az ügyféltörzstétel mobilszáma; ha kikerül onnan, az SMS-faktor megszűnik
Első hitelesítő alkalmazás	az alkalmazás kódja mellett az e-mailben küldött kód is kell

Munkamenet. A belépés legfeljebb 12 óráig érvényes (beállítható), akármilyen aktív; a 120 perces tétlenségi korlát emellett is él. Az „Emlékezz rám” jelölő alapból nem látszik: csak akkor jelenik meg (és az SSO-belépés is csak akkor emlékezik), ha a rendszergazda bekapcsolja; ekkor a böngésző a

beállított napokig (alapból 30) bejelentkezve marad. Ha a rendszergazda később kikapcsolja, a korábban megjegyzett böngészők is azonnal kilépnek. Ha a munkatárs fiókját lezárják, a következő kattintásánál kilép (a panelen kívüli oldalakon, például a felületleírásokon is), és a belépőoldal értesítése megmondja az okot: „Kijelentkezve. Ez a fiók le lett zárva.”



Belépő oldal. Jelszavas belépés. Az „Emlékezz rám” jelölő csak bekapcsolt beállítás mellett jelenik meg.

A képernyő részei

- **Fejléc:** bal oldalon az alkalmazás neve és a menü összecsukó gombja, jobb oldalon a hívásnézet jelvénye („Hívásnézet”) és a felhasználói menü a monogrammal. A felhasználói menüben váltható a nyelv (magyar, angol) és a megjelenés (világos, sötét, rendszer szerinti), és innen lehet kilépni.
- **Bal oldali menü:** csoportokba rendezve. *Ügyfélszolgálat* (Ügyfél keresése, Kód ellenőrzése, Ügyfelek, Hívások), *Azonosítás* (Kérdések, Azonosítási munkamenetek) és *Adminisztráció* (Tartalom, Fiókok, Rendszer). Csak azok a pontok látszanak, amelyekhez a bejelentkezett munkatársnak jogosultsága van.
- **Tartalmi terület:** a kiválasztott oldal, a jobb felső sarokban az oldal fő műveleteivel.

> **Billentyűk és listák.**
> A `Ctrl` + `K` (Macen `Cmd` + `K`) bármelyik oldalról az *Ügyfél keresése* oldalra ugrik. A listák szűrője, rendezése és keresőszava megmarad, amíg be van jelentkezve: ha egy ügyfél adatlapjáról visszalép a listára, ugyanazt a szűrést látja.

Nem mentett módosítások.


A mentést igénylő oldalakon (Beállítások, ügyfél és munkatárs létrehozása és szerkesztése, üzenetsablon szerkesztése) ha mentés nélkül lépne tovább (menüpont, hivatkozás, `Ctrl` + `K`, kilépés, hívásnézet-váltás), ablak figyelmeztet, és felsorolja, melyik mező módosult, a fül vagy szakasz nevével (például „Portál › Jogi név”). `Mentés és tovább`: ugyanúgy ment, mint a Mentés gomb, és ha a mentés megerősítést kér, előbb azt kérdezi meg, utána lép tovább; hibás adatnál az oldalon marad, a hibával. `Elvetés és tovább`: a módosítás elvész. `Maradok az oldalon`: folytathatja a szerkesztést. A Beállításokon a módosított fül neve mellett pont jelzi a függő változást. A böngészőfül bezárásakor, frissítésekor és az űrlap `Mégse` gombjánál csak a böngésző saját kérdése jelenik meg, mentés gomb nélkül. Az aktuális oldal menüpontja is kérdez, mert újratölti az oldalt.

Dátumok.

Minden dátum és időpont a magyar szabvány szerint jelenik meg: 2026. 09. 13. 14:05. A listák „x perce”, „3 órája” alakú relatív idői az egérrel rájuk állva a pontos időpontot mutatják.

Világos és sötét megjelenés.


A felület alapból a rendszer (Windows, macOS) beállítását követi. A jobb felső monogramra kattintva a felhasználói menü tetején három gomb áll: világos, sötét és rendszer szerinti megjelenés; a választás a böngészőben marad meg, tehát gépenként és böngészőnként külön él, és nem befolyásolja a többi munkatársat. Sötét módban az arculati színek olvasható, tompított változata jelenik meg, a prémium arany jelvény és a piros figyelmeztetések megmaradnak. A kézikönyv többi képe a világos megjelenést mutatja.



Sötét megjelenés. Ugyanaz a vezérlőpult sötét módban; a váltás a felhasználói menü tetején lévő gombokkal történik.

2 Hívásnézet: prémium, normál, minden ügyfél

A prémium és a normál ügyfeleket más ügyintézők kezelik, más telefonszámon. Ezért a fejlécben egy feltűnő jelvény mutatja, hogy éppen **mely ügyfelek hívásait** látja: „Prémium ügyfél”, „Normál ügyfél” vagy „Minden ügyfél”. Prémium nézetben a jelvény arany, a fejléc alján arany csík fut.




Nézetváltás. A jelvényre kattintva lenyíló listából választhat; a jelenlegi nézet mellett pipa áll. A választás a következő váltásig megmarad, kilépés után is.

A nézet **kizárólag a hívásokra** vonatkozik: a vezérlőpult hívósorára, a nem fogadott hívásokra és a Hívások listára. Az ügyfelek, a keresés és minden más a jogosultságai szerint teljes körűen látszik. A jelvény csak akkor váltható, ha a munkatárs több szintet is kezelhet (ezt a rendszergazda állítja be a munkatárs adatlapján), és csak azok a szintek választhatók, amelyekhez a Beállítások › Ügyfelek és szintek alatt tartozik csomagnév. Amíg a normál csomaglista üres, a normál szint sehol nem jelenik meg.

3 Vezérlőpult és hívósor

Belépés után a Vezérlőpult jelenik meg. Felül a folyamatban lévő hívások, középen négy összesítő (folyamatban lévő és nem fogadott hívások, mai azonosítások, ügyfelek), alatta a nem fogadott hívások, alatta a kiválasztott időszak azonosításainak diagramja, legalul pedig az ügyintézői kimutatás: a kiválasztott időszakban hívást felvevő ügyintézők diagramja és napi táblázata. A hívólisták ötmásodpercenként maguktól frissülnek. Az összesítők ugyanazt a hívásnézetet követik, mint a listák, így a számok és a sorok mindig egyeznek.




Vezérlőpult. A hívósor a telefonközpont által jelzett, még folyamatban lévő hívásokat mutatja; az ügyfél oszlopban a hívószám alapján felismert ügyfél neve áll, az „Azonosítás” oszlop a hívás alatt már megtörtént azonosítást. A kollégánál lévő hívás gombja „Átveszem”.

A hívósorban az ügyfél nevére állva az egérrel az ügyféltörzsből átvett beosztása és szervezeti egysége olvasható (ha az ügyféltörzs küldi ezeket a `title` és `department` oszlopokban), a névre kattintva pedig az ügyfél adatlapja nyílik meg.

Az üzemi hívólistákat és napi számlálókat térköz és elválasztóvonal választja el a **Kimutatások** résztől. A blokk belső térközzel ellátott fejléce középre rendezett; az időszak felirata és választója széles képernyőn egy sorban, mobilon szükség szerint egymás alatt jelenik meg. E blokk elején, közvetlenül a riportok előtt a **Kimutatások időszaka** választóval 1, 7, 14, 28 vagy 30 napot állíthat be; alapból 14 nap látszik, a választás a munkamenetben megmarad. Az azonosítási diagram, az ügyintézői hívásdiagram és a napi táblázat egyszerre követi. A mai nap minden időszakba beleszámít; a folyamatban lévő és nem fogadott hívások listáját ez a választó nem szűri.

Ügyintézői kimutatás a vezérlőpulton

Az azonosítási diagram alatt a kiválasztott időszak felvett hívásai látszanak ügyintézőnként. A diagramon soronként egy ügyintéző áll, a sorban hívósoronként egy vékony csík; a legtöbb hívást kezelő ügyintéző van legfelül. Alatta a táblázat ugyanebben a sorrendben, oszloponként egy nappal: a cellákban hívósoronként a felvett hívások száma (a színes pont a diagram jelmagyarázatával egyezik), az utolsó oszlopban az ügyintéző hívósoronkénti és teljes összege, az utolsó sorban a napi összegek és a végösszeg. Csak az szerepel, aki az időszakban legalább egy hívást felvett; a nem fogadott hívások itt nem számítanak. A kimutatás a hívásnézet-váltót követi, és percenként frissül.



Ügyintézői kimutatás. Hívósoronként egy csík, a legtöbbet kezelő ügyintéző felül; alatta a napi bontású táblázat összesítéssel.

Hívás felvétele

Saját vagy még szabad hívásnál az **Azonosítás** gomb közvetlenül továbblép; a saját, már azonosított hívás gombja **Adatlap**, és az ügyfél adatlapjára visz, mert azonosítani ott már nincs mit. Átvételi megerősítés csak akkor jelenik meg, ha a hívást másik ügyintéző kezeli. Ha a gomb megrajzolása és a kattintás között egy kollégája vette fel a hívást, a rendszer nem veszi át tőle csendben: figyelmeztetést kap, és a frissült listán dönthet az átvételről. Ha egy azonosított hívást később másik ügyfélhez helyeznek át (4. fejezet, „Ha nem az hív, akit a rendszer felismert”), az „Azonosítás” oszlop üres lesz: a korábbi azonosítás az áthelyezéssel véget ért, és sikertelennek sem számít.

1. A hívósorban keresse meg a hívást, és kattintson az **Azonosítás** gombra a sor végén.
2. A hívás ettől az Ön nevére kerül, és a rendszer az ügyfél azonosítás oldalára visz. Ha a hívószám alapján nem ismert az ügyfél („Ismeretlen hívó”), az ügyfélkereső nyílik meg, ahol a megtalált ügyfelet hozzárendelheti a híváshoz.

3. Ha az ügyfél oszlopban „Közös szám” áll, a hívószám több ügyfélnél is szerepel, ezért a rendszer szándékosan senkit sem rendelt a híváshoz: a hívónak azonosítania kell magát, az ügyfélkeresőben válassza ki, kivel beszél.

Ha a hívás már egy kollégánál van. Az „Ügyintéző” oszlopban a kolléga neve áll, a gomb felirata pedig **Átveszem**. Az átvétel megerősítést kér, mert egy hívást egyszerre csak egy ügyintéző kezelhet; csak akkor vegye át, ha valóban Ön beszél a hívóval. Az átvétel az auditnaplóba kerül. Már azonosított hívás nem vehető át: a gomb szürke, és az egérrel rá állva mondja az okot, mert a hívás annál marad, aki a hívót azonosította (ugyanezért nem is engedhető el). A megerősítés arra a kollégára szól, akinek a neve a listában állt: ha a hívás közben más kézbe került, az átvétel nem történik meg, hanem figyelmeztetés jelenik meg, és a frissült listáról indíthatja újra. A saját hívását az **Elengedem** gombbal adhatja vissza a hívósorba, például ha tévedésből vette fel; a hívás ügyintéző nélkül marad a listában, a már megtett azonosítási kísérletek megmaradnak. Ha Ön elengedi a hívást, vagy egy kolléga átveszi, az Ön ezen a híváson folyó kérdés-válasz azonosítása lezárul: a még nyitva hagyott azonosítás oldalon döntés már nem rögzíthető, a kolléga pedig azonnal indíthat saját azonosítást. Ugyanez érvényes a PIN-, a kód- és a kézi azonosításra (4. fejezet, „Döntés a hívás pillanatnyi állapotán”). Ha a hívón már sikeres azonosítás történt, a hívás nem engedhető el: ekkor már ténylegesen dolgozott vele az ügyintéző, aki felvette, ezért a gomb szürke marad, és az egérrel rá állva olvasható az ok. Ugyanez érvényes az azonosítás oldal **Hívás elengedése** gombjára.

> **Beragadt hívások.**
> Ha a telefonközpont nem küldi el egy hívás befejezését, a hívás a beállított idő (alapból 6 óra) után magától lezárul: ügyintéző nélkül nem fogadottként, ügyintézőhöz rendelve befejezettként, és eltűnik a hívósorból.

Nem fogadott hívások

Ha az ügyfél azelőtt teszi le, hogy ügyintézőhöz került volna, a hívás a „nem fogadott” listába kerül. Innen az **Azonosítás** gombbal az ügyfél oldalára léphet. Az ott elvégzett azonosítás (kérdés-válasz, PIN, kézi azonosítás vagy egyszeri azonosító kód) erre a hívásra kerül: a hívás azonosítottként jelenik meg a Hívások listában, és az azonosítás a hívás előzményében látszik. A hívás ettől nem számít felvettnek, és addig marad a nem fogadottak listájában, amíg a **Kezelve** gombbal ki nem veszi. A **Kezelve** gomb megerősítést kér, majd a hívást kiveszi ebből a listából; a Hívások listában továbbra is látszik, az Ön nevével mint kezelővel. Akkor használja, ha a visszahívás megtörtént vagy az ügy lezárult. A lezárt hívások a beállított megőrzési idő (alapból 24 óra) után eltűnnek a listákból.

4 A hívó azonosítása

Négy módszer áll rendelkezésre. A táblázat mutatja, melyiket hol végzi el.

MÓDSZER	HOL	MIKOR ÉRDEMES
Egyszeri azonosító kód	Kód ellenőrzése oldal	Az ügyfél a portálon kódot kért, és beolvassa. Leggyorsabb: a kód önmagában azonosít. (A mobilalkalmazás IVR kódját csak a telefonos menü fogadja el.)


MÓDSZER	HOL	MIKOR ÉRDEMES
Kérdés-válasz	Ügyfél azonosítás oldala	Az ügyfél elegendő biztonsági kérdést válaszolt meg a portálon.
PIN-kód	Automata menü; ügyintéző csak ha engedélyezett	Az ügyfél a telefonos menüben adta meg; ügyintézői bekérés beállítástól függ.
Hívószám	Automatikus	Nem azonosítás, csak gyors megtalálás: a hívás előre az ügyfélhez rendelődik. A megerősített és az elsődleges szám előnyt élvez; több ügyfélnél szereplő számnál nincs hozzárendelés.
Kézi azonosítás	Ügyfél azonosítás oldala	Ha a hívót más módon sikerült azonosítani (visszahívás a rögzített számon, csoportvezetői jóváhagyás). Kötelező indoklással, külön jogosultsághoz kötve.

Döntés a hívás pillanatnyi állapotán.

Híváshoz kötött azonosításnál a rendszer minden döntést (PIN, egyszeri kód, kérdés-válasz, kézi azonosítás) a hívás akkori állapotán hoz, nem azon, amit az oldal a megnyitásakor mutatott. Ha a hívás közben visszakerült a hívósorba, vagy egy kolléga átvette, a korábban megnyitott oldalról indított ellenőrzés nem rögzül, a hívás nem lesz azonosított, és ez az üzenet jelenik meg: „Ez a hívás már nem a tiéd: visszakerült a sorba, vagy egy kolléga átvette.” Ha a hívással éppen egy másik művelet foglalkozik (például átvétel vagy a telefonközpont eseménye), az üzenet: „A híváson épp egy másik művelet fut; próbálja újra egy pillanat múlva.”; ilyenkor néhány másodperc múlva próbálja újra. A hívásmegjegyzés mentése és a nem fogadott hívás **Kezelve** jelölése ugyanígy várhat egy pillanatot.

Ügyfél keresése

Az *Ügyfél keresése* oldalon név, e-mail-cím, cég, telefonszám vagy külső azonosító részletét írja be; a találatok gépelés közben frissülnek, keresés közben a mező végén forgó jel látszik. A telefonszám magyar formában is beírható (06 30 …), a külső azonosítónál elég az eleje. A találat sorában látszik az ügyfél szintje, a megválaszolt kérdések száma és a PIN-kód állapota. Legfeljebb húsz találat jelenik meg; ha ennél több van, sárga figyelmeztetés kéri a keresés szűkítését. Az **Azonosítás** gomb az ügyfél azonosítás oldalára visz; ha a keresőt a hívósorból nyitotta meg, a hívás is hozzárendelődik. A hívás blokkja (a hívószámmal) csak akkor jelenik meg a kereső tetején, és a hívás csak akkor megy tovább az azonosításhoz, ha Önnek van azonosítási jogosultsága, és a hívással Ön dolgozhat: Ön tartja, vagy senki által nem kezelt nem fogadott hívás, az Ön által kezelt szinten. Ha a címben más hívás áll, szürke sor jelzi: „A címben szereplő hívással nem dolgozhatsz (más kiszolgálási szint, vagy más ügyintéző kezeli); a keresés nélküle működik.” Minden keresés és minden ügyféladatlap-megnyitás az auditnaplóba kerül.




Ügyfél keresése. Legalább két karakter beírása után jelennek meg a találatok.

A hívószám az azonosítás, az ügyfélkeresés és a kódellenőrzés közben is látható. A „Nem ő a hívó” gomb után is megmarad: ha a rendszer nem tudja szabványos alakra hozni, a kapott számot mutatja. „Rejtett” csak akkor jelenik meg, ha nincs ismert szám.

Egyszeri azonosító kód ellenőrzése

1. Nyissa meg az *Ügyfélszolgálat › Kód ellenőrzése* oldalt. A hívósorból érkezve a hívás automatikusan hozzárendelődik; menüből megnyitva is az Önnél éppen folyamatban lévő hívást veszi, ha van ilyen (a hívás blokkja felül mutatja).
2. Kérje meg a hívót, hogy olvassa be a portálon látható nyolcjegyű kódot. A kód párokban jelenik meg nála (például „12 34 56 78”), és a mezők is párokba rendezettek.
3. Az utolsó számjegy beírásakor az ellenőrzés magától lefut. Helyes kód esetén a rendszer az ügyfél adatlapjára visz, amelynek tetején zöld „Azonosítva” sáv áll (lásd „Azonosítás után” lent); a hívás az ügyfélhez kapcsolódik, az ügyfél portálján pedig visszajelzés jelenik meg, hogy kollégánk azonosította.
4. Téves vagy lejárt kód esetén a mezők kiürülnek, a kurzor az első mezőre ugrik; kérje meg az ügyfelet, hogy kérjen új kódot.
5. Az adatlapon az ügyfél minden adata és művelete egy helyen van; a sáv **Vissza a hívósorhoz** gombja a vezérlőpultra visz. A következő hívóhoz nyissa meg újra a *Kód ellenőrzése* oldalt.



Kód ellenőrzése. Nyolc mező, párokba tagolva; a kód a teljes rendszerben egyedi, ezért nem kell előbb megkeresni az ügyfelet.

IVR kód a mobilalkalmazásból.

Ezen az oldalon kizárólag a portálon kért egyszeri azonosító kód ellenőrizhető. A mobilalkalmazás által kért kód IVR kód: azt egyedül az automata telefonos menü fogadja el, itt „ismeretlen kód" választ ad. Ez szándékos: az alkalmazás kódja a gépi ellenőrzésre készül. A mezők alatt erre emlékeztető szöveg áll.

Óránkénti korlát.


Egy ügyintéző óránként legfeljebb a beállított számú (alapból 50) sikertelen kód- vagy PIN-ellenőrzést végezhet; a sikeres ellenőrzés nem számít bele. Az egyszerre indított ellenőrzések is mind beleszámítanak: a rendszer minden ellenőrzésnek előre helyet foglal a keretben, és csak a sikeres (vagy el sem végzett) ellenőrzés után adja vissza. A korlát elérésekor a rendszer megmondja, hány perc múlva próbálkozhat újra („Elérte az óránkénti 50 sikertelen ellenőrzés korlátját…"). Ez a találgatás elleni védelem része; ha rendszeresen eléri, jelezze a csoportvezetőnek.

Ha a kódellenőrzést egy híváshoz nyitotta meg, előbb vegye fel vagy vegye át a hívást. Csak a saját, kezelhető szintű hívásához használhatja fel a kódot. Ha közben egy kolléga átveszi, a korábban megnyitott oldal elutasítja az ellenőrzést („A kódot nem ellenőriztük; még felhasználható."), a kód pedig felhasználatlan marad. Ha a hívón ezen a híváson már sikeres azonosítás történt, az oldal nem ellenőriz rajta kódot („A hívót ezen a híváson már azonosították, ezért egyszeri kódot nem ellenőrzünk rajta; a kód felhasználható marad."). Ha a kód más ügyfélé, mint akihez a hívás rendelve volt, a hívás a kód

ügyfeléhez kerül át, és az áthelyezés az auditnaplóba kerül. A menüből megnyitott oldal az Önnél folyamatban lévő hívást veszi; ha nincs ilyen, az ellenőrzés hívás nélkül is használható, az eredmény ekkor nem kapcsolódik híváshoz.

Kérdés-válasz és PIN az azonosítás oldalon

Az azonosítás oldal egy ügyfélre szól. Bal oldalon az ügyfél adatai (telefonszámok, cég, csomagok, szint, válaszok száma, PIN állapota) és a hívás blokkja, jobb oldalon a választható módszer, alul a hívás korábbi kísérletei. Ha az oldalt az ügyféllistáról vagy az adatlapról nyitja meg, a rendszer az Önnél éppen folyamatban lévő hívást automatikusan hozzákapcsolja, így a kísérlet a híváshoz kötve rögzül.



Azonosítás oldal. A módszer gombjai közül a nem használható szürke, alatta az ok olvasható (például kevés megválaszolt kérdés); jobbra a „Kézi azonosítás” gomb.


> **Az „Azonosítva” jelvény.**
>
> A felső zöld jelvény kizárólag az aktuális hívás alatti sikeres azonosítást mutatja (hívás nélkül megnyitva: az Ön saját, harminc percen belüli azonosítását), teljes dátummal és a módszerrel. Egy korábbi hívás azonosítása nem számít: azt csak a „Kísérletek” lista mutatja.

1. Válassza a **Kérdés-válasz** módszert, majd kattintson a **K-V munkamenet indítása** gombra.
2. A rendszer feltesz egy kérdést az ügyfél saját kérdéseiből, és mutatja a tárolt választ. Tegye fel a kérdést a hívónak, és a válasza alapján kattintson: **Elfogadom**, **Elutasítom** vagy **Nem eldönthető**. Billentyűvel is dönthet: **1** elfogad, **2** elutasít, **3** nem eldönthető (a gombokon a szám is látszik; szövegmezőben gépelve a billentyűk nem hatnak).

3. A munkamenet a beállított számú elfogadás után sikeres, a beállított számú elutasítás után sikertelen; legfeljebb a beállított számú kérdést teszi fel. Sikeres eredménynél a rendszer az ügyfél adatlapjára visz (zöld „Azonosítva” sáv, lásd „Azonosítás után” lent); a sikertelen eredmény felül piros jelvénnyel jelenik meg, és mindkettő a kísérletek listájába kerül.
4. A **Munkamenet megszakítása** gombbal a folyamat bármikor lezárható; ez „megszakítva” állapottal rögzül. Mivel az első kérdés az indításkor megjelenik, az indítás utáni megszakítás (és a lejárat, a hívás elengedése vagy átadása is) sikertelen kísérletnek számít a lenti korlátban; ezt a gomb súgója, az elengedés és az átvétel megerősítése is kimondja.
5. Sikertelen kimenet után a jelvény mellett a **Vissza a hívósorhoz** gomb a vezérlőpultra visz. Ha az azonosítás oldalra a siker után tér vissza, a zöld jelvény mellett az **Ügyféladatlap megnyitása** gomb áll.

Vak ellenőrzés.

Ha be van kapcsolva (Beállítások › Azonosítás › „Vak ellenőrzés”), a tárolt válasz nem látszik. A panelen csak a kérdés és egy beírómező áll: tegye fel a kérdést, írja be, amit a hívó mond, és nyomja meg az **Ellenőrzés** gombot (vagy az Enter billentyűt). A rendszer dönt: egyezésnél a kérdés elfogadott, és a következő kérdés fölötti zöld sor a tárolt választ is mutatja; egyértelmű eltérésnél elutasított, a piros sor csak ennyit mond. Ha a válasz majdnem egyezik, a mező alatt sárga sor kéri, hogy a hívó mondja el újra: írja be még egyszer; ha akkor sem egyezik, a kérdés eldöntetlen marad. A haladást a pöttyök mutatják (zöld elfogadva, piros elutasítva, szürke eldöntetlen), mellette, hányadik kérdésnél tart és hány elfogadás van meg a szükségesből. Kézzel csak a **Nem eldönthető** választható (billentyű: **3**), így a hívót senki nem vezetheti rá a válaszra. Az egyezés szabályai a **Mi számít egyezésnek?** hivatkozásra nyílnak le. A beírt szöveget a rendszer nem tárolja, és nem egyező válasznál azt sem, mennyire tért el: az elírások száma csak egyezésnél kerül a munkamenetbe és az auditnaplóba. A nem egyező válasz az óránkénti sikertelen-ellenőrzési korlátba számít. A mód a munkamenet indításakor dől el: egy közbeni átkapcsolás a már nyitott munkamenetet nem érinti.



Vak ellenőrzés. Felül a haladás pöttyei, alatta zöld sorban az előző válasz eredménye (egy elírással egyezett, a tárolt válasz csak most látszik), majd a következő kérdés és a beírómező; elfogadás és elutasítás gomb nincs, csak a „Nem eldönthető”, a szabályok a „Mi számít egyezésnek?” alatt.

Mi számít egyezésnek a vak ellenőrzésnél? Az összevetés előtt mindkét válasz egységes alakra kerül: a kis- és nagybetű, az ékezet, az írásjel és a szóköz nem számít, és a különleges írásmódok (például ligatúra, széles betű, „fi” vagy „ f ”) a szokásos betűvel egyeznek (Unicode NFKC). Egy *elírás* egy eltérő, hiányzó vagy felesleges betű, illetve két szomszédos betű felcserélése. A beállított számú elírás (alapból egy) még egyezésnek számít, kivéve a számjegyeket, amelyeknek mindig pontosan egyezniük kell, és az öt karakternél rövidebb válaszokat, amelyeknél nincs tűrés. *Közeli* a válasz, ha legfeljebb kettővel több elírást tartalmaz a megengedettnél, a számjegyei egyeznek, és az eltérés a válasz legfeljebb felét érinti: ilyenkor még egy próbálkozás jár, utána a kérdés „nem eldönthető”. Minden más eltérés elutasítás. Példák alapértelmezett tűréssel (egy elírás):

TÁROLT VÁLASZ	BEÍRT VÁLASZ	EREDMÉNY	MIÉRT
Árvíztűrő Tükörfúrógép	arvizturo-tukorfurogep	egyezik	kis- és nagybetű, ékezet, írásjel, szóköz nem számít
Budapest	Budapets	egyezik, 1 elírással	két szomszédos betű cseréje egy elírás

TÁROLT VÁLASZ	BEÍRT VÁLASZ	EREDMÉNY	MIÉRT
Bodri	Bodr	egyezik, 1 elírással	öt karakter már kaphat tűrést
Szeged	Szaget	közeli: még egy próbálkozás	két elírás, egy megengedett
Rex	Rax	közeli: még egy próbálkozás	öt karakternél rövidebb: nincs tűrés
1985. május	1986. május	nem egyezik: elutasítva	a számjegyek mindig pontosan
Szeged	Miskolc	nem egyezik: elutasítva	a válasz nagyobb része eltér


Egy ügyfél, egy nyitott munkamenet.
Egy ügyfélre egyszerre csak egy kérdés-válasz munkamenet lehet nyitva. Ha egy kolléga már azonosítja ugyanazt az ügyfelet, az indításkor a neve jelenik meg („Egy másik ügyintéző (…) már azonosítja ezt az ügyfelet.”); egyeztessenek, ki beszél a hívóval, és a kolléga szakítsa meg vagy fejezze be a magáét. A megkezdett munkamenetet csak az viheti tovább, aki indította; lezárt vagy csomag nélkül maradt ügyfélre kérdés-válasz nem indítható, és ha a fiók a folyamat közben zárul le, a munkamenet sikertelenül zárul. Gyors kettős kattintásnál vagy billentyűismétlésnél a második döntés nem számít: a gombok a válasz megérkezéséig tiltottak.

Sikertelen kísérletek korlátja.
Egy ügyfélnél a beállított időszakon belül (alapból 24 óra) legfeljebb a beállított számú (alapból 3) sikertelen kérdés-válasz munkamenet lehet, akárhány ügyintéző vitte; utána a `K-V munkamenet indítása` gomb letiltva áll, és piros sor mondja, meddig, a szürke „n / max” sor pedig a számlálót. Sikertelennek számít a bukott és az eldöntetlen munkamenet, és a megszakított vagy lejárt is, ha volt benne megmutatott, de el nem fogadott kérdés; a *Kísérletek* lista ezeket „Sikertelen kísérletnek minősül: …” jelöléssel mutatja. Nem számít a sikeres és a fiók lezárása miatt megszakított munkamenet. Az *Előzmények* blokk tetején a számláló új hívásnál is látszik (a hívástól függetlenül); ha az aktuális hívásban még nem volt kísérlet, „Ebben a hívásban még nincs kísérlet.” áll. Ilyenkor azonosítson PIN-nel vagy egyszeri azonosító kóddal; ha egyik sem lehetséges, és a zárolás nem visszaélésből ered, az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs ugyanott a `Kérdés-válasz feloldása` gombbal feloldhatja (naplózott). A feloldás a gyorsítótárban él: ha a gyorsítótár kiürül, a zárolás visszatér. Az ügyintézői 50/óra korlát ettől független.

Ha nem az hív, akit a rendszer felismert. Előfordul, hogy a hívószám alapján felismert ügyfél helyett más van a vonalban, aki azonosítaná magát. Ilyenkor a bal oldali „Hívás” blokk `Nem ez az ügyfél hív` gombja az ügyfélkeresőt nyitja meg a hívással együtt: keresse ki a valódi hívót, és az `Azonosítás` gombbal a hívás hozzá kerül át, az azonosítás pedig már rá vonatkozik. Az átrendeléskor az előző ügyfélre nyitott munkamenete magától lezárul, és az átrendelés az auditnaplóba kerül. Csak a saját hívásnézete szerinti szinthez tartozó hívás rendelhető át, és csak az, amelyet Ön tart (vagy nem fogadott és még nem kezelt); a senki által nem tartott, még csengő hívást előbb vegye fel a vezérlőpulton.

Már azonosított hívás áthelyezése. Ha a hívón ezen a híváson már sikeres azonosítás történt (az előző ügyfélként), a hívás nem kerül át magától. Az azonosítás oldal bal oldalán sárga blokk mondja, kiként, milyen módszerrel és mikor azonosították, és hogy amíg a hívás nem kerül át, ez az ügyfél nem

azonosítható. A módszerek gombjai és a **Kézi azonosítás** ilyenkor szürkék, alattuk az ok: „Előbb helyezze át a hívást ehhez az ügyfélhez; most … ügyfélként azonosított.” A **Hívás áthelyezése ide** gomb megerősítés után helyezi át a hívást; az ablak megnevezi a korábbi azonosítást, és kimondja, hogy az áthelyezés véget vet neki, a hívót újra azonosítani kell. Ha a megerősítés közben a hívás azonosítása megváltozott, az áthelyezés nem történik meg, és a blokk az új állapotot mutatja. Minden áthelyezés (a kódos is) véget vet a hívás korábbi azonosításainak, és a visszahelyezés sem éleszti fel őket: a fejléc „Azonosított ügyfél” gombja és az ügyfél portáljának visszajelzése is megszűnik, az Azonosítási munkamenetek listája pedig az ilyen sort „hívás áthelyezése zárta le” jelöléssel mutatja.




Azonosított hívás áthelyezése. A hívás egy másik ügyfélként azonosított: a sárga blokk megnevezi, kiként, milyen módszerrel és mikor; a módszerek az áthelyezésig szürkék, a „Hívás áthelyezése ide” gomb megerősítést kér.

A **PIN** módszer csak akkor választható, ha a rendszergazda engedélyezte az ügyintézői PIN-bekérést, és az ügyfélnek van PIN-kódja. Ekkor a hívó által bemondott kódot írja be (a mező azonnal kapja a kurzort) és kattintson az **Ellenőrzés** gombra. A telefonos menü ettől eltérően csak akkor kéri a PIN-t, ha a hívót a rögzített telefonszáma alapján felismerte: más számról, rejtett számról vagy több ügyfélnél rögzített („megosztott”) számról hívó ügyféltől a menü nem kér PIN-t, ilyenkor Ön azonosítja. A PIN telefonszám nélkül nem is állítható be, és az utolsó rögzített szám törlésével törlődik. Minden hibás próbálkozás naplózódik; ismételt hiba után a PIN-kód átmenetileg zárolódik, és minden újabb zárolás kétszer olyan hosszú, mint az előző (legfeljebb 24 óra). A zárolás vége az ügyfél adatlapján látszik; a sikeres PIN nullázza a számlálót. A hibás ügyintézői PIN-ellenőrzés az óránkénti korlátba is beleszámít. A PIN-mező csak számjegyet fogad, legfeljebb 12-t; más vagy a beállított legrövidebbnél rövidebb bemenet hibaüzenetet ad, és nem számít próbálkozásnak.

A már lezárt vagy megszakított munkamenet eredményét egy korábban megnyitott oldalról küldött válasz nem módosítja. Ha közben a fiók lezárul vagy elveszíti jogosultságát, a kérdés-válasz döntését a rendszer elutasítja.

Kézi azonosítás

Ha az ügyfélnek egyetlen automatikus módszer sem áll rendelkezésére (nincs elég válasza, nincs PIN-je, nem tud kódot kérni), az oldal ezt szövegben jelzi. Ilyenkor, és csak ilyenkor, a hívó más módon is azonosítható: például visszahívással az ügyfélnél rögzített számon, vagy csoportvezetői jóváhagyással. Az eredményt a **Kézi azonosítás** gombbal rögzítse.



Kézi azonosítás. Az indoklás kötelező, legalább tíz karakter; a „Rögzítés azonosítottként” gomb sikeres, kézzel rögzített munkamenetet hoz létre.

1. Kattintson a **Kézi azonosítás** gombra a módszerválasztó sor jobb szélén. A gomb csak annak látszik, akinek van „Kézi azonosítás rögzítése” jogosultsága (alapból az ügyintézőknek, csoportvezetőknek és rendszergazdáknak), és csak nyitott fióknál; ha az ügyfél csomagja már nem ad jogosultságot, a gomb szürke, és az egérrel rá állva mondja az okot (ilyen ügyfél a többi módszerrel sem azonosítható).
2. Írja le az indoklást (legalább tíz karakter): hogyan történt az azonosítás, és ki hagyta jóvá. Az indoklás az Ön nevével kerül az auditnaplóba és a munkamenet eredményéhez.
3. A **Rögzítés azonosítottként** gomb sikeres munkamenetet hoz létre „Kézi azonosítás” módszerrel, és az ügyfél adatlapjára visz. A „Kísérletek” listában és az Azonosítási munkamenetek között sárga „kézzel rögzítve” jelvény különbözteti meg a többitől, így utólag könnyen ellenőrizhető.

> **Csak kivételként.**
> A kézi azonosítás nem helyettesíti a egyszeri azonosító kódot vagy a kérdés-választ: akkor használja, ha azok nem állnak rendelkezésre, és a hívót valóban sikerült más módon azonosítani. A csoportvezető az Azonosítási munkamenetek listában módszer szerint szűrve rendszeresen átnézi ezeket.


Megjegyzés a híváshoz és a hívás elengedése

Ha az oldal híváshoz kötött, és a hívást Ön tartja, a „Hívás” blokkban két további művelet áll (más ügyintéző hívásánál vagy nem kezelt szint hívásánál ezek nem jelennek meg):

- **Hívásmegjegyzés:** rövid, legfeljebb ezer karakteres jegyzet a hívásról (miről szólt, mi maradt hátra). A megjegyzés a hívás blokkjában és a Hívások lista „Hívásmegjegyzés” oszlopában látszik, később szerkeszthető.
- **Hívás elengedése:** a hívás ügyintéző nélkül visszakerül a hívósorba; megerősítést csak akkor kér, ha kérdés-válasz munkamenet van folyamatban, mert az lezárul és a hívó elölről kezdi; a már megtett kísérletek megmaradnak, és az oldal a vezérlőpultra visz. Akkor használja, ha nem Ön beszél a hívóval, vagy a hívást másnak kell átadnia.

Azonosítás után: adatlap, visszaút, kilépés-védelem

Bármelyik módszer sikere után a rendszer az ügyfél **adatlapjára** visz, mert ott van az azonosított ügyfél minden adata és művelete: törzsadatok, ügyféltörzs-mezők, csomagok és portálhozzáférés, telefonszámok, válaszok, azonosítási munkamenetek, kapcsolt ügyfelek, PIN beállítása, belépési hivatkozás, zárolás feloldása. Az adatlap tetején zöld **„Azonosítva” sáv** mondja a módszert (a kézi azonosítást külön jelölve), az időpontot és a hívást (szám, érkezés, állapot); mellette a `Hívásmegjegyzés` gomb (ha a hívást Ön tartja) és a `Vissza a hívósorhoz` gomb.



Azonosított ügyfél adatlapja. Felül a zöld „Azonosítva" sáv a módszerrel és az idővel, a fejlécben a zöld „Azonosított ügyfél" gomb, amely bármelyik oldalról ide vezet vissza.

Visszaút. Amíg az azonosítás „aktuális" – a hívás tart és Ön tartja, hívás nélkül a döntéstől számított 30 percig –, a fejlécben, a hívásnézet-váltó mellett zöld `Azonosított ügyfél` gomb mutatja az ügyfél nevét és az azonosítás idejét. Bármelyik oldalról rákattintva az adatlapra jut vissza, akkor is, ha véletlenül ellépett onnan. Csak az Ön saját azonosítása számít: egy kolléga azonosítása vagy egy korábbi hívásé nem jelenik meg; amint a hívás véget ér és a 30 perc letelik, a gomb eltűnik.

Kilépés-védelem. Amíg a hívás tart, az azonosított ügyfél adatlapjáról és azonosítás oldaláról a menü, egy hivatkozás, a `Ctrl+K` vagy a hívásnézet-váltó előtt a rendszer rákérdez: `Maradok` vagy `Tovább`; a szöveg a fejléc visszaút-gombját is megnevezi. A sáv saját gombjai, a fejléc gombja és az oldal műveletei (ablakok, mentés) kérdés nélkül mennek. Nyitott kérdés-válasz menet alatt az azonosítás oldal ugyanígy kérdez, mert a menetet csak onnan folytathatja. Hívás nélkül nincs kérdés: a fejléc gombja elég visszaútnak. A böngészőablak bezárására vagy újratöltésére a rendszer nem kérdez.


> **Egyszeri kód félrekattintás nélkül.**
> A Kód ellenőrzése oldal találata korábban csak az oldalon élt, egy félrekattintás elveszítette. Most a helyes kód azonnal az adatlapra visz, a fejléc gombja pedig visszavezet, így a bediktált kóddal azonosított ügyfél sem veszik el.

5 Ügyfelek kezelése

Ügyféllista

Az *Ügyfelek* lista tetején „A következő ügyféltörzs-átvételnél lezárul” fül mutatja (darabszámmal), hány nyitott ügyfél tétele hiányzott az utolsó átvétel(ek)ből úgy, hogy még egy hiányzó futás lezárná; ugyanez a fül a Munkatársak listán is megvan. Ha a tétel visszatér, a fül kiürül, lezárás nélkül.

Az *Ügyfelek* lista alapból csak a **releváns** ügyfeleket mutatja: akinek portálhozzáférése van, aki lezárt (hogy újranyitható legyen), vagy akinek bármilyen előzménye van (PIN-kód, válaszok, hívás, azonosítás, kapcsolat, megjegyzés). Az ügyféltörzsből átvett, érintetlen fiókok rejtve maradnak, de a „Csak releváns ügyfelek” szűrő „Mindenki” állásában megjelennek, és az ügyfélkeresés meg a hívószám-egyeztetés mindig mindenkiben keres. Az alapértelmezés a Beállítások › Ügyfelek és szintek alatt kapcsolható ki. A lista a hívásnézettől független. A név alatt az e-mail-cím és a cég áll, a név mellett kis jelek: arany csillag a prémium szintnél, piros lakat a lezárt fióknál, piros háromszög, ha hiányzik a kapcsolat, szürke áthúzott csengő, ha a kapcsolat-figyelmeztetést egy ügyintéző indoklással elrejtette, sárga csúszka, ha csomag-felülírás él. Az egérrel rájuk állva olvasható a magyarázat (az elrejtésnél az indoklás, ki és meddig). Oszlopok: telefonszámok, implicit és explicit csomag, megválaszolt kérdések száma, PIN-kód, „Ügyféltörzstételhez kötve”; az oszlopválasztóval bekapcsolhatók a Beállítások › Ügyfelek és szintek › Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok alatt felvett további ügyféltörzs-oszlopok is. A lista tetején két fül áll: *Minden ügyfél* és *Explicit prémium kapcsolat nélkül*; az utóbbi egy helyen gyűjti azokat a nyitott ügyfeleket, akik csak explicit csomag alapján prémiumok, de nincs főügyfelük, és piros számláló mutatja, hányan várnak kapcsolásra. Az ideiglenes csomag-felülírással prémiummá tett ügyfél nem tartozik ide: a felülírásnak saját jogalapja (indoklása) van, kapcsolást nem kér. Ugyanez a szám alapból a bal oldali menü *Ügyfelek* pontja mellett is látszik, így bárhonnan feltűnik; ha zavaró, a Beállítások › Ügyfelek és szintek alatt kikapcsolható, a fül számlálója akkor is marad. A szűrőkkel szint, cég, e-mail-domain, csomag, kapcsolat-figyelmeztetés (hiányzó vagy elrejtett), PIN és állapot szerint szűkíthet; a keresés a névre, e-mail-címre és cégre szavanként működik, a telefonszám oszlopban pedig magyar formában (06 30 …) beírt szám is megtalálja a rögzített számot. Az ügyfél adatlapjának megnyitása és minden keresés naplózott.



Ügyfelek. A sor végén az azonosítás, a megtekintés és a további műveletek menüje; jobbra fent a CSV export gombja annak, akinek van hozzá jogosultsága.

Ügyfelet általában az ügyféltörzs-átvétel hoz létre; kézzel az **Új ügyfél** gombbal vehető fel. Ha az ügyféltörzsben már van ügyféltétel ugyanezzel az e-mail-címmel, a mentés azonnal összeköti vele a fiókot: a név, a csomagok és a telefonszámok ekkor az ügyféltörzsből jönnek (a beírtak helyett), és az értesítés megnevezi a tétel külső azonosítóját. Ha nincs ilyen tétel, sárga értesítés mondja meg az okot, és hogy az ügyfél addig nem tud belépni; a következő átvétel köti össze, amint a tétel megjelenik.


Ügyfelek exportálása

A lista jobb felső **CSV export** gombja az ügyfelek tetszőleges oszlopait menti CSV-be (pontosvesszővel elválasztva, magyar Excelben közvetlenül megnyitható). A gomb csak az „Ügyfelek exportálása CSV-be” jogosultsággal látszik, amelyet alapból a rendszergazda szerepkörök kapnak; a Szerepkörök oldalon más szerepkörnek is megadható.

1. Döntse el a kört: alapból **minden ügyfél** kerül a fájlba, a lezárt fiókokkal együtt, a lista szűrésétől és fülétől függetlenül. A „Csak a lista aktuális szűrése szerinti ügyfelek” kapcsolóval a jelenleg szűrt és rendezett lista exportálható.
2. Pipálja ki az oszlopokat csoportonként (ügyfél, csomagok és kapcsolatok, állapot, biztonság és megjegyzés, ügyféltörzs-oszlopok); minden csoport egyben is ki- és bekapcsolható. Alapból a név, e-mail-cím, külső azonosító, cég, telefonszámok, csomagok, portálhozzáférés és állapot van kiválasztva.
3. **CSV letöltése**: a fájl neve az ügyfelek és a dátum; legfeljebb 50 000 sor kerül bele.

Ugyanaz a védelem, mint a képernyőn.

A biztonsági kérdésekre adott válaszok sosem kerülhetnek az exportba, csak a megválaszolt kérdések száma. A PIN-kód sem: a rendszer csak a kód lenyomatát tárolja, ezért maga a kód senkinek sem olvasható ki; exportálható az, hogy van-e PIN, mikor állították be, és zárolt-e. Minden export az auditnaplóba kerül a kiválasztott oszlopokkal, a körrel és a sorok számával.




Ügyfelek exportálása. A kör választása és a pipálható oszlopok csoportonként; a jobb oldali gomb tölti le a CSV-t.

Azonos oszlopcímke esetén is minden kiválasztott oszlop külön megmarad a fájlban. A képletnek értelmezhető CSV-szövegek (például „=” vagy „+” jellel kezdődő értékek) elé a rendszer védő aposztrófot tesz; a tárolt ügyféladatot ez nem változtatja meg.

Ügyféladatlap

Az adatlap öt blokkban mutatja az ügyfelet. *Ügyfél:* név, e-mail-cím, állapot és a belső megjegyzés. *Azonosítás:* a PIN állapota, a megválaszolt kérdések száma és a megosztott telefonszámok (csak ha vannak). *Csomagok és szint:* az implicit és az explicit csomag, a portál-hozzáférés, a csomag-felülírás és a főügyfél-kapcsolat. *Belépés:* az utolsó belépés és a belépési kötés. *Ügyféltörzs (EMD):* a külső azonosító, cég, beosztás, szervezeti egység, e-mail-domain és a beállításban felvett további oszlopok; ezek csak az átvételből származhatnak, a felületen nem szerkeszthetők, a listában bekapcsolható oszlopok. Az *Ügyfélszolgálati vonal* blokk alapból összecsukva áll, a kinyitást a böngésző megjegyzi. A fejlécben két gomb van, `Azonosítás` és `Szerkesztés`; minden más művelet kis színes gombként annak az adatnak a sorában áll, amiről szól. A piros és a sárga sor (zárolás, hiányzó ügyféltörzs-tétel, hiányzó főügyfél) és a hozzá tartozó elhárító gomb csak akkor jelenik meg, amíg az állapot fennáll; az állapot miatt nem használható gomb (például a PIN beállítása telefonszám nélkül) a helyén marad szürkén, és az egérrel rá állva mondja az okát. Minden gomb jogosultsághoz kötött, ezért az ügyintéző, a csoportvezető és a rendszergazda ugyanazon az adatlapon más gombokat lát. Ha Ön az imént

azonosította az ügyfelet, az adatlap tetején zöld „Azonosítva” sáv áll a módszerrel, az idővel és a hívással, és amíg a hívás tart, az oldal elhagyása előtt a rendszer rákérdez (4. fejezet, „Azonosítás után”).



Ügyféladatlap. Fent az `Azonosítás` és a `Szerkesztés`; az adatok blokkokban, minden művelet a saját adata mellett; alul a telefonszámok, válaszok és azonosítási munkamenetek füle.

A gombok és a helyük:

- **Azonosítás** (fejléc): az azonosítás oldalra visz.
- **Megjegyzés hozzáadása / szerkesztése** (az Ügyfél blokk Megjegyzés mezője mellett): belső, csak az ügyfélszolgálat által látható jegyzet; kitöltve sárga dobozban áll, részletek lent.
- **Főügyfélhez kapcsolás** (a Csomagok és szint blokk „Kapcsolva ehhez” mezője mellett): csak olyan ügyfélnél jelenik meg, aki explicit csomag alapján prémium, saját implicit prémium csomag nélkül, és még nincs főügyfele; akinek nincs explicit prémium csomagja, annak a kapcsolat semmit nem adna,

ezért nála a gomb nincs. A felugró ablakban név, e-mail-cím, cég vagy külső azonosító alapján keresheti ki a főügyfelet (csak nyitott, implicit prémium csomagú ügyfelek választhatók), a találatok itt is két sorban, részletekkel jelennek meg. Ha nincs a rendszerben kapcsolható főügyfél, a gomb szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok. Kapcsolás után a „Kapcsolva ehhez” mezőben a főügyfél neve áll, rákattintva az ő adatlapja nyílik.

- **Figyelmeztetés elrejtése / visszakapcsolása** (ugyanott, a „Kapcsolva ehhez” mellett): ha egy ügyfél explicit prémium csomagja főügyfél nélkül is jogos (kivétel), a kapcsolat-figyelmeztetés ügyfelenként elrejthető; lásd a *Kapcsolt ügyfelek* rész keretes szövegét.
- **PIN beállítása** (az Azonosítás blokk PIN jelvénye mellett): csak legalább egy rögzített telefonszámú ügyfélnek adható, mert a telefonos menü előbb a hívószám alapján ismeri fel a hívót; szám nélkül a gomb szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok. A rendszer a beállított minimális hosszúságú PIN-kódot javasol, bekapcsolt egyediségellenőrzésnél szabad értéket, amelyet a beállított minimum és maximum között felülírhat (alapból 6–10 számjegy; a saját PIN-kezelésre feljogosított ügyfél is ebben a tartományban választ); egy jelölővel SMS-ben is kiküldheti: az SMS az elsődleges számra megy, ha SMS-re alkalmas, különben az ügyfél első SMS-képes számára; ha egyik szám sem az (vezetékes, nem elfogadott ország), a jelölő letiltva mondja az okot, és az értesítés nem állít olyan küldést, amely nem történt meg. Bekapcsolt PIN-egyediségellenőrzésnél foglalt értékre a mező hibaüzenetet ad, másik kódot kell választani. Mivel ez az üzenet elárulja, hogy a PIN valakié, egy ügyfélnél naponta öt ilyen elutasítás után aznap a PIN nem módosítható (a javasolt, szabad értékkel sem); a generált javaslat soha nem ütközik.
- **PIN törlése** (a PIN jelvény mellett, csak ha van PIN): megerősítés után törli a PIN-t; az ügyfél új PIN-ig nem azonosítható vele, a törlés az auditnaplóba kerül. Ha a PIN a hibás próbálkozások miatt zárolt, a jelvény pirosan mondja, meddig, és alatta, hány próbálkozás után; a zárolás magától lejár, a helyes PIN nullázza a számlálót.
- **Belépési hivatkozás küldése** (a Belépés blokk „Utolsó belépés” mezője mellett): egyszer használható belépési hivatkozást küld e-mailben a portálhoz. Csak nyitott, ügyféltörzsben szereplő, csomaggal rendelkező ügyfélnek küldhető; ellenkező esetben a rendszer megmondja, miért nem. A hivatkozás egy köztes oldalt nyit az ügyfél saját szintjének megfelelő kinézettel (prémium ügyfélnél a prémium belépőcímen), és csak az ott lévő **Bejelentkezés** gomb léptet be, így a levelezőrendszer linkellenőrzője nem használja el. Alapból 12 óráig érvényes. Tesztkörnyezetben a Beállítások › Ügyfélportál „A hivatkozás megjelenítése a panelen küldés után” kapcsolójával az értesítés a hivatkozást is mutatja, így postafiók nélkül is kipróbálható a belépés; élesben maradjon kikapcsolva, amíg be van kapcsolva, a Rendszerállapot figyelmeztet. A megjelenített hivatkozást az auditnapló megjelöli, és ha valaki belép vele, a belépés bejegyzése Önt is megnevezi.
- **Zárolás feloldása** (az Ügyfél blokk Állapot jelvénye mellett): ha az ügyfél SMS-es belépése öt egymást követő hibás kód miatt két órára zárolódott, az Állapot jelvény pirosan mondja, meddig tart a zárolás, és csak ekkor jelenik meg mellette a gomb, amellyel az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs megerősítés után feloldhatja. A feloldás az auditnaplóba kerül. Fontos: a zárolt ügyfél a portálon nem kap erről üzenetet (a válasz ugyanaz, mint rossz kódnál, és új kód sem megy ki), ezért ha egy ügyfél azt jelzi, hogy „nem jön az SMS”, nézze meg az adatlapon az Állapot jelvényt és az auditnaplót (`account.locked` , `message.refused`). Csak az élő kódra adott hibás tippek számítanak; de mivel kódot bárki kérhet, aki az ügyfél e-mail-címét ismeri, egy idegen egy kódkéréssel és öt hibás tippel is zárolhatja az ügyfél SMS-es belépését (a megrendelő döntése szerint elfogadott, ismert korlát). A zárolás csak az SMS-utat érinti: az ügyfél ezalatt belépési hivatkozással vagy céges bejelentkezéssel beléphet, és mivel minden zároláshoz egy kimenő kód kell, a számonkénti és a rendszerszintű kódkeret korlátozza, milyen gyakran ismételhető. Ilyen panasznál oldja fel a zárolást, és javasolja a hivatkozásos belépést.

- **Belépési kötés törlése** (a Belépés blokk „Belépési kötés” mezője mellett): az ügyfél céges bejelentkezése az első belépéstől a címtár állandó azonosítójához kötött; a mező mutatja, melyik szolgáltatóhoz, mikor és mi alapján, az utolsó használatot és a kötés által elutasított belépések számát. Ha az ügyfél „más címtár-azonosító” hibával nem tud belépni, és ugyanarról a személyről van szó (például újra létrehozott címtárfiók), az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs a mező melletti vagy a lista sormenüjében álló `Belépési kötés törlése` gombbal törli a kötést; a következő belépés újra köt. Kötés nélkül a gomb nem jelenik meg. A törlés az auditnaplóba kerül.
- **Tétel megnyitása** (az Ügyféltörzs blokk „Külső azonosító” mezője mellett, az ügyféltörzs megtekintésére jogosultnak): az ügyféltörzs listáját nyitja erre a tételre szűrve. Ha a tétel hiányzik az átvételből, a mező alatt piros sor mondja, mikortól és hány kihagyott futás után; ha a következő átvételnél várható a lezárása, sárga sor jelzi előre.
- **Fiók lezárása, Újranyitás** (az Állapot jelvény mellett; a lezárás a lista sormenüjében is): a lezárás megerősítést kér a következményekkel; az újranyitás nem, mert bármikor visszavonható egy újabb lezárással. Főügyfél lezárásakor a megerősítő ablak név szerint felsorolja a vele együtt lezáruló kapcsolt ügyfeleket, és a gomb felirata „Mindet lezárom”. A lezárás azonnal hat: az ügyfél minden nyitott portál-munkamenete és mobilalkalmazási bejelentkezése megszűnik, a még élő belépési hivatkozásai és kódjai érvénytelenné válnak. A PIN beállítása és törlése ugyanígy érvényteleníti az ügyfél élő kódjait és hivatkozásait. A `Törlés` (a sor eltávolítása, később visszaállítható) előbb ugyanígy lezárja a fiókot, a főügyfél kapcsolt ügyfeleivel együtt; a megerősítő ablak ezt ki is írja.
- **Szerkesztés** (fejléc): ügyféltörzsből származó ügyfélnél a név, az e-mail-cím és a csomagok csak olvashatók, a mező alatt az utolsó átvétel idejével; ezeket az ügyféltörzsben kell módosítani. Csak a belső megjegyzés szerkeszthető. Ügyféltörzstételhez nem kötött ügyfélnél a csomag kizárólag a Beállítások › Ügyfelek és szintek alatt rögzített nevekből választható, így elírás nem zárhat ki senkit. Ha egy főügyfél implicit csomagját nem prémiumra írja át, a `Mentés` gomb előbb megerősítést kér, és kimondja, melyik csomagot választotta, mi áll a prémium listán, és név szerint mely aktív kapcsolatok szűnnek meg (a kapcsolt ügyfelek fiókja nem zárul le); az implicit csomag kiürítése ugyanilyen változás. Ha a párbeszédablak olyan csomagról mondja, hogy nincs a prémium listán, amelyet oda szánt, az írásmód tér el: a lista pontos nevét válassza. Lezárt főügyfél csomagjának cseréjekor a kérdés név szerint mondja, mely kapcsolt ügyfelek nyílnak újra, az értesítés a számukat. Megerősítés nélkül, Enterrel a módosítás nem menthető. **E-mail-cím:** ügyféltörzstételhez kötött vagy belépési kötéssel rendelkező ügyfél címe nem írható át (a mező letiltva, alatta az ok; kötésnél előbb a `Belépési kötés törlése`). Szabad ügyfélnél a `Mentés` előbb megkérdezi, mi szűnik meg (munkamenetek, mobil bejelentkezések, élő belépési hivatkozások és kódok, „Emlékezz rám” sütik), és mi marad meg, ha az új cím nem köt tételhez (PIN, válaszok, kézzel felvett számok); mentés után az ügyfél mindenhonnan kilép, a régi címre küldött hivatkozás nem léptet be. Ha az új cím egy másik személy ügyféltörzstételéhez köti a fiókot, a kérdés megnevezi a tételt, és darabszámmal sorolja, mi törlődik: a PIN a zárolásával, a biztonsági válaszok és a kézzel felvett telefonszámok (azt is kimondja, ami nincs); megerősítés után ezek véglegesen törlődnek, a telefonszámok az ügyféltörzsből jönnek, és értesítés sorolja a törölteket. Ha a következmény a kérdés közben megváltozik, a mentés megáll és újra kérdez. Ha az új cím nem köt tételhez, a mező megjegyzése jelzi, hogy az első későbbi összekötés más személy átvételének számít, és ugyanezek az adatok akkor törlődnek. A cím legfeljebb 254 karakter, a @ előtt 64. Mentés után a rendszer visszavisz az adatlapra (új ügyfél felvételekor az új ügyfél adatlapjára); ugyanígy a munkatárs és az üzenetsablon mentése a listára vezet vissza, nem marad az űrlapon.

Az ügyféltörzs adatai az adatlapon

Az ügyféltörzs azon oszlopai, amelyek nem tartoznak rögzített mezőhöz (például beosztás, osztály, költséghely), az ügyféltörzstételen „Egyéb oszlopok” néven mindig megvannak. Ha az ügyfélszolgálatnak is látnia kell őket, a rendszergazda a Beállítások › Ügyfelek és szintek › *Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok* alatt felveszi az oszlop fejlécét és a megjelenítendő feliratot; ezután az adatlap *Ügyféltörzs (EMD)* blokkjában a rögzített mezők után, a listában bekapcsolható oszlopként és az exportban pipálható oszlopként jelennek meg, csak olvashatóan. Új ügyféltörzs-oszlophoz tehát nem kell fejlesztés: az átvétel magától áthozza, a beállítás teszi láthatóvá.

Megjegyzés az ügyfélhez

Belső, csak az ügyfélszolgálat által látható jegyzet (például „hallássérült, lassan beszéljen”). Az adatlapon a Megjegyzés mező melletti **Megjegyzés hozzáadása**, illetve kitöltött megjegyzésnél **Megjegyzés szerkesztése** gomb külön ablakban nyitja a mezőt, de a **Szerkesztés** űrlap „Megjegyzés” mezőjében is írható. Kitöltve az adatlapon és az azonosítás oldalon sárga dobozban, kiemelve jelenik meg; üresen nincs kiemelés. Az ügyfél soha nem látja. Minden módosítása naplózott.

Ideiglenes csomag-felülírás

Az ügyféltörzs az igazság forrása; ha mégis kivételt kell tenni, arra az adatlap Csomagok és szint blokkjában a „Csomag-felülírás” mező melletti **Csomag felülírása** gomb való, amely külön jogosultsághoz kötött („Ügyfél csomagjának ideiglenes felülírása”).

1. Válassza a csomagot: csak olyan kínálkozik, amely emeli az ügyféltörzs szerinti szintet; a felülírás hozzáférést sosem vehet el. Ha nincs mit emelni (az ügyfél az ügyféltörzs szerint már prémium, akár implicit, akár explicit csomaggal) vagy a fiók lezárt, a gomb a helyén marad, de szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok.
2. Adja meg az indoklást (például hibajegy száma, ki kérte) és a záró dátumot; alapból 30 nap.
3. Mentés után az adatlapon sárga jelvény mutatja a felülírást indoklással, kiadóval és lejárattal, mellette az ügyféltörzs szerinti érték; a listában csúszka jel áll a név mellett. A felülírás azonnal hat a szintre, a portálra és a hívásokra. Amíg a felülírás él, a mező mellett a **Csomag felülírása** gomb helyett a **Csomag-felülírás megszüntetése** áll; módosításhoz előbb szüntesse meg, majd vegye fel újra.
4. A felülírás magától megszűnik a záró nap végén, vagy amint az adatátvétel ugyanezt a csomagot hozza az ügyféltörzsből; kézzel a **Csomag-felülírás megszüntetése** művelettel zárható. Az adatátvétel a felülírást soha nem írja át. A Rendszerállapot oldal figyelmeztetésként listázza az élő felülírásokat.

Kapcsolt ügyfelek

Egyes ügyfelek nem a saját (implicit) csomagjuk, hanem egy másik ügyfél prémium csomagja miatt kapnak prémium hozzáférést (explicit csomag). Ezt a rendszerben kapcsolatként kell rögzíteni, mert ha a „főügyfél” fiókja lezárul, akár az ügyféltörzs-átvétel, akár ügyintéző által, a hozzá kapcsolt ügyfelek fiókja is lezárul; a főügyfél újranyitásakor a csak emiatt lezárt fiókok újranyílnak, kivéve azt, amelyet időközben az ügyféltörzs-átvétel hiányzónak jelölt: az „hiányzik az ügyféltörzsből” okkal zárva marad, amíg a tétele vissza nem tér.

A főügyfélség kizárólag az implicit prémium csomagon áll. Ha a főügyfél implicit csomagja már nem prémium (az ügyféltörzs-átvétel vagy egy szerkesztés miatt, vagy mert a csomag kikerült a prémium listából), a kapcsolatai magától megszűnnek, és a *Kapcsolat vége* oszlop a „megszűnt: a főügyfél már nem implicit prémium” okot mutatja. A kapcsolt ügyfelek fiókja ettől nem zárul le, jogosultságuk a saját csomagjuk szerint marad; ha explicit prémiumok, újra a *Kapcsolat nélküli prémium* fülön jelennek meg. Ha a főügyfél így tér vissza az ügyféltörzsből, a csak miatta lezárt kapcsolt ügyfelek újranyílnak, amennyiben a tételük jelen van.


1. Nyissa meg az implicit prémium csomagú főügyfél adatlapját, és görgessen a *Kapcsolt ügyfelek* fülre. A fül csak olyan ügyfélnél látszik, aki kapcsolhat másokat. Lezárt főügyfélhez új ügyfél nem kapcsolható: a kapcsolásra szolgáló gomb ilyenkor szürke, és az egérrel rá állva olvasható az ok; a fül lezárt főügyfélnél csak akkor látszik, ha már vannak kapcsolt ügyfelei.
2. Kattintson az **Ügyfél kapcsolása** gombra, és keresse ki a kapcsolandó ügyfelet név, e-mail-cím, cég vagy külső azonosító alapján. Minden találat két sorban jelenik meg: a név alatt az e-mail-cím, a cég, a külső azonosító, az elsődleges telefonszám és a csomagok, hogy két hasonló név ne legyen összetéveszthető. Csak olyan ügyfél választható, aki explicit csomag alapján prémium, saját implicit prémium csomag nélkül, és még nincs máshoz kapcsolva; akinek nincs explicit prémium csomagja (például implicit normál, explicit üres), annak a kapcsolat semmit nem adna, ezért nem kínálkozik.
3. A listában látszik a kapcsolat kezdete és ki hozta létre. A **Kapcsolat megszüntetése** művelet megerősítés után lezárja a kapcsolatot; a sor a záró dátummal a listában marad, a kapcsolt fiókot ez önmagában nem zárja le.

Kapcsolat nélküli explicit prémium ügyfél.

Ha egy ügyfél csak explicit csomag alapján prémium, de nincs főügyfélhez kapcsolva, ez nem hiba, hanem az ügyfélszolgálat által kezelendő figyelmeztetés: az ügyféllistában piros háromszög jelöli a neve mellett, a lista *Kapcsolat nélküli prémium* fülén (és az „Explicit prémium kapcsolat nélkül” szűrővel) egyben látható mindenki, akire ez igaz, a menüben számláló mutatja a számukat, az adatlapon pedig a „Kapcsolva ehhez” mező alatt olvasható pirosan a figyelmeztetés, és a mező melletti **Főügyfélhez kapcsolás** gombbal rögtön kapcsolható is. Az ideiglenes csomag-felülírással prémiummá tett ügyfél nem számít ide: a felülírás saját indoklással él, nem egy főügyfél csomagján alapul, ezért kapcsolást nem kér.

Kivétel: a figyelmeztetés elrejtése.

Ha az ügyfél explicit prémium csomagja főügyfél nélkül is jogos (például önálló szerződés), az „Ügyfelek kezelése” jogosultsággal a „Kapcsolva ehhez” mező melletti **Figyelmeztetés elrejtése** gomb legalább tíz karakteres indoklással és tetszés szerinti záró dátummal elrejti a figyelmeztetést: az ügyfél kikerül a fülről, a számlálóból, a szűrőből és a háromszög alól, helyette szürke áthúzott csengő jelöli, az adatlapon pedig a „Kapcsolva ehhez” mező alatt olvasható az indoklás, ki és meddig rejtette el. Az elrejtés az auditnaplóba kerül; a **Figyelmeztetés visszakapcsolása** gomb bármikor visszavonja, a záró dátum elteltével magától megszűnik, és ha az ügyfelet később mégis főügyfélhez kapcsolják, az elrejtés is törlődik, hogy a kapcsolat esetleges megszűnésekor a figyelmeztetés újra éljen.



Figyelmeztetés elrejtése. Az indoklás kötelező, a záró dátum nem; a művelet és a visszakapcsolás is az auditnaplóba kerül.


Az adatlap alsó részén a *Telefonszámok* fülön az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs új számot vehet fel, a nem ügyféltörzs-forrású számot szerkesztheti vagy törölheti, és elsődlegest jelölhet (az ügyintéző a fület csak olvassa). Ha szerkesztéskor magát a számot írja át, az új számnak számít: a régi szám SMS-es vagy hívásos megerősítése nem öröklődik, a megerősítés „ügyintézői felvétel" lesz az Ön nevével. A „Megerősítés" oszlop minden számnál mutatja, mi erősítette meg: ügyféltörzs, ügyintézői felvétel, SMS-kód, ügyfélszolgálati megerősítés vagy azonosított hívás (az egérrel rá állva a dátum és a megerősítő neve), vagy azt, hogy nem megerősített. Az ügyféltörzsből érkező és az ügyintéző által felvett számok mindig megerősítettek; az ügyfél által a portálon felvett szám akkor, ha SMS-ben megerősítette (ez a Beállítások › Azonosítás › Telefonszámok alatt kapcsolható, és élő SMS-kapcsolatot kíván), ha a **Szám megerősítése** művelettel Ön erősítette meg (például visszahívás után; naplózott), vagy ha a Beállítások › Azonosítás „Az azonosított hívás megerősíti a számot" kapcsolója mellett az ügyfél erről a számról hívott és sikeresen azonosították. Ha egy felvett vagy átírt szám más ügyfélnél már szerepel, az ablak név szerint figyelmeztet, és csak a „Tudomásul veszem" jelölővel menthető: erről a számról a telefonos menü PIN-ellenőrzése egyik ügyfélnél sem fog működni; az ilyen szám „megosztott" jelölést kap a fülön, az adatlapon és az azonosítás oldalon. Az utolsó szám törlése előtt az ablak jelzi, hogy ezzel az ügyfél PIN-kódja is törlődik. Beérkező hívásnál a megerősített szám előnyt élvez a nem megerősítettel szemben. Az ügyfél a portálon legfeljebb a beállított számú (alapból öt) saját számot veheti fel. Ha egy kézzel felvett szám később az ügyféltörzsben is megjelenik, a következő átvétel ügyféltörzs-forrásúvá és megerősítetté teszi. A *Válaszok* fül a megválaszolt kérdéseket sorolja tartalom nélkül, a választ az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs a sor „Válasz eltávolítása" gombjával törölheti; az *Azonosítási munkamenetek* fül az ügyfél összes kísérletét mutatja, a sor végén a szem ikon ugyanazt a részletes ablakot nyitja, mint az Azonosítási munkamenetek lista. **Elfogadott országok és SMS.** Az ügyfélszolgálat bármely számot felvehet (a hívófelismeréshez), de a listán kívüli országú szám mellett „nem elfogadott ország, SMS nem megy rá", a vezetékes vagy más, SMS-re

alkalmatlan szám mellett „SMS-re nem használható” figyelmeztetés áll, felvételkor és a táblázatban is (az elfogadott országokat a rendszergazda állítja, Beállítások › Azonosítás › Telefonszámok). Az ügyfél a portálon csak elfogadott ország számát veheti fel; vezetékes számot is felvehet, de azt nem erősítheti meg SMS-sel (a gomb letiltva mondja az okot). A beírt szám legfeljebb 32 karakter, és érvényes számnak kell lennie.

> **Ügyfélszolgálati vonal.**
> Az adatlap alsó, alapból összecsukott *Ügyfélszolgálati vonal* blokkja (a kinyitást a böngésző megjegyzi) azt a telefonszámot, e-mail-címet és nyitvatartást mutatja, amely az ügyfél szintjéhez tartozik. Ha egy ügyfél rossz vonalon hívott, innen látja, hová kell irányítania.

Megosztott telefonszámok

Az *Ügyfélszolgálat › Megosztott telefonszámok* oldal (az ügyfelek kezelése joggal) számonként csoportosítva mutatja azokat a telefonszámokat, amelyek egynél több nyitott ügyfélnél vannak rögzítve: kinél, milyen forrásból (ügyféltörzs, ügyintéző, ügyfél), mi erősítette meg, elsődleges-e. Az ilyen számról hívó ügyfelet a telefonos menü nem ismeri fel, ezért PIN-t sem kér tőle, és a vezérlőpulton „Közös szám” áll: ez nem kritikus hiba, hanem a szolgáltatás minőségének csökkenése, ezért a menüpont mellett szürke számláló, a Rendszerállapot oldalon figyelmeztető kártya jelzi. Döntse el, kié a szám, és a **Szám törlése** művelettel vegye le a többiekről (ha valakinek ez volt az utolsó száma, a PIN-je is törlődik); az ügyféltörzsből érkező számot az oldal pirossal jelöli, mert azt a törzsadatban kell javítani, a következő átvétel hozza a javítást. Az érintett ügyfél adatlapján és az azonosítás oldalán az ilyen szám „megosztott” jelölést kap, így a PIN-hiba okát nem kell keresni.




Megosztott telefonszámok. Számonként csoportosítva az érintett ügyfelek, a forrás és a megerősítés módja; az ügyféltörzsből érkező szám pirossal jelölve.

6 Hívások és azonosítási munkamenetek


A *Hívások* oldal tetején az **Utolsó 15, 30, 60, 90 vagy 120 nap** fülek közül választhat; alapból a 30 napos fül aktív. A mai nap beleszámít. A lista a kijelölt időszak archivált hívásait is tartalmazza; az egyéb szűrők ezen belül szűkítenek.

A *Hívások* lista a telefonközpont által jelzett hívásokat mutatja a jelenlegi hívásnézet szerint: beérkezés ideje, hívásazonosító, hívószám, felismert ügyfél, ügyintéző, szint, hívósor, állapot, a hívás alatti azonosítási kísérletek száma és a hívásmegjegyzés. Az ügyintézőszűrő a korábbi, már archivált hívások munkatársait is felsorolja. Szint, állapot, ügyintéző és időszak szerint szűrhető, hívásazonosítóra, számra és ügyfélnévre kereshető.



Hívások. A kiválasztott 15–120 napos időszak hívásai látszanak az általános adatmegőrzés (5 év) szerint tárolt állományból; a rövid megőrzési idő csak a vezérlőpult listáit takarítja. A fülek 15, 30, 60, 90 és 120 napra szűkítenek, az „Összes” fül időkorlát nélkül mutatja a listát.

Az *Azonosítási munkamenetek* lista minden kísérletet rögzít: mikor indult, melyik ügyfélre, ki végezte, milyen módszerrel (kérdés-válasz, PIN, egyszeri azonosító kód, IVR kód, kézi azonosítás) és csatornán (ügyintéző, automata menü, gépi felület), mi lett az eredmény és az indoklás, valamint hány elfogadott és elutasított válasz született. Kézi azonosításnál az indoklás az eredmény oszlopban olvasható. Ügyintéző, ügyfél (név vagy e-mail), állapot, módszer, csatorna és időszak szerint szűrhető; a `CSV export` gomb a szűrt listát pontosvesszővel tagolt, táblázatkezelőben megnyitható fájlba menti. Ez a lista a visszakeresés és a minőségellenőrzés eszköze.




Azonosítási munkamenetek. Az eredmény oszlop az indoklást is mutatja, például „ügyintéző megszakította”.

Kimutatások

Az Ügyfélszolgálat menü **Kimutatások** pontja a csoportvezetők és rendszergazdák eszköze (a „Kimutatások megtekintése és exportálása” jogosultsággal). Válassza ki az időszakot (alapból az elmúlt 30 nap, legfeljebb 400 nap), pipálja ki a kívánt részeket, válasszon formátumot, majd kattintson a `Kimutatás letöltése` gombra.

- **Felhasználók törzsadata:** név, e-mail, szerepkörök, állapot, utolsó belépés, beosztás és szervezeti egység, kezelt szintek.
- **Hívások ügyintézőnként:** felvett hívások összesen, hívósoronként, szintenként, átlagos hívástartam, kezeltnek jelölt nem fogadott hívások; és ugyanez naponta.
- **Hívások naponta:** minden nap összes hívása, ebből ügyintéző által felvett, nem fogadott, és a nem fogadottak közül kezeltnek jelölt.
- **Azonosítások ügyintézőnként:** kísérletek módszerenként és kimenetelenként, sikerarány.
- **Aktivitás:** belépések és naplózott műveletek száma felhasználónként.

A **HTML** változat önálló fájl, böngészőben nyílik és nyomtatható; az **Excel** változatban minden rész külön munkalap, az első lapon az időszak és a készítő. Minden letöltés az auditnaplóba kerül. Ha egy CSV-export elérné az ötvenezer soros felső határt, a rendszer figyelmeztet, és a fájl csak az első ötvenezer sort tartalmazza: ilyenkor szűkítse a listát és több részletben exportáljon. A kimutatások és a Hívások lista azonos időszak és szintszűrés mellett ugyanazt a híváskört számolják: a befejezett hívások a rövid megőrzési idő után csak a vezérlőpultról tűnnek el.




Kimutatások. Időszak, pipálható részek és formátum; a gomb tölti le a fájlt.

Egynapos kimutatáshoz ugyanazt a napot válassza kezdő- és zárónapnak; a választó esetleges óraértéke nem számít. A felvett hívás a nem fogadottak darabszámába nem kerül bele akkor sem, ha korábban hibás lezárási státuszt kapott. Az Excelben a szöveges adatok szó szerinti szövegek, a darabszámok számok maradnak.

7 Biztonsági kérdések

Az *Azonosítás › Kérdések* oldalon a kérdéskészlet kezelhető. Az ügyfelek a portálon ezek közül választanak és válaszolnak.



Kérdések. Verziószám, aktív állapot, a kérdésre adott válaszok száma és a műveletek.

- **Új kérdés:** szöveg és választható segítő magyarázat; az új kérdés azonnal aktív, és megjelenik a portálon.
- **Új verzió:** a kérdés szövegének módosítása. A „válaszok megtartása” jelölővel dönt: elírás javításánál kapcsolja be, így a meglévő válaszok érvényesek maradnak; tartalmi változtatásnál kapcsolja ki, ekkor az ügyfeleknek újra kell válaszolniuk, és a portál ezt jelzi nekik.
- **Deaktiválás:** a kérdés nem jelenik meg többé, a meglévő válaszok megmaradnak, de nem számítanak az azonosításba.
- **Megtekintés:** a kérdés verzióinak története, ki és mikor adta ki.


> **Szükséges válaszok száma.**
> A Beállítások › Azonosítás alatt állítható, hány megválaszolt kérdés kell a kérdés-válasz azonosításhoz. Ügyeljen rá, hogy legalább ennyi aktív kérdés legyen, különben az ügyfelek nem érhetik el a szükséges számot.

8 Tartalom: hírek, sablonok, üzenetek

Az *Adminisztráció › Tartalom* pont alatt három oldal található, a bal oldali alsó menüből válthat köztük.

Hírek


Az ügyfélportálon megjelenő közlemények. Cím, formázható szöveg és közzététel időpontja adható meg; jövőbeli időponttal ütemezett, üres időponttal piszkozat. A portálon a szerző neve nem jelenik meg.




Hírek. A közzététel ideje jelvényként; a jövőbeli időpont ütemezett megjelenést jelent.

Üzenetsablonok

A rendszer által küldött üzenetek szövege: belépési hivatkozás e-mailben, új PIN-kód SMS-ben, belépő kód SMS-ben, telefonszám-megerősítő kód SMS-ben. A lista mutatja, hogy egy sablon a beépített alapértelmezést használja-e, vagy már testre szabták. Az e-mail sablon magyar és angol változatban létezik, és azon a nyelven megy ki, amelyet az ügyfél a portálon utoljára használt (ha még nem lépett be, az ügyintéző felületének nyelvén). Az SMS-sablonok csak magyar nyelvűek: az SMS mindig magyarul megy ki, az ügyfél nyelvétől függetlenül.



Üzenetsablonok. Az e-mail magyar és angol változatban, az SMS-ek csak magyarul.



Sablon szerkesztése. Bal oldalon a szöveg és a helyőrzők, jobb oldalon az azonnali előnézet mintaadatokkal.


1. Kattintson a sablon sorára. E-mailnél formázott szövegszerkesztő, SMS-nél egyszerű szövegmező jelenik meg karakterszámlálóval: ékezet nélkül 160, ékezetes betűkkel 70 karakter fér egy üzenetrészbe.
2. A változó adatokat helyőrzőkkel illessze be: kattintson a kívánt helyőrző címkéjére (például `{{ code }}`), majd illessze be a szövegbe. Csak a listában szereplő helyőrzők használhatók; ismeretlen helyőrzővel a sablon nem menthető.
3. A jobb oldali előnézet mintaadatokkal mutatja a végeredményt. Mentés előtt a **Próbaküldés** gombbal elküldheti a saját e-mail-címére vagy egy megadott telefonszámra.
4. Ha üresen hagyja a szöveget, a beépített alapértelmezés érvényes; a **Visszaállítás alapértelmezésre** művelet ugyanezt teszi egy testre szabott sablonnal.

Kimenő üzenetek

Minden e-mail és SMS ide kerül állapottal: várakozik, küldés alatt, elküldve, SMS-nél kézbesítve vagy nem kézbesíthető, sikertelen. Az „elküldve” az átjáró elfogadását jelenti; az SMS-nél a rendszer a küldés után a beállított időpontokban (alapból 30 másodperc, 2, 5, 30 és 120 perc) kérdezi le az átjárótól a kézbesítési jelentést, és az üzenet „kézbesítve” vagy „nem kézbesíthető” lesz; ha egyik lekérdezésre sem jön jelentés, „elküldve” marad „nincs jelentés” megjegyzéssel. A nem kézbesíthető SMS-t a rendszer nem küldi újra magától: ellenőrizze a telefonszámot, és ha jó volt, küldje újra kézzel. A sorra kattintva a címzett, az állapot, a hibaüzenet és SMS-nél a „Kézbesítési jelentés” mező (az átjáró állapotszava, a lekérdezések száma, a következő lekérdezés ideje) olvasható; az állapotjelvényre állva ugyanez látszik. A titkot hordozó üzenetek (PIN, belépő kód, belépési hivatkozás, megerősítő kód) szövege sosem jelenik meg a felületen, helyette a „Bizalmas tartalom…” felirat áll, és a kiküldés, a végleges sikertelenség vagy a visszavonás után a rendszer a szöveget véglegesen törli. Sikertelen üzenetnél az **Újraküldés** művelet érhető el, kivéve a titkot hordozó üzenetet, amelynek tartalma a végleges hiba után már törlődött: ott a gomb letiltva marad, és új PIN-kódot, kódot vagy hivatkozást kell kiadni. Várakozó üzenetnél a **Visszavonás** művelet érhető el; ha a küldő közben már felvette az üzenetet, a rendszer ezt jelzi, és a küldés befejeződik. Egy üzenet csak egyszer megy ki akkor is, ha a háttérfolyamat közben újraindul. A lista keresője a címzettre, valamint a sorba állítás és a küldés időbélyegének részletére is keres, a megjelenített alakban (például „10. 23.”, „23. 09:5” vagy „09:54”). A lista fél percenként frissül.

Visszavont üzenetek okkal. Az SMS csak az elfogadott országok mobilszámára megy: más számra (vezetékes, emelt díjas, VoIP, más ország) a rendszer nem küldi el, az üzenet visszavont állapotba kerül, az oka az üzenetnél olvasható. A belépési kód vagy hivatkozás akkor is visszavont, ha várakozás közben lejárt („lejárt, mielőtt kiküldhető lett volna”), vagy ugyanannak a címzettnek újabb ment helyette („egy újabb váltotta fel”). Ha a rendszerszintű belépési plafon betelt, a névtelenül kért hivatkozás vagy kód létre sem jön; a Rendszerállapot jelzi. Exchange-en a levelek mentett másolat nélkül mennek ki, így a belépési hivatkozás a küldő postafiók Elküldött elemei mappájában sem marad meg.


Tömeges műveletek. Több kijelölt sorral a **Kijelöltek újraküldése** a sikertelen, nem törölt tartalmú üzeneteket teszi újra sorba, a **Kijelöltek visszavonása** a még várakozókat vonja vissza; mindkettő megerősítést kér, és az ablak megmondja, a kijelöltek közül hányra vonatkozik. A lista fölött a **Minden sikertelen újraküldése** az összes újraküldhető sikertelen üzenetet sorolja újra (a törölt bizalmas tartalmúakat kihagyja), a **Várakozók küldése most** pedig a legrégebben várakozó legfeljebb 25 üzenetet a böngészőből, háttérfolyamat nélkül küldi el, és értesítésben mondja az eredményt; ha a feldolgozó áll, így is kimegy a belépési hivatkozás. Ugyanez a lista a Rendszer › Üzenetsorok oldalon is megvan a feladatok mellett (11. fejezet).



Kimenő üzenetek. Csatorna, üzenetfajta, címzett, állapot és a próbálkozások száma; fent a tömeges újraküldés és az azonnali küldés gombjai.

9 Fiókok: munkatársak és szerepkörök

Munkatársak




Felhasználók. Szerepkörök, ügyféltörzstételhez kötés, beosztás és szervezeti egység, lezárás és utolsó belépés.

A munkatárs űrlapján az *Ügyféltörzs adatai* blokk csak ügyféltörzstételhez kötött fióknál látszik: külső azonosító, cég, beosztás, szervezeti egység, csak olvashatóan; módosításuk az ügyféltörzsben történik, a következő átvétel áthozza.

Új munkatársat az **Új felhasználó** gombbal vehet fel. Az e-mail-címnek egyeznie kell a céges bejelentkezés által küldött címmel és az ügyféltörzstételben szereplővel. A jelszó csak jelszavas belépéshez kell, és legalább 12 karakter: ha a munkatársi céges bejelentkezés be van kapcsolva, üresen hagyható; ha nincs, kötelező, mert akkor ez az egyetlen belépési mód (a mező alatti szöveg megmondja, melyik eset áll fenn). Az összekötéshez a tételnek ugyanazt az e-mail-címet kell viselnie (kis- és nagybetű nem számít), munkatársként kell besorolva lennie, nem hiányozhat az átvételből, és nem tartozhat másik fiókhoz. A munkatárs csak akkor tud belépni, ha a fiókja össze van kötve az ügyféltörzstételével. Ha az ügyféltörzsben már van munkatársi tétel ugyanezzel az e-mail-címmel, a mentés azonnal összeköti, és az értesítés megnevezi a tétel külső azonosítóját; ha nincs, sárga értesítés mondja meg, miért nem (nincs ilyen tétel, ügyfélként van besorolva, hiányzik az átvételből, másik fiókhoz tartozik, vagy több tétel viseli a címet), és a következő átvétel köti össze, amint a tétel megjelenik. Ugyanez történik, ha egy még össze nem kötött munkatárs e-mail-címét javítja és menti. A lista „Ügyféltörzstételhez kötve” oszlopa ezt mutatja; ha a tétel a legutóbbi átvételből hiányzott, az ikonra állva a „Hiányzott a legutóbbi átvételből” felirat olvasható. Az „Utolsó belépés” oszlop minden belépési módnál frissül, a jelszavasnál is; ha üres, a munkatárs még sosem lépett be. A lista keresője szavanként keres mindenben, amit a lista mutat: névben, e-mail-címben, szerepkörben, külső azonosítóban, cégben, beosztásban, szervezeti egységben és bejelentkezési névben; több szó esetén mindegyiknek

szerepelnie kell valamelyik mezőben (például „Szilvia prémium”). **Szerepkör csak a saját jogokon belül.** Csak olyan szerepkört oszthat ki vagy vehet el, amelynek minden jogával Ön is rendelkezik; a többi a választóban szürke, a mező alatti sor kimondja a szabályt, és felsorolja a szürke szerepköröket a hiányzó jogok számával (a főrendszergazda mindent kioszthat, a főrendszergazda szerepkört csak ő). A fiók meglévő, Ön által ki nem osztható szerepköre megmarad. Ha a mentés mégis ilyen változást tartalmazna, a hibaüzenet megnevezi a hiányzó jogokat, és az elutasítás az auditnaplóba kerül. **Erősebb fiók.** Csak olyan munkatárs fiókját szerkesztheti, oldhatja fel, nullázhatja (második lépés), kötheti szét, zárhatja le, nyithatja újra vagy törölheti, és csak olyanét cserélheti e-mail-címét, amelynek minden szerepkörét Ön is kioszthatná; a tiltott fiók gombjai letiltva állnak, az egérrel rá állva a súgó felsorolja a nem kioszthető szerepköröket, és a szerkesztő oldal nem nyílik meg. **E-mail-cím:** ügyféltörzstételhez kötött vagy belépési kötéssel rendelkező munkatárs címe nem írható át (a mező alatt az ok); szabad fióknál a `Mentés` előbb megkérdezi, mi szűnik meg (munkamenetek, mobil bejelentkezések, élő belépési hivatkozások és kódok, „Emlékezz rám” sütik) és mi marad meg (jelszó, második lépés, belépési kötés), mentés után a munkatárs mindenhonnan kilép. Ha az új cím egy másik személy ügyféltörzstételéhez köti a fiókot, az ablak megnevezi a tételt, és megerősítés után törlődik az előző birtokos jelszava (kivéve az ugyanebben a mentésben beírtat), második lépése és belépési kötése. A cím legfeljebb 254 karakter (a @ előtt 64), a jelszó legfeljebb 255.




Munkatárs szerkesztése. Szerepkörök és a kezelhető ügyfélszintek; a `Zárolás feloldása` csak zárolt belépésnél jelenik meg a fejlécben, a `Belépési kötés törlése` a *Céges belépés kötése* blokk fejlécében, csak kötés mellett.

- **Szerepkörök:** egy vagy több; a jogosultságok összeadódnak.

- **Kezelt szintek:** mely ügyfélszintek hívásait veheti fel a munkatárs. Ha csak egyet jelöl, a fejléc jelvénye nem váltható nála. A mező csak akkor látszik, ha több szint van használatban.
- **Lezárás:** a fiók megmarad, de belépni nem tud; az ügyféltörzsből eltűnő munkatársat az átvétel magától lezárja.
- **Második faktor:** a lista „Kétlépcsős belépés” oszlopa mutatja, ki milyen faktort állított be (vagy „nincs”, illetve hogy zárolt). A sor menüjének **Kétlépcsős belépés nullázása** pontja (a munkatársak kezelésére jogosultnak; főrendszergazdáét csak főrendszergazda) minden faktort töröl, a munkatárst minden eszközről kilépteti, és a következő belépéskor újat kell beállítania; elveszett eszköznél használja. A hibás kódok miatti zárolást a **Zárolás feloldása** oldja fel.
- **Belépési kötés:** a céges bejelentkezés (Microsoft, ADFS) az első belépéstől a címtár állandó azonosítójához köti a fiókot; utána a fiók e-mail-címére más azonosítóval érkező belépés elutasul („más címtár-azonosító”), a fiók nem zárolódik. A szerkesztő oldal *Céges belépés kötése* blokkja mutatja, melyik szolgáltatóhoz, mikor és mi alapján kötődött a fiók, mikor használta utoljára, és hány belépést utasított el a kötés (más azonosító a fiók címére, vagy ez az azonosító másik fiókra); a lista „Belépési kötés” oszlopa bekapcsolható. A blokk fejlécében és a lista sormenüjében álló **Belépési kötés törlése** gomb (a munkatársak kezelésére jogosultnak; főrendszergazdáét csak főrendszergazda) törli a kötést, és a következő belépés újra köt; csak akkor használja, ha tudja, miért változott az azonosító (például újra létrehozott címtárfiók). Kötés nélkül a gomb nem jelenik meg. A törlés az auditnaplóba kerül, a munkatárs nem lép ki.

Szerepkörök és jogosultságok

Négy beépített szerepkör van: főrendszergazda (minden jogosultság), rendszergazda, csoportvezető és ügyintéző. A főrendszergazda szerepkört csak főrendszergazda adhatja ki és szerkesztheti (nevét és jogait; rendszergazdának a gomb letiltva, okkal látszik), és főrendszergazda fiókját csak főrendszergazda szerkesztheti, zárhatja le vagy törölheti; a tiltott kísérlet az auditnaplóba kerül. Az oldal csak a szerepkör-kezelési joggal érhető el. A beépített szerepkörök (super-admin, admin, supervisor, agent) neve nem módosítható, a mező alatti súgósor ezt kimondja; egyéni szerepkör nem kaphat beépített vagy ahhoz hasonló alakú nevet (a kis- és nagybetű, a szóköz és az ékezet nem számít). Szerepkörnek csak olyan jogot adhat meg vagy vehet el, amellyel Ön is rendelkezik: a többi szürkén, „Ezzel a jogosultsággal Ön nem rendelkezik” felirattal látszik, és mentéskor megmarad. Beépített vagy tagokkal bíró szerepkör nem törölhető (a gomb letiltva, okkal). Frissítéskor a beépített szerepkörök kézzel módosított jogosultságai megmaradnak, csak az újonnan bevezetett jogosultságok kerülnek fel az alapkiosztás szerint. A szerepkör szerkesztésénél a jogosultságok csoportonként jelölhetők; új szerepkör is létrehozható. A jogosultság dönt arról, mely menüpontok és műveletek jelennek meg a munkatársnak. A „Kézi azonosítás rögzítése” jogosultság adja az azonosítás oldal **Kézi azonosítás** gombját; alapból mindhárom munkatársi szerepkör megkapja, elvenni a szerepkör szerkesztésével lehet. Minden szerepkör-módosítás (mely jogosultság került be vagy ki) az auditnaplóba kerül.



Szerepkörök. A jogosultságok és a hozzárendelt felhasználók száma.


10 Rendszer: beállítások

Az *Adminisztráció › Rendszer › Beállítások* oldal hét fülön, fülönként blokkokban csoportosítja a működési paramétereket. Minden blokk címe alatt a „Hol hat” sor mondja meg, melyik felületen látszik a hatása. A sorokban balra a beállítás neve, jobbra a mező, alatta egy mondatos magyarázat; a részletek a név melletti „i” jelre állva olvashatók. A számok mértékegysége (perc, óra, nap, számjegy) a mezőben áll. Ha egy érték eltér a gyári alapértéktől, a név mellett narancs „alap: …” felirat mutatja az alapértéket.

Kapcsoló alatti beállítások. Ami csak egy kapcsoló mellett számít (például az SMS-kód hossza a „Belépőkód SMS-ben” mellett, vagy a megengedett elírás a vak ellenőrzés mellett), az a kapcsoló alatt, behúzott, színezett blokkban jelenik meg, és csak bekapcsolt állapotban. Elrejtve a tárolt értéke megmarad, a mentés nem írja felül; a kapcsolót bekapcsolva újra szerkeszthető. **Telepítési feltétel.** Ahol egy kapcsoló a telepítés beállításaitól függ (céges belépés, SMS-átjáró), a mező alatt zöld vagy piros sor mondja, megvan-e. A telepítésből hiányzó céges belépés nem kapcsolható be, a sor megnevezi a hiányzó `.env` kulcsokat; a már bekapcsolt, de közben hiányossá vált szolgáltató kikapcsolható marad.

Keresés. Az oldal tetején lévő keresőmezőbe írva (legalább két betű) a rendszer mind a hét fülön keres: a beállítás nevében, magyarázatában és részleteiben, a blokk és a fül nevében, a beállítás belső kulcsában (ahogy az auditnapló `setting.changed` bejegyzése írja), a korábbi feliratban és fülnévben (például „Admin belépés”), valamint a kapcsolódó telepítési kulcsok nevében. A beállítások jelenlegi értékeiben nem keres. A találatra kattintva megnyílik a fül, és a beállítás rövid kiemeléssel a képernyő közepére kerül; ha épp rejtve van egy kikapcsolt kapcsoló alatt, a kapcsolója.

Minden változtatás a **Mentés** gombbal (vagy **Ctrl** + **S**) lép életbe, azonnal, és az auditnaplóba kerül. A mentetlen módosítást a fül neve melletti pont jelzi; ha elnavigál, a rendszer „fül › blokk › beállítás” alakban felsorolja a függő módosításokat, és felajánlja a mentést, az elvetést vagy a maradást.



Beállítások › Azonosítás. Fent a kereső és a hét fül; a blokkok címe alatt a „Hol hat” sor, a sorokban a név, a mező mértékegységgel és az egy mondatos magyarázat, a részletek az „i” jelen.

FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Ügyfelek és szintek	*Csomagok és szintek:* A prémium és a normál csomagnevek listája. Csak az az ügyfél léphet be, akinek implicit vagy explicit csomagja szerepel valamelyikben. A nevek összevetése egységes: a kis- és nagybetű, az ékezetek és a felesleges szóközök nem számítanak („Prémium” és „premium” ugyanaz), minden más karakter megkülönböztet. A mentés előre kiszámolja a hatást: ugyanaz a név mindkét listán, vagy olyan változás, amely nyitott ügyfelet hozzáférés nélkül hagyna, nem menthető (a hibaüzenet felsorolja a neveket: egy csomag a normál listán át vezethető ki, vagy a viselők lezárása után); ha főügyfelek esnének ki a szerepükből vagy ügyfelek szintje változna, megerősítő ablak mutatja a számokat és a neveket, mentés után pedig értesítés mondja, hány kapcsolat szűnt meg és hány ügyfél szintje változott. **Csak prémium kiszolgálás:** bekapcsolva a rendszer csak a prémium ügyfeleket szolgálja ki; a normál ügyfelek nem léphetnek be a portálra (a belépettek a következő lépésüknél kilépnek), a telefonos menü nem ismeri fel őket, és semmilyen listában, keresésben vagy adatlapon nem látszanak; korábbi hívásoknál és azonosításoknál a nevük helyett „ismeretlen” áll. Az adataik megmaradnak, az átvétel továbbra is hozza őket, és kikapcsolva minden visszaáll. Bekapcsoláskor megerősítő ablak mutatja, hány és mely ügyfél érintett; üres prémium listával nem kapcsolható be. Amíg be van kapcsolva, a panel tetején vékony sáv jelzi („A rendszer jelenleg csak prémium ügyfeleket kezel.”), a normál csomaglista alatt az áll, hogy most nem hat, az Ügyfélszolgálati elérhetőség blokk normál elérhetőségei alatt pedig az, hogy az elutasított normál ügyfelek ezt látják a portál belépőoldalán (ezért szerkeszthetők). Ilyenkor a csomaglisták módosításának megerősítése is megnevezi, kik nem lesznek kiszolgáltak (a már most nem kiszolgált ügyfeleket csak megszámolja, név nélkül); a hívósorhoz nem rendelt hívás prémium szintű; egy prémium és egy normál ügyfél közös száma közös marad (a hívót a telefonos menü nem ismeri fel); a csak normál hívásokra beállított ügyintézők a prémium hívásokat kezelik. Ha egy mentett ügyfél nem kiszolgált, a mentés után az ügyféllista nyílik meg, magyarázattal. A bekapcsolás előtt megnyitott normál ügyfél adatlapja a következő kattintásnál elutasít; a rejtett ügyfélről írt hívásjegyzet, kézi azonosítási indoklás és a neki szóló üzenetek címzettje, tárgya, szövege és hibája helyén „rejtve” áll; a bekapcsolás előtt sorba állt, neki szóló üzenet nem megy ki („Visszavonva”). Az auditnapló a neveket megtartja (a történtek nyilvántartása), de a rejtett ügyfél adatlapjára nem hivatkozik. *Ügyfélszolgálati elérhetőség:* Szintenként az ügyfélszolgálati e-mail-cím, telefonszám és nyitvatartás, amelyet az ügyfél a portálon lát. *Hívósorok szintje:* hívósor neve → prémium vagy normál, és az alapértelmezett szint (lásd lent, „Hívósorok szintjének beállítása”). *Ügyféllista és adatlap:* Az Ügyfelek lista alapból csak a releváns fiókokat mutassa-e (portálhozzáférés, lezárt, vagy bármilyen előzmény); kikapcsolva mindenki látszik. Látszódjon-e a menü Ügyfelek pontja mellett a főügyfél nélküli explicit prémium ügyfelek piros számlálója (alapból igen). „Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok”: az ügyféltörzs rögzített mezőhöz nem rendelt

FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
	oszlopai közül melyek jelenjenek meg az ügyfél adatlapján, a listában és az exportban (oszlopfejléc → megjelenített felirat; üres feliratnál a fejlécből képződik).

FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Azonosítás	*Kérdés-válasz:* szükséges megválaszolt kérdések, kérdések munkamenetenként, elfogadott és elutasított válaszok határa, a munkamenet érvényessége. „Vak ellenőrzés” (alapból kikapcsolva): bekapcsolva a tárolt válasz rejtett, az ügyintéző beírja a hívó válaszát, és a rendszer dönt (lásd a 4. fejezetet); alatta a „Megengedett elírás” (0–3 karakter, alapból 1) a vak ellenőrzés tűrése. *PIN:* „Legrövidebb PIN” (alapból 6) és „Leghosszabb PIN” (alapból 10), 6–12 számjegy között, a legrövidebb ≤ a leghosszabb; „Zárolás ennyi hibás PIN után” és „A zárolás időtartama” (ismételt zárolásnál duplázódik, legfeljebb 24 óráig); „Az ügyintéző is ellenőrizheti a PIN-t” (ehhez a szerepkörnek a PIN-ellenőrzés jogosultsága is kell). „Az ügyfél maga kezelheti a PIN-jét” (alapból kikapcsolva): a saját PIN létrehozását, cseréjét és törlését együtt engedélyezi; kikapcsolva a portál ügyfélszolgálati tájékoztatást mutat, és az API is elutasít. A munkatársi PIN-kezelés ettől független. „Egyedi PIN-kódok” (alapból bekapcsolva): az új kiosztásokban tiltja az ügyfelek közös PIN-jét; kikapcsolva megengedi. A kapcsoló váltása nem módosítja a meglévő PIN-eket. A PIN-hez mindig legalább egy rögzített telefonszám kell (ez nem beállítás). *Egyszeri kódok:* az egyszeri azonosító kód hossza (8–12, alapból 8) és érvényessége; külön „Az IVR-kód hossza” a mobil háttérrendszer kódjához (8–12, alapból 8). A hosszváltozások az újonnan beállított PIN-ekre és kiadott kódokra vonatkoznak. „Sikertelen ellenőrzések ügyintézőnként óránként” (alapból 50): ennyi hibás kód- és PIN-ellenőrzés után az ügyintéző az óra végéig várni kényszerül. *Telefonszámok:* az ügyfél által felvehető saját telefonszámok legnagyobb száma (alapból 5); „SMS-es megerősítés a portálon” (alapból ki; élő SMS-kapcsolatot kíván, a mező alatt az SMS-átjáró állapota; kikapcsolva az ügyfélszolgálat vagy az azonosított hívás erősít meg); „Az azonosított hívás megerősíti a számot” (alapból ki): bekapcsolva a híváson bármely módszerrel azonosított ügyfél nem megerősített száma, amelyről hívott, megerősítetté válik; „Megosztott szám jelzése az ügyfélnek” (alapból ki): bekapcsolva a portál jelzi az ügyfélnek, ha a száma másnál is szerepel és a menü nem ismeri fel róla; a másik ügyfél sosem látszik. A *Kérdés-válasz* blokkban: „Sikertelen munkamenet ügyfelenként, legfeljebb” (alapból 3, 1–20) és „A sikertelen munkamenetek számlálási ideje” (alapból 24 óra, 1–168): ennyi bukott, eldöntetlen, illetve megmutatott és el nem fogadott kérdéssel megszakított vagy lejárt munkamenet után az ügyfélnél a kérdés-válasz nem indítható (4. fejezet). A *Telefonszámok* blokk első sora az „Elfogadott országok (telefonszám)” (alapból Magyarország, legalább egy): az ügyfél a portálon csak ezek számát veheti fel, és SMS csak ezek mobilszámára megy. A mező alatti figyelmeztető sor név szerint felsorolja azokat a kiválasztott országokat, ahol a számterv nem különbözteti meg a mobilszámot a vezetékestől (például Egyesült Államok, Kanada; összesen 18 ilyen ország van), mert ott minden számra mehet SMS; a sor a választás változásakor mentés nélkül frissül.


FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Ügyfélportál	*Belépési módok:* „Belépési hivatkozás e-mailben”, alatta „A hivatkozás érvényessége” (alapból 720 perc = 12 óra) és „A hivatkozás megjelenítése a panelen küldés után” (alapból ki; tesztkörnyezethez, lásd az ügyfél adatlapjának műveleteit). „Belépőkód SMS-ben”, alatta a kód hossza, érvényessége, a próbálkozások kódonként; a küldési keret egy telefonszámra percenként (alapból 1) és óránként (alapból 3), a többi kérést a rendszer csendben elutasítja és naplózza (`message.refused`), a többi SMS-t (PIN, telefonszám-megerősítés) nem korlátozza; „E-mailes hivatkozás tartaléknak” (alapból be): a portál a második SMS után egyszer belépési hivatkozást kínál e-mailben, **de csak akkor, ha a „Belépési hivatkozás e-mailben” is be van kapcsolva**; kikapcsolt e-mailes belépés mellett a tartalék hatástalan, és a portál az ügyfélszolgálathoz irányít. Szintén itt a zárolás: ennyi egymást követő hibás SMS-kód után (alapból 5) ennyi percre (alapból 120 = 2 óra) zárolódik az ügyfél SMS-es belépése. „Céges belépés: Microsoft Entra ID” és „Céges belépés: ADFS” az ügyfeleknek, a telepítési állapottal (lent). „Mobilalkalmazás: a Microsoft-token legnagyobb kora” (alapból 15 perc): a mobilalkalmazás Microsoft-tokenje egyszer, és csak a kibocsátásától ennyi percen belül váltható be. *Munkamenet:* a munkamenet leghosszabb ideje (alapból 24 óra); az „Emlékezz rám” az ügyfél céges bejelentkezéséhez (alapból ki), alatta az időtartama (alapból 30 nap); a hivatkozás és az SMS-kód sosem emlékezik. Kikapcsolásakor a korábban megjegyzett böngészők azonnal kilépnek. *Tartalom:* hírek az áttekintő oldalon, lábléc szövege, jogi név, adatkezelési tájékoztató, felhasználási feltételek és impresszum címe. *Belépési plafonok* (a *Belépési módok* blokkban): a „Belépési hivatkozás e-mailben” alatt „Belépési hivatkozás óránként összesen (legfeljebb)” (alapból 10 000, 0 = nincs plafon); a „Belépőkód SMS-ben” alatt a számonkénti keret napi értéke (alapból 5) és a rendszerszintű „Kód óránként összesen” (alapból 60) és „Kód naponta összesen” (alapból 300), ezek nem kapcsolhatók ki. Csak a ténylegesen kimenő, névtelenül kért üzenet számít, az ablak az első üzenettől fut (egy óra, illetve 24 óra); az adatlapról küldött hivatkozás nem számít bele. Betelt plafonnál a portál belépő oldala minden látogatónak kiírja: „SMS-kód most nem kérhető.”, illetve „Belépési hivatkozás most nem küldhető e-mailben.”, mellette: „Kérjük, lépjen be más módon, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.”; a Rendszerállapot Kimenő üzenetek kártyája az ablak végéig sárga. A hivatkozás plafonját a levelezőszolgáltató valódi korlátjához érdemes igazítani (például egy Exchange Online-postafiókról percenként 30 levél, 24 óra alatt 10 000 címzett). *Engedélyezett bérlők:* a „Céges belépés: Microsoft Entra ID” kapcsoló alatt csak olvasható „Engedélyezett bérlők (CLIENT_ENTRA_TENANTS)” lista mutatja a telepítésben megadott bérlőket: bérlőnként a GUID-ot, és vagy „bármely domain (megbízható bérlő)”, vagy az elfogadott domaineket, domainenként színes jelvénnyel: zöld, ha ügyfél-domain az ügyféltörzs-átvételben (a tételszámmal); sárga, ha a listán van, de még nem jött ilyen tétel, vagy ha egyik ügyféltörzs-domainlistán sincs, és a belépéshez nem kell

FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
	ügyféltörzstétel; piros, ha munkatársi domain (ilyen címmel ügyfél nem lép be), vagy ha egyik listán sincs, és a belépéshez ügyféltörzstétel kell. Alatta jelmagyarázat, a bérlőlista hibája vagy megjegyzése, és ha minden bérlőnek van domainszűrője, azok az ügyfél-domainek, amelyekkel Microsoft-fiókkal nem lehet belépni. Kikapcsolt kapcsolónál egy sor jelzi, hogy a lista most nem hat; a kereső a `CLIENT_ENTRA_TENANTS` kulcsra is talál.
Munkatársi belépés	*Belépési módok:* „Jelszavas belépés” a munkatársaknak. Nem kapcsolható ki, amíg egyetlen munkatársi céges belépés sincs bekapcsolva és beállítva, különben senki sem tudna belépni a felületre. Zárolás: „Zárolás ennyi hibás jelszó vagy kód után” (alapból 5) és „A zárolás időtartama” (alapból 120 perc = 2 óra); a hibás jelszavakat és a hibás második faktoros kódokat külön számolja, ezért céges belépés mellett is számít; az SSO közben működik. „Céges belépés: Microsoft Entra ID” és „Céges belépés: ADFS” a munkatársaknak, a telepítési állapottal. *Kétlépcsős belépés:* „Kétlépcsős belépés (MFA)” (alapból ki): bekapcsolva minden munkatársi belépés második faktort kér, a már nyitott munkamenetekben is. Alatta „A második lépés választható módjai” (alapból hitelesítő alkalmazás és e-mailes kód; SMS csak bekötött SMS-átjáróval, különben a pipa letiltva, okkal) és „A céges szolgáltató MFA-jának elfogadása” (alapból be): ha az ADFS vagy az Entra igazoltan kért második faktort, a HDID nem kér újat. Mentéskori ellenőrzés: bekapcsoláshoz legalább egy módot ki kell választani; az SMS bekötött SMS-átjáró nélkül (élesben a log illesztővel) nem pipálható. *Munkamenet:* a munkamenet leghosszabb ideje (alapból 12 óra); az „Emlékezz rám” (alapból ki; bekapcsolva a jelszavas űrlapon megjelenik a jelölő, és az SSO-belépés is emlékezik; kikapcsolásakor a korábban megjegyzett böngészők azonnal kilépnek), alatta az időtartama (alapból 30 nap).

FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Ügyféltörzs (EMD)	*Fájlos API (export és ID-lista):* „Az export kéréstörzse (JSON)”: a teljes exportkérés, statikus ID-listával vagy a `{{ ids }}` helyőrzővel. A `{{ ids }}` idézőjelek között szövegként töltődik ki (`"ids": "{{ ids }}"` → `"3,12"`); ha az ügyféltörzs listát vár, idézőjel nélkül, szögletes zárójelek közé írja (`"ids": [{{ ids }}]` → `[3,12]` , a csak számjegyekből álló ID számként). A `{{ now }}` mindig idézőjelek között áll. A rossz helyre írt helyőrzőt a mentés külön hibaüzenetben mondja meg; más JSON-hibánál az üzenet a sort, az oszlopot és a hiba fajtáját nevezi meg (például felesleges vessző a záró jel előtt, aposztróf, idézőjel nélküli kulcs). Egy szövegértékbe írt `{{ now }}` helyére minden kérésnél a küldés időpontja kerül UTC szerint (például 2026-09-28T12:03:15.000Z), a `{{ ids }}` helyére a lenti ID-lista kijelölt ID-i vesszővel elválasztva (például 3,12,40); más helyőrzőt a mentés elutasít. Érvényes JSON-objektum szükséges. A két kéréstörzs mező fölötti **Áttekinthető nézet** gombja a mező pillanatnyi szövegét (mentve vagy sem) formázva, színezve, sorszámokkal mutatja; a helyőrzők kiemelve, alattuk, hogy most mire cserélődnének (a küldés időpontja, a kijelölt ID-k száma és az első néhány), az ismeretlen helyőrző pirosan. Fent zöld sor mondja, ha a Mentés így elfogadná, vagy piros sor ugyanazzal a hibaüzenettel, amellyel a Mentés elutasítaná. A nézet csak mutat: a mező és a mentése nem változik; a formázott szöveg másolható. „Az ID-lista lekérdezésének kéréstörzse (JSON)” és a válasz három útvonala (az ID helye, alapból `result.data.id` ; a név helye, alapból `result.data.name` ; a státuszkód helye, üresen a HTTP-státuszkód; az alapértékek az ügyféltörzs `{"result":[{"id":31,"data":{"id":31,"name":"Harmincegy Kft."}},{"id":4,"data":{"id":4,"name":"Négy Bt."}}]}` alakú válaszához illeszkednek) az ID-lista lekérdezését írja le; ebben a kéréstörzsben csak a `{{ now }}` használható. Az ID-lista szekcióban a lekért elemek lapozott táblázatban jelennek meg (név, ID, kijelölve, listán), név szerinti ábécérendben; a hosszú név nagyjából 65–70 karakter után több sorba tördelődik (keskeny képernyőn hamarabb), így a többi oszlop látható marad, és a sor többi értéke függőlegesen középre igazodik; a keresőmező névre és ID-re keres, a szűrő a kijelölt vagy nem kijelölt, illetve a listán lévő vagy lekerült elemeket mutatja, így több ezer elem is kezelhető. A kijelölés azonnal érvényes, nem vár a **Mentés** -re: soronként a **Kijelölés** és **Levétel** gombbal, vagy több sort bejelölve tömegesen (csak a látható oldal sorai jelölhetők ki egyszerre). A **Kijelölés ID-k alapján** beillesztett ID-ket (vesszővel, pontosvesszővel, szóközzel vagy soronként) a kijelöltekhez ad, vagy „csak ezek legyenek kijelölve” módban a többit leveszi, a listáról átmenetileg lekerült, kijelölt elemekét is (így azok visszatérésükkor sem kerülnek a kérésbe); a listán nem szereplő ID-ket az értesítés felsorolja, és ha egyik sincs a listán, semmi nem változik. Egyszerre legfeljebb 100 000 karakter illeszthető be, ez nagyjából ötezer ID. A soronkénti **Levétel** akkor is levétel marad, ha a megerősítés közben egy kolléga módosította a sort. A **CSV export** a szűrt listát menti. Az „ID-lista lekérése az API-ból” gomb a mentett kéréstörzzsel

FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
	azonnal frissíti a listát, és értesítésben mutatja a státuszkódot, valamint az új, átnevezett, kikerült és visszatért elemek számát. Új elem soha nem kerül magától a kijelöltek közé. Levétel előtt a rendszer megerősítést kér a nevekkel: a kimaradó ID-hez tartozó tételeket az átvétel már nem hozza, a kapcsolódó fiókok a beállított számú kihagyott átvétel után lezárulnak; utána érdemes próbafuttatást indítani. **A beállítások bármilyen sorrendben menthetők:** a `{{ ids }}`-t használó export akkor is menthető, ha az ID-lista címe, kéréstörzse, letöltése vagy a kijelölés még hiányzik; a szekció és a mentés utáni figyelmeztetés felsorolja, mi hiányzik még, és az átvétel addig nem indul. A szekció alján látszik az utolsó lekérdezés ideje és státuszkódja, és az is, ha egy kijelölt elem kikerült a listából: ilyenkor nem kerül a kérésbe. **A jelölése megmarad: ha visszatér, újabb döntés nélkül ismét a kérésbe kerül, és a hiány miatt lezárt fiókjai a következő átvételkor újranyílnak.** Ez szándékos, így egy átmeneti hiány az ügyféltörzsben nem törli a döntést. Ha a visszatérő elemet nem szabad küldeni, a visszatérése után vegye le a jelölését. A kéréstörzseket, az útvonalakat és a kijelölést az ügyféltörzs-átvétel kezelésére jogosult munkatárs szerkesztheti, a többiek csak olvashatják. *Besorolás:* két kisbetűs e-mail-domainlista (munkatárs vagy ügyfél), alapból bekapcsolt domain-egyediség. *Lezárás és védőkorlátok:* hány kihagyott átvétel után záruljon a fiók (alapból 2), minimális sorarány, várt gyakoriság (lent). *Oszlopok és feltöltött fájlok:* oszlopmegfeleltetés és a CSV karakterkészlete. *JSON API:* a régi, JSON-os forrás adatútvonala és lapozó paramétere; ha a telepítés nem ezt a forrást használja (`EMD_SYNC_DRIVER`), a blokk összecsukva áll, „Nem használt” jelzéssel. Az oszlopmegfeleltetés mezői rögzítettek (külső azonosító, név, e-mail, cég, beosztás, szervezeti egység, bejelentkezési név, szoba, foglalkoztatási státusz, telefonok, implicit és explicit csomag; a külső azonosító az ügyféltörzs `external_user_id` oszlopa, kötelező, 1–7 számjegy, a beosztás és a szervezeti egység nem kötelező): mindegyikhez csak az ügyféltörzs oszlopfejléce vagy JSON-kulcsa adható meg, új mező nem vehető fel; több telefonoszlop vesszővel sorolható, üres érték esetén az oszlop neve a mező neve. „Minimális sorarány” (alapból 50%): ha egy futás az előző sikeres futás sorainak ennél kisebb hányadát olvassa be, a futás hibával megszakad, és senkit sem zár le. „Várt gyakoriság” (alapból 24 óra): ennek kétszerese után a rendszerállapot hibát jelez, ha nem volt sikeres átvétel. „CSV karakterkészlet” (alapból UTF-8; például Windows-1250 a régebbi exportokhoz).

FÜL	BLOKKOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Megjelenés	*Alkalmazás, Színek, Háttérképek:* Alkalmazás neve, embléma, böngészőikon (a feltöltött ikon az iPhone és iPad kezdőképernyőjén is ez lesz; üresen hagyva a rendszer saját ikonja látszik a portálon és az ügyintézői felületen is), háttérképek (portál, belépő oldal, ügyintézői belépő), a hat arculati szín. A gyári színséma semleges palaszürke; a kimenő levelek és a letöltött kimutatások is a beállított színeket használják. *Prémium megjelenés:* A prémium portál kiemelő színe, jelvényének felirata, saját háttérképei. A képek csak feltöltéssel cserélhetők, fájlútvonal nem írható be (a mező alatt „A fájlt itt kell feltölteni, fájlútvonal nem adható meg.”). A szöveges mezők felső határa: alkalmazásnév 100, prémium jelvény felirata 50 karakter; a színek csak #RRGGBB alakban.
Üzemeltetés és megőrzés	*Vezérlőpult és hívások:* a vezérlőpult frissítési ideje; „Befejezett hívások a vezérlőpulton” (órában): ennyi idő után a befejezett hívások kikerülnek a vezérlőpultról, a Hívások lista és a kimutatások megtartják őket; „Lezáratlan hívás lezárása” (alapból 6 óra): ennyi idő után a befejezés nélküli hívás ügyintéző nélkül nem fogadottként, ügyintézőhöz rendelve befejezettként zárul. *Adatmegőrzés:* „Általános megőrzés” (alapból 5): ennél régebbi azonosítási munkamenetek, hívások, kimenő üzenetek, ügyféltörzs-átvételek és auditarchívum-fájlok véglegesen törlődnek. „Auditnapló az adatbázisban” (alapból 150, legalább 30): ennyi napig marad egy auditbejegyzés az adatbázisban, ahol az Auditnapló oldal keresi; a régebbi napokat az éjjeli feladat napi, tömörített archívumfájlba írja (Auditarchívum oldal), és csak utána törli az adatbázisból. „Rövid életű adatok megőrzése” (alapból 2): a rég lejárt egyszeri kódok és a feltöltött ügyféltörzsfájlok. A takarítás naponta fut; állapota a Rendszerállapot oldalon látszik.




Beállítások › Munkatársi belépés. A „Kétlépcsős belépés (MFA)” kapcsoló alatt, behúzva a választható második faktorok (az SMS csak bekötött SMS-átjáróval) és a céges szolgáltató MFA-jának elfogadása; fölötte a belépési módok a zárolás számaival, amelyek a hibás kódokra is vonatkoznak.

Ellenőrzött mentés.

Az űrlap minden számot tartományra, az e-mail-címeket és hivatkozásokat formátumra ellenőriz, és a kérdés-válasz küszöbök összefüggéseit is nézi: a sikerhez szükséges elfogadások száma nem lehet több a munkamenet kérdéseinél, a szükséges válaszok száma nem lehet kevesebb az elfogadásokénál. Hibás értéknél a mező alatt magyar üzenet jelenik meg, és semmi nem mentődik. Csak az ezen az oldalon ténylegesen megváltoztatott értékek íródnak ki, így két rendszergazda nem írja felül egymás munkáját: egy korábban megnyitott oldalról mentve sem íródik vissza az, amit közben más mentett, és mentés után az oldal a tárolt értékeket mutatja. A háttérfolyamatok is azonnal az új értékkel dolgoznak. Egyszerre egy mentés fut: ha a megerősítő ablak nyitva tartása alatt egy másik rendszergazda olyat mentett, ami a következményt megváltoztatja, a mentés megáll („Megváltozott, mit tesz ez a mentés”), és az ablak az új következményt mutatja; ha egy másik mentés tartósan foglalja, a rendszer kéri, hogy próbálja újra egy pillanat múlva.

Hosszkorlátok: minden szöveges beállításnak felső határa van (például ügyfélszolgálati e-mail 254 karakter, a @ előtt 64; telefonszám 32 karakter és érvényes szám; nyitvatartás és jogi név 255; adatvédelmi, ÁSZF- és impresszum-hivatkozás 2048 karakter és csak http(s); portál lábléc 2000; az ügyféltörzs kéréstörzsei 65 535); a listák korlátja (csomaglisták legfeljebb 200 név, domainlisták legfeljebb 200 érvényes domainnév, hívósorok legfeljebb 100 sor, nyilvántartási mezők legfeljebb 50 oszlop) a mező súgójában olvasható. A formátum- és listaszabály csak a módosított értékre fut: egy korábban tárolt, a szabálynak nem megfelelő érték addig működik, és más mező mentését nem akasztja meg, amíg valaki át nem írja; a mező jelzi, ha hosszabb a megengedettnél.



Beállítások › Ügyféltörzs (EMD) › ID-lista. Lapozott, kereshető táblázat: név, ID, kijelölve, listán. Soronként Kijelölés és Levétel, felül a lekérés, a kijelölés ID-k alapján és a CSV-export; a szakasz elején az utolsó lekérdezés és a kijelöltek száma.

Hívósorok szintjének beállítása

Az *Ügyfelek és szintek* fül *Hívósorok szintje* blokkjában a „Hívósorok szintje” lista mondja meg, melyik hívósor melyik ügyfélszinthez tartozik. Egy telefonszám egy hívósor: a telefonközpont minden híváseseményben elküldi a sor nevét, és a rendszer ezt a nevet keresi a listában. **Mikor kell:** csak akkor, amikor a második telefonközpont, a normál vonal is bekötésre kerül; amíg egyedül a prémium telefonközpont küld hívásokat, a lista üresen maradhat, és minden hívás az alapértelmezett, prémium szintet kapja.

1. Kattintson a **Hívósor hozzáadása** gombra. A „Hívósor” lenyílóban azok a sorok szerepelnek, amelyeket a telefonközpont a híváseseményekben már küldött (a Hívások lista „Hívósor” oszlopában is látszanak), így nem kell gépelni. Ha egy sor még nem érkezett, a lenyíló végén a pontos nevével vehető fel, ahogy a telefonközpont üzemeltetője megadja.
2. A „Szint” lenyílóban válassza a Prémium vagy a Normál értéket.
3. Az „Alapértelmezett szint” lenyílóban azt a szintet válassza, amelyet a listában nem szereplő hívósorok kapjanak. Amíg csak a prémium telefonközpont van bekötve, ez a prémium.
4. Mentse a beállításokat. A szabály a következő beérkező hívástól érvényes; a már rögzített hívások szintje nem változik.

Mire hat. A hívás beérkezésekor a rendszer így dönt a szintről: először a hívósor-megfeleltetés, ha a sor nem szerepel benne, akkor a hívószám alapján felismert ügyfél csomagja, végül az alapértelmezett szint. Az így kapott szint dönti el, hogy a hívás melyik ügyintézők hívásnézetében jelenik meg a vezérlőpulton és a nem fogadott hívások között, milyen jelvényt visel a Hívások listában, és a szint szerinti szűrőben hová tartozik. Az ügyfél saját szintjét (portálhozzáférés, arculat, ügyfélszolgálati vonal) nem befolyásolja, azt mindig a csomagja adja.

Egy telefonközpont.

Amíg csak a prémium telefonközpont van bekötve, a hívósor-megfeleltetés üres maradhat: minden hívás az alapértelmezett, prémium szintet kapja. A normál telefonközpont bekötésekor elég a hívósorát felvenni `standard` értékkel, és a normál csomaglistát feltölteni; a normál szint ettől minden felületen magától megjelenik.

11 Rendszer: állapot, ügyféltörzs, kulcsok, napló

Rendszerállapot

Két blokkban mutatja a rendszer állapotát. A felső, *A rendszer működése* blokk azt, működik-e minden összetevő: adatbázis, gyorsítótár, üzenetsor és a küldő háttérfolyamat, ütemező, PHP időkorlát (az ügyféltörzs-átvételhez legalább 120 mp, ajánlott 300; a panel a PHP-FPM, a parancs a CLI korlátját mutatja), kimenő üzenetek, levelezés, SMS-átjáró, ügyféltörzs-átvétel és belépés az ügyféltörzs API-jába, hozzáférési kulcsok, csomag-felülírások, megosztott telefonszámok, bejelentkezési szolgáltatók (ADFS-nél a fiókot kötő e-mail-igények listájával, az ügyfélportál Entra-belépésénél az engedélyezett bérlők számával és domain-szűrőivel; sárga, amíg az ADFS-hibakeresés a tokeneket naplózza, vagy a két Entra-bérlőkulcs egyszerre van kitöltve), ügyfélbelépés és ügyféltörzs (sárga, ha a telepítés megengedi az ügyfélbelépést ügyféltörzstétel nélkül), kétlépcsős belépés (be van-e kapcsolva, mely módok használhatók, hány munkatársnak nincs még faktora és hány zárolt), belépési kötések (hány fiók kötődött a céges bejelentkezés címtár-azonosítójához, és sárga, ha az elmúlt hét napban más azonosító miatt elutasítás volt; a hivatkozás a Felhasználók listára visz), csak prémium kiszolgálás (sárga, amíg be van kapcsolva, a nem kiszolgált nyitott normál ügyfelek számával), kimenő proxy (ha a telepítés megad ilyet, a címe jelszó nélkül és a proxy nélkül elért kiszolgálók), tárhely és adatmegőrzés. A kártya jelvénye rendben, figyelmeztetés vagy hibás; alatta a mért érték, és minden kártyán egy lenyitható *„Mi a teendő, ha gond van vele?”* sor, amely megmondja, mit ellenőrizzen, és melyik paranccsal vagy beállítással orvosolható a hiba. Figyelmeztető vagy hibás kártyánál ez a sor alapból nyitva van, zöldnél csukva. A **Frissítés** gomb újra lefuttatja az ellenőrzéseket. Három ellenőrzés érdemel külön figyelmet: az *Ügyféltörzs-átvétel* hibát jelez, ha a várt gyakoriság kétszerese alatt nem volt sikeres átvétel (ha a telepítés még a régi `SYNC_*` változóneveket használja, a kártya ezt megjegyzésben felsorolja, de ettől zöld marad; a régi nevek továbbra is működnek); az *SMS-átjáró* éles környezetben hibás, amíg a naplóba író próbaküldő van beállítva; az *Adatmegőrzés* figyelmeztet, ha a napi takarítás három napja nem futott. Ugyanezek az ellenőrzések gépi formában is elérhetők a felügyeleti rendszer számára a `/health` címen (csak a nevek és az állapotok, hiba esetén 503-as válasz).


Kártyák 2026 októberétől. A felső blokkban a *Valkey / Redis* kártya a memóriatároló telítettségét, kiszorítási politikáját és kulcselőtagját figyeli (piros, ha betelt tárnál kulcsot dobna el, sárga 80 % fölött); a *Munkamenet-tár* kártya azt, hogy a munkamenetek saját tárban vannak-e, és szorultak-e ki munkamenetek (áradatnál a régóta tétlen felhasználók újra belépnek); a *Fájljogosultságok* kártya (hagyományos telepítésnél) piros, ha a beállítófájlt, a gyorsítótárazott konfigurációt, a naplót vagy a munkamenet-fájlokat más helyi fiók olvashatja; a *Demóadatok* kártya éles környezetben demóadattal piros. Az ütemező és a sor kártyája piros, ha egy másik telepítés ugyanazt a memóriatárolót használja. A *Levelezés* kártya piros, ha SMTP-küldés a titkosítás (STARTTLS) hiánya miatt megállt, sárga, ha a titkosítás kötelezősége ki van kapcsolva; a *Kimenő üzenetek* kártya sárga, ha egy üzenet 5 percnél, egy belépési kód 2 percnél régebben vár, vagy egy belépési plafon betelt; az *Egyszeri bejelentkezés* kártya sárga, ha egy ügyfél-Entra-bérlő domainje munkatársi domain, vagy egyik ügyféltörzs-domainlistán

sincs; az *Ügyféltörzs-átvétel* kártya ütközésnél azt írja: „egy ügyféltörzs-tétel olyan címet visel, amely már egy másik fiókon áll, esetleg eltérő írásmóddal (ékezet, kis- és nagybetű)”. Az alsó blokk új, *Korlátok alól mentesített hálózatok* kártyája tájékoztat a telepítésben a kliens-cím szerinti korlátok alól mentesített vállalati hálózatokról.

Ha a futó kiadás verziója ismert (konténeres telepítésnél mindig), a fejléc alatt „Verzió: …” áll; a verzió csak itt jelenik meg, nyilvános válaszban nem. A panelről indított ügyféltörzs-átvétel külön üzenetsoron fut; ha öt percnél tovább vár, az „Ügyféltörzs-átvétel” kártya figyelmeztet, hogy egyetlen feldolgozó sem figyeli ezt a sort. Ha a telepítés megadja a futó kód nyilvános forrását, a panel és az ügyfélportál láblécében „Forráskód” hivatkozás jelenik meg.

Két kártya a méretezésről szól. Az *Auditnapló* kártya mutatja, hány bejegyzés van az adatbázisban és hány napig marad ott egy bejegyzés, hány archívumfájl készült és mikor futott az archiválás; sárga, ha a kereten túli bejegyzések napok óta az adatbázisban vannak (az éjjeli feladat nem futott). A *Kapacitás* kártya az utolsó 15 percben aktív fiókok számát, a mai csúcsot és az adatbázis-kapcsolatok kihasználtságát mutatja; ha a telepítés megadta a használati profilját (5k, 10k vagy 20k), a profil tervezett egyidejű felhasználószámát is, és 80 % fölött sárgul: ilyenkor az üzemeltetőnek a következő profilra kell lépnie (telepítési útmutató). Profil nélkül a számok csak tájékoztatnak.

Az alsó, *Üzemmódok és beállítások* blokk a beállításokból vagy a telepítési környezetből következő szándékos üzemmódokat és adathelyzeteket mutatja: csak prémium kiszolgálás, a belépési hivatkozás előnézete, az ügyféltörzs-kötelezettség kikapcsolása, az ADFS-hibakeresés, az élő csomag-felülírások és a megosztott telefonszámok. Itt a kék *Tájékoztatás* jelvény a normális működés része, amiről tudni érdemes (teendő nincs), a sárga pedig arra emlékeztet, hogy élesítés előtt valamit ki kell kapcsolni. Mindkét blokk saját összesítőt visel, és a nem zöld kártyán hivatkozás vezet arra az oldalra, ahol a helyzet kezelhető (például a „Feladatsor” kártyáról az Üzenetsorok, a csomag-felülírásokról az Ügyfelek oldalra).




Rendszerállapot. Fent a rendszer működése, lent az üzemmódok és beállítások blokkja, mindkettő saját összesítővel; a képen a teendő-leírások összecsukva (a nem zöld kártyán alapból nyitva állnak). A demókörnyezetben a háttérfolyamat és az ütemező nem fut, ezért hibás jelvényt mutat; élesben ezek zöldek.

Üzenetsorok

Az *Adminisztráció › Rendszer › Üzenetsorok* oldalon a háttérfeladatok és a kimenő üzenetek a kiszolgáló konzolja nélkül láthatók és kezelhetők. A *Feldolgozó sorok* táblázat soronként mutatja, mikor adott utoljára életjelet a feldolgozó (az ütemező percenként minden beállított sorra életjelet küld; piros, ha a feldolgozó nem fut), hány feladat várakozik és hány van folyamatban, mikor került be a legrégebbi várakozó, és hány feladat bukott el. Az a sor is látszik, amelyhez nincs feldolgozó beállítva, de még tart feladatot. A **Sor ürítése** gomb megerősítés után a sor minden feladatát törli; a megerősítő ablak kimondja, hogy a sorban álló e-mailek és SMS-ek nem vesznek el (az ütemező perceken belül újrasorolja őket), a várakozó ügyféltörzs-átvételt viszont újra kell indítani.

- **Sikertelen feladatok:** amivel a feldolgozó végleg felhagyott, az időponttal, a sorral, a feladat fajtájával (üzenetküldés a címzettel és az üzenet állapotával, ügyféltörzs-átvétel, életjel) és a hiba szövegével; a szem ikon a teljes hibát mutatja. A hiba okának elhárítása után `Újrafuttatás` (a feladat visszakerül a sorába), vagy `Törlés`; több kijelölt sorra a `Kijelöltek újrafuttatása` és a `Kijelöltek törlése`, fent a `Mind újrafuttatása`, a `Mind törlése` és a `Régebbiek törlése...` (adott napnál régebbiek). A 30 napnál régebbi sikertelen feladatokat a napi tisztítás magától törli.
- **Várakozó feladatok:** ami feldolgozóra vár, vagy amit egy feldolgozó éppen futtat (folyamatban). A várakozó feladat `Törlés` gombbal vagy kijelölve törölhető; a folyamatban lévő a feldolgozójáé, a gomb letiltva magyarázza, hogy ha a feldolgozó kilépett, a sor egy idő után magától újra kiadja. A tételes lista adatbázis-sornál érhető el; memóriatárolós sornál a darabszámok és az ürítés működnek.
- **Kimenő üzenetek:** ugyanaz a lista, mint a Tartalom › Kimenő üzenetek, ugyanazokkal a műveletekkel (lásd a 8. fejezetet).


Az oldal a beállítások kezelésére jogosult rendszergazdáknak érhető el; minden művelet az auditnaplóba kerül.



Üzenetsorok. Fent a feldolgozó sorok életjellel és darabszámokkal, alatta a sikertelen és a várakozó feladatok, majd a kimenő üzenetek listája a tömeges műveletekkel.

Ügyféltörzs és ügyféltörzs-átvételek

Az *Ügyféltörzs (EMD)* menüpont az ügyféltörzsből átvett tételeket listázza: külső azonosító, típus (munkatárs vagy ügyfél), név, e-mail-cím, cég, beosztás, szervezeti egység, csomagok, „Utoljára átvéve", hiányzás és „Kihagyott átvételek" (sárga „hiányzott N/M futásból" jelvény, ha a tétel az utolsó futás(ok)ból kimaradt, piros „a következő átvételnél lezárul", ha még egy hiányzó futás lezárná a fiókot; a lista tetején „A következő átvételnél lezárul" fül darabszámmal és egy „Hiányzik" fül, a szűrők között ugyanez); a tétel adatlapján az „Egyéb oszlopok" blokk az ügyféltörzs minden további, rögzített mezőhöz nem rendelt oszlopát mutatja, ahogy az átvétel hozta (ezekből válogat a Beállítások › Ügyfelek és szintek › Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok). Innen ellenőrizhető, miért nem tud belépni valaki: ha nincs tétele, vagy a tétel más e-mail-címet visel, a belépés elutasításra kerül.



Ügyféltörzs (EMD). Szűrhető típus és e-mail-domain szerint.

Az *Ügyféltörzs-átvételek* oldal minden átvétel eredményét rögzíti: beolvasott, új, frissített, kihagyott, hiányzó és lezárt tételek száma, hiba esetén annak szövege, valamint a „Köv. lezárás” oszlopban azoké, akiknek a fiókja a következő átvételnél lezárul, ha a tételük továbbra is hiányzik (a futás részleteiben névmintával; a próbafuttatás is megmutatja). Kézi indítások: **CSV / XLSX importálása** feltöltött állományból, **Átvétel az API-ból most** a beállított gépi forrásból, valamint mindkettő próbafuttatásként: az importnál a „Csak próbafuttatás (semmi nem íródik)” jelölővel, a gépi forrásnál a **Próbafuttatás az API-ból** gombbal. Mindkét indítás a háttérben fut (a feltöltött fájlt is a háttérfolyamat dolgozza fel, így egy nagy állomány sem akad el a böngészőkérés időkorlátján): sikeres indításkor „Átvétel a várólistán” értesítés jelenik meg, az eredmény a lista sorában követhető; ha az indítás nem lehetséges (nincs futó háttérfolyamat, másik átvétel fut), „Az átvétel nem sikerült” értesítés mondja az okot. Ha a PHP egy futást félbeszakít (időkorlát, memória), a futás „Sikertelen” lesz, a hibaszöveg az okot és a teendőt (a `max_execution_time` legalább 120 mp, ajánlott 300) mondja, és a következő átvétel nem akad el. A próbafuttatás az import adatmódosításait visszagörgeti; a jelentés és a frissített hitelesítés megmarad: az eredményben látszik, hány fiók jönne létre és hány zárulna le, név szerinti mintával, így egy új export vagy oszlopmegfeleltetés kockázat nélkül ellenőrizhető. A futás sorára kattintva a részletek nyílnak meg: számok, az *Ügyféltörzs-kérések* blokkban az export (és ID-lista használatakor az ID-lista lekérdezésének) státuszkódja, sikertelen futásnál is, valamint az elküldött ID-k, az új és lezárt fiókok mintája, valamint a kihagyott sorok (legfeljebb ötven) az okukkal, például hiányzó e-mail-cím, nem számszerű külső azonosító, a gépi forrás egy mezőjében álló lista (csak az a sor marad ki, a futás nem áll meg), egyik domainlistán sem szereplő domain (ekkor a sor a vizsgált domaint is mutatja), vagy egy futáson belül ismételt külső azonosító, illetve ismételt e-mail-cím (mindkettőnél az első előfordulás kerül át, a részleteken külön számláló mutatja őket). Az *Érkező rekordok domainszűrés után* blokk azt is mutatja, milyen munkatársi és ügyfél-domainlistával dolgozott a futás. Ha minden sor besorolatlan, ezt a kettőt érdemes összevetni: a rendszer az összevetés előtt eltávolítja a cellákból és a listákból a láthatatlan karaktereket (például a táblázatból jövő nem törő szóközt), és a „Név <cím>” alakot

a címre egyszerűsíti, így a megmaradó eltérés valódi (például aldomain: a `hu.example.org` nem azonos az `example.org`-gal). Két további jelzés: az *E-mail-ütközések* blokk (az ügyféltörzs olyan címre írta át egy tétel e-mailjét, amely már másik fiókon áll: a fiók a régi címét tartja meg, és a belépése az eltérés miatt nem működik, amíg az ütközést rendezik; a Rendszerállapot is sárgán jelzi), valamint a „Besorolás változóban” és „Besorolás megváltozott” minta (egy tétel e-mailje a másik besorolási lista domainjére került: a régi fiók csak a beállított számú egymást követő átvétel után zárul le, a minta „n/küszöb” alakban mutatja, hol tart). Az ügyféltörzsben megváltozott e-mail-címet a fiók magától követi, ügyfélnél és munkatársnál is. A feltöltött állomány a futás után törlődik. Az ütemezett átvétel a beállított időzítés szerint fut magától.

Importálás. A **CSV / XLSX importálása** csak az ott, a párbeszédablakban feltöltött .csv vagy .xlsx fájlt fogadja el, legfeljebb 10 MB-ig (a mező súgója mondja); ha a mező alatt „A fájlt itt kell feltölteni, fájlútvonal nem adható meg.” jelenik meg, töltse fel újra a fájlt. Ha „Az átvétel nem sikerült” értesítés „Az importálás csak az Ügyféltörzs-átvételek oldalon feltöltött fájlt fogadja el.” szöveggel jön, a futás részletein is ez az ok áll. A pontosvesszős CSV (magyar Excel) a telepítés CSV-elválasztójával olvasható. **A futás részletei** a 2026. októberi kiadástól: az *E-mail-ütközések* táblázat „Eset” oszlopa (Átnevezés egy másik fiók címére; Új tétel, a címe már egy másik fiókon áll, esetleg csak írásmódban eltérve; Demótétel, élesben nem kerül átadásra), a súgó mindhárom eset következményével; a számlálók között az „Érvénytelen e-mail-címek” (új kihagyási ok: érvénytelen vagy túl hosszú e-mail-cím), a „255 karakterre vágott szövegű tételek” (a tétel átkerül, a fiók nem zárul le; a „Vágott szöveg” lista a külső azonosítót és a mezőket mutatja), az „Ismert tételek a régi címükkel megtartva” (az új cím nem használható, a tétel a régi címén marad, és nem zárul le) és a „Demótétel-ütközések”; a *Más személyhez került fiókok* blokk (külső azonosító, besorolás, cím, ok, mi törlődött) azokat a fiókokat sorolja, amelyeket az átvétel másik tételhez kötött át úgy, hogy a régi tétel ugyanabban az átvételben még szerepelt (két élő tétel, két személy), vagy kézi címcsere után először kötött tételhez: ezek mindenhonnan kiléptek, és törlődött, amit az előző birtokos beállított. Ha a régi tétel már nincs a forrásban, az ugyanannak a személynek az újrakiadása új külső azonosítóval: az *Ugyanannak a személynek újra kiadott tételek* blokk (régi és új külső azonosító, cím) mutatja, semmi nem törlődik, az ügyfél PIN-je, válaszai és számai megmaradnak, csak a belépései szűntek meg; a számlálók közt „Újrakiadott tételek”. A futás „Forrás” mezője az ügyféltörzs címét lekérdezőrész és belépési adat nélkül mutatja.

API-s próbafuttatás. A gombok fölött az oldal alcíme az EMD API-token állapotát mutatja: mikor frissült utoljára, és feltehetően érvényes-e; ha az utolsó frissítés hibázott vagy még nem volt sikeres belépés, ez áll ott az okkal. A **Próbafuttatás az API-ból** a konfigurált POST-exportot hívja, a választott XLSX/CSV-formátummal. A letöltés több percig tarthat, ezért a háttérben fut; az oldal azonnal visszaadja a vezérlést, a listában megjelenik a várakozó futás. A lista öt másodpercenként frissül. Befejezés után nyissa meg a futás részleteit: a *Jelenlegi aktív fiókok* blokk a futás előtti, nem lezárt és nem törölt munkatársakat és ügyfeleket számolja; az *Érkező rekordok domainszűrés után* az összes beolvasott, az elfogadott munkatársi és ügyfél-, valamint a kihagyott rekordokat mutatja. A besorolást ugyanaz a két e-mail-domainlista vezérli, mint az éles importot. Az első tíz elfogadott sor előnézete azonosítót, nevet, e-mail-címet és besorolást mutat. Az érkező munkatársi rekord nem jelent automatikusan új munkatársi fiókot.


A munkatársi és ügyfél-domainlista határozza meg az import körét és a besorolást; a listákon kívüli domainek kimaradnak. A domainek bevitelkor és mentéskor kisbetűssé válnak, és az import is kisbetűs összehasonlítást használ. Az „Egy domain csak egy listában szerepelhet” kapcsoló alapból bekapcsolt: mentéskor a közös domaineket felsoroló hiba megakadályozza a mentést. Kikapcsolva az átfedő domain munkatársi besorolást kap. Külön engedélyezett domainlista és alapértelmezett besorolás nincs.

A `login_name` (bejelentkezési név), `room` (szoba) és `employment_status` (foglalkoztatási státusz) opcionális, üresen is hagyható ügyféltörzsmezők. Kitöltve a munkatárs és az ügyfél adatlapján csak olvashatóan jelennek meg; üresen rejtve maradnak. A későbbi üres vagy hiányzó forrásmező a korábbi értéket is törli. A foglalkoztatási státusz tájékoztató adat, önmagában nem módosít belépési jogosultságot.

A `phones` hozzárendelésben több forrásfejléc vesszővel sorolható, például `Mobiltelefon, Vezetékes telefon`; ehhez nincs szükség külön telefonoszlopra az adatbázisban. Mindegyik cellában több, vesszővel elválasztott szám szerepelhet. A közös importlépés minden elfogadott munkatársi és ügyfélrekord számát E.164 formára normalizálja és összevonja az ismétlődéseket. A szám formázásán belüli perjel nem listaelválasztó. A hibás szám kimarad, a rekord többi adata bekerül; a jelentés a hibás számok darabszámát és az első ötven eredeti értéket külső azonosítóval mutatja.


A fájl első sora a fejléc; az oszlopok sorrendje tetszőleges, a mezőket a fejlécnevük alapján párosítja a rendszer. A magyar ékezetek, szóközök és írásjelek megtarthatók a pontos oszlopmegfeleltetésben. CSV-nél a karakterkódolást a Beállítások › Ügyféltörzs (EMD) fülön kell megadni, a formátum és az elválasztó telepítési konfiguráció. A *Belépés az ügyféltörzs API-jába* állapotkártya a tokenfrissítés eredményét és az automatikus frissentartás bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotát mutatja. Az exportkérésre kapott hibaüzenetet a rendszer nem tekinti adatfájlnak, és emiatt nem jelöl fiókokat hiányzónak.

> **Csonka export elleni védelem.**
> Ha egy futás az előző sikeres futás sorainak a beállított hányadánál (alapból 50%) kevesebbet olvas be, a futás hibával megszakad, és egyetlen fiókot sem zár le; a lista „sikertelen” állapottal és az okkal mutatja. Egy fiók egyébként is csak a beállított számú (alapból két) egymást követő hiányzás után zárul le.



Ügyféltörzs-átvételek. API-s vagy fájlos adatátvétel és próbafuttatás indítása, valamint a korábbi futások eredményeinek megtekintése.

Ügyféltörzs-változások. Amit egy átvétel az ügyféltörzstételeken, a belőlük vezetett ügyfél- és munkatársfiókokon és a telefonszámokon változtatott, az nem az auditnaplóba, hanem a *Rendszer › Ügyféltörzs-változások* oldalra kerül: futásonként és tételenként egy sor a futással, a külső azonosítóval, a névvel és az e-mail-címmel, a változás fajtájával (*Új tétel*, *Módosult*, *Fiók lezárva*, *Fiók újranyitva*) és a módosult mezők listájával; a sor részletei mezőnként mutatják a régi és az új értéket. Az oldal kereshető (külső azonosító, név, e-mail-cím), szűrhető futásra, fajtára és időszakra, és **CSV export** gombja van. Az átvételek listájának *Változások* oszlopa a megváltozott tételek számát mutatja, a sor **Változások** gombja a futásra szűrt listát nyitja (változás nélküli futásnál a gomb letiltva mondja az okot). Az auditnaplóban a futásról egy összegző bejegyzés marad, valamint a fiókok lezárása, újranyitása és e-mail-címének változása. A változások a rövid életű megőrzés (alapból 2 év) szerint törlődnek.




Ügyféltörzs-változások. Futásonként és tételenként egy sor a változás fajtájával és a módosult mezőkkel; szűrés futásra, keresés névre és e-mail-címre, CSV export.

API kulcsok

A telefonközpont és a mobilalkalmazás kiszolgálója hozzáférési kulccsal hívja a rendszert. Az **Új API kulcs** gombbal adjon nevet és hatókört (telefonközpont vagy mobilalkalmazás), majd másolja ki a megjelenő kulcsot: **csak ekkor látható**, később nem kérdezhető le. A kulcsok nem járnak le; cseréjük úgy történik, hogy új kulcsot ad ki, a partner átáll, majd a régit a **Visszavonás** művelettel érvényteleníti. A lista mutatja az utolsó használat idejét; a kulcs használata és minden elutasított próbálkozás az auditnaplóban is megjelenik. A partnereknek szóló felületleírás (telefonközpont és IVR, mobilalkalmazás kiszolgálója, valamint a teljes API) a jobb felső **API-dokumentáció** gombról új lapon nyílik meg; a gomb csak annak látszik, aki a leírásokat megnyithatja (rendszergazdai hozzáférés).

Aláírás. Az „Aláírás” oszlop mutatja, hogy a kulcshoz tartozik-e aláíró titok. Az **Aláíró titok** művelet új titkot ad ki, amely a kulcshoz hasonlóan **csak egyszer látható**; ettől kezdve a partnernek minden kérést időbélyeggel és aláírással kell küldenie (a részleteket a telepítési útmutató írja le), a partnerrel egyeztetett időpontban kell átállni. Az **Aláírás megszüntetése** visszaveszi a követelményt. A telefonközponti kulcs a kérés címében paraméterként is küldhető a régebbi rendszerek kedvéért; a mobilalkalmazás kulcsa csak fejlécben. **A mobilalkalmazás kiszolgálójának kulcsa mindig aláírt:** létrehozáskor az értesítés a kulcs mellett az aláíró titkot is mutatja (ez is csak egyszer látszik, mindkettőt át kell adni), az **Aláírás megszüntetése** nála szürke, és ha egy korábban kiadott mobilkulcsnak nincs titka, a Rendszerállapot pirosan jelzi, mert minden kérését elutasítja a rendszer; ilyenkor az **Aláíró titok** művelettel adjon ki titkot, és adja át a mobil kiszolgáló üzemeltetőjének.




API kulcsok. A kulcsnak csak az eleje látszik; a hatókör dönti el, mely szolgáltatásokat hívhatja; az „Aláírás” oszlop az aláíró titok meglétét.

Auditnapló


Minden belépés és elutasítás, beállításmódosítás, azonosítási kísérlet, PIN- és kódesemény, adatátvételi művelet ide kerül a végrehajtóval, a tárggyal és a körülményekkel. A *Végrehajtó* oszlop a munkatárs vagy ügyfél nevét mutatja („rendszer”, ha ütemezett feladat vagy gépi felület tette), a *Tárgy* oszlop az érintett rekordot névvel: ügyfél vagy munkatárs neve, hívásnál hívószám és időpont, azonosításnál az ügyfél neve, kérdésnél a szövege. Mindkettő hivatkozás: az ügyfél és a munkatárs adatlapjára, az ügyfélhez tartozó alrekordoknál (azonosítás, telefonszám, kapcsolat, egyszeri kód, válasz) az ügyfél adatlapjára, kérdésváltozatnál a kérdésre, szerepkörnél a szerepkörök listájára visz. A lezárt vagy törölt (de még helyreállítható) fiók is névvel látszik; a részletek ablakában a technikai azonosító csak akkor jelenik meg, ha nincs mire hivatkozni (a rekordnak nincs saját oldala, vagy véglegesen törlődött). A technikai azonosítók a táblázat jobb felső oszlopválasztójával kapcsolhatók be („Végrehajtó azonosító”, „Tárgy azonosító”), a kereső rejtett állapotukban is megtalálja őket. A részletek ablakában a „Kérésazonosító” egy webes kérés minden bejegyzésén azonos (ütemezett feladat vagy parancs bejegyzésénél és a bevezetése előtti bejegyzéseknél nincs); ugyanez az azonosító a válasz `X-Request-Id` fejlécében is megjelenik, és a lista erre is szűrhető, így egy kérés összes bejegyzése együtt olvasható. A „Részletek” a bejegyzés körülményeit kulcs–érték párokban mutatja. Esemény, tárgy, végrehajtó azonosítója, kérésazonosító és időszak szerint szűrhető; a sorra kattintva a részletek olvashatók, a **CSV export** a szűrt listát menti. Néhány gyakran keresett esemény: `client.viewed` (ügyféladatlap megnyitása), `client.searched` (ügyfélkeresés), `id_session.manual` (kézi azonosítás), `call.taken_over`, `call.released`, `call.client_reassigned` (hívás átvétele, elengedése, átrendelése), `client.pin_wrong` (hibás PIN), `role.updated` (szerepkör jogosultságai), `api_key.rejected` (elutasított kulcs), `login.request_throttled` (túl sok belépéskérés egy címre), `retention.pruned` (adatmegőrzési takarítás). Az ügyféltörzs ID-listájának változásai is itt követhetők: az „Esemény” szűrőbe `sync_id_list_item` írva elemenként látszik az új elem, az átnevezés, a listából

való kikerülés, a visszatérés és a kijelölés változása (a kijelölésnél a módosító munkatárssal); a tárgy „Ügyféltörzs ID-lista eleme” névvel és ID-vel jelenik meg, a beállítások oldalára mutató hivatkozással. A `sync.id_list` szűrő a panelről indított lekérdezéseket mutatja a státuszkóddal. A belépésekkel kapcsolatos események: `login.succeeded`, `login.rejected` (minden sikertelen próbálkozás, az ok és a mód megjelölésével: hibás jelszó vagy kód, ismeretlen cím, hamis vagy visszajátszott token, zárolt fiók), `account.locked` és `account.unlocked` (a feloldó munkatárssal).

Forró keret és archívum. Az oldal alcíme kimondja, hány nap bejegyzései láthatók itt (Beállítások › Üzemeltetés és megőrzés, alapból 150 nap). A régebbi napokat az éjjeli feladat napi, tömörített archívumfájlba írja, és törli az adatbázisból; a fájlok a **Auditarchívum** gombbal (vagy a *Rendszer › Auditarchívum* menüponttal) elérhető oldalon listázhatók nap, méret és SHA-256 ellenőrzőösszeg szerint, és letölthetők a **Letöltés** gombbal (az ellenőrzőfájl a **.sha256** gombbal); a fájl minden sora egy bejegyzés JSON-alakban, a letöltés ellenőrzése `sha256sum -c` paranccsal történik. Minden letöltés az auditnaplóba kerül a letöltő nevével. Az oldal alján lenyitható *Az utolsó 7 nap eseményei* szakasz eseménynevenként mutatja a darabszámot: ha egy név uralja a listát, ott lehet a naplót csendesíteni. A hozzáférési kulcs elfogadott használata nem naplóbejegyzés (az API kulcsok lista „Utoljára használva” oszlopa mutatja), az ügyféltörzs-átvétel tételenkénti változásai pedig az Ügyféltörzs-változások oldalon vannak.



Auditnapló. Az esemény kódja, a végrehajtó és a tárgy névvel, hivatkozásként; jobbra fent az Auditarchívum gomb, a CSV export és az oszlopválasztó; az alcím a forró keretet mondja.



Auditarchívum. A napi archívumfájlok nap, méret és ellenőrzőösszeg szerint, letöltő gombokkal; felül a forró keret, az adatbázisban lévő bejegyzések száma és az utolsó archiválás.

12 Gyakori helyzetek és megoldásuk

HELYZET	OK ÉS TEENDŐ
Nem látom a hívást a hívósorban.	Ellenőrizze a fejléc jelvényét: lehet, hogy másik szint nézetében van. Váltson „Minden ügyfél" nézetre. Ha ott sincs, a telefonközpont nem küldte az eseményt; a Rendszerállapot oldalon látható a kulcs utolsó használata.
Az ügyfél nem tud belépni a portálra.	Az adatlapon a „Portál hozzáférés" jelvény „Nincs": a csomagja egyik listában sem szerepel. Ellenőrizze a Beállítások › Ügyfelek és szintek csomaglistáit. Ha a fiók lezárt vagy az ügyféltörzstétel hiányzik, illetve más e-mail-címet visel, az Auditnapló „login.rejected" eseménye megmondja az okot.
A egyszeri azonosító kód „ismeretlen vagy lejárt".	A kód öt percig érvényes és egyszer használható; új kérés a régit érvényteleníti. Kérje meg az ügyfelet, hogy kérjen újat, és olvassa be párokban. A mobilalkalmazás kódját ez az oldal nem fogadja el.
A belépési hivatkozás nem érkezik meg.	A Kimenő üzenetek listában nézze meg az állapotot: sikertelennél olvasható a hibaüzenet; a belépési hivatkozás nem küldhető újra (a tartalma a végleges hiba után törlődik), kérjen az ügyfélnek új hivatkozást. Ha „várakozik" marad, a küldő háttérfolyamat nem fut; a Rendszerállapot oldal jelzi.

HELYZET	OK ÉS TEENDŐ
Nem indítható a kérdés-válasz azonosítás.	Az ügyfél kevesebb kérdést válaszolt meg a szükségesnél; a gomb alatt olvasható a szám. Használjon másik módszert, vagy kérje meg az ügyfelet, hogy válaszoljon a portálon.
Egy ügyfél fiókja „a kapcsolt ügyfél lezárva” okkal zárult le.	A főügyfél fiókja zárult le, és ez továbbterjedt. Ha a főügyfél újranyílik, ez a fiók is újranyílik; ha a kapcsolat már nem indokolt, szüntesse meg a főügyfél adatlapján, és nyissa újra a fiókot kézzel.
Egy ügyfél a „Kapcsolat nélküli prémium” fülön áll, de nem kell neki főügyfél.	Ha az explicit prémium csomag önállóan is jogos, az adatlap „Figyelmeztetés elrejtése” gombjával, indoklással rejtse el a figyelmeztetést („Ügyfelek kezelése” jogosultság kell). Az ügyfél kikerül a fülről és a számlálóból, az indoklás az adatlapon és az auditnaplóban marad; a „Figyelmeztetés visszakapcsolása” bármikor visszavonja.
Egy ügyféltörzsadat (például osztály) nem látszik az ügyfélnél.	Az ügyféltörzs minden további oszlopa az ügyféltörzstétel „Egyéb oszlopok” blokkjában megvan. A rendszergazda a Beállítások › Ügyfelek és szintek › Megjelenített ügyféltörzs-oszlopok alatt felveszi az oszlop fejlécét és feliratát, ettől kezdve az adatlapon, a listában és az exportban is elérhető.
Nem tudom átírni az ügyfél csomagját vagy e-mail-címét.	Az ügyfél az ügyféltörzsből származik, az adatokat ott kell módosítani; a következő átvétel áthozza. Sürgős, ideiglenes szintemelésre a „Csomag felülírása” művelet való, ha van hozzá jogosultsága.
Az ügyfél PIN-je nem működött a telefonos menüben.	A menü csak a rögzített telefonszáma alapján felismert hívótól kér PIN-t. Nézze meg az adatlapon: van-e rögzített száma (szám nélkül a PIN „PIN beállítva, nincs telefonszám” jelölést kap, és be sem állítható), arról a számról hívott-e, nem rejtett-e a szám, és nem „megosztott”-e (más ügyfélnél is szerepel; lásd a Megosztott telefonszámok oldalt). Amíg ez rendeződik, egyszeri azonosító kóddal vagy kérdés-válasszal azonosítson.
A „PIN beállítása” gomb szürke.	Az ügyfélnek nincs rögzített telefonszáma; a PIN nélküle a menüben használhatatlan. Vegyen fel számot a Telefonszámok fülön, utána a gomb aktív.
Az ügyfél PIN-kódja zárolt.	Az adatlapon látszik a zárolás vége. Sürgős esetben a „PIN beállítása” művelettel új kódot adhat, ami a zárolást is feloldja.
Egy munkatárs vagy ügyfél „más címtár-azonosító” hibával nem tud belépni a céges bejelentkezéssel.	A fiók az első belépéskor a címtár azonosítójához kötődött, és most más azonosítóval érkezik ugyanarra az e-mail-címre (kiosztott cím, átírt vagy újra létrehozott címtárfiók). Az Auditnapló „login.rejected” eseménye mutatja az okot, a fiók adatlapja a kötést. Ha ugyanaz a személy, a **Belépési kötés törlése** gombbal oldja fel, és a következő belépés újra köt; ha nem, a kötés marad, és az ügyféltörzsben kell rendezni, kié a cím. Lezárt vagy törölt fiók kötését a rendszer magától átadja a visszatérő személy új fiókjának.

HELYZET	OK ÉS TEENDŐ
Egy munkatársnál nem látszik a nézetváltó.	Csak egy szintet kezelhet, vagy csak egy szint van használatban (üres normál csomaglista). A munkatárs adatlapján a „Kezelt szintek” mezőben bővíthető.
Két ügyintéző ugyanazt a hívást kezelné.	A hívósorban a kollégánál lévő hívás gombja „Átveszem”, és megerősítést kér. Egyeztessenek, ki beszél a hívóval; aki tévedésből vette fel, az „Elengedem” gombbal adja vissza. Egy ügyfélre egyszerre egy kérdés-válasz munkamenet lehet nyitva; a másik indításakor a kolléga neve jelenik meg.
A hívósorban „Közös szám” áll az ügyfél helyén.	A hívószám több ügyfélnél is rögzítve van, ezért a rendszer szándékosan nem választott. Kérjen egyszeri azonosító kódot, vagy keresse ki a hívót az ügyfélkeresőben és rendelje a híváshoz. Tartósan: az érintett ügyfeleknél a Telefonszámok fülön tisztázza, kié a szám.
„Elérte az óránkénti … sikertelen ellenőrzés korlátját.”	Óránként legfeljebb a beállított számú (alapból 50) hibás kód- vagy PIN-ellenőrzés végezhető ügyintézőnként. Az üzenet megmondja, hány perc múlva próbálkozhat újra; addig használjon másik módszert (kérdés-válasz, kézi azonosítás). Ha a korlát a normál munkában is szűk, a rendszergazda a Beállítások › Azonosítás alatt emelheti.
Az ügyfélnek nincs beállított azonosítási módja.	Az azonosítás oldal jelzi, hogy nincs automatikus módszer. Kérjen egyszeri azonosító kódot, ha az ügyfél be tud lépni a portálra; ha nem, azonosítsa más módon (visszahívás a rögzített számon, csoportvezetői jóváhagyás), és rögzítse a „Kézi azonosítás” művelettel, indoklással. Kérje meg az ügyfelet, hogy a portálon válaszoljon kérdésekre vagy állítson be PIN-t a következő híváshoz.
A kérdés-válasz indítása letiltva: „elérte a sikertelen kísérletek számát”.	Az ügyfélnél a beállított időszakon belül (alapból 24 óra) elfogyott a sikertelen kérdés-válasz kísérletek kerete (alapból 3); a sor megmondja, meddig. Azonosítson PIN-nel vagy egyszeri azonosító kóddal; ha egyik sem lehetséges, az ügyfelek kezelésére jogosult munkatárs a `Kérdés-válasz feloldása` gombbal feloldhatja.
Nem megy SMS egy ügyfél számára, vagy a „PIN küldése SMS-ben” jelölő szürke.	SMS csak az elfogadott országok mobilszámára megy (Beállítások › Azonosítás › Telefonszámok); vezetékes, emelt díjas vagy más országbeli számra nem. Az SMS az elsődleges számra megy, ha az alkalmas, különben az első SMS-képes számra; ha egyik sem az, nem megy SMS (a Telefonszámok fül figyelmeztet). A Kimenő üzenetek listában az ilyen üzenet visszavont, az okkal.
Az ügyfelek a portálon azt látják: „SMS-kód most nem kérhető.” vagy „Belépési hivatkozás most nem küldhető e-mailben.”	Betelt a rendszerszintű belépési plafon (jellemzően áradat miatt); az ablak végéig nem megy ki ilyen üzenet. Az ügyfél céges bejelentkezéssel léphet be, vagy az adatlapról küldjön neki belépési hivatkozást (az nem számít bele). Szóljon a rendszergazdának; a Rendszerállapot Kimenő üzenetek kártyája mutatja a csatornát és az ablakot.
Minden oldal „Ismeretlen kiszolgálónév” (400) hibát ad.	A felületet nem a beállított címén nyitotta meg (például egy belső gépnévvel). Használja a megszokott címet; ha az is hibát ad, szóljon az üzemeltetőnek (a beállított cím vagy a további nevek listája hibás).

HELYZET	OK ÉS TEENDŐ
Egy szerepkör szürke a Felhasználók oldalon, vagy egy munkatárs fiókjának gombjai letiltva állnak.	Csak olyan szerepkört oszthat ki, amelynek minden jogával Ön is rendelkezik, és csak olyan fiókot módosíthat, amelynek minden szerepkörét kioszthatná; az egérrel rá állva a súgó megnevezi a hiányzó jogokat, illetve a szerepköröket. Kérje meg egy erősebb jogú rendszergazdát.
Az e-mail-cím mezője szürke a szerkesztésnél.	A fiók ügyféltörzstételhez kötött (a címet az ügyféltörzsben kell javítani, az átvétel követi), vagy belépési kötése van (előbb a **Belépési kötés törlése**). A mező alatti sor megmondja, melyik.
Egy ügyfél SMS-es belépése zárolva van, pedig nem ő próbálkozott.	A belépőkódot bárki kérheti, aki az ügyfél e-mail-címét ismeri, így egy idegen öt hibás tippel zárolhatja az SMS-utat. Ez ismert, elfogadott korlát: az ügyfél ezalatt belépési hivatkozással vagy céges bejelentkezéssel beléphet. Oldja fel a zárolást az adatlapon, és javasolja a hivatkozásos belépést.
Egy kolléga nevén lévő hívás órák óta a hívósorban áll.	A telefonközpont valószínűleg nem küldte a befejezést. A beállított idő (alapból 6 óra) után a rendszer befejezettként lezárja; addig a kolléga az „Elengedem”, Ön az „Átveszem” gombbal rendezheti.

Az ügyféltörzs API-tokenjének frissentartása

Tokenfrissentartás. Az `EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE=true` telepítési paraméter alapból engedélyezi a `spreadsheet` illesztő tokenjeinek 15 percenkénti frissítését (a kapcsoló a `true` / `false`, `on` / `off`, `1` / `0` értékeket egyaránt érti). `false` esetén csak a háttérben végzett frissentartás áll le. Az átvétel 15 percnél frissebb tárolt tokent használ, különben a legutóbbi frissítő tokennel (refresh token) frissít; ha nincs tárolt token, vagy a frissítés bármilyen okból nem sikerül (elutasítás, váratlan válasz, elérhetetlen végpont), egyszer újra belép. A kézi `php artisan hdid:emd-sync-token` mindkét állapotban működik. Az `EMD_SYNC_CRON` ettől függetlenül a teljes átvételt ütemezi.

Változó- és parancsnevek. Az ügyféltörzs telepítési kulcsai `EMD_SYNC_*` nevűek (például `EMD_SYNC_API_URL`, `EMD_SYNC_LOGIN_URL`, `EMD_SYNC_CRON`); a korábbi `SYNC_*` nevek álnévként továbbra is működnek, de a kitöltött új név elsőbbséget kap. A parancsok `hdid:emd-sync` és `hdid:emd-sync-token`; a régi `hdid:sync` és `hdid:sync-token` név álnévként szintén használható.

A hozzáférési és refresh token az alapértelmezett `CACHE_STORE` gyorsítótárában, `APP_KEY`-jel titkosítva, lejárati idő nélküli cache-bejegyzésben tárolódik; adatbázisos cache esetén a `cache` táblában. A cache élettartama nem hosszabbítja meg a partner által kiadott token érvényességét. A két token minden sikeres frissítéskor együtt cserélődik. A jelszó vagy végpont módosítása új cache-azonosítót eredményez; cache-törlés után a következő használat új bejelentkezést végez. A tokenek nyílt értéke nem kerül a rendszerállapotba vagy naplóba.

A rendszerállapot az ügyféltörzs API-jába való belépést a *Belépés az ügyféltörzs API-jába* kártyán külön jelzi. Kikapcsolt frissentartásnál, amíg még egyetlen belépés sem sikerült, a kártya sárga, és a belépési adatok ellenőrzéséhez a `hdid:emd-sync-token` egyszeri futtatását javasolja; egy sikeres belépés után az igény szerinti működés jelenik meg, a régi frissítési idő önmagában nem hiba.

Rövidítésjegyzék

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
EMD	**Enterprise Master Data; magyarul ügyféltörzs.** A munkatársi és ügyféladatok közös külső törzsadatforrása. Az ügyféltörzs-átvétel tartja naprakészen a HDID-be átvett adatokat. A rövidítés a felületen az „Ügyféltörzs (EMD)” feliratban, valamint a parancs- és telepítési kulcsnevekben (`hdid:emd-sync`, `EMD_SYNC_*`) szerepel.
API	Application Programming Interface – gépi alkalmazási felület.
SSO	Single Sign-On – egyszeri, vállalati bejelentkezés.
ADFS	Active Directory Federation Services – vállalati hitelesítési szolgáltatás.
OIDC	OpenID Connect – az ADFS és Microsoft Entra ID belépéshez használt protokoll.