# C++ הכרות עם

משופר C -> C++



```
תוכנית ראשונה ב // First C++ program // finclude <iostream>
int main() {
    /* This is not a good program:
    we are not using C++ I/O */
    printf("Hello World\n");
    // but notice the new style for
    // one line remarks:
    return 0; // comment till end of line
}
```

### זיכרון דינמי ב ++

#### הקצאת מערכים:

**new** *type*[# *of elements*] להקצאת מערך.

**delete**[] *pointer to array* 

לשחרור מערך

int\* pi = new int[5];

if  $(pi == NULL) \dots$ 

pi[3] = 6;

delete[] pi ;

#### הקצאת אובייקטים בודדים:

:new type

**malloc**(*sizeof*(*type*))

delete pointer במקום:

**free** (pointer)

אין צורך ב casting

int\* pi = new int;

if  $(pi == NULL) \dots$ 

\*pi = 6;

delete pi ;

#### #define כתחליף ל const-ב משתמשים C++

const int max = 100;

const char digits[] =  $\{'0', 'a', '2', 'c', '4', 'b'\};$ 

what happens when we try: " $\max = 5$ ;"?

? מה יקרה במקרים הבאים

מי שיקבל את המחרוזת שהפונקציה החזירה, לא יוכל לשנות

אותה

digits[3] = 'u'; // מותר?

int\* max2= &max ; // ? מותר

const int\* max2 = &max; // פתרון

int k; max2 = &k; // ? מותר

שימוש נוסף הינו פרמטרים וערכי החזרה מפונקציות:

int cparr (int\* to, int size, const int\* from);

const char\* getName (struct Person\* p);

# const in C++

טוב לתיעוד ולקומפיילר

#### Reference

- . הוא שם אחר למשתנה קיים reference
- לדוגמה: הביטוי **&int** משמעותו לטיפוס int (לא לבלבל עם א שמשמעותו והכתובת של משתנה א").

```
int i = 8; "הכתובת של משתנה x").
int& j = i; "reference of third and a mind of third and the state of third and the state of third and the state of third and t
```

- $i=5\;; //\,j=5\;, \, x=8$  reference- לאחר האתחול לא ניתן להגיד ל- $j++; \,\,//\,i=j=6$  מי שאתחל אותו.
  - פועלת reference כל פעולה המופעלת על -על המשתנה שהוא מהווה שם נוסף אליו.

#### **Reference II**

#### swap in C

```
void swap(int* p, int* q) {
        int t = *p;
        *p = *q; *q = t;
}
swap in C++
void swap(int& p, int& q) {
        int t = p;
        p = q; q = t;
}
swap(x,y); // OK
```

swap(x,5); // Error


- ב-reference משתמשים בעיקר להעברת פרמטרים אל ומפונקציות.
- ב- C יכולנו להעביר רק את ערכם של הפרמטרים (by value).
   להעביר את הפרמטרים עצמם.
   (call by reference)
- העברת פרמטרים גדולים י העברת reference
   מהעברתם by value כי אין צורך להעתקם.

# reference יוגמא נוספת לשימוש int& arrayBounds (int\* array, int size, int& max, int& min) { int i,sum = 0; max = min = array[0]; for (i=0; i<size; i++) { if (max < array[i]) max = array[i]; if (min > array[i]) min = array[i]; sum += array[i]; }

return array[size/2]; // what if returns sum ?

}

# מימוש מבני נתונים מופשטים C++ -2





#### מימוש ב ++ לעומת

ב-C כאשר הגדרנו ADT נעזרנו:

- י בקובץ header אשר הכיל את הממשק: הוגדר בו הטיפוס של הקובץ ADT הוגדרו בו פונקציות המטפלות ב
  - הפונקציות source הקובץ בקובץ הפונקציות
- ב ++C הוטמעה צורת עבודה זו בשפה, וניתן להגדיר טיפוסים (מחלקות) אשר כוללים בתוכם הן את השדות של כל משתנה מאותו טיפוס (אובייקט של אותה מחלקה) והן את הפונקציות (מתודות) המופעלות עליו

```
Header File :C ++-ב מימוש ב-
enum Result {Success, Fail};
struct Stack {
      int* array;
                                         שדות
      int size, top index;
                                    data members
      Result init (int size);
                                     פונקציות של
      void destroy();
      Result push (int e);
                                       המחלקה
      Result pop ();
                                     method or
      Result top(int& e);
      Result print();
                                 member functions
};
```

```
מסמן שזוהי
                                       מימוש ב ++C
                          שם
 של method
                       method 7
 class Stack
                                         Source File
   Result Stack::init (int s) {
          if ((array = new int[s] )==NULL)
ערך מוחזר
                 return Fail;
          size = s; top_index = 0;
          return Success;
                                           גישה ישירה לשדות
   }
                                          של ה- struct כאילו
   void Stack::destroy () {
                                          הם משתנים לוקליים
          delete[] array ;
   }
```

```
Result Stack::push(int e) {

if (top_index == size)

return Fail;

array[top_index] = e;

top_index ++ ;

return Success;
}

Result Stack::pop () {

if (top_index == 0) return Fail;

top_index--;

return Success;
}
```

```
Source File

Result Stack::top (int& e) {

if (top_index == 0) return Fail;

e = array[top_index-1];

return Success;
}
```

# שימוש ב- Stack -ב C++ -ב

#### שימוש ב-Stack

#### C -=

```
#include "Stack.h"
int main() {
    Stack s;
    int i;
    init (&s,100);
    push (s,1); push(s,213);
    pop (s); top(s,&i);
    destroy (s);
}
```

#### this המצביע

- שימו לב לאופן השונה בו נקראו הפונקציות ב- C וב- ++. ב- C נדרשנו להעביר מצביע לאובייקט (מבנה) עליו על הפונקציה לעבוד, בעוד שב- ++C לא העברנו פרמטר כזה, מצד שני קראנו לפונקציה של המחלקה (מתודה) באופן שונה:
- s.push(3); // calls push on object s with parameter 3
- ? נשאלת השאלה כיצד הפונקציה יודעת לאיזה אובייקט התכוונו כאשר קראו לה
- הפתרון: כאשר נקראת מתודה כלשהי נשלח לה פרמטר סמוי בשם this שטיפוסו הנו מצביע למחלקה בה מוגדרת המתודה, ומכיל מצביע לאובייקט עמו נקראה המתודה. בכל גישה לשדה של האובייקט או למתודה שלו מתוך מתודה אחרת הקומפיילר מוסיף הצבעה דרך this.

```
void Stack::top(int& j) {
    j = array[top_index-1];     j = this->array[this->top_index-1];
}

this מתודה, לאחר שהקומפיילר הוסיף את המצביע
```

#### בעייה: גישה למשתנים

```
ב +++ העבודה עם מחלקות מהווה את דרך
struct Stack {
                                                  העבודה העיקרית.
  private:
                          הבעיה עם האופן בו הוגדרה קודם לכן המחלקה
      int* array;
                              Stack הייתה כי כל פונקציה יכלה לגשת
                                 ישירות לשדות של אובייקטים מטיפוס
      int size, top index;
                                                           .Stack
  public:
                                access בכדי למנוע זאת הוספו לשפה ה
                           modifier הקובעים למי מותר לגשת
      Result init (int size);
                                                     חלק במחלקה.
      Result destroy();
                              - רק למתודות של המחלקה מותר - private
                              לגשת לשדות פרטיים או לקרוא למתודות
      Result push (int e);
       . . . .
                             בל אחד יכול לגשת לחלק הציבורי. public
  };
```

```
שמוש ב- class במקום
class Stack {
      int* array;
                                      struct ->
      int size, top index;
                                מקובל להגדיר מחלקות ע"י המילה
public:
                                 השמורה class ולא
                                    משתמשים לרוב לייצוג מבנים
       Result init (int size);
                                         (מחלקות ללא מתודות).
       Result destroy();
                              ההבדל בין struct ל class הנו כי ב-
       Result push (int e);
                                class, אלא אם כן צוין אחרת, אופן
       Result pop ();
                              struct -בעוד שב private הגישה הנו
                                     המוד הדיפולטי הנו public.
       Result top(int& e);
       Result print();
};
```

#### **Default Parameters**

```
לעיתים פונקציה צריכה ברוב המקרים פרמטר בעל ערך קבוע,
ורק במקרים נדירים ערך אחר. נרצה שבמקרה השכיח לא
נצטרך להעביר את הפרמטר הנ"ל, אלא שזה יבחר באופן
נצטרך להעביר את הפרמטר הנ"ל, אלא שזה יבחר באופן
דיפולטי על ידי הקומפיילר.

לדוגמא: הדפסת מספרים בבסיסים שונים. לרב הבסיס יהיה 10
void print_num(int num, int base = 10);
void f() {
    print_num(24,7);
    print_num(12,10); // no need to send 10.
    print_num(12);
}
```

#### **Default Parameters**

מימוש של פונקציה עם פרמטרים דיפולטים הנו רגיל. ההבדל היחיד הנו באופן הקריאה. אם לא יסופק פרמטר אזי הפונקציה תקבל את הערך הדיפולטי.

ניתן לתת ערכי ברירת מחדל רק לפרמטרים האחרונים:

```
int f1(int a = 0, int b = 0, int c = 0);  // Ok

int f2(int a, int b = 0, int c = 0);  // Ok

int f3(int a = 0, int b = 0, int c);  // Error

int f4(int a = 0, int b, int c = 0);  // Error
```

את ערכי ברירת המחדל יש לכתוב פעם אחת בלבד (רצוי בהצהרה הראשונה על הפונקציה).

#### **Friend functions**

- אם נרצה בכל זאת לאפשר לפונקציות אשר אינן מתודות של המחלקה גישה לחלק ה private של המחלקה, נוכל להגדירן כfriend
  - נרצה לבצע זאת לרוב למען מימוש יעיל יותר של הפונקציה

```
class Stack {
  private:
    int* array;
    int size, top_index;
    friend int second (Stack);
public:
    ...

int second(Stack s) {
    if (s.top_index < 2)
        exit(1);
    return s.array[s.top_index-2];
}
</pre>
```

#### Friend classes and Methods

```
class A { ....
  int f(); ...
};

class B { ...
  method f() of
  class A is a friend
  of class C

class C {
  friend int A::f();
  friend class B;
};

all methods of
  class B are friends
  of class C
```

- בדומה ל בדומה ל method ניתן להגדיר גם של מחלקה אחת כ- Friend של מחלקה אחת כ-
- ניתן להגדיר מחלקה שלמה כחברה של מחלקה אחרת ואז כל ה- methods של אותה מחלקה יוכלו לגשת לחלק ה- private של המחלקה האחרת
- השימוש ב Friends פוגע בקריאות התוכנה, ולכן מומלץ לא להשתמש בכך פרט למקרים יוצאי דופן

# **Function Overloading**

נניח נרצה לכתוב פונקציה המעלה בחזקה.

# **Function Overloading**

הפתרון שהוצג מסתמך על כך, שב ++C פונקציה מזוהה על פי שמה והפרמטרים שהיא מקבלת.

כאשר ישנן מספר פונקציות בעלות שם זהה, הקומפיילר ינסה להחליט מהי הפונקציה ה"קרובה" ביותר מבחינת סוג הפרמטרים המועבר, ולה יקרא. אם הקומפיילר אינו מסוגל להחליט אזי הוא מוציא הודעת על שגיאת ambiguity - חוסר בהירות. בתהליך ההחלטה לא מתחשבים בטיפוס ערך ההחזרה של הפונקציה.

מקובל להשתמש ב Function Overloading כאשר יש פונקציות מקובל להשתמש ב power או המבצעות פעולה דומה על טיפוסים שונים (לדוגמא print).

#### Function overloading resolution rules

```
void print(int); 2 void print(const char*);
void print(double); 4 void print(long);
char c; int i; short s; float f;
print(c); print(i); print(s); print(f);
print('a'); print(45); print(0.0); print ("a");

rules:
1. exact match (+trivial int ->int&, to const).
```

- 2. match with promotions (char, short int -> int, float->double).
- 3. match with conversions (int->float, float -> int).
- 4. match with user defined type conversions.
- 5. match with ellipsis (...)

# member function overloading

• בדומה ל function overloading ניתן להגדיר גם מספר מתודות בעלות שם זהה, אולם עם חתימה שונה

```
class calculator { ...
  double power(double, double);
  double power(double, int);
  int power(int, int); ...
```

• יכולת זו שימושית במיוחד עבור constructors ניתן להגדיר מספר constructors אשר כל אחד מקבל פרמטרים שונים וכך לאפשר מספר צורות אתחול

#### const member functions I

- כאשר מתודה אינה משנה את מצב האובייקט עליו היא size() לדוגמא (לדוגמא (const במחלקה sixe) זאת ע"י הוספת const בסוף ההצהרה על המתודה
- הסיבה שרצוי לבצע זאת הנה כי עבור const objects מותר לקרוא רק ל

#### const member functions II

- הגדרת מתודה כ- const מהווה חלק מחתימתה
  - יתכנו שתי מתודות עם אותו שם ואותם פרמטרים, אך אחת const פרמטרים,

```
class C { ...
  int f();  // will be called for non const objects
  int f() const; //will be called for const objects
};
```

#### inline functions I

- קריאה לפונקציות הנה פעולה בעלת תקורה יקרה
  - עבור פונקציות פשוטות חבל לשלם מחיר זה
- inline -ב-C היינו נעזרים ב MACRO. ב-++ נעזר ב function
- inline function מוגדרת כפונקציה לכל דבר, אולם קומפיילר חכם יבחר לממש אותה בצורה שתמנע את התקורה של פונקציה רגילה. למשל, על ידי השתלת גוף הפונקציה בנקודת הקריאה בדומה למקרו. הדבר עלול לגרום לניפוח קוד ולא תמיד אפשרי (רקורסיה ... ) אך לעתים קרובות מייעל את הקריאה לפונקציה

#### inline functions II

ניתן להגדיר **inline function** בשתי דרכים

# C++ קלט / פלט ב

.>> ו-<< קלט ופלט מתבצע ע"י "הזרמת" נתונים באמצעות האופרטורים

#### <u>Input / Output in C++:</u> <u>Input / Output in C:</u>

#include <iostream> #include <stdio.h>

using namespace std;

int j,k = 123;

int j, k = 123; double d;

double d; fprintf (stdout, "%s %d", "A string", k); cout << "A string " << k; fscanf (stdin, "%d %lf", &j, &d);

cin >> i >> d;

#### יתרונות ++c:

- הקומפיילר מזהה את טיפוסי המשתנים לבד (חוסך טעויות).
- בקלט, משתמשים במשתנים לא בכתובותיהם (חוסך טעויות וגם יותר "נקי").

#### ערוצים סטנדרטים ב-+C

הקלט והפלט ב-++C נעשה ע"י ערוצים (streams). ערוצים הם **מחלקות** המוגדרות כחלק מהספרייה הסטנדרטית של ++C. הקלט והפלט של עצם מתבצעים ע"י שימוש בפונקציות ואופרטורים המוגדרים עבור מחלקה זו. מחלקות אלו מוגדרות בקובץ iostream, ולכן על מנת להשתמש בהם צריכה להופיע בתחילת הקובץ השורה:

#### #include <iostream>

- בכך C אופרטורי הקלט והפלט חכמים יותר מפקודות הקלט/פלט של שפת שאין צורך לציין את סוג המשתנים.
- ערוצי הפלט מוגדרים במחלקה **ostream.** קיימים שני ערוצי פלט סטנדרטיים:
  - cout ערוץ הפלט הסטנדרטי
  - cerr ערוץ הודעות השגיאה הסטנדרטי
  - ערוצי הקלט מוגדרים ע"י המחלקה istream.
    - . cin קיים ערוץ קלט סטנדרטי אחד –

# C++ קלט פלט ב

פלט האופרטור המשמש להזרמת נתונים לתוך ערוץ פלט הוא ">>":

#### <ostream> << <data>

- ניתן גם להשתמש בפונקציה put על מנת לפלוט נתונים, בצורה הבאה:

   <ostream>.put(<data>);
- 2.45 הוא משתנה ממשי שערכו y, ו- y הוא משתנה משי שערכו x הוא משתנה x לדוגמא, נניח כי x לדוגמא, נניח כי x הוא משתנה x לדוגמא, נניח כי x לדוגמא, נניח כי x הוא משתנה x לדוגמא, נניח כי x

#### Hello 3 5.45

">>" קלט הוא "לט האופרטור המשמש לשאיבת נתונים מתוך ערוץ קלט הוא

#### <istream> >> <variable name>

- : ניתן גם להשתמש בפונקציה get על מנת "לשאוב" נתונים, בצורה הבאה <istream>.get(<variable name>);
  - **•** דוגמא:

cin >> x >> y;

קורא לתוך x את הנתון הראשון המופיע בקלט ולתוך y את הנתון השני המופיע בקלט.

# דוגמא לקלט ופלט

דוגמא: תוכנית זאת קוראת אחר מה שמופיע בקלט תו אחר תו ומדפיסה את התוים עד שמופיע הסימן לסוף קובץ.
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
 char x;
 while (!(cin.eof())) {
 cin >> x;
 cout << x;
 }
}

- ערוצי הקלט וערוצי הפלט הם אובייקטים. ישנן מתודות נוספות אשר ניתן להפעיל על אובייקטים אלו. למשל:
- הפונקציה ()eof, הבודקת אם בערוץ מופיע סימן סוף קובץ.
- width() דוגמא נוספת היא הפונקציה הקובעת את מספר התווים המינימלי אשר יודפסו בהדפסה הבאה של מחרוזת ומספר, והפונקציה (fill) אשר קובעת את התו שיודפס במידה והמחרוזת/מספר קצרים מהנדרש. לדוגמא:

```
cout.width(4);
cout.fill('#');
cout << "(" << 12 << "), (" << 12 << endl;
הפלט
הפלט
```

#### ערוצי קבצים

שימוש בערוצי קבצים דומה למדי לשימוש בערוצי ק/פ. ערוצי הקבצים הם מחלקות הנורשות מערוצי הק/פ הרגילים ולכן כל הפעולות המוגדרות על ערוצים רגילים מוגדרים גם על ערוצי קבצים. מחלקות אלו מוגדרות בקובץ fstream.h, ולכן על מנת להשתמש בהם צריכה להופיע בתחילת הקובץ השורה:

#### #include <fstream>

- ערוצי הקלט מקבצים מוגדרים עייי המחלקה ifstream. למחלקה זו יש constructor המקבל כקלט מחרוזת ופותח את הקובץ ששמו ערך המחרוזת
- ערוצי הפלט לקבצים מוגדרים עייי המחלקה ofstream. למחלקה זו יש constructor המקבל כקלט מחרוזת ופותח את הקובץ ששמו ערך המחרוזת

```
#include <iostream>
                                               דוגמא לעבודה עם
#include <fstream>
using namespace std;
                                                           קבצים
void copy_file(char* a, char* b)
         ifstream from(a); // Open the file a
         if(!from.is open()) { // if(!from){
              cerr << "cannot open file " << a << endl;
              exit(1);
                            // Open the file b
         ofstream to(b);
         if(!to.is open()) { // if(!to){
              cerr << "cannot open file " << b << endl;
              exit(1);
         char c;
         while (!(from.eof())) {
              from.get(c);
              to.put(c);
```

# namespace

- :C-בעייה ב-•
- פרוייקט חולק בין מספר מתכנתים וכעת רוצים לחבר אותו לתוכנית אחת
  - מתכנתים שונים השתמשו באותו שם לפונקציות שונות

```
/* my.h */
....

void print_results(int, int);
....
```

```
/* your.h */
....
void print_results(int, int);
....
```

#### namespace

:C++-פתרון ב

– נעטוף כל חלק בתוכנית ברמת היררכיה נוספת

```
/* my.h */
namespace my {
....
void print_results(int, int);
}

int main() {

/* your.h */
namespace yours {
....
void print_results(int, int);
}
```

```
t main(){

my::print_results(4,5);

.....
```

# namespace

- בלבד, בשמן בשמן סטנדרטיות מחלקות לכלול בלבד, C++ ללא ללא בסוף.
  - אם כוללים ספרייה סטנדרטית באופן זה, נכללת ספרייה מ-namespace הנקרא
  - על מנת להשתמש ב-namespace על מנת להשתמש אותו במפורש ל-namespace אותו במפורש ל-

#include <iostream>
using std::ostream;