

Go Long EA Eingaben:

Der Go Long EA eröffnet ausschließlich Long-Positionen (Käufe). Er ist für Märkte gebaut, die über die Zeit tendenziell steigen, etwa Index-CFDs. Er eröffnet eine Position zu einer festgelegten Tageszeit – optional erst, wenn der Preis ein neues Tageshoch macht – und verwaltet sie mit konfigurierbarem Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even und Trailing-Stop.

Handelsvolumen-Modi:

VOLUME_FIXED > Verwendet für jeden Trade eine feste Lotgröße.

VOLUME_MANAGED > Verwendet „Fixed Lots“ pro „Fixed Lots Per x Money“ Geldbetrag auf dem Konto.

VOLUME_PERCENT > Die Lotgröße wird so berechnet, dass der eingestellte Prozentsatz des Kontos verloren geht, wenn der anfängliche SL erreicht wird.

VOLUME_MONEY > Die Lotgröße wird so berechnet, dass der eingestellte Geldbetrag verloren geht, wenn der anfängliche SL erreicht wird.

TP-/SL-Berechnungsmodi:

CALC_MODE_OFF > Es wird kein TP/SL gesetzt.

CALC_MODE_PERCENT > Der Abstand ist ein Prozentsatz des Eröffnungspreises der Position.

CALC_MODE_POINTS > Der Abstand wird in Points angegeben (ein Point = die kleinste Preisänderung des Symbols).

<Allgemeine Einstellungen>

Wait For New Day High: Wenn aktiv, wird ein Trade erst eröffnet, sobald der Preis ein neues Hoch für den aktuellen Tag macht.

Trading Volume: Modus zur Berechnung der Lotgröße für jeden Trade (siehe Handelsvolumen-Modi oben).

Fixed Lots: Lotgröße für VOLUME_FIXED und VOLUME_MANAGED.

Fixed Lots Per x Money: Basis-Geldbetrag für VOLUME_MANAGED.

Risk Percentage of Balance: Risiko-Prozentsatz für VOLUME_PERCENT.

Risk Money: Risiko-Betrag für VOLUME_MONEY.

Target Calc Mode: Berechnungsmodus für den Take-Profit-Abstand (siehe TP-/SL-Berechnungsmodi).

Target Value: Wert für die TP-Berechnung basierend auf dem Target Calc Mode.

Stop Calc Mode: Berechnungsmodus für den Stop-Loss-Abstand.

Stop Value: Wert für die SL-Berechnung basierend auf dem Stop Calc Mode.

<Zeit-Einstellungen>

Trading Start Hour: Stunde, zu der die Position eröffnet wird (Serverzeit).

Trading Start Minute: Minute, zu der die Position eröffnet wird.

Close Positions: Legt fest, ob offene Positionen zur Schließzeit geschlossen werden.

Close Position Hour: Stunde, zu der offene Positionen geschlossen werden.

Close Position Minute: Minute, zu der offene Positionen geschlossen werden.

<Trailing-Stop-Einstellungen>

BE Stop Calc Mode: Berechnungsmodus für den Break-Even-Stop.

BE Stop Trigger Value: Der Break-Even-Stop wird aktiv, sobald ein Trade mehr als diesen Wert im Gewinn ist.

BE Stop Buffer Value: Wie weit in den Gewinn der Stop-Loss verschoben wird, sobald Break-Even aktiv wird.

TSL Calc Mode: Berechnungsmodus für den klassischen Trailing-Stop.

TSL Trigger Value: Der Trailing-Stop wird aktiv, sobald ein Trade mehr als diesen Wert im Gewinn ist.

TSL Value: Abstand, den der Trailing-Stop hinter dem aktuellen Marktpreis hält.

TSL Step Value: Der Stop-Loss wird nur angepasst, wenn er sich um mindestens diesen Abstand bewegt.

<Weitere Einstellungen>

Order Comment: Kommentar, der an jede vom EA platzierte Order angehängt wird.

Magic Number: Eindeutige Nummer zur Identifikation der Trades dieses EAs. Verwende für jeden EA auf demselben Konto eine andere.

Chart Comment: Aktiviert oder deaktiviert den Info-Kommentar in der oberen linken Ecke des Charts.

Hinweis: Die Standard-Eingaben sind keine Empfehlung und nicht zwingend die besten Einstellungen.

Unterschiedliche Symbole brauchen unterschiedliche Eingaben. Teste immer zuerst im Strategie-Tester und auf einem Demokonto. Alles Gute und gute Trades :)