

# 基于硬件卸载的云原生网关连接平衡实现

戴翔 (Intel 云原生工程师)





#### 戴翔 Loong

Intel Cloud Software Engineer


从事云原生行业多年,深耕开源 Dapr/Thanos/Golangci-lint Maintainer 目前专注于服务网格领域



#### 云原生网关的连接均衡

- 负载均衡是一种核心的网络解决方案,用于在服务 器场中的多个服务器之间分配流量。负载均衡器提 高了应用程序的可用性和响应能力,并防止服务器 过载。每个负载均衡器位于客户端设备和后端服务 器之间,接收传入请求,然后将其分发到任何能够 满足它们的可用服务器。
- 一个常见的网关通常有多个worker(进程或线程)。 如果多个客户端同时连接到同一个worker,这个 worker会变得忙碌,带来很大的尾部延迟。此时其 他worker会处在相对空闲的状态,影响Web服务器 的整体性能。连接负载均衡器就是针对这种情况的 解决方案
- 接下来以 Envoy 为例,介绍网关时如何接收连接并 进行连接均衡,以及基于硬件卸载的实现。

# 抽象模型






### Envoy的连接处理


当开启SO\_REUSEPORT(默认开启)时, Kernel会基于四元组信息(源地址、源IP、 目标地址、目标IP) 进行hash计算,然后将 连接分配到具体的worker。

很明显,当某个客户端发出了对同一资源的大量请求时,这些请求会堆积在某个worker上,此时其他worker的相对空闲,造成很大 的尾部延迟和资源浪费。



## Envoy的连接处理

当关闭SO\_REUSEPORT时,Envoy的每个worker会以竞争的方式请求接受连接。



### Envoy的连接均衡策略

#### Envoy有两种连接均衡策略:

- Nop Connection Balance
- Exact Connection Balance

Nop Connection Balance实际上不做任何处理,是Envoy的默认策略。

#### 例外:

Windows平台存在多worker无法正常工作问题,只有开启Exact Connection Balance才能让所有worker工作。




### Envoy的精确连接均衡策略

精确连接均衡策略,顾名思义,尽可能让每个 worker都处理相同数量的连接(不区分长短连 接)。


#### 精确连接均衡主要分两步:

- 1. 接收连接,加锁,找出最空闲即连接数最 少的worker。解锁。
- 2. 如果最空闲的worker不是自己,将连接交 给最空闲的worker, 让最空闲的worker继 续处理连接。

此策略牺牲了吞吐量以获得准确性,适合在有 少量很少循环的连接的场景,不适用于大连接 场景如网关。



### Envoy的精确连接均衡策略



### 基于硬件卸载的连接均衡

- 英特尔® 动态负载均衡器(英特尔® DLB)是一个由队列和仲裁器组成的硬件管理系统,连接生产者和消费者。它是一种 PCI 设备,存在于服务器 CPU 非核心中,可以与运行在核心上的软件交互,并可能与其他设备交互。
- 英特尔 DLB 实现了以下负载平衡功能:
  - 无锁多生产者/多消费者操作
  - 针对不同流量类型的多个优先级
  - 多种负载均衡队列类型

### 基于硬件卸载的连接均衡

#### 负载均衡队列有 4 种类型:

- 直接:不进行任何负载均衡操作。
- 无序:将数据包分散到多个worker上,并且不保留顺序。
- 有序:与无序类似,只是系统提供了一种恢复原始流顺序的方法,但软件中可能仍需要同步机制。
- 原子: 动态地将数据流固定到某个或某些worker, 在需要时在多worker之间迁移流以实现负载平衡。这保留了数据流本身的顺序, 在现代数据包处理设备(如网卡)中是非常需要的。

网关的设计初衷是尽可能快地处理尽可能多的数据、所以我们选择了无序队列。




#### DLB连接均衡策略实现

#### DLB连接均衡主要分两步:


- 1. 接收连接,将连接发送给DLB设备。
- 2. DLB设备通过eventfd通知具体的worker处 理连接。

整个负载均衡过程完全卸载到硬件,避免了锁 开销,减少了CPU资源的消耗。





### DLB连接均衡实现



(a)

(b)

onSocketEvent()

onAccept()

Send to DLB

receive from DLB

onSocketAccept()

### 扩展连接均衡实现

在过去,Envoy的连接均衡策略是无法扩展的,因此需要使用一种灵活的机制扩展现有的 连接均衡策略。

```
旧的的配置方式(不配置即为默认的Nop Connection Balance):
static_resources:
```

listeners:

- connection\_balance\_config:

exact\_balance: {}

### 扩展连接均衡实现

现在,通过extend\_balance的name和typed\_config指定一种具体的扩展连接均衡。

DLB连接均衡属于扩展连接均衡。

```
旧的的配置方式:
static_resources:
 listeners:
 - connection balance config:
   exact balance: {}
新的的配置方式:
static_resources:
 listeners:
 - connection_balance_config:
   extend balance:
    name: envoy.network.connection_balance.dlb
    typed config.
      "@type": type.googleapis.com/envoy.extensions.network.connection_balance.dlb.v3alpha.Dlb
```

#### DLB连接均衡策略

现在,Envoy根据组件的成熟程度等维度,将代码分为source和contrib两个目录进行管理。

新的组件一般是先进入contrib目录,再进入source目录。

#### 官方镜像也因此分为两个:

- envoyproxy/envoy
- envoyproxy/envoy-contrib

DLB连接均衡策略已被社区采纳,代码在contrib目录,最新的1.23 release里已包含此特性。

目前可以通过envoyproxy/envoy-contrib镜像直接使用,Kubernetes环境需要配合DLB device plugin(https://github.com/intel/intel-device-plugins-for-kubernetes#dlb-device-plugin)使用

#### 官方文档:

https://www.envoyproxy.io/docs/envoy/latest/configuration/other\_features/dlb

