# WEB PROGRAM LAMA


#### Adem AKKUŞ

Bilgisayar Mühendisi Bilişim Teknolojileri Öğrt. Eğitmen

# Sabit (Constant) Tanımlama



Bir program boyunca değerinin değişmeyeceğini düşündüğümüz veriler sabit (Constant) olarak tanımlanır.



- Sabit değişkenlerin değerlerini programın çalışması sırasında değiştirmeye çalışmak hataya yol açar.
- Sabitlere ilk değer verilirken sabitler kullanılır.
- Sabitler içsel tasarım olarak static olduklarından, ayrıca static olarak tanımlamaya çalışmak hataya yol açar.

# Sabitlerle ilgili Örnek



```
using System;
public class faaliyet_alani
  static void Main()
         int x=5,y;
         y=10;
         const int t=x+y;
```

```
F:\c#\bolum2\compiled\csc sabitler.cs
Microsoft (R) Visual C# 2005 Compiler version 8.00.50727.1433
for Microsoft (R) Windows (R) 2005 Framework version 2.0.50727
Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2005. All rights reserved.
sabitler.cs(8,14): error CS0133: The expression being assigned to 't' must be constant

F:\c#\bolum2\compiled>
```

# Sabitlerle ilgili Örnek

```
using System;
public class faaliyet_alani
{
    static void Main()
    {
        const int x=5,y=10;
        const int t=x+y;
        Console.WriteLine(t);
    }
}
```

```
65 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                                                              10:31 PM
                                            <DIR>
                      10:31 PM
10:10 PM
                                            (DIR)
                                                             181 faaliyet_alani.cs

3,072 faaliyet_alani.cs

103 ilk_progran1.cs

3,072 ilk_progran1.exe
                      10:11 PM
                                                             111 ilk_program2.cs
3,072 ilk_program2.exe
                                                             182 ilk_program3.cs
3,072 ilk_program3.exe
                                                                 130 sabitler.cs
                                                             153 sabitler2.cs
13,148 bytes
                           2 Dir(s) 51,602,219,008 bytes free
F:\c#\bolum2\compiled>csc sabitler2.cs
Ticrosoft (R) Visual C# 2005 Compiler version 8.00.50727.1433
For Microsoft (R) Vindous (R) 2005 Franework version 2.0.50727
Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2005. All rights reserved.
 F:\c#\bolun2\conpiled>sabitler2
F:\c#\bolun2\conpiled>.
```



# Sabitlerle ilgili Örnek



```
using System;
public class faaliyet_alani
  static void Main()
         const int x=5,y=10;
         x+=2;
         const int t=x+y;
         Console.WriteLine(t);
```

Derleme gerçekleşmemektedir. Neden?

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

7:\c#\bolum2\compiled\csc sabitler3.cs

Nicrosoft (R) Visual C# 2005 Compiler version 8.00.50727.1433


Tor Microsoft (R) Vindows (R) 2005 Pranework version 2.0.50727

Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2005. All rights reserved.

sabitler3.cs(7,2): error C$0131: The left-hand side of an assignment nust be a variable, property or indexer

F:\c#\bolum2\compiled>
```





- Değer tipleri değişkenin değerini direkt bellek bölgesinden alırlar.
- Referans tipleri ise başka bir nesneye referans olarak kullanılırlar. Diğer bir deyişle referans tipleri, heap alanında olışturulan nesnelerin adreslerini saklarlar.
- Değer tipler, stack bölgesinde oluşturulurlar. Referans tipleri ise kullanımı biraz daha sınırlı olan heap bellek bölgesinde saklanırlar.



- Temel veri tipleri (int, double, float...) değer tipi; herhangi bir sınıf türü ise referans tipidir.
- İki değer tipi nesnesi birbirine eşitlenirken değişkenlerde saklanan değerler kopyalanarak eşitlenir ve bu durumda iki yeni bağımsız nesne elde edilmiş olur. Birinin değerini değiştirmek diğerini etkilemez.
- Stack

  int a=5;  $\longrightarrow$  5int b;  $\longrightarrow$   $\bigcirc$  b=a;  $\longrightarrow$  5
- Fakat, iki referans tipi birbirine eşitlendiğinde bu nesnelerde tutulan veriler kopyalanmaz, işlem yapılan nesnelerin heap bölgesindeki adresleridir.
- İki nesne heap bölgesinde aynı yeri gösterdiği için, birinde yapılan değişiklik diğerini de etkileyecektir.

	Value Types	Reference Types
variable contains	value	reference
stored on	stack	heap
initialisation	0, false, '\0'	null
assignment	copies the value	copies the reference
example	int $i = 17$ ; int $j = i$ ;	string s = "Hello"; string s1 = s;
	i 17 j 17	s Hello

- CTS sayesinde, .NET platformu için geliştirilen bütün diller aynı veri tiplerini kullanırlar. Tek değişen veri türlerini tanımlama yöntemi ve söz dizimidir.
- C#'da önceden tanımlanmış temel veri tipleri 15 tanedir. (13 tanesi değer tipi, 2 tanesi ise referans tipidir)

- Değer tiplerinin tamamı Object denilen bir nesneden türemiştir. C#'da her nesne yada veri tipi aslında Object tipidir.
- Değer tiplerinde bir nesnenin değeri direkt olarak saklıdır.
   Tanımlanan değer tiplerine aşağıdaki şekilde ilk değer ataması yapılabilir.

```
int a=3,b;
b=a;
```

Bu noktada a üzerindeki değişikliklerden b etkilenmeyecektir.

Değer tiplerine ilk değer verme;
 a=new int(); //yapıcı çalışır.(referans tip)
 a=0;

Yukarıdaki iki satırda aynı işlemi yapar.
 float b;//derleyici hatası, atama yapılması gerekir.
 'Error2 Use of unassig ned local variable b'

```
float b = new float(); //hata vermez yapıcı metot çalıştı
```

b=3.21f //yeni atama yapılıyor

	Veri Tipi	Varsayılan Değer
	bool	False
	byte	0
***	char	′\0′
***	decimal	0.0M
***	double 0.0D	
	enum	Enum sabitindeki, 0 indisli değer.
	float	0.0F
	Int	0
***	long	OL OL
	SByte	0
	Short	0
	Struct	Yapıdaki tüm değer tipleri varsayılan değer, tüm referans tipleride nulldeğere atanır.
	Uint	0
	Ulong	0
	UShort	0

C# Tipi	.NET Framework	Tanım	Değer Aralığı
object	System.Object	Tüm CTS türleri için temel sınıf	-
bool	System.Boolean	Mantıksal Doğru/Yanlış	true ya da false
byte	System.Byte	8 bit işaretsiz tamsayı	0 ~ 255
sbyte	System.SByte	8 bit işaretli tamsayı	128 ~ 127
char	System.Char	Karakterleri temsil eder	16 Unicode karakterleri
decimal	System.Decimal	128 bit ondalıklı sayı	± 1,5*10 <sup>-28</sup> ~ ±7,9*10 <sup>28</sup>
double	System.Double	64 bit çift kayan sayı	±5*10 <sup>-324</sup> ~ ±1,7*10 <sup>308</sup>
float	System.Single	32 bit tek kayan sayı	±1,5*10 <sup>-45</sup> ~ ±3,4*10 <sup>38</sup>
int	System.Int32	32 bit işaretli tamsayı	-2.147.483.648 ~ 2.147.483.647
uint	System.UInt32	32 bit işaretsiz tamsayı	0 ~ 4.294.967.295
long	System.Int64	64 bit işaretli tamsayı	9.223.372.036.854.775.808 ~ -9.223.372.036.854.775.807
ulong	System.UInt64	64 bit işaretsiz tamsayı	0 ~ 18.446.744.073.709.551.615
short	System.Int16	16 bit işaretli tamsayı	-32.768 ~ 32.767
ushort	System.UInt16	16 bit işaretsiz tamsayı	0 ~ 65.535
string	System.String	Karakter Dizisi	Unicode Karakter Dizisi

# Referans Tipleri (Reference Types)

Önceden tanımlanmış iki referans türü vardır.

string veri türü

object veri türü

- Object türü C#'ta bütün türlerin türediği sınıftır. Diğer bir deyişle
   Object türünden bir nesneye her hangi bir veri türünden nesneyi atayabiliriz.
- Object türü özelleştirilerek farklı amaçlara yönelik kullanılabilirler. Object'e eşleştirme (Boxing) işlemi ve tersi, Object'i dönüştürme (Unboxing)

### **String Türü**

 Referans türünden olan stringler, türü Unicode karakterlerden oluşan bir dizi gibi algılanmalıdır.

```
Strings1="Merhaba"; Stringleri arka arkaya Strings2=".NET"; eklemek için + operatörü kullanılır.
```

### **String Türü**

• Özel anlamlar içeren karakterleri ifade etmek için \ ifadesini kullanırız (escape). Örneğin:

String path="C:\\WINDOWS\\assembly"

 String içinde görünen ifadenin aynısını belirtmek için string ifadesinin önüne @ işareti konulur. Örneğin:

String path=@"C:\WINDOWS\assembly"


### **Object Veri Türü**

 Her nesne object türünden olduğu için bütün değerler ve nesneler object türünden bir değişkene atanabilir.

#### Örnek:

```
using System;
public class varsayilan degerler
 static void Main()
        object x;
        x=10:
        Console.WriteLine(x.GetType());
        x="B":
        Console.WriteLine(x.GetType());
        x=8.78F;
        Console.WriteLine(x.GetType());
        x=false:
        Console.WriteLine(x.GetType());
        x=5.489M;
        Console.WriteLine(x.GetType());
```


### Tür Dönüşümleri



# Bilinçsiz (Implicit) Tür Dönüşümü

#### Küçük Tür -> Büyük Tür

- Tür dönüşümünde herhangi bir veri kaybı olmaz.
- Fazla olan bitler 0 ile beslenir.



# Bilinçsiz (Implicit) Tür Dönüşümü

#### Küçük Tür -> Büyük Tür

 Byte türleri arasında aritmetiksel işlemler yapılırken sonuç mutlaka int yada daha büyük türden bir değişkene aktarılmalıdır.

```
byte a=5;
byte b=3;
byte c=a+b; Cannot implicitly convert type 'int' to 'byte'
```

```
using System;
public class Tur_donusumu1
{
    static void Main()
    {
        int x=5;
        float a;
        a=x;
        Console.WriteLine(a);
}
```

### Küçük Tür -> Büyük Tür

Tür	Dönüşebileceği Tür
sbyte	short,int,float,long,double,decimal
byte	short,ushort,int,uint, long,ulong,float,double,decimal
short	int,long,float,double,decimal
ushort	int,uint,long,ulong,float,double,decimal
int	long,float,double,decimal
uint	long,ulong,float,double,decimal
long, ulong	float,double,decimal
char	ushort,int,uint,long,ulong,float,double,decimal
float	double

#### Örnek 1

```
using System;
public class Tur_donusumu1
 static void Main()
         byte a=20;
         int b;
         b=a;
         Console.WriteLine(b);
         float f=20f;
         double d;
         d=f;
         Console.WriteLine(d);
         char c='a';
         decimal m;
         m=c;
         Console.WriteLine(m);
```

#### Örnek 2

```
using System;
public class Tur_donusumu1
 static void Main()
         short b1=100;
         char c1=b1;
         bool b2=true;
         int i1=b2;
         double d1=10.2;
         int i2=d1;
         decimal m1=20.6M;
         double d2=m1;
         byte bt1=65;
         char c2=bt1;
         float f1=34.78F;
         decimal d3=f1;
```

```
Örnek 3
using System;
class Otomatik_tip
   public static void Main() {
      int a;
      float b=32.32f;
      double c;
      c=b;
   Console.WriteLine("b'nindeğeri="+b+"\nc'nindeğeri="+c;
             ■ "C:\Documents and Settings\SoNDuRaK\ConsoleApp... = □ ×
              'nin değeri=32,32
              'nin değeri=32,3199996948242
             Press any key to continue_
```

Bazı türler arasında tür dönüşümü yapmak mümkün değildir.

#### **Bunlar:**

- a) Bool, decimal ve double türünden herhangi bir türe
- b) Herhangi bir türden char türüne
- c) Float ve decimal türünden herhangi bir türe (float türünden double türüne dönüşüm hariç)

- Büyük türün küçük türe dönüştürülmesi: Büyük türlerin küçük türlere otomatik dönüştürülmesi C#'da yasaklanmıştır. Eğer bu tür bir dönüştürme (bilinçsiz olarak) mümkün olsaydı bir takım veri kayıpları yaşanacaktır.
- İstenmeyen durum. Ancak "()"cast operatörü ile yapılır.

# Bilinçli (Explicit) Tür Dönüşümü

- Derleyicinin izin vermediği tür dönüşümlerinde yapılır.
- Veri kayıplarına sebep olabilir.
- Küçük Tür -> Büyük Tür dönüşümleri, bilinçsiz türde olduğu gibidir.
- Dönüşümler için tür dönüşüm operatörleri kullanılır. Tür dönüştürme operatörü parantez içinde değişken yada sabitten önce yazılır.


```
byte a = 10;
int b;

b = (int)a;

tür dönüştürme operatörü.
byte tipindeki a değişkenini int tipine dönüştürür.
```

Büyük Tür -> Küçük Tür

Bilinçli olarak büyük türler, küçük türlere çevrilirken veri kayıpları olabilir.



#### Büyük Tür -> Küçük Tür

Bilinçsiz yapılan tür dönüşümlerinde büyük türler, küçük türlere dönüştürülemiyordu. Eğer tür dönüştürme operatörü kullanılırsa bu işlem mümkün olur. Örneğin;

```
using System;
public class Tur_donusumu1
{
    static void Main()
    {
        int a=400;
        byte b=(byte)a;
        Console.WriteLine(b);
    }
}
```

Programı çalıştırdığımızda ekrana 144 yazdırdı. Neden?

```
int a=400 : 00000000 00000000 00000001 100100000

(byte)i : 100100000

144 Dec.
```

# Tür Dönüşümleri

```
u'nun değeri=32146 iken s'nin değeri=32146
u'nun değeri=35000 iken s'nin değeri=-30536
using System;
                                                                   90sayısının char'a dönüştürürsek=Z  olur
class Bilinçli_tip {
                                                                   ress any key to continue_
public static void Main() {
  double d1,d2; int i; byte b; char c; uint u; short s; d1=5.0;d2=4.0;
  //double int e dönüştü veri kaybı var,virgülden sonrası atılır
  i= (int) (d1/d2);Console.WriteLine("Double integere çevrildi="+i); Console.WriteLine();
  //int'i byte dönüştür, Veri kaybı yok.
  i=123; b=(byte) i; Console.WriteLine("i'nin değeri="+i+" iken b'nin değeri="+b);
  //Veri kaybı var.
  i=258; b=(byte) i; Console.WriteLine("i'nin değeri="+i+" iken b'nin değeri="+b);
  Console.WriteLine();
  //uint'i short'a dönüştür
  u=32146; s=(short) u; //Veri kaybı yok.
  Console.WriteLine("u'nun değeri="+u+" iken s'nin değeri="+s);
  u=35000; s=(short) u; //Veri kaybı var.
  Console.WriteLine("u'nun değeri="+u+" iken s'nin değeri="+s); Console.WriteLine();
  //int'i char'a dönüştür.
  i=90; c=(char) i; Console.WriteLine(i+"sayısının char'a dönüştürürsek="+c+" olur"); }
```

Double integere çevrildi=1

i'nin değeri=123 iken b'nin değeri=123 i'nin değeri=258 iken b'nin değeri=2

#### **Checked ve Unchecked**

- Bilinçli tür dönüşümleri sonucu oluşabilecek **veri kayıplarının önüne geçmek için**, tür dönüşümlerinin yer aldığı kodları checked blokları içine alırız. Böylece, exception türetilmesi sağlanır.
- Checked bloklarında tanımlanan değişkenler blok dışında tanımlanamazlar.
- Checked kod bloğunun içinde veri kayıplarına neden olabilecek durumların göz ardı edilmesi gerekirse unchecked blokları kullanılır.

```
// unchecked checked işlemini ters çevirir.
using System;
class turdonusum {
    static void Main() {
        int i=256;
        byte b;
        checked //Taşma olduğundan program hata verir.
        {
        b=(byte) i;
        }
        Console.WriteLine(b);
}
```

#### **Checked ve Unchecked**

 Checked bir blok oluşturduğu için, içinde yapılan değişken tanımlamaları dış bloklarda kullanılamaz.

```
using System;
class turdonusum
    static void Main() {
          int i=256;
          checked
           byteb=(byte) i;
           Console.WriteLine(b); // Hata verir
```

#### **Checked ve Unchecked**

- Normal şartlarda yapılan işlemler "unchecked" dir. Böyle bir ifadenin konmasının nedeni uzun "checked" blokların oluşturulması istenebilir.
- Bu durumlarda çok fazla blok oluşturmamak için "unchecked" ifadesi kullanılabilir.

```
using System;
class TurDonusumu11
    static void Main()
        int i1 = 255;
        int i2 = 500;
        byte b, c;
        checked
            b = (byte)i1;
            Console .WriteLine(b);
            unchecked
                c = (byte)i2;
            Console.WriteLine(c);
```

# SORULAR

