# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

# Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

# DIPLOMOVÁ PRÁCE



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

**FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION** 

## ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

**DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS** 

# MULTIPLATFORMNÍ APLIKACE PRO SPRÁVU SÍŤOVÝCH PRVKŮ MIKROTIK

MULTIPLATFORM APPLICATION FOR MIKROTIK NETWORK DEVICES MANAGEMENT

DIPLOMOVÁ PRÁCE

**MASTER'S THESIS** 

**AUTOR PRÁCE** 

Bc. Adrián Bárdossy

AUTHOR

**VEDOUCÍ PRÁCE** 

Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

SUPERVISOR

**BRNO 2018** 



## Diplomová práce

#### magisterský navazující studijní obor Telekomunikační a informační technika

Ústav telekomunikací

Student: Bc. Adrián Bárdossy

ID: 154674

Ročník: 2

Akademický rok: 2017/18

#### **NÁZEV TÉMATU:**

#### Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik

#### POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Vytvořte interaktivní aplikaci pro hromadnou správu sítě založené na aktivních prvcích Mikrotik. Aplikace bude využívat Mikrotik API-SSL, uživatelské rozhraní bude realizováno v jazyce Python a přenositelné mezi různými operačními systémy.

#### DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] BURGESS, Dennis. Learn RouterOS. Lexington]: Dennis Burgess, 2009, 391 s.: il. ISBN 978-0-557-09271-0.

[2] ROMANO, Fabrizio, Dusty PHILLIPS a Rick van HATTEM. Python. Birmingham: Packt Publishing, 2016.

Termín zadání: 5.2.2018 Termín odevzdání: 21.5.2018

Vedoucí práce: Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

Konzultant:

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. předseda oborové rady

#### UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

#### **ABSTRAKT**

Diplomová práca obsahuje popis vývoju aplikácie na správu sieťových prvkov mikrotik. V úvodnej časti práce sa nachádza popis použitých knižníc, popis API.

V ďalšej časti práce sa nachádza naprogramovaná časť backendu aplikácie. Táto časť obsahuje popis jednotlivých zložiek projektu napísaného v programe pycharm. Každá zložka je popísaná jedným súborom a jedným UML diagramom spoločne s tabuľkou metód v triede.

V ďalšej časti práce je popis grafickej časti aplikácie, a jej príklad na jednej sekcii naprogramovaných tlačítok. Obsahuje tiež výstup v podobe obrázkov z aplikácie.

V poslednej časti práce je návod na nainštalovanie potrebných modulov na spustenie aplikácie a obsahuje tiež manuálne testovanie aplikácie.

#### KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Mikrotik, API, API-SSL, grafická aplikácia, linux aplikácia, konfigurácia siete, mactelnet, PyQT, python3, tikapy

#### **ABSTRACT**

Diploma thesis contains the description of the application developement for management of network entities based on mikrotik devices. In the intro, there is the description of used libraries, also description of API.

In the next part of thesis there is programmed part of application backend. This part contains description of individual directories of project, which was written in pycharm. Every directory is described by one file together with UML diagram and table of methods in specific class.

In the next part of thesis, there is the description of graphical part of the application and its example on one section of programmed buttons. It contains also output in form of pictures from the application.

In the last section, there is tutorial for modules instalation, which are needed to run the application and contains manual testing of application.

#### **KEYWORDS**

Mikrotik, API, API-SSL, graphical application, linux application, network configuration, mactelnet, PyQT, python3, tikapy

BÁRDOSSY, Adrián *Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik*: diplomová práca. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2018. 90 s. Vedúci práce bol Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D

#### **PREHLÁSENIE**

Prehlasujem, že som svoju diplomovoú prácu na tému "Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik" vypracoval(a) samostatne pod vedením vedúceho diplomovej práce, využitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré sú všetky citované v práci a uvedené v zozname literatúry na konci práce.

Ako autor(ka) uvedenej diplomovej práce ďalej prehlasujem, že v súvislosti s vytvorením tejto diplomovej práce som neporušil(a) autorské práva tretích osôb, najmä som nezasiahol(-la) nedovoleným spôsobom do cudzích autorských práv osobnostných a/nebo majetkových a som si plne vedomý(-á) následkov porušenia ustanovenia § 11 a nasledujúcich autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právoch súvisejúcich s právom autorským a o zmeně niektorých zákonov (autorský zákon), vo znení neskorších predpisov, vrátane možných trestnoprávnych dôsledkov vyplývajúcich z ustanovenia časti druhé, hlavy VI. diel 4 Trestného zákoníka č. 40/2009 Sb.

Brno	 
	podpis autora(-ky)

POĎA	AKOVANIE
som poďakoval vedúcemu bakalár orné vedenie, konzultácie, trpezliv	rskej práce pánovi Ing. Ondřejovi Krajsovi, Ph vosť a podnetné návrhy k práci.
	podpis autora(-ky)



Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno Czech Republic

http://www.six.feec.vutbr.cz

### POĎAKOVANIE

Výzkum popsaný v tejto diplomovej práci bol realizovaný v laboratóriách podporených projektom SIX; registračné číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operačný program Výzkum a vývoj pro inovace.

Brno	 
	podpis autora(-kv)







# OBSAH

1	Üvo	od do diplomovej práce	13
2	Mil	crotik a RouterOS (SwitchOS)	14
	2.1	Mikrotik API	14
		2.1.1 Požiadavky na použitie API	14
		2.1.2 Porty	14
		2.1.3 Základný port 8728	14
		2.1.4 SSL port 8729	15
	2.2	API slová	16
	2.3	Príkazové slová API	16
	2.4	Použitie atribútov v príkaze a filtrovanie	16
	2.5	Špeciálne slová API	17
3	$\mathbf{Pri}_{\mathbf{j}}$	pojenie na Mikrotik	18
	3.1	Možnosti pripojenia	18
	3.2	Pripojenie pomocou winboxu	18
	3.3	Pripojenie pomocou webfigu	19
	3.4	Mactelnet	19
	3.5	Pripojenie pomocou telnet a SSH	20
		3.5.1 Pripojenie cet telnet	
		3.5.2 Pripojenie pomocou ssh	20
4	Pro	gramovací jazyk Python	22
	4.1	Python 2	22
	4.2	Python 3	22
	4.3	Prostredia na programovanie v jazyku Python	23
	4.4	Pycharm	23
5	Pou	zité knižnice v diplomovej práci	25
	5.1	OS.SYSTEM	25
	5.2	Telnetlib	25
	5.3	Pxssh a pxexpect	26
	0.0	5.3.1 Inštalácia pexpect	
	5.4	TikApy	
6	Kor	nzolová časť aplikácie na správu mikrotikov	30
3	6.1	Popis naprogramovanej časti prihlasovania na mikrotik	
	···	6 1 1 Súbor centralControl	30

		6.1.2	Súbor Constructors	2
		6.1.3	Súbor dhcpClient	3
		6.1.4	Súbor LoginManager	4
	6.2	Rozboi	hlavnej časti backendu	7
7	Hlav	ná čas	sť backendu 3	9
	7.1	Zložka	bridge	89
		7.1.1	Popis tried zložky	89
		7.1.2	Vybraný analyzovaný súbor	0
	7.2	Zložka	capsman	1
		7.2.1	Popis tried zložky	1
		7.2.2	Vybraný analyzovaný súbor	2
	7.3	Zložka	Dude	13
		7.3.1	Popis tried zložky	13
		7.3.2	Analýza vybraného súboru	13
	7.4	Zložka	Interfaces	4
		7.4.1	Popis tried zložky	4
		7.4.2	Analýza vybraného súboru	15
	7.5	Zložka	IPv4	6
		7.5.1	Popis tried zložky	6
		7.5.2	Analýza vybraného súboru	19
	7.6	Zložka	IPv6	0
		7.6.1	Popis tried zložky	0
		7.6.2	Anylýza vybraného súboru	1
	7.7	Zložky	KVM, log a makeSupportFile	2
		7.7.1	Popis triedy zložky KVM	2
		7.7.2	Popis triedy zložky log	52
		7.7.3	Popis triedy makeSupportFile	53
	7.8	Zložka	Mesh	53
		7.8.1	Popis tried zložky	53
		7.8.2	Analýza vybraného súboru	64
	7.9	Zložka	MPLS	5
		7.9.1	Popis tried zložky	5
		7.9.2	Anylýza vybraného súboru	6
	7.10	Zložka	PPP	7
		7.10.1	Popis tried zložky	7
		7.10.2	Analyzovaný súbor	9
	7.11	Zložka	Queues	9
		7.11.1	Zoznam tried zložky	0

		7.11.2 Analáza vybraného súboru				 60
	7.12	Zložka Radius				 61
	7.13	Zložka routing				 63
		7.13.1 Zoznam tried zložiek				 63
		7.13.2 Analýza vybraného súboru				 64
	7.14	Zložka switch				 65
		7.14.1 Zoznam tried zložky				 65
		7.14.2 Analýza vybraného súboru				 65
	7.15	Zložka System				 66
		7.15.1 Zoznam súborov zložky				 66
		7.15.2 Analýza vybraného súboru				 66
	7.16	Zložka tools				 67
		7.16.1 Zoznam súborov zložky				 67
		7.16.2 Analýza vybraného súboru				 68
	7.17	Zložka Wireless				 69
		7.17.1 Zoznam tried zložky				 69
		7.17.2 Analýza vybraného súboru				 69
8	Cra	fická časť aplikácie (frontend)				71
O	8.1	QT4 disigner				
	8.2	PyQT 4				
	O <b>.2</b>		•	•	•	 
9	Gra	fická aplikácia				<b>72</b>
	9.1	Hlavné prihlasovacie okno				 72
		9.1.1 Hlavné okno konfiguračnej aplikácie				 73
	9.2	Položky hlavného menu				 73
		9.2.1 Ukážka fungovania aplikácie cez menu Interface				
	9.3	Testovanie aplikácie		•		 76
10	Náv	od na inštaláciu a spustenie				78
		Inštalácia na operačom systéme linux				 78
		10.1.1 Inštalácia pip a pip3				
		10.1.2 Nainštalovanie knižnice tikapy				
		10.1.3 Nainštalovanie pexpect				
		10.1.4 Inštalácia mactelnet				
		10.1.5 Nainštalovanie setuptools				 79
		10.1.6 Inštalácia PyQT4				
		10.1.7 Inštalácia QT4 designer				
		10.1.8 Inštalácia paramiko				
		10.1.9 Spustenie aplikácie				
		÷				

10.2	Návod na inštaláciu na operačnom systéme Windows	80		
	10.2.1 Inštalácia Python 3.3	80		
	10.2.2 Inštalácia pip	81		
	10.2.3 Inštalácia modulov	81		
	10.2.4 Inštalácia PyQt4	82		
	10.2.5 Spustenie aplikácie	82		
	10.2.6 Možné problémy na windowse	82		
11 Závo	$\mathbf{er}$	83		
Literatúra				
Zoznan	n symbolov, veličín a skratiek	86		
Zoznan	n príloh	88		
.1	Uložené git repozitáre	89		
.2	Obsah priloženého DVD	89		

# ZOZNAM OBRÁZKOV

3.1	Winbox základné prihlasovacie rozhranie	18
3.2	Webfig základné prihlasovacie rozhranie	19
3.3	Výstup príkazu mactelnet	19
3.4	Prihlásenie na mikrotik pomocou príkazu SSH	21
4.1	Rozhranie IDE Pycharm Professional Edition	24
6.1	Zoznam základných konfiguračných súborov	30
6.2	Ukážka konštruktorov projektu	33
7.1	UML diagram vybraného súboru bridgeArp	40
7.2	UML diagram triedy configRates	42
7.3	UML diagram knižnice Devices	44
7.4	UML diagram greTunnelSet triedy	45
7.5	UML diagram triedy FirewallAddressist	50
7.6	UML diagram triedy FirewallMangle	51
7.7	UML diagram triedy KVM	52
7.8	UML diagram triedy log	53
7.9	UML diagram triedy makeSupport	53
7.10	UML diagram triedy MeshInterfaces	55
7.11	UML diagram triedy MplsLocalBindings	57
7.12	UML diagram triedy interfacePppoeGeneralSet	59
7.13	UML diagram triedy QueueTree	61
7.14	UML diagram triedy Radius	63
7.15	UML diagram súboru RipNetworks	64
7.16	UML digram triedy switchPorts	65
7.17	UML diagram triedy SystemMaintenance	67
7.18	UML diagram triedy Netwatch	68
7.19	UML diagram triedy securityProfileRadius	70
9.1	Prihlasovacie okno aplikácie	72
9.2	Zoznam výnimiek pri prihlásení na zariadenie	73
9.3	Hlavné okno aplikácie	73
9.4	Okno interfaces	75
9.5	Okno ethernet	75
9.6	Okno VLAN	75
9.7	Okno Interface list member	76
9.8	Okno interface list	76
10.1	Nastavenie systémovej premennej na windowse	81

# ZOZNAM TABULIEK

7.1	Tabuľka zoznamu metód triedy bridgeArp	40
7.2	Popis triedy configRates	43
7.3	Tabuľka metód triedy Devices	44
7.4	Tabuľka metód triedy greTunnelSet	46
7.5	Obsah triedy FirewallAdressist	49
7.6	Tabuľka triedy FirewallMangle	51
7.7	Tabuľka metód triedy KVM	52
7.8	Tabuľka metód triedy log	52
7.9	Tabuľka metód triedy makeSupport	53
7.10	Tabuľka metód v triede MeshInterfaces	54
7.11	Tabuľka zoznamu metód triedy MplsLocalBindings	56
7.12	Tabuľka popisu metód triedy interface P ppoe General Set	59
7.13	Tabuľka zoznamu metód triedy QueuTree	60
7.14	Tabuľka metód triedy Radius	62
7.15	Tabuľka popisu metód triedy Rip Networks	64
7.16	Tabuľka zoznamu metód triedy switch Port	65
7.17	Tabuľka metód triedy SystemMaintenance	67
7.18	Tabuľka metód súboru Netwatch	68
7.19	Tabuľka metód triedy securityProfileRadius	70

## 1 ÚVOD DO DIPLOMOVEJ PRÁCE

Diplomová práca na tému "Multiplatformní aplikace pro správu sítových prvku Mikrotik"sa bude primárne zaoberať samostatným mikrotikom. Pomocou aplication programable interface (API)je cieľom vytvorenie jej konzolovej časti (backendu) a grafickej časti (frontendu). Tieto dve časti dajú celkovú applikáciu dokopy ako celok. V prvej časti práci bude definovanie Mikrotik API a jeho možností, porovnanie podobnosti s operačným systémom unix. Ďalej budú popísané možnosti zabezpečenia API pomocou secure socket layer (SSL). Budú tu tiež spomenuté použité porty,a ďalšie možnosti.

V druhej časti práce bude popis API a spôsoboch softvérového riešenia aplikácie pre správu Mikrotikov. Bude spomenutý aj úvod do certifikátov a to konkrétne Single Sign-on metódy.

V ďalšej časti bude návrh riešenia softvérovej implementácie aplikácie. Bude obsahovať popis, princípy, diagramy, hlavne Unified modeling language (UML), popisy knižníc, jednotlivých tried a modulov. Každý modul bude popísaný svojou funkcionalitou, parametrami a výstupom s praktickými ukážkami.

V ďalšej časti bude použitá implementácia softvérového návrhu riešenia. Bude tu riešenie ako v konzolovej časti, jeho ukážky, test a výsledky.

V predposlednej časti práce bude ukážka grafického spracovania konzolovej časti aplikácie a ich prepojenia do jednej aplikácie, spoločne s ukážkami kódov, testu a výsledkov.

V poslednej časti sa bude nachádzať návod na inštaláciu softvéru a testovanie softvéru.

## 2 MIKROTIK A ROUTEROS (SWITCHOS)

V dnešných malých a stredne veľkých firmách sa na správu siete používajú prevažne routre a switche typu Mikrotik. Mikrotik je firma vyvíjajúca routre a switche, prístupové body a ďalšie sietové prvky vyrábané v Litve.

Mikrotik zariadenia používajú operačný systém routerOS, prípadne switchOS. Rozdiel medzi nimi je na základe použitého zariadenia. Čo sa týka routrov, používa operačný systém routerOS, switch používa switchOS, v prípade prístupových bodov (AP) je to routerOS.

#### 2.1 Mikrotik API

Za pomoci Mikrotik API môžeme programovať užívateľské programy a prostredia na riadenie a konfiguráciu Mikrotik zariadení. V dnešnej dobe existuje softvér na konfiguráciu mikrotik zariadení a to pod názvom **Winbox**. Winbox v dnešnej dobe existuje len na operačný systém Windows a Macintosh (MAC), a to len cez emuláciu windows aplikácií cez wine, podobne ako na linuxe. Bohužiaľ na operačný systém Linux winbox samostatne neexistuje a musí sa simulovať pomocou emulátoru Windows aplikácií za pomoci programu Wine. Toto spôsobuje komplikácie pri použití niektorých funkcií winboxu ale aj iných programov operačného systému Windows. Výstupom práce bude práve Graphical User Interface (GUI), v podstate upravený a zjednodušený winbox.

## 2.1.1 Požiadavky na použitie API

• Verzia routerOS verzie 3.0.X a vyššie [2]

#### 2.1.2 Porty

Základné porty na použitie Mikrotik API [2] sú:

• API port: 8728

• Application programable interface Secure Socket Layer (API-SSL) port: 8729

#### 2.1.3 Základný port 8728

Na základné pripojenie k API aplikácii na prvku Mikrotik musí byť povolený port 8728, ktorý tiež nájdeme v IP-> Services spoločne s API-SSL.

Na základné pripojenie nie je potreba žiadneho transport layer security (TLS) certifikátu. Stačí jednoducho napísať kód a skompilovať ho.

#### 2.1.4 SSL port 8729

Pre použitie portu 8729 tiež známeho ako API-SSL portu je potreba zabezpečenej komunikácie pomocou SSL protokolu.

Primárne muisú byť natavený port, základný port 8729 v IP -> Services. Môžeme ale definovať aj užívateľsky definovaný port.

Možnosti nastavenia API-SSL:

- prístup bez certifikátu TLS
- prístup pomocou certifikátu TLS

#### Prístup pomocou certifikátu TLS

Pre použitie certifikátu TLS je potrebné vygenerovať certifikát TLS, a to na certifikačnej autorite alebo na ľubovoľnej linux stanici ideálne, ale tiež to dokážeme spraviť aj na Windows stanici či MAC. Spôsoby vygenerovania certifikátov:

- openssl
- easy-rsa
- Windows Server Certificate Services

#### **Openssl**

Openssl [5] je softvér na generovanie certifikátov pre komunikáciu v počítačovej sieti. Koreňovo sa používa na prístup na web skrz protokol Hyper Trasfer Transport Protocol Secure (HTTPS). Pre vygenerovanie certifikátov sa musí vygenerovat:

- certifikát \*.crt
- certifikačný požiadavok \*.csr
- kľúč k certifikátu \*.key

#### Easy-rsa

Softvér easy-rsa [3] sa používa na vytvorenie open-source certifikačnej autority a užívateľých certifikátov napr. pre potreby HTTPS spojenia.

Po nainštalovaní easy-rsa napr. na Ubuntu príkazom sudo apt install easy-rsa sa musí spraviť nasledovné:

- Nakopírovanie konfiguračných súborov do zložky autority
- Vytvorenie šablóny na vygenerovanie certifikačnej autority
- Vytvorenie užívateľksých certifikátov

#### **Active Directory Certificate Services**

Windows riešenie [18] pre generovanie certifikačnej autority je inštalácia roly servera Active Directory Certificate Services.

Pre použitie certifikačnej autority na Windows servery je potreba:

- Inštalácia role serveru
- Nadefinovanie certifkačnej autority
- Generovanie certifikátov

#### 2.2 API slová

API slová [2] sú základnou časťou API "vety". API "veta"predstavuje príkaz v pouužití príkazu napr. /ip/address/print, /ip/address/add address="10.1.1.1/24"interface=ëther1". Parametre na slová:

- každé slovo má svoju zakódovanú dĺžku t.j.
  - 0 127 bitov zaberá 1 Byte
  - 128 1023 bitov zaberá 2 Byty
  - 1024 bitov 2097 kib zaberá 3 Byty
  - viac ako 2098 kib zaberá 4 Byty
- jednotlivé slová súzaradené do viet
- maximum bztov na slovo sú 4 Byty
- kontrolné byty sa nepoužívajú

#### 2.3 Príkazové slová API

Slová Mikrotik API sa zaraďujú do API viet použitím API slov, na ktoré platia požiadavky, ktoré sú spomenuté v kapitole 2.2.Na použitie API viet je potreba začínať znakom /. Napr. miesto *ip address print* sa použije /*ip/address/print*.

Pre úplnosť API viet musí platiť [2]

- zakódovaná dĺžka slova
- slovo musí začínať znakom /
- musí byť použitá správna syntax

## 2.4 Použitie atribútov v príkaze a filtrovanie

V prípade konfigurácie mikrotik zariadení sa pre nastavenie jednotlivých prvkov používajú tzv. atribúty [2] napr. ip adresa, číslo pravidla, meno rozhrania, nastavenie virtuálnej lokálnej sieti (VLAN).

Použitie atribútov má špeciálnu syntax pre konfiguráciu prípadne zmenu prvku na mikrotiku, prípadne pridanie a zmazanie prvku. Na použitie atribútov sa použije špeciálny znak =. Napr. /ip/address/add =address=10.1.1.1/24 =interface=erher1. Pre filtrovanie prvkov v rámci mikrotik API syntaxe sa používa špeciálny atribút

parameter so znakom ?. Napr. /ip/address/print =?type=ether1 vyfiltruje len rozhranie ether1.

# 2.5 Špeciálne slová API

Miktotik API má možnosť tzv. špeciálnych slov [2]. Špeciálne slová sú slová, ktoré sú rezervované a nesmú sa použiť pre iné použitie ako napríklad meno premennej, metódy, triedy, a iné. Medzi špeciálne slová patria:

- prihlásenie sa na zariadenie /login
- ukončenie spojenia na zariadenie /cancel
- odhlásenie sa zo zariadenie /logout
- získanie všetkých parametrov /getall

## 3 PRIPOJENIE NA MIKROTIK

## 3.1 Možnosti pripojenia

Pripojenie na mikrotik je realizované pomocou niekoľkých typov softvéru:

- Winbox základný softvér na konfiguráciu mikrotiku
- Webfig konfigurácia mikrotiku pomocou webového rozhrania štandardne na portoch 80 a 443
- Riadenie mikrotiku pripojením na mac adresu mactelnet
- Pripojenie pomocou protokolu Secure shell (SSH) zabezpečené a šifrované spojenie
- Pripojenie pomocou protokolu telnet nebezpečné v dnešnej dobe


## 3.2 Pripojenie pomocou winboxu

Winbox[17] je nástroj na administráciu mikrotiku. Medzi jeho vlastnosti patrí:

- GUI nástroj (klikátko)
- rýchlosť
- spoľahlivosť

Winbox je prepis konzolovej aplikácie do grafickej. Obsahuje tiež nástroje ktoré sa v konzole nedajú odsimulovať napr. graphs, torch, netmon, scheduler,...

Niektoré funkcie nevieme menit pomocou winboxu napr. Media Access Control adresu (MAC) adresu rozhrania.



Obr. 3.1: Winbox základné prihlasovacie rozhranie

Režimy winboxu:

- jednoduchý režim obsahuje na pripojenie len užívateľské meno, heslo a adresu mikrotiku
- pokročilý režim možnosť pridania skupiny mikrotikov, popisky a názov spojenia

## 3.3 Pripojenie pomocou webfigu

Webfig[14] je webová aplikácia RouterOS a umožňuje konfiguráciu, minitoring a údržbu prvkov RouterOS. Medzi hlavné tasky webfigu patrí:

- konfigurácia mikrotiku
- mnotring mikrotiku
- riešenie problémov na mikrotiku za pomoci webového rozhrania



Obr. 3.2: Webfig základné prihlasovacie rozhranie

#### 3.4 Mactelnet

Mactelnet[4] predstavuje aplikačný protokol riadený na druhej vsrtve referenčného modelu. Tiež predtavuje kombináciu winboxu a telnetu v jednom protokole. Riadi prístup na napr. nový mikrotik, ktorý ešte neobsahuje žiadnu konfiguráciu. Pracuje absolútne rovnakým spôsobom ako telnet. Je možné sa pripojiť len na fyzicky pripojený mikrotik pomocou mactelnet, vzdialený prístup pomocou mactelnet nie je možný.



Obr. 3.3: Výstup príkazu mactelnet

Po pripojení na mikrotik pomocou mactelnet sa nastaví základná konektivita a pripájame sa potom na základe Internet Protocol (IP) adresy.

## 3.5 Pripojenie pomocou telnet a SSH

Ďalšou možnosťou pripojenia na mikrotik je prihlásenie sa pomocou telnetu[13] prípadne SSH[11] na konzolu mikrotiku. Napríklad na nastavenie fronty, firewallu,....

#### 3.5.1 Pripojenie cet telnet

Telnet predstavuje protokol, ktorý umožňuje pripojenie na vzdialené servery. Jeho štandardným portom je port 23.

Na povolenie pripojenia pomocou telnetu je potrebné povoliť službu telnet na mikrotiku v IP -> Services. Pre bezpečnostné účely by sa telnet nemal používať, je terčom útokov, kde pomocou metasploitu je možné veľmi jednoducho prelomiť telnet, nakoľko je nešifrovaný. Pokiaľ chceme povoliť telnet na pripojenie na mikrotik, by sa mal minimálne zmeniť štandardný port z 23 na užívateľsky definovaný port. Príklad príkazu na pripojenie na zariadenie pomocou telnetu:  $telnet < IP \ adresa > < port>$ 

## 3.5.2 Pripojenie pomocou ssh

SSH predstavuje protokol, ktorý umožňuje vzdialené pripojenie pomocou tohoto protokolu. Používa štandardný port 22. Tak isto ako u telnetu, pre SSH platí to isté, je potrebné ho povoliť v IP -> Services. SSH na rozdiel od telnetu je ale šifrovaný a zabezpečený protokol. SSH predstavuje bezpečnú verziu telnetu. Je možné si zabezpečiť SSH prístup na bezpečnejší, a to tak, že sa budú porovnávať verejný a súkromný kľúč certifikátu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Vstupom pripojenia SSH na mikrotik je na obrázku 3.4.

```
Adrian@adrian-Lenovo-Z50-75 -/Desktop/diplomka2016/bakalaris $ ssh admin@192.168.1.1

The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:SRyPpD99fkv88z2HmUq2ocZ4UNreKZtehIpxusH0rFg.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '192.168.1.1' (RSA) to the list of known hosts.

MMMM MMMM MMM KKK

MMMM MMMM III skok kok RRRRRR 000000 TIT III KKK KKK

MMMM MMMM III KKK KKK RRRRRR 000000 TIT III KKK KKK

MMMM MMM MIII KKK KKK RRRRRR 000 000 TIT III KKK KKK

MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR 000 000 TIT III KKK KKK

MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR 000000 TIT III KKK KKK

MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR 000000 TIT III KKK KKK

MikroTik RouterO5 6.41.2 (c) 1999-2018 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands

command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,

a second [Tab] gives possible options

// Move up to base level

... Move up to base level

[admin@MikroTik] > ■
```

Obr. 3.4: Prihlásenie na mikrotik pomocou príkazu SSH

## 4 PROGRAMOVACÍ JAZYK PYTHON

Python je interpretovaný, interaktívny, objektovo-orientovaný a vysoko-úrovňový programovací jazyk [1]. Jazyk Python bol vytvorený pánom Guido van Rossum v Wiskundskom centre informatiky v 80-tych rokoch.

Medzi jeho vlastnosti patrí:

- dynamické typovanie
- konzolové aplikácie
- objektové aplikácie
- všetko v pythone je objekt
- jednoduchá syntax
- biele znaky sú súčasťou jazyka
- dynamické typy premenných
- široká škála knižníc
- dokumentácia na vysokej úrovni
- používaný na webové aplikácie, strojové učenie, teórie zložitosti,...

Verzie jazyku Python:

- Python verzia 2
- Python verzia 3

## 4.1 Python 2

Vlastnosti jazyku Python 2[10]

- Automatická spáva pamäti (garbage collector)
- Podporuje viac vstupných paradigiem
- Volanie niektorých príkazov je odlišné od Python 3
- Referenčný interpret sa nazýva CPython a spravuje ho organizácia Python Software Foundation
- Súčasne sa používa Python vo verzii 2.7.2

## 4.2 Python 3

Vlastnosti jazyku Python 3[12]

- V niekorých častiach syntaxe v porovnaní s jazykom Python 2je trošku odlišná (napr. príkaz print,...)
- Od verzie 3.6 má premenná typu slovník interné zachovávané poradie vkladaných prvkov
- Pridanie anotácií cez metatriedy

- Deklarácia nelokálnej premennej vonku z funkcie
- Slová typu True, False a None sú rezervované slová
- Mnoho vlastností ma rovnakých ako Python 2
- Miesto <> sa vo verzii 3 používa relačný operátor !=
- Od Júla 2018 by mala výjsť verzia Python 3.7 s ďalšími novinkami

# 4.3 Prostredia na programovanie v jazyku Python

Na realizovanie python programu je nutnosť mať nainštalovaný softvér na komppiláciu softvéru napísaného v jazyku Python. Na tieto účely slúži tzv. intergrated developement envinroment (IDE). Existuje niekoľko ciet aj mimo IDE ako spustiť kód napísaný v jazyku python.

- Napísanie kódu napr. v textovom editore typu nano, vim, gedit ale aj windows riešenie ako napr. notepad, notepad++, pspad.
- Nainštalovaný python kompilátor
- Spustenie programu príkazom python  $< n\acute{a}zov.py>$  prípadne python3  $< n\acute{a}zov.py>$

## 4.4 Pycharm


Pycharm predsatvuje IDE na pokročilé aplikácie napísané v jazyku Python. Existuje v dvoch verziách:

- Pycharm Community Edition voľne dostupné, nelicencované, neobsahuje niektoré doplnky professional verzie
- Pycharm Professional Edition licencované, voľne dostupné na 30 dní, licencované, plný prístup ku všetkým doplnkom

Na nainštalovanie pycharm ľubovoľnej verzie je potreba:

- Stiahnutie bin respektíve exe súboru inštalátoru
- Napojenie na pracovný adresár projektu
- Napojenie na tzv. envinroment, to je použitie cesty k volaniu príkazu python respektíve python3
- Druhá varianta je stiahnutie jetbrains toolboxu a centrálne nainštalovanie aplikácie cez toolbox

Po spustení programu Pycharm sa vytvorí projekt, kde po jeho inicializácii nájdeme podobný výstup.



Obr. 4.1: Rozhranie IDE Pycharm Professional Edition

Jednou z najväčších výhod je generovanie UML diagramov z kódu.

# 5 POUŽITÉ KNIŽNICE V DIPLOMOVEJ PRÁCI

#### 5.1 OS.SYSTEM

Modul operačný systém (OS) [6] je zahrnutý v rámci štandardných knižníc v jazyku python. Jeho hlavnou výhodou je použitie príkazov operačného systému na ktorom beží python. Najčastejšie sa volá príkazom os.system('príkaz'). Použitie modulu sa aplikuje v rámci diplomovej práce. Používa sa hlavne pri vyhľadávaní a pripájaní sa na mikrotiky pomocou protokolu mactelnet. Jeho výstup sa môže aplikovať na:

- Štandardný výstup do konzoly
- Výstup do osobitného súboru, ktorý sa potom ďalej spracuje

V rámci práce sa tento modul použil v rámci knižnice login Manager, kde v metódach pre mactelnet vyhľadáva mikrotiky za pomoci protokolu mactelnet a ukladá to do textového súboru *mt.output*.

Nie je potreba inštalácie modulu OS, pretože je zahrnutý v rámci štandardných knižníc jazyku python. V kóde vidíme ukážku metódy,ktorá vylistuje zoznam mikrotik zariadení za pomoci funkcie mactelnet a jej návratovou hodnotou je list zozname mikrotik zariadení.

```
def listMikrotikDevices(self):
    deviceList = []
    loadMacAddress = False
    os.system("mactelnet -l -t 20 2>&1 > mt.output")
    with open( "mt.output", "r" ) as file:
    for line in file:
        if loadMacAddress:
        macAddress = line.split()[1]
        deviceList.append( macAddress )
        else:
        header = line.split()
        if len( header ) > 1:
            if "IP" in header[0] and "MAC-Address"in header[1]:
            loadMacAddress = True
        return deviceList
```

Listing 5.1: Metóda na vyhľadanie MAC adries mikrotikov

## 5.2 Telnetlib

Telnetlib [15] obdobne ako OS knižnica je vstavaná knižnica programovacieho jazyku python. Knižnice telnetlib implementuje protokol telnet do pythonu, definovaného

referenčným modelom RFC 854. V rámci definície modulu telnetlib sa používa hlavičkový súbor telnet.h s odstráneným záhlavým obsahujúcim TELOPT\_.

Modul telnetlib predstavuje jednoduchého telnet klienta pripájajúceho sa na telnet server. Na vytvorenie spojenia je potreba nasledujúcich krokov:

- Vytvorenie objektu telnetlib s parametrami *host*,čo predstavuje IP adresu telnet serveru, *port*, štandardne 23, nepovinným parametrom je *timeout*.
- Je nutné otvoriť spojenie metódou open()
- Ďalej metódami readuntil() a write() sa vyžaduje očakávaný výstup a odoslanie dát na server (príkazov)
- Potom sa ukončí spojenie metódou close()

Medzi najpoužívanejšie metódy v rámci diplomovej práce sú použité:

- Telnet()
- readuntil() -Očakávanie výstupu serveru
- write() Zápis príkazov
- sleep() Doba trvania odoslania príkazu v sekundách
- close() Ukončenie spojenia

```
def loginTelnet(self, password, login="admin"):
import telnetlib
central = centralControl(login, password)
server list = central.listMikrotikDevices()
print(server_list)
for server in server list:
\mathbf{try}:
 telnetcon = telnetlib.Telnet( host=server, port=23)
 telnetcon.read_until( b"Login: " )
 telnetcon.write(login.encode()+"\n")
  telnetcon.read_until( b"Password: " )
  telnetcon.write( password.encode( ) + b"\n" )
 time.sleep(10)
 telnetcon.close()
except:
 print( "Cannot connect to router via telnet" )
```

Listing 5.2: Použitie knižnice telnetlib

## 5.3 Pxssh a pxexpect

Moduly pexpect[7] a jeho submodul pxssh[9] sú knižnice, ktoré slúžia na vyžadovanie určitého výstupu zariadenia, na to slúži knižnica pexpect a na pripojenie sa na server z pythonupomocou protokolu SSH slúži knižnica pxssh

Pexpect je čistý python modul na kontrolu a riadenie aplikácií. Pozostáva z dvoch krokov:

- Vyžadovanie výstupu
- Odoslanie požadovaného výstupu

Pexpect môže byť použitý na interaktívne aplikácie, ktoré používajú protokoly SSH, File transfer protocol (FTP), telnet, atď. Pre implementáciu pexpect nie je potreba importovania knižníc z jazyka C na skompilovanie do jadra. Pracujú na všetkých platformách, a to v podobe štandardného vstupu a výstupu v príkazovom riadku operačného systému, či už serveru ale aj klienta. Pexpect je jednoduchý na implementáciu.

Pxssh predtavuje submodul modulu pexpect. Na zavolanie submodulu pxssh je nutné prednostne zavolať metódu spawn(). Po vytvorení spojenia metódou spawn() je nutné použiť metódy login(), spawn()a logout().

#### 5.3.1 Inštalácia pexpect

Pexpect je súčasťou sady nástrojov Pypi. Aktuálna verzia modulu pexpect je verzia 4.4. Požiadavky na softvér:

- Python vo verzii 2.7 alebo 3.3 a vyššie
- pre windows je potreba inštalácie modulu POSIX pre jeho funkčnosť

Na nainštalovanie pexpect [8] na linuxe, sa v príkazovom riadku zadá:

```
pip install pexpect
pip3 install pexpect
```

Listing 5.3: Inštalácia Pexpect

Pre inštaláciu na operačnom systéme Windows je potreba mať nainštalovaný program python prípadne python3 externe, spoločne s nastavením cesty k systémovej premennej, pretože nie je štandardne zahrnutý v balíčkoch operačného systému. Modul pexpect zahŕňa modul pxssh a nie je potreba ho potom extra inštalovať. Nižšie vidíme ukážku použiia kombinácie modulov pexpect a pxssh na pripojenie na mikrotik.

```
def loginSSH(self, server, login, password):
  from pexpect import pxssh, spawn, expect
  import getpass
  try:
    connect = pxssh.pxssh()
    server = '172.16.49.2'
    login = 'admin'
    password = 'admin'
    port = 22
    connect.login( server, login, password)
    commands = pxssh.spawn()
    time.sleep(10)
  except pxssh.ExceptionPxssh as e:
    print( "Error")
    print( str( e ) )
```

Listing 5.4: Použitie pxssh na pripojenie na router cez protokol SSH

## 5.4 TikApy

Na správu mikrotik smerovačov je potreba implentovať do pythonu modul tikapy[16]. Modul tikapy funguje vo verzii pythonu 3 a vyššie. Podobne ako bolo spomenuté v kapitole 2.2, API pracuje na základe tzv. "slov". Slová predstavujú jednotlivé príkazy na mikrotiku. Tieto príkazy budú popísané v ďalších kapitolách diplomovej práce. Modul tikapy ako celkovo mikrotik API komunikuje nezabezpečene na porte 8728 a pomocou API-SSL na porte 8729. Na pripojenie sa na mikrotik pomocou modulu tikapy, ktorý má v sebe zahrnutých mnoho knižníc na komunikáciu s mikrotikom. Medzi najčastejšie patria:

- vytvorenie objektu TikapyClient prípadne TikapySSLClient
- login() Prihlásenie sa na mikrotik pomocou API
- talk() Odosielanie príkazov na mikrotik
- close() Ukončenie spojenia

Na nainštalovanie tikapy do pythonu je potreba to nainštalovať nasledovne, v príkazovom riadku zadaním príkazu:

```
pip install tikapy
pip3 install tikapy
```

Listing 5.5: Inštalácia tikapy

V rámci vytvorenia objektu sú dve možnosti:

- Vytvorenie klienta a to buď SSL klienta prípadne štandardného klienta TikapyCLient(adresa,port), pre SSL klienta to je port 8729, pre štandardného klienta port 8728
- Vytvorenie metódy login(užívateľ, heslo)
- Odoslanie príkazu metódou talk(['príkaz'])

Nižsie vidíme príklad metódy spoločne s konštruktorom triedy na pridanie IP adresy s príkladom použitia API slov.

```
from tikapy import TikapyClient
from tikapy import TikapySslClient
class Addresses:

def __init___(self,address,username,password):
    self.client = TikapySSLClient(address, 8729)
    self.client.login(username,password)

def addAddress(self,address,interface):

"""

Method will add address
:param address:
:param interface:
:return:
"""

ipv4 = self.client.talk(['/ip/address/add',
'=address='+address,'=interface='+interface])
return ipv4
```

Listing 5.6: Príklad použitia tikapy


# 6 KONZOLOVÁ ČASŤ APLIKÁCIE NA SPRÁVU MIKROTIKOV

V tejto kapitole sa popisuje fungovanie naprogramovanej aplikácie. Celkovo je konzolová časť aplikácie napísaná za pomoci knižnice tikapy popísanej v kapitole 10.1.2. Kapitola bude rozdelená do niekoľkých častí:

- Časť 1: popis naprogramovanej časti pre vyhľadávanie mikrotikov, pripojenie sa na mikrotik cez python pomocou protokolov telnet, SSH, mactelnet a napojenie na metódy
- Časť 2: Popis infraštruktúry backendu zložky, ich vysvetlenie, zoznam súborov na konfiguráciu mikrotku, vysvetenie rozdelenia, vysvetlenie tried, metód daných tried a volanie funkcií
- časť 3 pridanie tabuliek jednotlivých tried a ich metód v každej zložke, krátka sumarizácia, ich niektoré vybrané UML diagramy

# 6.1 Popis naprogramovanej časti prihlasovania na mikrotik

V tejto časti sa zobrazí rozbor časti prihlasovania na mikrotik a jeho základné funnkcie. Toto je riadené v rámci projektu nazvaného diplomkap3 v ktorom je súbor loginManager.py. V rámci login managera tu nachádzame ďalšie súbory, ktoré sú zobrazené na obrázku 6.1.



Obr. 6.1: Zoznam základných konfiguračných súborov

#### 6.1.1 Súbor centralControl

V súbore centrolControl sa popisuje spôsob hromadnej obsluhy mikrotikov na základe protokolu mactelnet. Pozostáva z metód:

- konštruktor Pozostáva z užívateľských mien a hesiel, heslá v premennej credentials sú uložené ako slovník v podobe IP adresa: heslo
- *listMikrotikDevices()* metóda vráti zoznam MAC a IP adries nájdených mikrotikov, uloží ich do súboru, a finálny výstup predstavuje list MAC adries
- addCredentials() metóda pridáva heslo k užívateľskému účtu do slovníku, štandardné užívateľské meno sa používa admin, ale tiež sa môže použiť aj iné užívateľské meno pri volaní metódy
- loginSSH()- metóda je použitá na hromadné prihlásenie pomocou protokolu SSH na mikrotiky, používa sa tu pritom knižnica pexpect a jej subkižnica pxssh, jej vstupné parametre sú IP adresa serveru, užívateľské meno a heslo

```
def ___init___(self , login):
    self.username = login
    self.credentials = {
        "192.168.1.1": "admin",
        "192.168.2.1": ""
```

Listing 6.1: Deklarácia vstupných parametrov

Listing 6.2: Meóda zobrazenia mikrotikov

```
def addCredentials(self , login="admin"):
    server_list = self.listMikrotikDevices()
    print( server_list )
    for server in server_list:
    try:
        password = self.credentials[server]
        except KeyError:
        password = input( "Please eneter the
        password for " + server + ":" )
        self.credentials[server] = password
    return server_list
```

Listing 6.3: Metóda pridania užívateľských mien a hesiel

```
def loginSSH(self, server, login, password):
from pexpect import pxssh, spawn, expect
import getpass
for server in self.credentials:
\mathbf{trv}:
 connect = pxssh.pxssh()
 server = self.credentials
 login = 'admin'
 password = self.credentials[server]
 port = 22
 connect.login( server, login, password )
 commands = pxssh.spawn()
 time.sleep(10)
except pxssh.ExceptionPxssh as e:
 print( "Error" )
 print( str( e ) )
```

Listing 6.4: Metóda hromadného prihlásenia pomocou protokolu SSH

#### 6.1.2 Súbor Constructors

Súbor predstavuje zoznam konštruktorov pre konkrétne naprogramované API moduly pomocou knižnice tikapy. V úvode konštruktoru sú popísané importy jednotlivých modulov a submodulov pre konfiguráciu mikrotiku za pomoci API.

Následne je vytvorená trieda Mikrotik, ktorá zahŕňa všetky konštruktory spoločne s ich vstupnými parametrami, ktoré sú adresa,užívateľské meno a heslo.

```
from wireless import interfaceVirtualNstreamDualSlave_interfaceVirtualStation_interfaceVirtualStationBridge
from wireless import interfaceVirtualStationPseudobridge, interfaceVirtualStationPseudoBridgeClone, interfaceVirtualWds
from wireless import interfaceVirtualWds, interfaceVirtualWdsSlave
from interfaces import interfaces

class Mikrotik:
    def __init__(self,username, password, address):
        self.username = "admin"
        self.password = 'admin'
        self.login = LoginManager.LoginManager( username, password )
        self.address = "192.168.1.1"
        #self.interface = Interfaces.InterfaceManager( address, username, password )
        self.users = Users.Users( address, username, password )
        self.services = Services.Services( address, username, password )
        self.packages = PackageManager( address, username, password )
        self.packages = PackageManager( address, username, password )
        self.system = SystemMaintenance.SystemMaintenance( address, username, password )
        self.corts = Certificates.Certificates( address, username, password )
        self.corts = Certificates.Certificates( address, username, password )
        self.nost = Identity.Identity( address, username, password )
        self.nost = Identity.Identity( address, username, password )
        self.console = Console( address, username, password )
        self.nost = Identity.History( address, username, password )
        self.log = LED.LED( address, username, password )
        self.log =
```

Obr. 6.2: Ukážka konštruktorov projektu

#### 6.1.3 Súbor dhcpClient

V tomto súbore sa nachádza základná konfigurácia mikrotiku po pripojení naň. Obsahuje triedu basicConfig, ktorá pozostáva z dvoch metód.

V konštruktore sa nastaví rozhranie, na ktorom sa má adresa nastaviť, IP adresa-/subnet a MAC adresa na pripojenie na mikrotik pomocu protokolu mactelnet.

```
class basicCOnfig:
    def ___init___(self ,interface ,mac,ip):
        self.interface = interface
        self.mac = mac
        self.ip = ip
```

Listing 6.5: Trieda basicConfig

Prvá metóda dhcp(), ktorej vstupné parametre sú užívateľské meno a heslo. Pozostáva z prihlásenia na mikrotik, a nastavenia Dynamic Host Client Protocol (DHCP) klienta na rozhraní, ktoré sa definuje pri volaní objektu v rámci konštruktoru.

```
def dhcp(self, username, password):
    child =pexpect.spawn('mactelnet '+self.mac)
    child.expect('Username:')
    child.sendline(username)
    child.expect('Password:')
    child.sendline(password)
    child.sendline('\r')
    try:
        child.expect('> ')
        child.sendline('ip dhcp-client add
        interface='+self.interface+"\r")
        child.expect('> ')
        child.close()
    except:
        child.close()
```

Listing 6.6: Metóda dhep

Druhá metóda setAddress(), ktorá bere ako vstupné parametre užívateľské meno a heslo nastaví statickú IP adresu na rozhraní definovanom v rámci konštruktoru.

```
def setAddress (self, username, password):
       child = pexpect.spawn( 'mactelnet '+
       self.mac)
       child.expect( 'Username:')
       child.sendline(username)
       child.expect( 'Password:' )
       child.sendline( password )
       child.sendline('\r')
       try:
           child.expect('>')
           child.sendline('ip address add address='+self.ip
          +" interface="+self.interface+"\r")
           child.expect( '> ')
           child.close()
       except:
           child.close()
```

Listing 6.7: Metóda setAddress

## 6.1.4 Súbor LoginManager

Súbor LoginManager pozostáva z niekoľkých metód, tieto metódy majú podobnú štruktúru ako súbor centralConrol popisujúci v kapitole 6.1.1.

Ako prvá popísaná časť je konštruktor, ktorý prijíma vstupné parametre užívateľské meno a heslo.

```
def ___init___(self , login ,password):
    self.username = login
    self.pwd = password
```

Listing 6.8: Konštruktor súboru

Druhá metóda je metóda loginTelnet(), v rámci tejto metódy sa rieši prihlásenie na mikrotik pomocou protokolu telnet za použitia knižnice telnetlib. Vo vstupe metódy sa definuje premenná  $server\_list$ . Táto premenná je naplnená IP adresami mikrotikov v rámci súboru centralControl.

```
def loginTelnet(self, password, login="admin"):
        import telnetlib
        central = centralControl(login, password)
        server_list = central.listMikrotikDevices()
        print(server_list)
        for server in server_list:
            \mathbf{try}:
                telnetcon = telnetlib.Telnet
                ( host=server, port=23 )
                telnetcon.read_until( b"Login: " )
                telnetcon.write(login.encode()
                 + "\n")
                telnetcon.read_until( b"Password: " )
                telnetcon.write( password.encode( )
                 + b" \ n"
                time.sleep(10)
                telnetcon.close()
            except:
                print( "Cannot connect to
                router via telnet")
```

Listing 6.9: Metóda loginTelnet

Ďalej sa tu nachádza metóda loginSSH(), táto metóda pracujúca podobne ako metoda loginTelnet() pracuje na základe protokolu SSH, na vstupe má server IP adresu, užívateľské meno a heslo.

```
def loginSSH(self, server, login, password):
        from pexpect import pxssh, spawn, expect
        import getpass
        \mathbf{try}:
            connect = pxssh.pxssh()
            server = '172.16.49.2'
            login = 'admin'
            password = 'admin'
            port = 22
            connect.login ( server, login,
            password )
            commands = pxssh.spawn()
            time.sleep(10)
        except pxssh.ExceptionPxssh as e:
            print( "Error" )
            print( str( e ) )
```

Listing 6.10: Metóda loginSSH

Ďalšou metódou je metóda na vylistovanie všetkých mikrotikov, táto metóda je bez vstupného parametru. Ako výstup je súbor *mikrotik.output* naplnený MAC adresami mikrotikov.

```
def listMikrotikDevices(self):
        deviceList = []
        loadMacAddress = False
        os.system ("mactelnet -l -t 20
        2>\&1 > mt.output"
        with open( "mt.output", "r" )
        as file:
            for line in file:
                if loadMacAddress:
                   macAddress = line.split()[1]
                    deviceList.append( macAddress )
                    header = line.split()
                    if len(header) > 1:
                         if "IP" in header [0]
                         and "MAC-Address"
                         in header [1]:
                             loadMacAddress = True
        return deviceList
```

Listing 6.11: Metóda listMikrotikDevices

Poslednou metódou je metóda mactelnetLoginToSingleDevice(), vďaka ktorej sa pripája pomocou protokolu mactelnet na jedno mikrotik zariadenie pomocou MAC adresy získanej z výstupu metódy listMikrotikDevices() mikrotik.output.

```
def mactelnetLoginToSingleDevice(self, username,
    password, address=None):
        deviceList = self.listMikrotikDevices()
        print( deviceList )
        if address:
            print('mactelnet {} -u {} -p {}'.format
            ( address, username, password ))
            os.system('mactelnet {} -u {} -p {}'.format
            ( address, username, password ) )
        elif deviceList:
            \mathbf{print} ( 'mactelnet {} -u {} -p {} '.format
            ( deviceList[0], username, password ) )
            os.system( 'mactelnet \{\} -u \{\} -p \{\}'.format
            ( deviceList[0], username, password ) )
        else:
            print("No device was found")
```

Listing 6.12: Metóda mactelnetLoginToSingleDevice

## 6.2 Rozbor hlavnej časti backendu

V rámci hlavnej konfiguračnej časti diplomovej práce, pre konfiguráciu backendu mikrotiku za pomoci programovacieho jazyka python som projekt rozdelil do niekoľkých častí:

- bridge táto časť obsahuje prvky konfiguácie, pridania, odstránenia, zapnutia, vypnutia možnosti bridgu na mikrotiku, konfigurácia existujúceho bridgu, zobrazenie zoznamu bridgov
- capsman Táto časť obsahuje konfiguráciu hromadnej obsluhy mikrotik prístupových bodov a WiFi, profily, bezpečnosť, konfiguácie, povolené rýchlosti, zobrazenie zoznamu pripojených prvkov a ďalšie funkcie
- certs Obsahuje certifikáty na pripojenie sa na mikrotik pomocou protokolu API-SSL
- Dude Obsahuje popis konfigurácie ako nastaviť nástroj Dude klienta, ako nakonfigurovať Dude na vzdialený monitoring na Dude serveri, taktiež Dude server, a ďalšie možnosti
- exportToHtml Časť predstavuje generovanie súboru na analýzu v podobe webovej stránky

- interfaces Časť predstavuje konfiguráciu rozhraní na mikrotiku, tieto časti sú tiež popísané aj v iných zložkách ako napr. bridge. časť popisuje pridanie, odstránenie, zapnutie, vypnutie, konfiguráciu existujúcich rozhraní.
- IPv4 Rozsiahla časť, obsahuje konfiguráciu IP adries, firewallu, monitoringu, smerovania a ďalších nástrojov spadajúcich pod IP zložku na mikrotiku.
- IPv6 Pre zložku IPv6 platí to isté čo pre zložku IPv4, ale platí pre konfiguráciu na základe Internet Protocol version 6 (IPv6) adresného rozsahu
- KVM Sekcia bude popisovať možnosti virtualizácie mikrotiku.
- log Sekcia bude popisovať analýzu a konfiguráciu logu zariadenia
- makeSupportFile Seckia bude popisovať vytvorenie súboru potrebného pre analýzu na mikrotik podpore
- mesh Sekcia popisuje konfiguráciu tzv. mesh technológie, technológii podobne ako v rámci časti bridge
- MPLS Sekcia bude popisovať možnosti konfiurácie Multi Protocol Label Switching (MPLS), jej pridanie, odstránenie "zapnutie, vypnutie, modifikácie a ďalšie funkcie.
- **PPP** sekcia bude popisovať konfiguráciu Point to Point Protocol (PPP) a ďalších možností Virtual Private Network (VPN) konfigurácie.
- Queues Sekcia budep popisovať konfiguráciu sieťových front, možnosti front, typy front a ďalšie funkcie
- Radius Sekcia bude popisovať nastavenie funkcie Radius autentizačnej služby užívateľov , jeho modifikáciu, konfiguráciu a ďalšie funkcie.
- Routing Sekcia bude popisovať možnosti dynamického smerovania, statické smerovanie bude popísané v rámci časti IPv4, dynamické smerovacie protokoly, ich konfigurácie, a ďalšie možnosti.
- Switch Sekcia bude popisovať konfiguráciu prepínača, niektoré mikrotiky sú typu SwitchOS a sú štandardne prepínač. Kofiguuráciu portov, trunkov, a ďalších funkcií.
- **System** Sekcia bude popisovať časť konfigurácie systémových nástrojov, ich funkcií a konfigurácie, a ďalších funkcií.
- Tools Sekcia bude popisovať konfiguráciu mikrotik nástroj, a však nie všetky
  bolo možné odsimulovať v rámci konzolvej časti aplikácie, ich konfiguráciu,
  spustenie, riadenie a ďalšie funkcie.
- Wireless Sekcia bude obsahovať konfiguráciu bezdrátového rozhrania, moduly, módy, konfiguráciu, nastavenie, a ďalšie funkcie
- konfiguračné súbory mimo zložiek Sekcia popísaná v kapitole 6.1, popisuje súbory na základnú konfiuráciu mikrotiku, nastavenie základnej konfigurácie.

# 7 HLAVNÁ ČASŤ BACKENDU

Cieľom kapitoly je detailný popis backend časti aplikácie na správu mikrotikov. V jednotlivých podkapitolách bude popísaná každá zložka projektu diplomkap3.

## 7.1 Zložka bridge

Cieľom tejto zložky je konfigurácia bridgu na mikrotiku. Pozostáva z:

- Managementu bridgu, portov, bezpečnosti, pripojených zariadení
- Pridanie, odtsránenie, zapnutie, vypnutie a komentár položiek
- Modifikácia existujúcich položiek

Niektoré pasáže sa dajú modifikovať pomocou mena položky, niektoré pomocou poradia položky (tiež podľa parametru .id v rámci výstupu tikapy).

### 7.1.1 Popis tried zložky

Zložka obsahuje triedy:


- bridgeArp Trieda nastavuje funkcionalitu Address Resolution Protocol (ARP)
   v rámci bridgu
- bridgeFilter Trieda nastavuje funkcionalitu fitrovania provozu (firewall)
- bridgeFilterAction Trieda nastavuje akcie filtrovania provozu
- bridgeFilterAdvanced Trieda nastavuje pokročilé filtrovanie
- bridgeFilterGeneral Trieda nastavuje genrálne nastavenie filtrovania provozu
- bridgeHosts Trieda ošetruje zoznam pripojených zariadení na bridge
- bridgeMdb Trieda ošetruje nastavenie portov pripojených zariadení
- bridgeMSTI Trieda nastavuje MST (Multiple Spanning Tree) modul bridgu
- **bridgeNAT** Trieda oošetruje nastavenie Network Address Translation (NAT) na bridgi
- bridgeNATAction Trieda ošetruje nastavenie akcií NAT
- bridgeNatAdvanced Trieda ošetruje pokročilé nastavenie NAT
- bridgeNatGeneral Trieda ošetruje genrálne nastavenie NAT na bridgi
- bridgeNatStp Trieda ošetruje nastavenie Spanning Tree Protocol (STP)
- bridgePortMstOverride Trieda ošetruje nastavenie nanútenia MST
- BridgePorts Trieda ošetruje nastavenie portov bridgu
- BridgeSettings Trieda ošetruje globálne nastavenie bridgu
- BridgeVlan Trieda ošetruje globálne nastavenie Virtual Local Area Network (VLAN)

# 7.1.2 Vybraný analyzovaný súbor

Ako ukážku je vybratý súbor bridgeArp s popisom metód v tabuľke 7.1.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
setArpOpcode	číslo bridgu,	slovník	Metóda nastaví operačný mód ARP
setArpOpcode	operátor	SIOVIIIK	- arp-nak, darp-error,
setArpHadrwareType	číslo bridgu,	slovník	Metóda nastaví typ hardvéru (číslený kód)
setAipiiadi ware i ype	operátor	SIOVIIIK	Metoda hastavi typ hardveru (cisieny kod)
setArpPacketType	číslo bridgu,	slovník	Metóda nastaví typpaketov
setAipi acketiype	typ paketu(číselné označenie)	SIOVIIIK	Metoda hastavi typpaketov
setArpSrcAddrr	číslo bridgu,	slovník	Metóda nastaví zdrojovú adresu bridgu
setAipSicAddii	zdrojová adresa	SIOVIIIK	
	číslo bridgu,		Metóda nastaví zdrojovú MAC adresu bridgu
setArpSrcmAcAdress	zdrojová MAC adresa,	slovník	
	maska MAC adresy		
setArpDstmAcAdress	číslo bridgu,	slovník	Metóda nastaví cieľovú MAC adresu bridgu.
	cieľová MAC adresa	SIOVIIIK	metoda nastavi čielovu MAC adresu bridgu.
setArpGratitinuous	číslo bridgu,	slovník	Metóda nastaví typ ARP
setAipGratitilluous	typ arp(štandardne none)	SIOVIIK	Metoda nastavi typ AKP

Tab. 7.1: Tabuľka zoznamu metód triedy bridgeArp



Obr. 7.1: UML diagram vybraného súboru bridgeArp

## 7.2 Zložka capsman

Súčasťou zložky capsman sú súbory na centrálne nastevenie WiFi pomocou mikrotik funkcionality capsman. Capsman dovoľuje nastaviť a centrálne riadiť prístupové body na centrálnom smerovači. Zložka pozostáva z:

- Správu nakonfigurovaných položiek
- Pridávanie, odstránenie, zapnutie, vypnutie a koment položiek
- Modifikácia nakonfigurovaných položiek
- Správa pripojených zariadení

#### 7.2.1 Popis tried zložky

Zložka obsahuje:

- accessList trieda ošetruje nastavenie prístupých listov (access listov)
- accessListSet- trieda ošetruje nastavenie už vytvorených access listov
- capAaa trieda ošetruje nastavenie autorizačného protokolu Authentication, authorization and accounting (AAA)
- capManager trieda ošetruje nastavenie capsman managera
- capManagerInterfaces- trieda ošetruje nastavenie capsman rozhraní
- capsmanRegTable trieda obsahuje zoznam zaregistrovaných zariadení a ich publikácia (provisioning)
- channel trieda ošetruje nastavenie kanálov v rámci WIFi pre centrálne riadenie capsmanom
- channelSet trieda ošetruje nastavenie už existujúcich profilov kanálov
- configChannels trieda ošetruje nastavenie kanálov v rámci globálnej konfigurácie WiFi v rámci capsman
- configDatapath trieda očetruje nastavenie dátových ciest (datapath) v rámci globálneho konfiguračného súboru
- configRates trieda ošetruje nastavenie povolených prenosových rýchlostí
- configSecurity trieda ošetruje nastavenie bezpečnosti
- configurations trieda ošetruje management, pridávanie, odstránenie, povolenie, zakázanie a komentovanie konfiguračných súborov
- configWireless trieda ošetruje nastavenie Wireless rozhrania
- dataPath trieda ošetruje management dataPath, pridávanie, odstránenie, povolenie ,zakázanie a komentovanie
- dataPathSet trieda ošetruje nastavenie už existujúcich dátových ciest
- interface trieda ošetruje management rozhraní riadených capsmanom
- interfaceChannelSet trieda ošetruje nastavenie kanálov v rámci rozhrania

- interfaceDatpathSet trieda ošetruje nastavenie dátových ciest v rámci konfigurácie rozhrania capsman
- interfaceRatesSet trieda ošetruje nastavenie povolených rýchlostí v rámci konfigurácie rozhrania capsmanom
- interfaceSecuritySet trieda ošetruje nastavenie bezpečnosti v rámci capsman rozhrania
- interfaceSet trieda ošetruje základnú konfiguráciu rozhrania
- interfaceWirelessSet trieda ošetruje nastavenie WiFi profilu
- provisioningSet trieda ošetruje možnosti publikácie konfigurácie statické, dynamické
- provisioning trieda ošetruje management publikácie konfigurácií
- radio trieda ošetruje nastavenie publikácie pripojných prístupových bodov
- rates trieda ošetruje management povolených prenosových rýchlostí
- ratesSet trieda ošetruje nastavenie prenosových rýchlostí
- remoteCap trieda ošetruje správu pripojených prístupových bodov upgrade, publikáciu
- reselect Channnels trieda ošetruje výber druhého kanálu prístupového bodu
- **secuirity** trieda ošetruje management bezpečnostných profilov pridávanie, odstránenie, povolenie ,zakázanie a komentovanie
- securitySet trieda ošetruje nastavenie bezpečnosti už existujúcich profilov

### 7.2.2 Vybraný analyzovaný súbor

Pre analýzu jedného súboru zo zložky je vybratý súbor *configRates.py*. Jeho UML diagram je zobrazený na obrázku 7.2 a zoznam jeho metód je popísaný v tabuľke 7.2.



Obr. 7.2: UML diagram triedy configRates

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
setRates	názov profilu, nové meno	slovník	Metóda premenuje profil
setBasicRate	názov profilu, základné prenosové rýchlosti	slovník	Metóda nastaví prenosovú rýchlost.
setSuppoertRate	názov profilu, podporované prenosové rýchlosti	slovník	Metóda nastaví posporované prenosové rýchlosti.
setHtBasic	názov profilu, základný prenosový kanál(y)	slovník	Metóda nastaví prenosový kanál.
setHtSupported	názov profilu, podporované prenosové kanály	slovník	Metóda nastaví podporované prenosové kanály.
setVhtBasic	názov profilu, základné virtuálne kanály	slovník	Metóda nastaví prenosový virtuálny kanál.
setVhtSupport	názov profilu, podporované prenosové virtuálne kanály	slovník	Metóda nastaví podporované prenosové kanály.

Tab. 7.2: Popis triedy configRates

#### 7.3 Zložka Dude

Popisovaná zložka je obsah tried, ktoré nastavujú Dude monitorovací nástroj. Plnia rovnakú funkciu ako je to popísané v kapitolách 7.1.1 a 7.2.


#### 7.3.1 Popis tried zložky

Súčasťou zložky je nastavenie nástroja Dude na centrálny monitoring mikrotikov. Obsahuje súbory:

- Devices trieda ošetruje nastavenie monitorovaných zariadení
- Notifications trieda ošetruje nastavenie upozornení
- Probes trieda ošetruje nastavenie testovaní spojenia
- RosInfo trieda ošetruje výpis informácií ohľadom hardvéru a operačného systému routerOS
- Services trieda ošetruje nastavenie služieb
- Settings trieda ošetruje zapnutie a vypnutie Dude nástroju
- ostatné knižnice ostatné knižnice API nepodporuje

## 7.3.2 Analýza vybraného súboru

Vybraný analyzovaný súbor *Devices.py* a jeho analýza je popísaná v rámci jeho UML diagramu na obrázku 7.3 a zoznam metód je popísaný v tabuľke 7.3.



Obr. 7.3: UML diagram knižnice Devices

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listDudeDevices	žiadny	slovník	Metóda vypíše zoznam Dude zariadení.
addDudeDevice	názov zariadenia	slovník	Metóda pridá nové zariadenie
setDudeDevice	číslo zariadenia,	slovník	Metóda premenuje zariadenie.
setDudeDevice	meno zariadenia	SIOVIIIK	metoda premenuje zarrademe.
removeDevice	číslo zariadenia	slovník	Metóda zmaže zariadenie.
listDeviceTypes	žiadny	slovník	Metóda zobrazí typy zariadení.
addDeviceType	názov zariadenia	slovník	Metóda pridá nové zariadenie.
${\bf remove Device Type}$	názov profilu	slovník	Metóda zmaže typ zariadenia.

Tab. 7.3: Tabuľka metód triedy Devices

### 7.4 Zložka Interfaces

Popisovaná zložka je obsah tried, ktoré nastavujú rozhrania na mikrotiku. Medzi tieto rozhrania patria nastavenie VPN, ethernet, WiFi rozhraní a ďalších rozhraní. Plnia rovnakú funkciu ako je to popísané v kapitolách 7.1.1 a 7.2 a ďalších kapitolách.

## 7.4.1 Popis tried zložky

Súčasťou zložky je nastavenie rohraní na mikrotiku. Patria sem triedy:

- bonding trieda ošetruje nastavenie bonding rozhrania, rozhrania na nastevnie failover technológie súčasne s ďalšimi dvomi triedami na nastavenie bonding bondingGeneralSet a bondingSet
- detectInternet trieda detekuje internet na vybranom rozhraní
- eoipTunel trieda nastaví ethernet over IP rozhranie, spoločne s triedami eoipSetGeneral a eoipSetLoopProtection
- ethernet trieda nastaví ethernet rozhrania spoločne s triedami ethernet-Set, ethernetSetGeneral a ethernetLoopProtectionSet
- **greTunnel** trieda nastaví rozhranie typu tunel Generic Routing Encapsulation (GRE) spoločne s triedou **greTunnelSet**
- interfaceList trieda nastaví listrozhraní spoločne s triedou interfaceList-Set
- interfaces trieda zobrazí a nastaví všetky rozhrania na mikrotiku
- interfaces trieda nastaví Long Term Evolution (LTE) rozhranie
- ipTunnel trieda nastaví IP tunel spoločne s triedou ipTunnelSet
- lists trieda nastaví listy rozhraní spoločne s triedou listsSet
- lteApn trieda nastaví prístupové LTE body spoločne s triedou lteApnSet
- vlan trieda nastaví VLAN spoločne s triedami vlanLoopProtection a vlanSetGeneral
- vrrp trieda nastaví zálohovací mechanizmus Virtual Router Redoundency Protocol (VRRP) spoločne s triedami vrrpGeneralSet, vrrpScriptSet a vrrpSetVrrp

### 7.4.2 Analýza vybraného súboru

Vybraný súbor *greTunnelSet.py* a jeho nastavenie je zobrazené v UML diagrame triedy na obrázku 7.4 a popis tried je analyzovaný v tabuľke 7.4.



Obr. 7.4: UML diagram greTunnelSet triedy

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
setName	meno tunelu, nové meno tunelu	slovník	Metóda prmenuj tunel rozhranie.
setMtu	názov tunelu, veľkoť MTU	slovník	Metóda nastaví MTU rozhrania.
setLocalAddress	názov tunelu, lokálna IP adresa	slovník	Metóda nastaví lokálnu adresu.
setRemoteAddress	názov tunelu, vzdialená IP adresa	slovník	Metóda nastaví vzdialenú IP adresu tunelu.
setIpsecSecret	názov tunelu, heslo	slovník	Metóda nastaví heslo na tunely.
setKeepAlive	názov tunelu, keepalive interval	slovník	Metóda nastaví keepalive interval.
setDscp	názov tunelu, hodnota DSCP	slovník	Metóda nastaví hodnotu DSCP.
setDontFragment	názov tunelu, fragmentovanie	slovník	Metóda nastaví možnosť fragmentovania (štandardne nie).
enableClampMssTcp	názov tunelu	slovník	Metóda zapne MSS pole pri fragmentovaní.
disableClampMss	názov tunelu	slovník	Metóda vypne MSS pole pri fragmentovaní.
enableAllowFastPath	názov tunelu	slovník	Metóda zapne funkciu tunelu "fast path".
${\it disable Allow Fast Path}$	názov tunelu	slovník	Metóda vypne funkciu tunelu "fast path".

Tab. 7.4: Tabuľka metód triedy greTunnelSet

#### 7.5 Zložka IPv4

Popis zložky IPv4 spočíva v nastavení rôznych IPv4 protokolov, bezpečnosti, prekladu adries, statického smerovania a ďalších možností. Triedy spočívajú globálnym popisom totožným k popisov v kapitolách 7.1.1, 7.2 a ďalších kapitolách.

## 7.5.1 Popis tried zložky

Zložka obsahuje konguračné súbory nastavenie protokolov, adries, bezpečnosti a ďalších vecí na základe protokolu IPv4. Zložka obsahuje:

- Accounting Trieda ošetruje nastavenie zabezpečenia
- Addresses Trieda ošetruje nastavenie IP adries
- Arp Trieda ošetruje nastavenie Address Resolution Protocol (ARP)
- DHCPClient trieda ošetruje nastavenie DHCP klienta
- DHCPRelay trieda ošetruje nastavenie DHCP relay agenta
- DHCPServer trieda ošetruje nastavenie DHCP serveru
- DNS triedy DNScache, DNSGlobal a DNSstatic ošetrujú nastavenie DNS protokolu global rieši management DNS serverov, cache rieši ošetrenie pridaných záznamov do DNS a static pridáva statické DNS záznamy

• Firewall - triedy Firewall-GeneralSetup, Action, Addresslist, AdvancedSetup, Connections, ExtraSetup, Filter, L7Protocols, Mangle, NAT, **ServicePorts** 

GeneralSetup - trieda nastavuje základné vlastnosti firewallu Action - trieda nastavuje akcie - povolenie, zakázanie, logovanie, ...

AddressList - trieda nastavuje address listy, skupiny adries v jednej premennej

AdvancedSetup - trieda ošetruje nastavenie pokročilých vlastností firewallu -napr. povolenie address listu, kde sa bude aplikovať, skupiny rozhraní, ...

Conenctions - trieda ošetruje správu spojení na mikrotiku ExstraSetup trieda ošetruje nastavenie napr. veľkosti hlavičky, sledovania počtu paketov za sekundu, ...

Filter - trieda ošetruje nastavenie a správu filter pravidiel

L7Protocols - trieda ošetruje nastavenie protokolov siedmej vrstvy - napr. torrent,...

Mangle - trieda ošetruje nastavenie Quality of Service (QoS)

Network Address Translation (NAT) - trieda ošetruje nastavenie prekladu adries

ServicePorts - trieda ošetreuje servisné porty nastavené na firewalle

• Hotspot - triedy HotspotActive a HotspotCookies, Hotspothost, HotspotBridging, HotspotServer, HotspotServerProfile, HotspotService-Ports, HotspotUserProfile, HotspotUsers, HotspotWalledGarden, HotspotWalledGardenList ošetrujú nastavenie WiFi hotspotu a to konkrétne: HotspotActive - trieda ošetruje nastavenie aktuálne bežiaceho hotspotu HotspotCookies - trieda ošetruje nastavenie cookies

Hotspothost - - trieda ošetruje nastavenie správy hostov

HotspotBridging - trieda ošetruje nastavenie bridgu na hotspot

HotspotServer - trieda ošetruje nastavenie hotspot serveru

HotspotServerProfile - trieda ošetruje profil (konfiguračný) na nastavenie serveru hotspotu

HotspotServicePorts - trieda ošetruje správu servisných portov hotspotu HotspotUserProfile - trieda ošetruje správu a nastavenie užívatšských profilov

HotspotUsers - trieda ošetruje správu pripojených užívateľov HotspotWalledGarden - trieda ošetruje nastavenie bezpečnosti hotspotu HotspotWalledGardenList - trieda ošetruje nastavenie "bezpečnostných listov"

• IPsec - triedy IPsecGroups, IPsecInstalledSA, IPsecKeys, IPsecModeCinfigs, IPsecPeers, IPsecPolicies, IPsecProposal, IPsecRemotePeers, IPsecUsers nastavujú IPsec tunely a pozostávajú:

IPsecGroups - trieda ošetruje nastavenie IPsec skupín adries

IPsecInstalledSA - trieda spravuje nainštalované adresy

IPsecKeys - trieda ošetruje nastavenie kľúčov zabezpečenia

IPsecModeCinfigs - trieda ošetruje nastavenie módov

IPsecPeers - trieda ošetruje nastavenie fázy 1 IPsec

IPsecPolicies - trieda ošetruje nastavenie fázy 2 IPsec

IPsecProposal - trieda ošetruje nastavenie proposal profilov zabezpečenia tunelu

IPsecRemotePeers - trieda ošetruje správu vzdialených pripojených smerovačov do tunelu

IPsecUsers - trieda ošetruje správu užívateľov

- Neighbors triedy NeighborDiscovery a Neighborlist ošetrujú správu pripojených zariadení na mikrotik
- Packing trieda Packing ošetruje nastavenie a správu nainštalovaných balíčkov
- Pool triedy Pool a PoolUsedAddresses slúžia na konfiguráciu adresných rozsahov
- Route správa nastavení smerovania v triedach RouteVrf, RouteGeneral, RouteNexthops a RouteRules

RouteVrf - správa nastavenia Vrf smerovania

RouteGeneral - správa hlavných smerovacích profilov

RouteNexthops - správa "next hopädries

RouteRules - správa lokálnych smerovacích pravidiel

- Services trieda nastavuje povolené štandardné porty a služby na mikrotiku
- Settings trieda nastavuje globálne IP nastavenie mikrotiku
- Samba triedy Smb, SmbShare a smbUsers ošetrujú nastavenie Samba protokolu

Smb - trieda globálne rieši nastavenie Samba profilov

SmbShare - trieda ošetruje nastavenie zdieľaných zložiek SmbUsers - trieda ošetruje nastavenie Samba užívateľov

 Snmp - trieda ošetruje nastavenie správu monitoringu zariadenia v triedach Snmp, SnmpCommunity

**Snmp** - trieda ošetruje globálne nastavenie Simple Network Management Protocol (SNMP) protokolu

SnmpCommunity - trieda ošetruje globálne nastavenie komunnít(community stringov)

Socks - trieda ošetruje nastavenie socketov v triedach Socks, SocksAccess
 a SocksConnections

- Tftp trieda ošetruje nastavenie Trivial File Transfer Protocol (TFTP) provozu
- TrafficFlow trieda ošetruje nastavenie kontroly trafiky v triedach TrafficFlow a TrafficFlowIpFix
- Upnp trieda ošetruje nastavuje Universal Plug and Play (UPNP) v triedach upnpinterface a upnpsettings
- Webproxy ošetrenie nastavenia Webového proxy serveru v súboroch:
   WebProxyAccess trieda ošetruje prístup k proxy serveru
   WebProxyCache trieda ošetruje správu cache pamäti proxy serveru
   WebProxyCacheContents trieda spravuje obsah pamäti
   WebProxyConenctions trieda spravuje pripojené zariadenia na proxy server

WebProxyDirect - trieda spravuje nastavenie priameho pripojenia na proxy server

**WebProxyLookup** - trieda ošetruje nastavenie lokálnej proxy Domain Name Server (DNS)


WebProxyRefreshes - trieda ošetruje nastavenie obnovovacej frekvencie WebProxySettings - trieda ošetruje globálne nastavenia proxy serveru

### 7.5.2 Analýza vybraného súboru

Vybraný súbor *FirewallAddressist.py*popísaný UML diagramom na obrázku 7.5 a obsah jeho metód je popísaný v tabuľke 7.5.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listAddressList	žiadny	slovník	Metóda vypíše zoznam address listov.
addAddressList	meno	slovník	Metóda pridá nový adress list.
removeList	meno	slovník	Metóda odstráni address list.
enableList	meno	slovník	Metóda zapne address list.
disableList	meno	slovník	Metóda vypne address list.
commentList	meno, komentár	slovník	Metóda nastaví komentár k záznamu v adress liste.
setName	číslo poradia záznamu, meno	slovník	Metóda zmení address list v zázname.
setAddress	číslo poradia záznamu, adresa	slovník	Metóda zmení IP adresu položky.
setTimeout	číslo poradia záznamu, timeout hodnota	slovník	Metóda nastaví hodnotu timeoutu pre záznam v address liste.

Tab. 7.5: Obsah triedy FirewallAdressist



Obr. 7.5: UML diagram triedy FirewallAddressist

### 7.6 Zložka IPv6

Podtstata zložky IPv6 je nastavenie IPv6 protokolu pozostavújecoho z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pre IPv6, rozsahov adries, smerovania, firewallu a ďalších možností.

#### 7.6.1 Popis tried zložky

Zložka obsahuje nastavenie funkcií prokolu IPv6 a zahrňuje:

• DHCPv6 - nastavenie protokolu DHCPv6 v triedach:

DHCPRelay - nastavenie DHCP Relay pre verziu IPv6

DHCPServer - nastavenie DHCP serveru

**DHCPv6Client** - nastavenie Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6) klienta

**FirewallActions** - nastavenie firewall akcií - povolenie ,zahodenie, logovanie, ...

**FirewallAdvancedSetup** - nastavenie pokročilých vlastností firewallu napr. povolenie address listu, ...

FirewallConnections - Správa pripojení v o verzii IPv6

**FirewallExtraSetup** - Správa pokročilých nastavení napr. počet odoslaných paketov, ...

FirewallFilter -nastavenie filter pravidiel

**FirewallGeneralSetup** - nastavenie hlavných vlastností pravidlaa správa pravidiel

FirewallMangle - nastavenie QoS pre IPv6

FirewallRaw - nastavenie Raw (obdoba NAT) IPv6 AddressList - nastavenie address listu

- Addresses nastavenie a správa IPv6 adriesv triede IPv6Addresses
- Neighbors nastavenie a správa vyhľadávania pripojených zariadení v triede IPv6NeighborDiscovery
- Route správa smerovania v triede IPv6Route
- Settings správa nastavenia IPv6 na globálnej úrovni v triede IPv6Settings
- Neighbors správa pripojených zariadení v triede Neighbors
- Pool správa rozsahov adries v triede Pool

#### 7.6.2 Anylýza vybraného súboru

Vybraný súbor *FirewallManngle.py* je zobrazené UML diagramom triedy na obrázku 7.6 a obsah metód je zobrazený v tabuľke 7.6.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listRules	žiadny	slovník	Metóda vypíše zoznam pravidiel.
addRule	chain	slovník	Metóda pridá nové pravidlo.
removeRule	poradové číslo pravidla	slovník	Metóda odstráni pravidlo.
enableRule	poradové číslo pravidla	slovník	Metóda zapne pravidlo.
disableRule	poradové číslo pravidla	slovník	Metóda vypne pravidlo.
commentList	poradové číslo pravidla, komentár	slovník	Metóda nastaví komentár k pravidlu.
resetCounter	poradové číslo pravidla	slovník	Metóda zmaže počítadlo paketov a bytov pre konkrétne pravidlo.
resetAllCounters	žiadny	slovník	Metóda zmaže počítadlo všetkých pravidiel paketov a bytov.

Tab. 7.6: Tabulka triedy FirewallMangle



Obr. 7.6: UML diagram triedy FirewallMangle

# 7.7 Zložky KVM, log a makeSupportFile

Obsahom zložiek je nastavenie virtuálneho mikrotiku, nastavenie logovania a vytvorenie súboru, ktorý je možné odslať na mikrotik podporu na analýzu. Celkový obsah je popísaný nižšie.


#### 7.7.1 Popis triedy zložky KVM

Nastavenie virtuálnych mikrotikov alebo "mikrotiku v mikrotiku"je možné pomocou tzv. Kernel-based Virtual Machine (KVM). Zložka obsahuje triedy:

KVM - trieda na nastavenie virtualizácie na mikrotiku pomocou triedy KVM
 Popis súboru KVM.py je popísaný na obrázku 7.7 a jeho obsah metód je popísaný v tabuľke 7.7.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listKVM	žiadny	slovník	Metóda zobrazí všetky virtuálne mikrotiky.

Tab. 7.7: Tabuľka metód triedy KVM



Obr. 7.7: UML diagram triedy KVM

## 7.7.2 Popis triedy zložky log


Zložka log popisuje výpis systémového logu. Obsahuje triedy:

• log - trieda log na výpis systémového logu

Zoznam použitých metód je popísaný UML diagramom triedy na obrázku 7.8 a popísaný v tabuľke 7.8.

Názov m	etódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listL	og	žiadny	slovník	Metóda zobrazí systémový log.

Tab. 7.8: Tabuľka metód triedy log




Obr. 7.8: UML diagram triedy log

### 7.7.3 Popis triedy makeSupportFile

Zložka log obsahuje súbor makeSupportFile spoločne s triedou makeSupportFile, vytvorí a odošle súbor na podporu. Trieda makeSupport má na starosti vytvorenie súboru pre podporu na analýzu. Obsah súboru je popísaný v tabuľke 7.9 a UML diagramom triedy na obrázku 7.9.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
makeSupportFile	názov súboru	slovník	Metóda vytvorí súbor na podporu.

Tab. 7.9: Tabuľka metód triedy makeSupport



Obr. 7.9: UML diagram triedy makeSupport

#### 7.8 Zložka Mesh

Účelom zložky mesh je nastavenie tzv. mesh siete, mesh portov, správa pripojených zariadneí, atď. Zložka pozostáva obdobne ako je to v kapitolách 7.1 a ďalších kapitolách.

## 7.8.1 Popis tried zložky

Zložka pozostáva z tried:


- MeshFdb trieda ošetruje nastavenie a správu FDB prvkov
- MeshInterfaces trieda ošetruje nastavenie a správu mesh rozhraní
- MeshPorts trieda ošetruje nastaveniea správu mesh portov

# 7.8.2 Analýza vybraného súboru

Pre vybraný analyzovaný súbor *MeshInterfaces.py*. Anaylýza tried je zobrazená na UML diagrame na obrázku 7.10 a popis metód je popísaný v tabuľke 7.10.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listInterfaces	žiadny	slovník	Metóda zobrazí všetky rozhrania.
addInterface	meno rozhrania	slovník	Metóda pridá rozhranie.
removeInterface	meno rozhrania	slovník	Metóda zmaže rozhranie.
enableInterface	meno rozhrania	slovník	Metóda zapne rozhranie.
disableInterface	meno rozhrania	slovník	Metóda vypne rozhranie.
commentInterface	meno rozhrania, komentár	slovník	Metóda okomentuje rozhranie.
setName	meno rozhrania, nové meno rozhrania	slovník	Metóda premenuje rozhranie.
setMtu	meno rozhrania, MTU	slovník	Metóda nastaví beľkosť MTU.
setArp	meno rozhrania, Arp mód (enabled štandardne)	sloívník	Metóda nastaví mód ARP protokolu.
setArpTimeout	men orozhrania, nastavenie hodnoty timeoutu	slovník	Metóda nastaví timoeout ARP.
setAdminMac	meno rohrania, admin MAC adresa	slovník	Metóda nastaví admin adresu typu MAC.
setMeshPortal	meno rozhrania	slovník	Metóda nastaví mash portal.
${\it setDefaultHopLimit}$	meno rozhrania, limit (štandardne 2)	slovník	Metóda nastaví maximálny počet "prekokov".
${\it set} PreqWaiting Time$	meno rozhrania, časová hodnota	slovník	Metóda nastaví čas čakania záznamu v portále.
setPreqRetries	meno rozhrania, počet opakovaní spojenia	slovník	Metóda nastaví počet možných opakovaní spojenia.
${\it setPreqDestinationOnly}$	meno rozhrania	slovník	Metóda nastaví spôsob spracovania dát v cieli.
${\it set Preq Reply And Forward}$	meno rozhrania	slovník	Metóda nastaví spôsob spracovania odozvy prijatej správy.
${\bf set Prep Lifetime}$	meno rozhrania, doba života	slovník	Metóda nastaví hodnotu doby života zariadenia na portály.
setRannInterval	meno rozhrania, interval	slovník	Metóda nastaví interval doby trvania metódy rann.
${\bf set Rann Propagation Delay}$	meno rozhrania, spozdenie	slovník	Metóda nastaví delay systému rann.
setRannLifetime	meno rozhrania, doba života	slovník	Metóda nastaví dobu života rann.
reoptimizePaths	meno rozhrania	slovník	Metóda optimalizuje cestu k cieľu na rozhraní.
MeshTraceroute	rozhranie, adresa, limit (štandardne 255), trvanie (štandardne 10 s)	slovník	Metóda obsahuje traceroute na mash adresu.

Tab. 7.10: Tabuľka metód v triede MeshInterfaces



Obr. 7.10: UML diagram triedy MeshInterfaces

#### 7.9 Zložka MPLS

Multi Protocol Label Switing (MPLS) a jeho zložka globálne popísaná rovnakým spôsob ako zložka v kapitole 7.1 a ďalších kapitolách. Triedy obsiahnuté v zložke slúžia na nastavenie MPLS prpeínania v počítačových sietiach.

### 7.9.1 Popis tried zložky

Zložka pozostáva z tried:

- MplsAcceptFilter trieda ošetruje nastavenie filktrovanie trafiky
- MplsAdvertiseFilter trieda ošetruje publikovanie filtrov
- MplsBgpVpls trieda ošetruje nastavenie Virtual Private LAN Service (VPLS) v rámci Border Gateway Protocol (BGP) protokolu


- MplsCiscoBgpVpls trieda ošetruje nastavenie VPLS v rámci technológií firmy CISCO
- MplsForwardingTable trieda ošetruje správu forwarding tabuľky
- MplsLdpInterface trieda ošetruje správu a nastavenie rozhraní MPLS
- MplsLdpNeighbor trieda ošetruje správu a nastavenie susedov
- MplsLocalBinding trieda ošetruje nastavenie a správu lokálnych pripojení
- MplsRemoteBimndings trieda ošetruje nastavenie a správu vzdialených pripojení
- MplsSettings trieda ošetruje globálne nastavenie MPLS
- MplsVpls trieda ošeteruje správu a nastavenie VPLS
- TrafficEngInterface trieda ošetruje správu a nastavenie rozhrania prijímania trafiky
- TrafficEngPathState trieda ošetruje nastavenie a správu ciest tzv. "path state"
- TrafficResvState trieda ošeetruje nastavenie a správu tarfiky na strane príjímacej strany
- TrafficEngTraffInterface trieda ošetruje nastavenie a správu rozhraní riadenia trafiky
- TrafficEngTunnelPath trieda ošetruje nastavenie a správu tunelov v rámci kontroly trafiky

### 7.9.2 Anylýza vybraného súboru

Vybraný analyzovaný súbor *MplsLocalBinding.py* je popísaný jeho UML diagramom na obrázku 7.11 a v tabuľke 7.11.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listBindings	žiadny	slovník	Metóda zobrazí všetky preklady.
addBinding	žiadny	slovník	Metóda pridá preklad.
removeBinding	poradové číslo prekladu	slovník	Metóda zmaže záznam prekladu.
enableBinding	poradové číslo prekladu	slovník	Metóda zapne záznam prekladu.
disableBinding	;poradové číslo prekladu	slovník	Metóda vypne záznam prekladu.
commentBinding	poradové číslo prekladu, komentár	slovník	Metóda okomentuje záznam prekladu.
setDstAddress	poradové číslo prekladu cieľová IP adresa	slovník	Metóda nastaví cieľovú adresu tunelu.
setLabel	poradové číslo prekladu, označenie tunelu	slovník	Metóda nastaví označenie tunelu.

Tab. 7.11: Tabuľka zoznamu metód triedy MplsLocalBindings



Obr. 7.11: UML diagram triedy MplsLocalBindings

#### 7.10 Zložka PPP

Úlohou zložky Point to point Protocol (PPP) je riadenie a konfigurácia VPN spojenia rôznych typov napr. Open Virtual Private Network (OVPN), Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), ... Štruktúra zložky je rovnakaá ako v predchádzajúcich zložkách zahrňujúc kapitolu 7.1.1 a ďalšie kapitoly.

#### 7.10.1 Popis tried zložky

Zložka obsahuje triedy:

- activeConenctions trieda ošetruje správu pripojených zariadení
- interfaceL2TP triedy

interfaceL2TPClient - nastavenie L2TP klienta

interfaceL2TPSetGeneral - nastavenie globálnych nastavení klienta

interfaceL2TPServer - nastavenie L2TP servera

**interfaceL2TPServerBinding** - nastavenie spravovateľného L2TP server rozhrania

interfaceL2TPSet - globálne nastavenie rozhrania L2TP

**interfaceOvpn** - obsahuje triedy:

interfaceOvpnClient - nastavenie OVPN klienta

interfaceOvpnClientSetDialOut - nastavenie vytáčania OVPN klienta

interfaceOvpnClientSetGenral - globálne nastavenie OVPN klienta

interfaceOvpnServer - nastavenie a správa OVPN serverov

interfaceOvpnServerBiding - nastavenie spravovatľného rozhrania OVPN

servera

interfaceOvpnServerSet - nastavenie OVPN servera

• interfacePpp - obsahuje triedy:

interfacePppClient - nastavenie PPP klienta
interfacePppClientSetGenral - globálne nastavenie PPP klienta
interfacePppClientSetPpp - nastavenie PPP konfigurácie klienta
interfacePppServerDialIn - nastavenie vytáčania servera
interfacePppServerSetGeneral - nastavenie globálnej konfigurácie ppp server profilu

pppAuthenticationAndAccounting - nastavenie zabezpečenia PPP

• interfacePppoe - obsahuje triedy:

**interfacePppoe** - správa rozhraní Point to Point Protocol over Ethernet (PP-PoE)

interfacePppoeClient - spráca PPPoE klientov

interfacePppoeClientSetDialOut - správa nastavenia vytášania klienta interfacePppoeSet - nastavenie PPPoE rozhrania

**interfacePppoeSetGeneral** - nastavenie PPPoE globálneho nastavenia **pppoe** - správa pppoe rozhraní

pppoeSettings - globálne nastavenie PPPoE

• interfacePptp - obsahuje triedy:

**interfacePptpServer** - nastavenie Point to Pont Tunneling Protocol (PPTP) servera

interfacePptpServerBinding - nastavenie spojení PPTP servera interfacePptpServerSetGenral - hlavné nastavenie PPTP server profilu interfacePptpClientDialOut - natsavenie vytáčania PPTP klienta interfacePptpClientSetGeneral - základné nastaveni PPTP klienta

- interfaceSstp obsahuje triedy:
  - interfaceSstpClient nastavenie SSTP klienta interfaceSstpClientGeneralSet - základné nastavenie SSTP klienta interfaceSstpClietSetDialOut - nastavenie vytáčania SSTP klienta interfaceSstpServer - nastavenie SSTP serveru
  - interfaceSstpServerBinding nastavenie správy spojení servera SSTP interfaceSstpServerSet nastavenie SSTP servera
- l2tpSecrets nastavenie hesiel L2TP profilov
- **profile** obsahuje triedy:

profileGeneral - hlavné nastavenie užívateľov
profileLimits - natsavenie obmedzenia užívateľa
profileProtocols - nastavenie protokolov užívateľa
profileQueue - nastavenie fronty užívateľa

profile - správa užívateľov
 profileScripts - nastavenie skriptov pri prihlásení a odhlásení užívateľa


secrets - trieda obsahuje:
 secrets - správa hesiel
 secrtesSettings - nastavenie hesiel

### 7.10.2 Analyzovaný súbor

Analyzovaný súbor interfacePppoeSetGeneral.py je popísaný na UML diagrame 7.12 a v v tabuľke metód 7.12.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
setName	meno rozhrania,	slovník	Metóda premenuje rozhranie.
settvame	nové meno rozhrania	SIOVIIIK	Metoda premenuje rozmanie.
setMaxMtu	men rozhrania,	slovník	Metóda nastaví veľkosť MTU.
Setwaxivitu	nastavenie MTU	SIOVIIIK	Metoda nastavi veikost MTO.
setMaxMru	meno rozhrania,	slovník	Metóda nastaví veľkosť MRU.
Setwaxiviiu	veľkosťMRU	SIOVIIIK	Metoda nastavi veikost Mitto.
setMrru	meno rozhrania,		Metóda nastaví veľkosť MRRU.
setviiiu	veľkosťMRRU	slovník	Metoda nastavi veikost Mikiko.
setInterface	meno rozhrania,	slovník	Metóda nastaví rozhranie na profil.
	rozhranie	SIOVIIIK	wetoda nastavi ioznrame na prom.

Tab. 7.12: Tabuľka popisu metód triedy interfacePppoeGeneralSet



Obr. 7.12: UML diagram triedy interfacePppoeGeneralSet

# 7.11 Zložka Queues

Zložka popisuje nastavenie sietovej fronty rôznych typov. Popis celkovej zložky je rovnaký ako v kapitole 7.1 a ďalších kapitolách.

### 7.11.1 Zoznam tried zložky

Zložka obsahuje triedy:


- QueueTree nastavenie stromu fronty
- QueueTypes nastavenie existujúcich a nových typov fronty
- SimpleQueues nastavenie jednoduchých front

### 7.11.2 Analáza vybraného súboru

Vybraný analyzovaný súbor QueueTree.py je popísaný v tabuľke 7.13 a na UML diagrame 7.13.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listQueueTrees	žiadny	slovník	Metóda vypíše zoznam stromov.
addQueueTree	rodič	slovník	Metóda pridá nový strom.
removeQueueTree	menostromu	slovník	Metóda odtsráni strom.
disableQueueTree	meno stromu	slovník	Metóda vypne strom.
enableQueueTree	meno stromu	slovník	Metóda zapne strom.
commentQueueTree	meno stromu, komentár	slovník	Metóda okomentuje strom.
resetCounters	meno stromu	slovník	Metóda zmaže štatistiky stromu.
resetAllCounters	žiadny	slovník	Metóda zmaže všetky štatistiky.
setQueueName	meno, nové meno	slovník	Metóda premenuje strom.
setQueueParent	meno stromu, rodič	slovník	Metóda nastaví rodiča stromu.
setQueuePacketMark	meno stromu, označenie paketu	slovník	Metóda nastaví označenie paketov prichádzajúcich a odchádzajúcich zo stromu.
setQueueType	meno stromu, typ fronty	slovník	Metóda nastaví typ fronty.
setQueuePriority	meno stromu, priorita	slovník	Metóda nastaví prioritu fronty.
setQueueBuckezSize	meno stromu, veľkosť úložiska fronty	slovník	Metóda nastaví veľkosť úložiska na fronty.
setLimitAt	meno stromu, limit	slovník	Metóda nastaví monimálny limit na frontu.
setMaxLimit	meno stromu, maximálny limit	slovník	Metóda nastaví maximálny limit fronty.
setBurstTime	meno sstromu, hodnota zhluku	slovník	Metóda nastaví čas zhluku fronty.
setBurstThreshold	meno stromu, prahová hranice	slovník	Metóda nastaví prahovú hranicu zhluku front.
setBurstLimit	meno stromu, limit zhluku	slovník	Metóda nastaví limit zhluku.

Tab. 7.13: Tabuľka zoznamu metód triedy QueuTree



Obr. 7.13: UML diagram triedy QueueTree

#### 7.12 Zložka Radius


Zložka Radius pozostáva z nastavenia Radiusu na mikrotiku. Radius pozostáva so súborov tried:

• Radius - nastavenie a správa radiusu

V tabuľke 7.14 a ma UML diagrame 7.14 vidíme popis triedy Radius.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listRadius	žiadny	slovník	Metóda vypíše zoznam RADIUS serverov.
addRadius	adresa	slovník	Metóda pridá nový RADIUS server.
removeRadius	poradové číslo serveru	slovník	Metóda odtsráni RADIUS server.
disableRadius	poradové číslo serveru	slovník	Metóda vypne RADIUS server.
enableRadius	poradové číslo serveru	slovník	Metóda zapne RADIUS server.
commentRadius	poradové číslo serveru, komentár	slovník	Metóda okomentuje RADIUS server.
printIncommingSettings	žiadny	slovník	Metóda vypíše štatistiky RADIUS serveru.
enableIncomming	žiadny	slovník	Metóda povolí prichádzajúcu trafiku.
setIncommingPort	port	slovník	Metóda nastaví port na prichádzajúcu trafiku.
disableIncommingTraffic	žaidny	slovník	Metóda vypne prichádzajúcu trafiku.
setQueuePacketMark	meno stromu, označenie paketu	slovník	Metóda nastaví označenie paketov prichádzajúcich a odchádzajúcich zo stromu.
resetIncommingCounters	žiadny	slovník	Metóda resetuje štatistiky spojenia.
resetAllRadiusCounters	žiadny	slovník	Metóda resetuje všetky štatistiky spojenia.
monitorRadius	poradové číslo serveru, interval	slovník	Metóda nastaví monitoring RADIUS serveru.
setRadiusService	poradové číslo serveru, meno služby	slovník	Metóda nastaví službu RADIUS.
setCalledId	poradové číslo serveru, užívateľ	slovník	Metóda nastaví vytáčaného užívateľa.
setDomain	poradové číslo serveru, doména	slovník	Metóda nastaví doménu.
setAddress	poradové číslo serveru, adresa serveru	slovník	Metóda nastaví adresu serveru.
setSecret	poradové číslo serveru, heslo	slovník	Metóda nastaví heslo na server.
setAuthenticationPort	poradové číslo serveru, port	slovník	Metóda nastaví autentikačný port.
setAccountingPort	poradové číslo serveru, port	slovník	Metóda nastaví port protokolu AAA.
setTimeout	poradové číslo serveru, timeout	slovník	Metóda nastaví timeout serveru.
enableAccountingBackup	poradové číslo serveru	slovník	Metóda zapne zálohovanie.
disableAccountingBackup	poradové číslo serveru	slovník	Metóda vypne zálohovanie.
setRealm	poradové číslo serveru, doména	slovník	Metóda nastaví sadu domén.
setSourceAddress	poradové číslo serveru, zdrojová adresa	slovník	Metóda nastaví zdrojovú adresu serveru.

Tab. 7.14: Tabuľka metód triedy Radius



Obr. 7.14: UML diagram triedy Radius

### 7.13 Zložka routing

Zložka popisuje možnosti dynamického smerovania na mikrotiku. Rovnako ako kapitoly predtým, jej štruktúra je postavená na základe rovnakom ako je popísaný v kapitolách 7.1.1 a ostatných kapitolách.

#### 7.13.1 Zoznam tried zložiek

Zložka pozostáva z tried:

- BFD trieda ošetruje nastavenie Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
- BGP triedy ošetrujú nastavenie BGP protokolu
- Filter triedy ošetrujú nastavenie BGP bezpečnosti


- **IgmProxy** triedy ošetrujú nastavenie Internet Group Management Protocol (IGMP) proxy
- MME trieda ošetruje nastavenie Mobility Management Entity (MME)
- OSPF triedy ošetrujú nastavenie Open Shortest Path First (OSPF)
- PIM trieda ošetruje nastavenie Protocol-Independent Multicast (PIM)
- RIP trieda ošetruje nastavenie protokolu Routing Information Protocol (RIP)
- RoutingFilter triedy ošetrujú nastavenie fiultrácie komunikácie protokolu BGP
- RP trieda ošetruje nastavenie Randevou point
- VPNRoutes trieda ošetruje správu ciest VPN tunelu

#### 7.13.2 Analýza vybraného súboru

Analýzou vybraného súboru RipNetworks.py v UMl diagrame 7.15 a v tabuľke 7.15.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listNetwork	žiadny	slovník	Metóda vypíše zoznam sietí.
addNetwork	sieť	slovník	Metóda pridá novú sieť.
removeNetwork	poradové číslo siete	slovník	Metóda odtsráni sieť.
disableNetwork	poradové číslosiete	slovník	Metóda vypne siet.
enableNetwork	poradové číslo siete	slovník	Metóda zapne siet.
setNetwork	poradové číslo siete, sieť	slovník	Metóda nastaví existujúcu siet.

Tab. 7.15: Tabuľka popisu metód triedy RipNetworks



Obr. 7.15: UML diagram súboru RipNetworks

## 7.14 Zložka switch

Cieľom zložkyswitch je nastavenie virtuálneho switchu na mikrotiku. Jeho infraštruktúra je identická s kapitolami 7.1.1 a ostatnými kapitolami.

#### 7.14.1 Zoznam tried zložky

Obsahom zložky sú triedy:


- SwitchGeneral -hlavné nastavenie prepínača
- SwitchHost nastavenie hostov
- SwitchPorts -nastavenie portov prepínača
- SwitchRule nastavenie pravidiel filtrovania trafiky na prepínač
- SwitchVlan nastavenie virtuálnych LAN sietí

### 7.14.2 Analýza vybraného súboru

Analýza vybraného súboru switchPorts.py jeodzrkadlená v UML diagrame 7.16 a v tabuľke metód 7.16.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listPorts	žiadny	slovník	Metóda vypíše zoznam portov switchu.
setVlanMode	meno switchu,	slovník	Metóda nastaví VLAN mód portu.
	vlan mód		
setVlanHeader	meno switchu,	slovník	Metóda nastaví hlavičku VLAN.
	hlavička VLAN	SIOVIIIK	Wicoda Hastavi Havicka V Litiv.
setVlanId	meno switchu, VLAN ID	slovník	Metóda nastaví číslo VLAN.

Tab. 7.16: Tabuľka zoznamu metód triedy switchPort



Obr. 7.16: UML digram triedy switchPorts

## 7.15 Zložka System

Účelom zložky system je nastavenie systémových nástrojov prvku mikrotik. Jej infraštruktúra je totožná k infraštruktúre kapitoly 7.1.1 a ďalších kapitol.

#### 7.15.1 Zoznam súborov zložky

Zložka pozostáva zo súborov:


- AutoUpdate správa automatických aktualizácií
- Certificates správa systémových certifikátov
- Console nastavenie konzolového portu
- Files správa súborvej infraštruktúry
- Health správa kontroly stavu hardvéru mikrotiku
- History správa histórie zmien na mikrotiku
- Identity správa nastavenia hostname
- Interfaces -správa nastavenia konzolových rozhraní
- LCD -správa nastavenia kontroly LCD displeja
- Licence správa licencie na mikrotiku
- Logging -správa logovania
- NTPClient správa klienta protokolu Network Time Protocol (NTP)
- NTPServer správa serveru protokolu NTP
- PackageManager správa aktualizácií mikrotiku a systémových balíkov
- ResetConfig správa resetovania konfigurácie mikrotiku
- RouterBoard správa získavania informácií o Routerboarde
- RouterOS správa informácií o operačnom systéme
- Scheduller správa plánovaných úloh
- Scripts správa systémových skriptov
- Services správa systémových služieb
- SpecialLogin -správa šopeciálneho admin prihlasovacieho účtu
- SystemClock správa systémového času
- SystemMaintenance správa reštartu a vypnutia mikrotiku
- UPS -správa konektoru na mikrotiku (Alternating Current (AC) adaptéru)
- user -triedy nastavujú užívateľov, skupiny,...
- WatchDog sprva kontroly prvkov na mikrotiku

### 7.15.2 Analýza vybraného súboru

Vybraný analyzovaný súbor *SystemMaintenance.py* je popísaný v UML diagrame 7.17 a v tabuľke 7.17.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
shutdownRouter	žiadny	slovník	Metóda vypne router
rebootRouter	žiadny	slovník	Metóda reštartuje router.

Tab. 7.17: Tabuľka metód triedy SystemMaintenance



Obr. 7.17: UML diagram triedy SystemMaintenance

#### 7.16 Zložka tools

Cieľom zložky tools je konfigurácia nástrojov prvku mikrotik. Jej infraštruktúra je identická infraštruktúre v zložke 7.2 a ďalších kapitolách.

### 7.16.1 Zoznam súborov zložky

Zložka obsahuje:

- BwServer trieda ošetruje nastavenieserveru správy šírky pásma
- BwTest trieda ošetruje testovanie šírky pásma
- Email trieda ošetruje odosielanie emailov z mikrotiku
- FloodPing trieda ošetruje tzv. "floodpingälebo "ping of death"
- Graphing trieda ošetruje nastavenie a export grafov
- IPscan trieda ošetruje skener IP adries
- MacServer trieda ošetruje nastavenie MAC serveru napr. na pripojenie pomoocu MAC adresy na winbox
- Netwatch trieda ošetruje nastavenie monitoringu trafiky na sieti
- PacketSniffer trieda ošetruje analyzátor paketov
- Ping trieda ošetruje štandardný nástroj overenia dostupnosti adresy ping
- PingSpeed trieda ošetruje meranie rýchlosti dostupnosti spojenia
- Profile trieda ošetruje nastavenie mikrotik profilu
- Romon trieda ošetruje nastavenie prístupu do romon módu (keď router nebootuje)
- SMS trieda ošetruje nastavenie odosielania správ na mobil z mikrotiku

- **Telnet** trieda ošetruje nastavenie pripojenia z mikrotiku pomocou protokolu telnet
- Torch trieda ošetruje zachytávanie trafiky
- Traceroute trieda ošetruje štandardný nástoj trasovania cesty traceroute
- TrafficGenerator trieda ošetruje nastavenie generátoru trafiky
- TrafficMonitorList trieda ošetruje správu trafiky

### 7.16.2 Analýza vybraného súboru

Analyzovaný vybraný súbor *Netwatch.py* popísaný v tabuľke 7.18 a na UML diagrame 7.18.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
listNetwatchSessions	žiadny	slovník	Metóda zobrazí spojenia netwatch.
	IP adresa,		
addNetwatch	interval,	slovník	Metóda pridá nový monitoring.
	timeout		
setNetwachHost	číslo poradia spojenia,	slovník	Metóda nastaví IP adresu existujúceho spojenia.
settvetwaciii10st	IP adresa	SIOVIIIK	
setNetwatchInterval	číslo poradia spojenia,	slovník	Metóda nastaví interval merania.
	interval		
setNetwatchTimeout	číslo poradia spojenia,	slovník	k Metóda nastaví timeout spojenia.
	interval	SIOVIIIK	
removeNetwatch	poradové číslo spojenia	slovník	Metóda zmaže spojenie.
enableNetwatch	poradové číslo spojenia	slovník	Metóda zapne spojenie.
disableNetwatch	poradové číslo spojenia	slovník	Metóda vypne spojenie.
$\operatorname{commentRule}$	poradové číslo spojenia,	slovník	Matáda altamentuis ancienis
	komentár	SIOVIIIK	Metóda okomentuje spojenie.

Tab. 7.18: Tabuľka metód súboru Netwatch



Obr. 7.18: UML diagram triedy Netwatch

#### 7.17 Zložka Wireless

Zložka WIreless obsahuje nástroje na nastavenie WiFi spojenia. Jeho štruktúra je identická zložkám v kapitole 7.2 a ďalších kapitolách.

#### 7.17.1 Zoznam tried zložky

Zložka obsahuje triedy:


- accessList triedy obsahujú nastavenie prístupových listov
- channels triedy obsahujú nastavenie prístupových kanálov WiFi
- connectionList trieda obsahuje správu pripojených zariadení
- interfaceCap triedy obsahujú nastavenie rozhraní Capsman
- interfaceNstremeDual triedy obsahujú nastavenie rozhraní NstremeDual
- interfaceRepeater trieda obsahuje nastavenie rozhrania Repeater
- interfaces trieda rieši správu všetkých rozhraní
- interfaceSniffer trieda rieši pridanie tzv. "sniffera"na rozhranie
- interfaceVirtual triedy ošetrujú nastavenie virtuálnych rozhraní
- interfaceVirtualApBridge triedy ošetrujú nastavenie rozhrania AP Bridge
- interfaceVirtualBridge trieda ošetruje nastavenie virtuálneho bridgu
- interfaceVirtualStationPseudoBridge trieda ošetruje nastavenie pseudobridgu
- interfaceVirtualStation trieda ošetruje nastavenie virtuálnej pracovnej stanice
- interfaceVirtualWds triedy ošetrujú nastavenie rohrania ako Wireless Distribution System (WDS)
- interfaceWirelessAlignement trieda ošetruje zarovnanie pásma
- interfaceWpsClient trieda ošetruje nastavenie Wi-Fi Protected Setup (WPS) klienta
- nstreme- triedy ošetrujú nastavenie technológie nstreme dual
- registration trieda ošetruje správu zaregistrovaných zariadení
- **security** triedy ošetrujú nastavenie bezpečnosti WiFi siete napr. autentizácia cez RADIUS, šifrovanie,...
- wirelessSnooper -nastavenie WiFi skenera

### 7.17.2 Analýza vybraného súboru

Analyzovaný súbor securityProfileRadius.py je popísaný UML diagramom 7.19 a popis metód je v tabuľke 7.19.

Názov metódy	Vstup	Výstup	Vysvetlenie metódy
enableMacAuthentication	meno profilu	slovník	Metóda zapne autentizáciu na úrovni MAC adresy.
disableMacAuthentication	meno profilu	slovník	Metóda vypne autentizáciu na úrovni MAC adresy.
enableMacAccounting	meno profilu	slovník	Metóda zapne započítavanie pripojenia na základe MAC adresy.
disableMacAccounting	meno profilu	slovník	Metóda vzpne započítavanie pripojenia na základe MAC adresy.
enableEapAccounting	meno profilu	slovník	Metóda zapne EAP (overenie doménovým menom).
disableEapAccounting	meno profilu	slovník	Metóda vypne EAP (overenie doménovým menom).
setInterimUpdate	meno profilu,	slovník	Metóda nastaví dobu aktualizácie.
setimerini opdate	update interval	SIOVIIIK	
setMacFormat	meno profilu,	slovník	Metóda nastaví formát MAC adresy.
	formát MAC adresy	SIOVIIIK	
setMacMode	meno profilu,	slovník	Metóda naství mód MAC adries.
	mód autentizácie na základe MAC	SIOVIIIK	
setMacCahingTime	meno profilu	slovník	Metóda nastaví dobu cashovania záznamov.

Tab. 7.19: Tabuľka metód triedy securityProfileRadius



Obr. 7.19: UML diagram triedy securityProfileRadius

# 8 GRAFICKÁ ČASŤ APLIKÁCIE (FRONTEND)

V rámci frontend časti aplikácie boli použité aplikácie:

- QT4 designer softvér na návrh dizajnu okien aplikácie
- PyQT 4 doplnok do pythonu, na návrh a programovanie grafických aplikácií

### 8.1 QT4 disigner

QT4 designer je aplikácia na návrh šablón v rámci použitia knižnice PyQT4. Designer patrí k štandardným nástrojom PyQt knižnice a nachádza sa v  $/usr/lib/x86\_64-linux-gnu/qt5/bin/designer$ . Medzi základné objekty použité v aplikácii sem patria:

- QPushButton tlačítko v GUI
- textlabel popis pri tlačítkach a textových poliach
- textedit pole na text, obsahuje metódy napr. text()
- QListWidget časté použitie v aplikácii, napr. pri použití zobrazenia prvkov
  po stalčení tlačítka, správa prvkov v objekte,objekt je klikateľný, editovateľný,
- lineedit textové pole na editáciu riadku

Po vytvorení šablóny sa súbor uloží vo formáte .ui a musí sa nahrať do kódu aby sa s ním dalo pracovať pomocou príkazu qtCreatorFile = "súbor.ui"

# 8.2 PyQT 4


V aplikácii je použitá verzia PyQT vo verzii 4. Dnes existuje v dvoch verziách a to vo verzii 4 a vo verzii 5. Nakoľko QT4 designer je navrhnutý na PyQT vo verzii 4, tak aj PyQT je v kóde použité vo verzii 4.

V rámci okna po prihlásení na zariadenie je okno založené na objekte menubar() a na metódach addMenu() na pridávanie hlavných položiek v menu a ďalšie položky sú QAcion, ktoré vytvárajú podzložku v menu cez metódu addAction(). Ďalšou dôležitou knižnicou je QtGui na vytvorenie GUI plikácie. Objekt QApplication() vytvorí samostatnú aplikáciu spoločne s metódou pre otvorenie okna show(), tiež je tu použitá knižnica sys a jej metóda exit() na zatvorenie celej aplikácie, a ďalšou metódou je close(), táto metóda okno zavre.

## 9 GRAFICKÁ APLIKÁCIA


## 9.1 Hlavné prihlasovacie okno


Hlavné okno aplikácie predstavuje prihlasovaciu obrazovku a možnosť zobrazenia blízkych zariadení a to ich IP adries pomocou tlačítka *find devices*(vyhľadávacia doba je 2x 30 sekúnd, najskôr vyhľadá MAC adresy, potom IP adresy), pomocou tohoto tlačítka sa vylistujú blízke mikrotik zariadenia a ich IP adresy, toto vychádza z aplikácie mactelnet a výstup zachytáva *listIpValues a listMacValues*. Toto vidíme na obrázku 9.1.



Obr. 9.1: Prihlasovacie okno aplikácie

Ďalej sa tu nachádzajú textové polia address, username a password. Do týchto polí sa zapisuje IP adresa (je možné ju skopírovať z IP address textového poľa) zariadenia, na ktoré sa chceme pripojiť, užívateľské meno a heslo a po stlačení tlačítka login sa užívateľ pri úspešnom pokuse prihlási na mikrotik pomocou API-SSL. V opačnom prípade sa vyhodí okno s výnimkou. Pri nepodpore zariadenia API-SSL prípadne španej komunikácie v rámci overovania certifikátu sa vyhodí nasledujúca výnimka podľa obrázku 9.2a. Druhým typom výnimky je neúšpešné prihlásenie chybného užívateľského mena alebo hesla. Toto vidíme na obrázku 9.2b. Všetky tieto výnimky sú spravované pod štandardnými výnimkami programovacieho jazyka python a používajú štandardne try except.





(a) Výnimka pri zlej komunikácii s routrom

(b) Výnimka pri zlom prihlásení

Obr. 9.2: Zoznam výnimiek pri prihlásení na zariadenie

#### 9.1.1 Hlavné okno konfiguračnej aplikácie

Po úspšnom prihlásení na zariadení sa otvorí okno popisujúce na obrázku 9.3.



Obr. 9.3: Hlavné okno aplikácie

Aplikácia je riešená podobne ako na mikrotiku, to znamená okno v okne. Aplikácia je viac-oknová, može sa otvoriť niekoľko okien naraz a okná budú vykreslené v hlavnom okne aplikácie.

## 9.2 Položky hlavného menu

V menu sa nachádzajú jednotlivé položky a ich podzložky:


- Interface správa a manažment rozhraní, pridávanie, odoberanie rozhraní, zapnutie a vypnutie rozhraní, obshauje tiež správu ethernet rozhraní, VLAN rozhraní a tzv. interface listov a ich členov
- IP predstavuje správu IP adries, ARP a služieb na zariadení
- Address pools predstavuje správu adries na priraďovanie tzv, adresných rozsahov (poolov)
- **Bridge** predstavuje správu bridge rozhrania, VLAN rozhraní, portov bridgu, a pripojených zariadení
- Routing management predstavuje správu statického smerovania, susedov, a next-hop zariadení

- DHCP predstavuje správu DHCP serveru, klienta a relay, pripojených zariadení na konkrétny server
- DNS predstavuje správu nastavenia DNS serverov, správa cache pamäti a statických záznamov
- Hostname predstavuje nastavenie systémového mena (hostname)
- **Firewall** predstavuje správu NAT a filtrovacích pravidiel na vstup a výstup zariadenia, pridávanie povolenia, zakázania a odmietnutia paketu, správu servisných portov, Quality of Service (QoS) a pravidiel výstupu a pripojení, tiež správu tzv. address listov
- Wireless predstavuje nastavenie bezdrôtovej siete, nastavenie Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2-PSK) profilu na bezdrótové spojenie a správu pripojených zariadení
- System information predstavuje zobrazenie informácií o procesore, ovládačoch, diskoch, atď.
- User management predstavuje správu užívateľov a zobrazenie pripojených užívateľov
- Maintenance predstavuje upgrade, reset zariadenia, obnova konfigurácie, reštart a vypnutie zariadenia
- Log predstavuje výpis systémového logu
- About predstavuje dve tlačítka Quit a About, About vypíše informácie o
  softvéri, stlačením tlačítka Quit sa vypnú všetky okná a celé spojenie zahrňujúc
  prihlasovacie okno


## 9.2.1 Ukážka fungovania aplikácie cez menu Interface

Tlačítko interface obsahuje:

- Interfaces obsahuje zoznam rozhraní, zapnutie a vypnutie rozhraní spoločne s výnimkami zobrazené na obrázku 9.4
- Ethernet obsahuje zoznam ethernet rozhraní, zapnutie a vypnutie rozhrania, reset MAC adresy rozhrania zobrazené na obrázku 9.5
- VLAN obsahuje zoznam VLAN rozhraní, pridanie, odstránenie, zapnutie a vypnutie rozhrania zobrazené na obrázku 9.6
- Interface list members obsahuje zoznam členov interface listu, ich pridávanie a odstránenie zobrazené na obrázku 9.7
- Interface lists predstavuje zoznam interface listov, ich pridanie, odstránenie, zapnutie a vypnutie zobrazené na obrázku 9.8



Obr. 9.4: Okno interfaces




Obr. 9.5: Okno ethernet



Obr. 9.6: Okno VLAN



Obr. 9.7: Okno Interface list member



Obr. 9.8: Okno interface list

V rámci aplikácie sa tu nachádzajú ďalších niekoľko okien, napr. IP, Maintenance, About, DHCP, Hostname, atď. Tieto časti aplikácie sú riešené rovnakým spôsobom ako to je v kapitole 9.2.1. Zoznam všetkých tlačítok sa nachádza v kapitole 9.2.

## 9.3 Testovanie aplikácie

V rámci aplikácie bolo prevedené manuálne testovanie. Aplikácia bola tetsovaná na lokálnom mikrotiku, na ktorom bol nahratý a importovaný certifikát *diplomlka.crt*. Tento certifikát bol následne použitý aj v službe API-SSL. V rámci testovania sú certifikáty nahraté aj v koreňovej zložke projektu aplikácie.

Ako prvé bolo otestované vyhľadávanie zariadení kliknutím na tlačítko "find devices". Pre funkčnosť tohoto vyhľadávania je potreba vypnúť firewall, nakoľko linux so zapnutým firewallom zariadenia nevyhľadá.

Po vyhľadaní zariadení sa kliknutím na záznam IP adresy vloží do políčka "Address".

Štandardne tam je nastavené užívateľské meno admin. Zadaním hesla a stalčením tlačítka OK nastávajú situácie:

- úspešné prihlásenie otvorí okno s aplikáciou
- neúspešné prihlásenie (užívateľské meno alebo heslo) vypíše výnimku do okna s textom "Could not login"
- posledná varianta je nepodpora API-SSL na zariadení, chyba certifikátu (overovanie) vyhodí výnimku do okna s textom "Could not open socket"

V rámci ďalšieho testovania nastávajú nasledujúce situácie:

- otestovanie otvorenia okien, okná sa otvárajú v hlavnom okne aplikácie, minimalizovaním hlavného okna aplikácie sa minimalizuje všetko, okná sú zoradené do kaskády
- otestovanie tlačítok enable, disable tlačítkami sa otestuje vypnutie a zapnutie položky v aplikácii, niektoré položky nemožno vypnúť (napr. dynamické záznamy v ARP) a vyskočí oknos výnimkou "Could not talk to api", čo v týchto prípadoch znamená, že prvok nie je možné vypnúť, obdobne to platí aj pre tlačítko Enable, ďalej pri zapnutí a vypnutí položky sa v stĺpci disabled pri vypnutí nastaví paramter na True, v opačnom prípade na False
- tlačítko remove otestovanie tlačítka remove, ktoré odobere špecifický záznam
  na zariadení, obdobne ako pri zapnutí a vypnutí položky sa vyhodí rovnaká
  výnimka, po odobraní záznamu sa záznam odstráni aj z listu položiek a obnoví
  sa aktuálny zoznam
- otestovanie pridania položiek otestuje sa pridanie položiek spôsobom, že sa ako prvé otvorí nové okno, kliknutím naň sa zobrazí a pridajú sa konkrétne údaje, následne stalačením OK sa tento záznam pridá, platí to tiež pre okná s viac add tlačítkami, napr. pre firewall, logging, mangle, nat, v momente pridania záznamu sa zoznam záznamov obnoví na aktuálny zoznam, pri výnimke, napr. zle zadanom údaji sa vyhodí výnimka s oknom "Could not talk to api"
- testovanie Maintenance tlačítkom sa otestujú funkcie reštartovanie zariadenia, vypnutie zariadenia, upgrade zariadenia na main verziu, v prípade problému s pripojením sa vyhodí okno s výnimkou, zapnutie a vypnutie balíčkov, reset zariadenia, obnovenie zariadenia zo súboru
- test Quit a About tlačítkom about sa vyhodí okno s informáciou o softvéri, tlačítkom Quit sa ukončí celá aplikácia

## 10 NÁVOD NA INŠTALÁCIU A SPUSTENIE

## 10.1 Inštalácia na operačom systéme linux

Najspoľahlivejšou cestou je nainštalovanie potrebných balíčkov v rámci pythonu na spustenie aplikácie. Linux v sebe štandardne zahrňuje python v oboch verziách, teda aj vo verzii 2 aj vo verzii 3, k posledným aktualizáciám linux mint vo verzii 3.6.5. Tento návod bude popisovať spôsob nainštalovania potrebných súborov a modulov do pythonu, ako aj spôsob spustenia aplikácie. Návod bol písaný na distribúciu linuxu Linix Mint, toto vychádza z Ubuntu teda z Debianu. Pre CentOS sa použije buď dnf alebo yum, to platí aj pre fedoru. Pre arch linux platí príkaz pacman na nainštalovanie jednotlivých aplikácií.

#### 10.1.1 Inštalácia pip a pip3

Pre potrebu inštalovania modulov do pythonu je potreba doinštalovať inštalátor pip a pip3 (pre python vo verzii 3).

```
sudo apt install python-pip
sudo apt install python3-pip
pip install ---upgrade pip
pip3 install ----upgrade pip
```

Listing 10.1: Nainštalovanie pip

## 10.1.2 Nainštalovanie knižnice tikapy

Zadaním nasledujúceho príkazu v terminále sa nainštaluje knižnica tikapy, prte komunikáciu s mikrotikom, je použitá v backend časti aplikácie. Tikapy modul používa jazyk python 3. V prípade neúspechu je treba pridať parameter –user.

```
sudo apt install git
git clone https://github.com/vshn/tikapy
pip3 install tikapy
```

Listing 10.2: Nainštalovanie tikapy

## 10.1.3 Nainštalovanie pexpect

Podobne ako v kapitole 10.1.2, je potreba doinštalovať modul pexpect, ktorý zahrňuje pxssh, pxtelnet, pxftp, ...

```
pip install pexpect
pip3 install pexpect
```

Listing 10.3: Nainštalovanie pexpect

#### 10.1.4 Inštalácia mactelnet

Pre potrebu vyhľadávania zariadení v aplikácii je potreba nainštalovať mactelnet klienta. Toto sa vykoná vykonaním príkazu

```
sudo apt install mactelnet-client
```

Listing 10.4: Nainštalovanie mactelnet

#### 10.1.5 Nainštalovanie setuptools

Pre možnosť používania modulov do pythonu je nutné nainštalovať setuptools, to sa prevedie príkazom

```
pip install setuptools —user
pip3 install setuptools —user
```

Listing 10.5: Nainštalovanie setuptools

## 10.1.6 Inštalácia PyQT4

Grafická časť aplikácie je napísaná v module jazyka python PyQT4. Na inštaláciu je potreba zadať príkaz

```
sudo apt install python-qt4 python-qt4-dev
sudo apt install python3-pyqt4
sudo apt install pyqt4-dev-tools
```

Listing 10.6: Nainštalovanie pyqt4

## 10.1.7 Inštalácia QT4 designer

Grafická časť aplikácie bola navrhnutá v programe QT4 designer, pre jej spojazdnenie je potreba ju nainštalovať (jediné možné riešenie je len na operačnom systéme linux, na windows neexistuje inštalátor). Nainštaluje sa obdobne:

```
sudo apt install python-qt4 qt4-designer
```

Listing 10.7: Nainštalovanie qt4 designera

#### 10.1.8 Inštalácia paramiko

Pre potreby fungovania aplikácie je potreba dpinštalovať modul paramiko. To sa prevedie príkazom

```
pip install paramiko
pip3 install paramiko
```

Listing 10.8: Inštalácia paramiko

#### 10.1.9 Spustenie aplikácie

Aplikácia používa certifikáty uložené v projekte pod názvom diplomka1.crt a kľúč k certifikátu pod názvom diplomka1.key. Toto je pre spojenie s mikrotikom cez API-SSL. Pre spustenie aplikácie je potreba navigácie do koreňovej zložky, kde sa nachádza súbor loginGui.py, tento súbor je spúšťací súbor na spustenie napísanej GUI aplikácie. Následne sa program spustí nasledovne:

```
adrian@~/PycharmProjects/diplomkap3 $ python3 loginGui.py
```

Listing 10.9: Spustenie aplikácie


Po úspešnom spustení by sa malo otvoriť prihlasovacie okno, kde po jeho inicializácii sa stlačením tlačítka na vyhľadanie zariadení cez tlačítko FInd devices, toto trvá 1 minútu kým program mactelnet nájde najbližšie zariadenia, štandardné prihlasovacie užívateľské meno je admin, po kliknutí na IP adresu sa doplní do textového poľa address. Následne sa zadá heslo a stlačí sa tlačítko OK.

# 10.2 Návod na inštaláciu na operačnom systéme Windows

Aplikácia je napísaná vo verzii PyQt 4, ktorá existuje pre Windows do verzii pythonu 3.3, pre využitie vyšších verzií pythonu je nutné používať PyQt 5. Inštalácia je nasledujúca.

## 10.2.1 Inštalácia Python 3.3

Stiahnutie a inštalácia .exe inštalátoru z nasledujúceho odkazu pre 64-bitovú platformu a pre 32-bitovú platformu z odkazu. Následne je potreba nastaviť systémovú premennú, aby sa mohol volať príkaz python3, prípadne python sa toto nastaví v rámci inštalátoru. Možné nastavenie systémovej premennej je vidieť na obrázku 10.1.



Obr. 10.1: Nastavenie systémovej premennej na windowse

#### 10.2.2 Inštalácia pip

Python inštalátor nezahrňuje pip prípadne pip3 a preto je nutné ho doinštalovať nasledovne:

- 1. stiahnutie súboru *get-pip.py* do zložky kde je python, štandardne na disku C v zložke Python33.
- nainštalovanie pip pomocou príkazu: python.exe get-pip.py. Po úspešnej inštalácii sa tu objaví zložka Scripts, zložka musí obshaovať súbory pip a pip3.

#### 10.2.3 Inštalácia modulov

Doinštalovanie modulov tikapy, pexpect, paramiko, pypi nasledovne. Cez prieskumník sa dostaneme do zložky Scripts, kde pomocou pravého tlačítka myši a tlačítka SHIFT (ľavý) sa otvorí ponuka otvoriť cez powershell. Následne sa zadajú príkazy:

- .\pip3 install tikapy
- .\pip install tikapy
- .\pip3 install pipy
- .\pip install pipy
- .\pip3 install paramiko
- .\pip install paramiko
- .\pip3 install pexpect
- .\pip install pexpect

- .\pip3 install setuptools
- .\pip install setuptools

#### 10.2.4 Inštalácia PyQt4

Pre nainštalovanie PyQt 4 na Windowse, je potreba stiahnuť .exe inštalátor a nainštalovať ho do zložky, kde sa nachádza python, čo je štandardne  $C:\python33$ . Tu sa následne vytvoria všetky potrebné súbory na spustenie GUI aplikácie.

#### 10.2.5 Spustenie aplikácie

Pre spustenie aplikácie je potreba pristupovať absolútnymi cestami. To je, pre spustenie aplikácie je nutné sa prenavigovať do zložky s projektom, ktorý je možný stiahnúť z priloženého DVD. Následne spustiť príkaz, napr. projekt mám uložený v adresáry E:\diplomka. Potom príkaz bude vypadať  $C:\python33\python.exe\ login-Gui.py$ .

#### 10.2.6 Možné problémy na windowse

Niektoré verzie Windows nepodporujú PyQt 4, preto môže vzniknúť situácia že sa aplikácia nespustí. Dôvodom môže byť, že nedokáže nájsť knižnicu *uic*, ktorá je súčasťou PyQt 4. Pokiaľ to nepôjde sú tu dva scenáre:

- Scenár 1: Nastavenie systémovej premennej podobne ako na obrázku 10.1 pre uic, ktoré je v zložke kde sa nachádza python
- Scenár 2: Preportovanie aplikácie do verzie PyQt 5

## 11 ZÁVER

Diplomová práca sa zaoberala vytvorením užívateľského rozhrania pre prvky mikrotik na operačný systém Linux.

V prvej časti práce sa nachádza teoretický rozbor API, knižníc a pythonu. Popisuje možnosti inštalácie, princíp fungovania modulov a použité knižnice.

V ďalšej časti sa nachádza popis konzolovej časti aplikácie spôsobom výberu jedného súboru zo zložky v projekte a popisom jeho metód a reprezentáciou jeho UML diagramov. Pre každú zložku je najskôr globálny popis a následne vybratý jeden súbor zo zložky a ten je detailne popísaný.

V ďalšej časti sa nachádza grafická časť aplikácie (frontend) realizovaná cez PyQT4 a QT4 designer. Nachádza sa tu popis prostredia, možnosti, výnimky. Ďalej sú tu v skratke popísané funkcie tlačítok a jeho súbory sú uložené na priloženom DVD a na verzovacom systíme github s konkrétnymi repozitármi.

V poslednej časti práce sa nachádzajú návody na inštaláciu na UNIX systémoch. Ako posledná časť slúži testovanie aplikácie.

Aplikácia predstavuje konfiguračný nástroj na konfiguráciu prvkov mikrotik, ale vzhľad aplikácie je patrične odlišný od originálneho winboxu, taktiež aplikácia predsatvuje zjednodušený winbox. Práca používa vlastné rozhranie, ktoré je zjednodušenie súčasného winboxu, neobsahuje jeho všetky prvky. Dizajn aplikácie je dynamický a prispôsobiteľný dizajnu konkrétneho operačného systému. Vzhľad aplikácie je poňatý ale iným spôsobom ako to je vo winboxe. Obsahuje systémové nástroje, nastavenie IP a systémových nástrojov, smerovania, nastavenia DHCP, možnosti správy zariadenia a ďalších prvkov.

## LITERATÚRA

- [1] About Python ROMANO, Fabrizio, Dusty PHILLIPS and Rick van HATTEM Python: Journey from Novice to Expert, 2016. 1311 s. ISBN 978-1-78712-076-1
- [2] Manual:API [online]. 2014, [cit. 24.03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API">https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API</a>
- [3] How to Install Configure Easy-RSA [online]. 2013, [cit. 24. 03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://docs.bigchaindb.com/projects/server/en/latest/production-deployment-template/easy-rsa.html">https://docs.bigchaindb.com/projects/server/en/latest/production-deployment-template/easy-rsa.html</a>
- [4] MAC Level Access (Telnet and Winbox) [online]. 2007, [cit. 26. 03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/tools/mactelnet.php">https://mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/tools/mactelnet.php</a>
- [5] Mitchell Anicas OpenSSL Essentials: Working with SSL Certificates, Private Keys and CSRs [online]. 2012, [cit. 24. 03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://www.digitalocean.com/community/tutorials/openssl-essentials-working-with-ssl-certificates-private-keys-and-csrs">https://www.digitalocean.com/community/tutorials/openssl-essentials-working-with-ssl-certificates-private-keys-and-csrs</a>
- [6] os Miscellaneous operating system interfaces [online]. 2012, [cit. 04. 04. 2018].
  Dostupné z URL: <a href="https://docs.python.org/2/library/os.html">https://docs.python.org/2/library/os.html</a>
- [7] Pexpect version 4.4 [online]. 2018, [cit. 02. 04. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://pexpect.readthedocs.io/en/stable/">https://pexpect.readthedocs.io/en/stable/</a>.
- [8] Installation [online]. 2018, [cit. 02. 04. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://pexpect.readthedocs.io/en/stable/install.html">https://pexpect.readthedocs.io/en/stable/install.html</a>.
- [9] pxssh (version 2.3) [online]. 2018, [cit. 02. 04. 2018]. Dostupné z URL: <a href="http://pexpect.sourceforge.net/pxssh.html">http://pexpect.sourceforge.net/pxssh.html</a>.
- [10] Python 2.7.2 Release [online]. 2018, [cit.02.04.2018]. Dostupné z URL: <a href="https://www.python.org/download/releases/2.7.2/">https://www.python.org/download/releases/2.7.2/</a>.
- [11] Tatu Ylonen *SSH PROTOCOL)* [online]. 2017, [cit. 26. 03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://www.ssh.com/ssh/protocol/">https://www.ssh.com/ssh/protocol/</a>
- [12] What's New In Python 3.0 [online]. 2018, [cit. 02. 04. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://docs.python.org/3.0/whatsnew/3.0.html">https://docs.python.org/3.0/whatsnew/3.0.html</a>.
- [13] What is telnet?) [online]. 2018, [cit. 26. 03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://kb.iu.edu/d/aayd>">https://kb.iu.edu/

- [14] Manual: Webfig [online]. 2018, [cit. 26. 03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Webfig">https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Webfig</a>
- [15] telnetlib Telnet client) [online]. 2018, [cit. 04. 04. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://docs.python.org/3.1/library/telnetlib.html">https://docs.python.org/3.1/library/telnetlib.html</a>
- [16] tikapy [online]. 2018, [cit. 02. 04. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://github.com/vshn/tikapy/blob/master/README.rst">https://github.com/vshn/tikapy/blob/master/README.rst</a>.
- [17] Manual: Winbox [online]. 2018, [cit. 26. 03. 2018]. Dostupné z URL: <a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Winbox">https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Winbox</a>
- [18] Install the Certification Authority [online]. 2017, [cit. 24. 03. 2018].

  Dostupné z URL: <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/core-network-guide/cncg/server-certs/install-the-certification-authority">https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/core-network-guide/cncg/server-certs/install-the-certification-authority>

# ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A SKRA-TIEK

AAA Authentication, authorization and accounting

AC Alternating Current

AP Prístupový bod

API Application programable interface

API-SSL Application programable interface Secure Socket Layer

ARP Address Resolution Protocol

BFD Bidirectional Forwarding Detection

BGP Border Gateway Protocol

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol version 6

DNS Domain Name Server

FTP File Transfer Protocol

GRE Generic Routing Encapsulation

GUI Graphical User Interface

IDE Integrated Developement Envinroment

IGMP Internet Group Management Protocol

IP Internet Protocol

IPv6 Internet Protocol version 6

IPSEC Internet Protocol Security

KVM Kernel-based Virtual Machine

L2TP Layer 2 Tunneling Protocol

LTE Long Term Evolution

MAC macintosh

MAC Media Access Control

MME Mobility Management Entity

MPLS Multi Protocol Label Swiching

MST Multiple Spanning Tree

NAT Network Address Translation

NTP Network Time Protocol

OS Operačný systém

OSPF Open Shortest Path First

OVPN Open Virtual Private Network

PIM Protocol-Independent Multicast

PPP Point to Point Protocol

PPPoE Point to Point Protocol over Ethernet

PPTP Point to Point Tunneling Protocol

QoS Quality of Service

RIP Routing Information Protocol

SNMP Simple Network Management Protocol

SSH Secure Shell

SSL Secure Socket Layer

SSTP Secure Socket Tunneling Protocol

STP Spanning Tree Protocol

TFTP Trivial File Transfer Protocol

TKIP Temporal Key Integrity Protocol

TLS Transport Layer Security

UML Unified Modeling Language

UPNP Universal Plug and Play

VLAN Virtual Local Area Network

VRRP Virtual Router Redundancy Protocol

VPLS Virtual Private LAN Service

VPN Virtual Private Network

WDS Wireless Distribution System

WPA2-PSK Wi-Fi Protected Access 2

WPS Wi-Fi Protected Setup

# ZOZNAM PRÍLOH

.1	Uložené git repozitáre	 	 	 	89
.2	Obsah priloženého DVD	 	 	 	89

## .1 Uložené git repozitáre

Obsah súborov na projekt aplikácie nájdeme na repozitári github: mikrotik Diplomová práca v textovej podobe je uložená na repozitári github: diplomkatex

## .2 Obsah priloženého DVD

DVD obsahuje súbory projektu uložené v zložkách:

- bridge táto časť obsahuje konfiguráciu bridgu
- capsman táto časť obsahuje konfiguráciu centrálnej obsluhy mikrotik prístupových bodov ďalšie funkcie
- certs obsahuje certifikáty na pripojenie sa na mikrotik pomocou protokolu API-SSL
- Dude obsahuje konfiguráciu Dude
- exportToHtml časť predstavuje generovanie súboru na analýzu v podobe webovej stránky
- interfaces časť predstavuje konfiguráciu rozhraní na mikrotiku
- IPv4 rozsiahla časť, obsahuje konfiguráciu IP adries, ...
- IPv6 pre zložku IPv6 platí to isté čo pre zložku IPv4, ale platí pre konfiguráciu na základe IPv6 adresného rozsahu
- KVM sekcia obsahuje možnosti virtualizácie mikrotiku
- log sekcia obsahuje analýzu a konfiguráciu logu zariadenia
- makeSupportFile seckia obsahuje vytvorenie súboru potrebného pre analýzu na mikrotik podpore
- mesh sekcia popisuje konfiguráciu tzv. mesh technológie
- MPLS sekcia obsahuje možnosti konfiurácie Multi Protocol Label Switching (MPLS)
- **PPP** sekcia obsahuje konfiguráciu Point to Point Protocol (PPP) a ďalších možností Virtual Private Network (VPN) konfigurácie.
- Queues sekcia obsahuje konfiguráciu sietových front
- Radius sekcia obsahuje nastavenie autentizácie Radius
- Routing sekcia obsahuje možnosti dynamického smerovania
- Switch sekcia obsahuje konfiguráciu prepínača
- System sekcia obsahuje časť konfigurácie systémových nástrojov,
- Tools sekcia obshauje konfiguráciu mikrotik nástrojov
- Wireless sekcia obsahuje konfiguráciu bezdrátového rozhrania
- loginGui sekcia obsahuje súbory pre GUI, najdôležitejší je spúšťací súbor aplikácie loginGui.py