Introduction à la vérification formelle NuSMV Model-checker

Pascale Le Gall

CentraleSupélec

Février 2020

NuSMV

NuSMV est un model checker développé par les universités de Trento (Italie), Genève (Suisse) et Carnegie Mellon University (Etats-Unis)

```
http://nusmv.fbk.eu/
```

https://en.wikipedia.org/wiki/NuSMV

Open Source, Free Software license

NuSMV

NuSMV

- 1. Un langage pour décrire les modèles sous forme de systèmes de transitions finis
 - relativement expressif et naturel
 - avec des mécanismes de modularité
- 2. Algorithmes de model-checking pour vérifier des propriétés temporelles LTL et CTL sur les modèles décrits

Un premier programme

```
MODULE main

VAR

b0 : boolean ;

ASSIGN

init(b0) := TRUE ;

next(b0) := !b0 ;
```

- Déclaration de variables b0
- Désignation des états initiaux init(b0) := TRUE ;
- Construction des transitions next(b0) := !b0 :

Déclaration des variables des systèmes de transition (MODULE)

```
    variables booléennes

  x : boolean :
  avec pour valeurs, les éléments de TRUE, FALSE

    variables définies par un type énuméré

  st : {ready, busy, waiting};

    variables définies par un intervalle borné d'entiers

  n: 1..8;

    variables définies par un tableau

  a : array 1..8 of {rouge, vert, orange};

    variables définies par vecteur de bits

  v : unsigned word[3];
```

Déclaration des variables des systèmes de transition (MODULE)

variables définies comme des tableaux

init(z[8][1]) := TRUE;

VAR.

```
x : array 0..10 of boolean ;
    y : array 1..3 of {red, green, orange};
  ASSIGN
    init(x[0]) := TRUE;
    init(y[2]) := green ;

    variables définies comme des tableaux de tableaux

  VAR.
    z : array 0..10 of array 0..1 of boolean ;
  ASSIGN
```

Affectations (Assignments)

```
initialisation
  ASSIGN
  init(x) := expression ;
état suivant
  ASSIGN
  next(x) := expression ;
état courant
  ASSIGN
  x := expression ;
  (utile pour modéliser les valeurs de sortie des modules)
définition auxiliaire
  DEFINE
  x := expression;
  (x n'est pas une variable du système de transition, mais une
  variable auxiliaire définie à partir des variables du système)
```

Affectations

- en l'absence de init(.) pour une variable donnée, alors elle est initialisée de façon non déterministe
- ▶ en l'absence de next(.) pour une variable donnée, alors elle peut évoluer de façon non déterministe
 - (utile pour modéliser des entrées du système non déterministes par nature)

Un second exemple

```
MODULE main

VAR

b0 : boolean ;

b1 : boolean ;

ASSIGN

init(b0) := TRUE ;

next(b0) := !b0;
```

- L'ensemble des états est le produit cartésien des domaines de valeurs des variables du module
- ▶ La variable booléenne b1 est sous-spécifiée : elle peut prendre les valeurs TRUE ou FALSE à l'état initial et toutes les transitions sont autorisées.
 - (en l'absence d'initialisation ou de définition de la fonction next, alors toutes les valeurs du domaine de définition sont possibles)
- ► Les évolutions de b0 et b1 sont synchronisées (i.e. les fonctions next de b0 et b1 sont appliquées en même temps)

Un compteur modulo 4

```
MODULE main
VAR.
  b0 : boolean;
  b1 : boolean;
ASSIGN
  init(b0) := FALSE ;
  init(b1) := FALSE ;
  next(b0) := !b0 ;
  next(b1) := ((!b0 \& b1) | (b0 \& !b1)) ;
```

Un compteur modulo 4

```
MODULE main
VAR
  b0 : boolean;
  b1 : boolean;
  out : 0..3;
ASSIGN
  init(b0) := FALSE ;
  init(b1) := FALSE ;
  next(b0) := !b0 ;
  next(b1) := ((!b0 \& b1) | (b0 \& !b1)) :
  out:= toint(b0) + 2*toint(b1) :
```

toint perment de convertir les booléens en entiers

Un compteur modulo 4

MODULE main

```
VAR.
  b0 : boolean;
  b1 : boolean;
ASSIGN
  init(b0) := FALSE ;
  init(b1) := FALSE ;
  next(b0) := !b0 ;
  next(b1) := ((!b0 \& b1) | (b0 \& !b1)) :
DEFINE.
  out := toint(b0) + 2*toint(b1) :
DEFINE définit des abréviations (sorte de macro définitions) : out
n'est pas une nouvelle variable du modèle, et la taille des modèles
n'est pas impactée par la définition de out.
```

Syntaxe des expressions

Expressions arithmétiques

```
+, -, *, /, mod
=, !=, <, <=, >=
```

Expressions booléennes

```
&, |, xor, !, ->, <->
```

- next(x) pour désigner la prochaine valeur de la variable x
- Expressions conditionnelles

```
case
  c1 : e1 ;
  c2 : e2 ;
  ...
  TRUE : en ;
esac
(se lit comme if c1 then e1 else if c2 then e2 ...
else en)
```

Expressions ensemblistes

- définition en extension {a, b, c}
- union de deux ensemblesE1 union E2
- une constante c est une abréviation pour l'ensemble singleton {c}
- ▶ Le résultat de init() ou de next() peut être un ensemble afin de capturer les situations de non-déterminisme

Les expressions utilisées dans les champs ASSIGN et DEFINE

- par défaut les expressions incluent les valeurs de l'état courant et de l'état suivant
- une seule règle assignation (définition) par variable

```
init(x) := TRUE ;
init(x) := FALSE ;
```

est donc interdit

les définitions circulaires sont proscrites

```
x := !x ;
et
next(x) := x & next(x) ;
sont donc interdits
```

Une syntaxe alternative

```
ASSIGN
init(st) := {ready,busy} ;
next(st) := ready ;
out := ready & busy ;
est équivalent à
TNTT
state in {ready, busy}
TRANS
next(state)=ready
INV
out = ready & busy
```

Risque : les propriétés exprimées dans INIT, TRANS et INV peuvent être inconsistantes

Plusieurs définitions de modules conjointes (utilisation de la notation dot)

```
MODULE modulo
VAR.
out : 0..9 :
ASSTGN
next(out) := (out + 1) \mod 10:
MODULE main
VAR.
m1 : modulo ;
m2 : modulo ;
sum : 0..18 ;
ASSTGN
 sum := m1.out + m2.out :
```

- les modules sont instanciés dans d'autres modules (dans la parite VAR)
- La présence d'un module main est dans chaque spécification SMV.
- ► Toutes les variables déclarées dans une instance de module sont visibles dans le module qui instancie le module, via la notation dot (m1.out)

Modules paramétrés

```
MODULE modulo(x)
VAR.
out : 0..9 :
ASSTGN
next(out) := (out + x) \mod 10;
MODULE main
VAR.
m1 : modulo(m2.out) ;
m2 : modulo(m1.out) :
 sum : 0..18 ;
ASSIGN
 sum := m1.out + m2.out ;
```

les paramètres formels peuvent être utilisés comme les autres variables dans les expressions

```
MODULE counter(reset)
VAR.
  output : 0..7 ;
ASSIGN
  init(output):= 0;
  next(output):=
   case
     reset = TRUE : 0 ;
     output < 7 : output +1 ;
     output = 7 : 0 ;
   esac ;
MODULE main
VAR.
  reset : boolean :
  dut : counter(reset) :
ASSTGN
  init(reset) := TRUE :
DEFINE
  cnt_out := dut.output ;
```

Composition synchrone des modules

```
MODULE cell(input)
VAR.
val : {rouge, orange, vert} ;
ASSIGN
next(val) := input ;
MODULE main
VAR.
c1 : cell(c3.val) ;
c2 : cell(c1.val) :
 c3 : cell(c2.val) :
```

A chaque étape, tous les modules avancent d'une transition

Composition asynchrone des modules

```
MODULE cell(input)
VAR val : {rouge, orange, vert} ;
ASSIGN
next(val) := input ;
FAIRNESS running
MODULE main
VAR
  c1 : process cell(c3.val) ;
  c2 : process cell(c1.val) ;
  c3 : process cell(c2.val) ;
```

Avec le mot clé process la composition est alors asynchrone (un seul processus avance à chaque étape).

Une variable running est associée implicitement à chaque module, et est à TRUE lorsque le processus est sélectionné/actif.

La contrainte FAIRNESS running est utilisée pour garantir l'équité entre les processus (i.e. seules les traces qui activent infiniment souvent chacun des processus seront considérées)

LTL ET CTL Spécifications

- ▶ Mot-clé LTLSPEC
- OpérateursX, F, G, U
- ► Exemple de déclaration de formule LTL LTLSPEC b0 U (!b1)
- Mot-clé SPEC (pour les formules CTL)
- Quantificateurs A et E
- ► Exemple de déclaration de formule CTL SPEC E(b0 U (!b1))

ATM : un exemple d'utilisation de propriétés LTL

```
MODULE main
VAR state: {welcome, enterPin, tryAgain, askAmount, thanksGood
 input: {cardIn, correctPin, wrongPin, ack, cancel, fundsOK
ASSIGN
 init(state) := welcome;
 next(state) := case
   state = welcome & input = cardIn : enterPin;
   state = enterPin & input = correctPin : askAmount ;
   state = enterPin & input = wrongPin : tryAgain;
   state = tryAgain & input = ack : enterPin;
   state = askAmount & input = fundsOK
                                          : thanksGoodbye;
   state = askAmount & input = problem : sorry;
   state = enterPin & input = cancel
                                          : thanksGoodbye;
   TRUE.
                                           : state;
 esac:
LTLSPEC F( G state = thanksGoodbye | G state = sorry ) ;
LTLSPEC (F G !(state = askAmount))
        -> F( G state = thanksGoodbye | G state = sorry ) ;
```

Exécuter NuSMV sous forme de commande

```
...$ NuSMV atm.smv
*** This is NuSMV 2.6.0 (compiled on Wed Oct 14 15:31:33 2015)
*** Enabled addons are: compass
*** For more information on NuSMV see <a href="http://nusmv.fbk.eu">http://nusmv.fbk.eu</a>>
*** or email to <nusmy-users@list.fbk.eu>.
*** Please report bugs to <Please report bugs to <nusmv-users@fb
. . .
-- specification F ( G state = thanksGoodbye | G state = sorry
-- as demonstrated by the following execution sequence
Trace Description: LTL Counterexample
Trace Type: Counterexample
  -> State: 1.1 <-
    state = welcome
    input = cardIn
  -> State: 1.2 <-
    state = enterPin
    input = correctPin
  -- Loop starts here
  -> State: 1.3 <-
    state = askAmount
                                          4□ > 4個 > 4 = > 4 = > = 990
```

Exécuter NuSMV en mode intéractif

Analyser le modèle et les traces pas à pas

```
...$ NuSMV -int atm.smv
. . .
***
NuSMV > go
NuSMV > pick_state -r
NuSMV > print_current_state -v
NuSMV > simulate -k 3
NuSMV > reset
NuSMV > help
add_property
                                     alias
bmc inc simulate
                                     bmc_pick_state
NuSMV > goto_state
NuSMV > show_trace ...
NuSMV > quit
```

Pour conclure

Sur le site web de NuSMV (http://nusmv.fbk.eu/), vous trouverez

- ▶ la version 2.6 à installer sur votre portable
- NuSMV User Manual
- NuSMV Tutorial

et sur le site Eduano, vous trouverez une copie des slides.

(NuSMV est désormais remplacé par NuXMV)