

## Sistemas Operacionais

Gestão de tarefas - escalonamento de tarefas

Prof. Carlos Maziero

DInf UFPR, Curitiba PR

Julho de 2020



### Conteúdo

- 1 Conceitos básicos
- 2 Escalonamentos FCFS e RR
- 3 Escalonamentos SJF e SRTF
- 4 Escalonamento por prioridades
- 5 Definição de prioridades
- 6 Escalonadores em sistemas reais



## Tipos de tarefas

Em relação ao comportamento temporal:

De tempo real : exigem tempos de resposta precisos.

Interativas: respondem rapidamente a eventos externos.

Em lote : não têm requisitos temporais explícitos.

Em relação ao uso de CPU:

*CPU-bound*: tarefas que usam intensivamente a CPU.

IO-bound: tarefas que realizam mais entrada/saída.



### Escalonamento de tarefas

### Escalonamento de CPU

Definir a **ordem de execução** das tarefas prontas.

Responsabilidade do **escalonador** de CPU.

Acionado pelo despachante durante as trocas de contexto.



### Critérios de escalonamento

Métricas para avaliar diferentes escalonadores:

Tempo de vida ( $t_t$ ): tempo entre a criação de uma tarefa e seu encerramento.

Tempo de espera  $(t_w)$ : tempo perdido pela tarefa na fila de prontas.

Tempo de resposta  $(t_r)$ : tempo entre a chegada de um evento ao sistema e a resposta a ele.

Justiça: distribuição adequada do processador entre as tarefas prontas.



### Modos de escalonamento

## Escalonamento cooperativo

A tarefa só perde o processador ao terminar, solicitar uma entrada/saída ou liberar explicitamente a CPU (syscall sched\_yield).

Dica: o sistema só funciona se as tarefas cooperarem entre si.

## Escalonamento preemptivo

A cada interrupção, exceção ou chamada de sistema, o escalonador reavalia a fila de prontas e pode "preemptar" a tarefa em execução.



# Algoritmos de escalonamento

#### Tarefas a escalonar:

Tarefa	$t_1$	<i>t</i> <sub>2</sub>	<i>t</i> <sub>3</sub>	$t_4$	<i>t</i> <sub>5</sub>
Ingresso (s)	0	0	1	3	5
Duração (s)	5	2	4	1	2
Prioridade	2	3	1	4	5


### Métricas a considerar:

- Tempo médio de execução ( $T_t$ ) das tarefas
- Tempo médio de espera (T<sub>w</sub>) das tarefas



## **Escalonamento FCFS**

FCFS: First Come, First Served





### Escalonamento FCFS

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{5 + 7 + (11 - 1) + (12 - 3) + (14 - 5)}{5}$$
$$= \frac{5 + 7 + 10 + 9 + 9}{5} = \frac{40}{5} = 8,0s$$


$$T_{w} = \frac{t_{w}(t_{1}) + \dots + t_{w}(t_{5})}{5} = \frac{0 + 5 + (7 - 1) + (11 - 3) + (12 - 5)}{5}$$
$$= \frac{0 + 5 + 6 + 8 + 7}{5} = \frac{26}{5} = 5, 2s$$



### Escalonamento RR


RR: Round-Robin (ou revezamento)

Usa preempção por tempo (no exemplo,  $t_q = 2$ )





### Escalonamento RR





## Escalonamento RR


$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 4 + 12 + 6 + 6}{5} = \frac{42}{5} = 8,4s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 2 + 8 + 5 + 4}{5} = \frac{28}{5} = 5,6s$$



# Escalonamento SJF

### SJF: Shortest Job First





## Escalonamento SIF

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 5 + 4 + 4}{5} = \frac{29}{5} = 5,8s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 0 + 1 + 3 + 2}{5} = \frac{15}{5} = 3,0s$$


Problema: como prever a duração de uma tarefa?

Pode ser usado em conjunto com *Round-Robin*.



### **Escalonamento SRTF**

### SRTF: Shortest Remaining Time First





## Escalonamento SRTF

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 6 + 1 + 4}{5} = \frac{27}{5} = 5, 4s$$


$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 0 + 2 + 0 + 2}{5} = \frac{13}{5} = 2,6s$$



### Escalonamento PRIOc

PRIOc: por prioridades, cooperativo

Prioridades:  $t_1$ : 2  $t_2$ : 3  $t_3$ : 1  $t_4$ : 4  $t_5$ : 5





## Escalonamento PRIOc

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{7 + 2 + 13 + 7 + 4}{5} = \frac{33}{5} = 6,6s$$


$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{2 + 0 + 9 + 6 + 2}{5} = \frac{19}{5} = 3,8s$$



## Escalonamento PRIOp

PRIOp: por prioridades, preemptivo

Prioridades:  $t_1$ : 2  $t_2$ : 3  $t_3$ : 1  $t_4$ : 4  $t_5$ : 5





# Escalonamento PRIOp

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{10 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = \frac{28}{5} = 5,6s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{5 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = \frac{14}{5} = 2,8s$$



### Prioridades dinâmicas

### Problema das prioridades estáticas:

- Tarefas de baixa prioridade têm pouco acesso à CPU.
- Se houverem muitas tarefas, podem ficar paradas.
- Fenômeno chamado "inanição" (starvation).

### Solução: uso de prioridades dinâmicas

- Aumentar aos poucos a prioridade das tarefas paradas.
- Ao executar, a tarefa volta à sua prioridade original.
- Algoritmo de "envelhecimento" (aging).



# Um algoritmo de envelhecimento

Definições: N : número de tarefas no sistema

 $t_i$ : tarefa i,  $1 \le i \le N$ 

 $pe_i$ : prioridade estática da tarefa  $t_i$  $pd_i$ : prioridade dinâmica da tarefa  $t_i$ 

Quando uma tarefa nova  $t_{nova}$  ingressa no sistema:

$$pe_{nova} \leftarrow prioridade fixa$$
  
 $pd_{nova} \leftarrow pe_{nova}$ 

Para escolher  $t_{prox}$ , a próxima tarefa a executar:


escolher 
$$t_{prox} \mid pd_{prox} = max_{i=1}^{N}(pd_i)$$
  
 $pd_{prox} \leftarrow pe_{prox}$  (reinicia a prioridade)  
 $\forall t_i \neq t_{prox} : pd_i \leftarrow pd_i + \alpha$  (envelhece as demais)



### Escalonamento PRIOd

PRIOd: por prioridades, preemptivo e dinâmico

Prioridades:  $t_1$ : 2  $t_2$ : 3  $t_3$ : 1  $t_4$ : 4  $t_5$ : 5





## Escalonamento PRIOd

$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{11 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = \frac{29}{5} = 5,8s$$

$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{6 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = \frac{15}{5} = 3,0s$$




# Efeito da prioridade dinâmica

Round-Robin ( $t_q = 1$ ) e prioridades  $t_1 : 1$   $t_2 : 2$   $t_3 : 3$ 

### Sem envelhecimento:



### Com envelhecimento:





# Quadro comparativo

Algoritmo	FCFS	RR	SJF	SRTF	PRIOc	PRIOp	PRIOd
Tempo médio $T_t$	8,0	8,4	5,8	5,4	6,6	5,6	5,8
Tempo médio $T_w$	5,2	5,6	3,0	2,6	3,8	2,8	3,0
Trocas de contexto	4	7	4	5	4	6	6
Tempo total	14	14	14	14	14	14	14



# Definição de prioridades

#### Fatores externos:

- Informações providas pelo usuário ou o administrador
  - Classe do usuário (administrador, diretor, estagiário)
  - Importância da tarefa em si (um detector de intrusão, etc)
- O escalonador não pode estimá-los sozinho
- Definem uma prioridade estática



# Definição de prioridades

### Fatores internos:

- Informações que podem ser obtidas pelo escalonador
- Pode ser estimadas com base em dados internos
  - Idade da tarefa
  - Duração estimada
  - Interatividade
  - Tempo em espera
- Permitem calcular uma prioridade dinâmica



### Prioridades em sistemas Windows

### Prioridades dos processos e threads entre 0 e 31:

- 24: tempo-real
- 13: alta
- 10: acima do normal
- 8: normal
- 6: abaixo do normal
- 4: baixa ou ociosa

A tarefa com janela ativa recebe mais prioridade (+1 ou +2).



## Prioridades em Sistemas Linux

### No Linux há duas escalas de prioridades:

- Tarefas de tempo-real:
  - Vai de 0 (mais importante) a 99 (menos importante)
  - Tem precedência sobre tarefas interativas
  - Somente o administrador pode definir
- Tarefas interativas:
  - Quase todas as tarefas dos usuários
  - Escala negativa de -20 (+ importante) a +19 (- importante)
  - Ajustável através dos comandos nice e renice



### Escalonador do Linux

Usa várias filas com políticas distintas:

SCHED\_DEADLINE: tarefas de tempo real com prazos, usa o algoritmo *Earliest Deadline First* (EDF).

SCHED\_FIFO: prioridades fixas preemptivo, sem quantum.

SCHED\_RR: SCHED\_FIFO + Round-Robin, quantum 10-200ms.

SCHED\_NORMAL: algoritmo CFS - Completely Fair Scheduler (Round-Robin c/ quantum variável, prioridades dinâmicas).

SCHED\_BATCH: tarefas CPU-bound de baixa prioridade.

SCHED\_IDLE: só recebe CPU se não houver tarefa ativa.