Respostas dos Exercícios do Tópico 101

Resultados iguais podem ser obtidos por maneiras e comandos diferentes. O importante aqui é praticar e obter as respostas esperadas.

101.1 Identificar e Configurar o Hardware

<u>1.</u>

- Nome do dispositivo de áudio/multimedia que está sendo utilizado
 - o Ispci
- O IRQ utilizado pelo dispositivo de áudio/multimídia
 - Ispci -v -s "<ID>"
 - cat /proc/interrupts
- Quantidade de devices conectados em seu barramento USB
 - o Isusb | wc -l
- Nome do modelo da(s) CPU(s) utilizadas
 - o cat /proc/cpuinfo
- Como o dispositivo de armazenamento foi mapeado em seu Linux (sda, sdb, hda, hdb)
 - o dmesg
 - o df
 - o fdisk -l

<u>2.</u>

modinfo snd

*também pode ser visto através da análise do "Ismod"

<u>3.</u>

modprobe batman-adv ou # insmod /lib/modules/4.8.0-46-generic/kernel/net/batman-adv/batman-adv.ko

Ismod | grep batman

rmmod batman-adv ou # modprobe -r batman-adv

<u>4.</u>

O modprobe possui o mapeamento de todos os nomes dos módulos, seu arquivo .ko e suas dependências, com isso ele consegue subir ou baixar um módulo apenas por sue nome, não sendo necessário a indicação do caminho completo. Consegue também subir e baixar um módulo e suas dependências.

101.2 O Processo de Boot

5.

```
# dmesg | grep BOOT_IMAGE
```

journalctl -b | grep BOOT_IMAGE

101.3 Alterar os RunLevels, Shutdown e Reboot

6.

Existem várias formas de verificar essa informação, mas considerando que o gerenciador de inicialização sempre será o processo de ID 1, convém analisar as informações deste processo em execução através dos seguintes comandos:

```
root@linux:~# ps -p 1
```

root@linux:~# stat /proc/1/exe

<u>7.</u>

No systemd utilize os comandos

Is -Ih /lib/systemd/system/default.target

systemctl get-default

No SysV veja o runlevel default pelo comando:

grep default /etc/inittab

* O runlevel atual pode ser observado também como comando runlevel

```
<u>8.</u>
```

```
# Is -I /lib/systemd/system/*target|wc -I
# systemctl list-unit-files --type=target
```

<u>9.</u>

O comando abaixo mostra se o serviço está ou não habilitado

systemctl is-enabled cron

Para ver se o serviço está em execução

systemctl status cron

Para habilitar ou desabilitar o serviço

systemctl enable/disable cron

<u> 10.</u>

shutdown -r now

reboot

systemctl reboot

init 6

telinit 6