

MIT 6.S081 实验报告 Lab 2

2151767 薛树建

日期: 2023年7月20日

目录

Lab2: system calls			3
1.	System call tracing (moderate)		3
	1)	实验目的	3
	2)	实验步骤	3
	3)	实验中遇到的问题和解决方法	6
	4)	实验心得	6
2.	Sysinfo (moderate)		7
	1)	实验目的	
	2)	实验步骤	7
	3)	实验中遇到的问题和解决方法	9
	4)	实验心得	9
总结	,		9

Lab2: system calls

1. System call tracing (moderate)

1) 实验目的

本实验目的是让我们实现一个新的系统调用 trace,从而用来追踪打印用户程序使用系统调用的情况。在该实验中已经提供了一个 trace.c 文件来进行相关系统调用,我们所需要做到工作便是在内核代码中去添加相关的打印函数。

2) 实验步骤

在做完第一个实验之后,应该对于其中的一些操作比较熟悉,在第一个实验中,通过 pl 脚本文件来生成对应的 usyscall.S 汇编文件,通过该文件中的代码来进入内核态。因而想要添加新的系统调用,我们需要在 usys.pl 文件中添加对应代码。

- a) 首先通过阅读实验提示可得知本次实验是通过 trace 程序来进行系统调用, 我们的目的主要便是对其进行实现(内核层次上), 因而首先还是因为在 makefile 文件的UPROGS 下添加 trace 的声明(trace.c 文件已经被提供好了, 我们无需去实现)。
- b) 接着我们需要在 usys.pl 中添加 trace 系统调用的入口。仿照其他例子:

```
entry("sleep");
entry("uptime");
entry("trace");
```

其次我们需要在 user.h 中声明该函数,具体返回类型和参数可以通过实验网站的提示或者是 trace.c 中对 trace 函数的具体调用格式来获取。

int trace(int);

这几件事完成之后便可以转到内核层面了。

c) 我们需要先搞清楚系统调用的具体实现流程,在从用户态进入内核态时,会先将参数保存到 a0 寄存器中(多个参数则会向后保存到 a1.a2···a7)

在这之后将跳转并运行 usys.S 中的汇编代码,该代码会将系统调用的调用好保存到 a7 寄存器中,随后在进入中断时会根据 a7 寄存器的值来选择对应的内核函数来执行。保存调用号之后,会调用 ecall 函数来进入内核产生中断(traps).ret 指令则是用来恢复现场。

```
.global trace
trace:
li a7, SYS_trace
ecall
ret
```

随后将会进行一些保存现场的操作,此时不再详述,其接着便跳转到 usertrap 来处理中断。

```
if(r_scause() == 8){
    // system call

if(p->killed)
    exit(-1);

// sepc points to the ecall inst
    // but we want to return to the
p->trapframe->epc += 4;

// an interrupt will change ssta
// so don't enable until done wi
intr_on();

syscall();
```

r_scause 记录的时产生该中断的原因,8 表示是系统调用,进行了一些操作,我们主要关心最后一个函数 syscall,该函数如下:

它通过 trapframe 来获取 a7 的值(在 ecall 指令中 a7 寄存器的值已经被保存到了进程的 trapframe 中),a7 记录的便是系统调用号,以此来调用相应的内核系统调用函数。完成之后便调用 usertrapret()从而返回用户态。

d) 那么我们需要去实现 trace 相关的系统调用,我们需要在 kernel/syscall.h 中去定义系统调用号

```
#define SYS_close 21
#define SYS_trace 22
```

接着在 syscall.c 中添加相关的映射与系统调用函数 sys_trace 函数的声明

```
[SYS_trace] sys_trace,
[SYS_sysinfo] sys_sysinfo,

extern uint64 sys_uptime(void);

extern uint64 sys_trace(void);

extern uint64 sys_sysinfo(void);
```

e) 接下来我们需要考虑 sys_trace 函数该如何实现,实际上我们去查看 trace,c 文件的相关逻辑不难发现,在 trace.c 文件在调用了 trace 之后,直接就进行了 exec 函数来执行后续操作,并没有进行 fork,也就是 trace.c 完全成为了一条新的程序。我们的目的是在该程序中追踪某个系统调用。因而我们在进行 trace 调用时需要保存一下追踪的调用号,保存调用号位置其实是在 proc 结构体中,虽然 exec 函数会完全替换掉原来的程序,但是原来程序的进程 id 不变,proc 中的某些内容也不会改变,因而我们可以在进行 trace 调用时将调用好保存在 proc 中,如下:

```
char name[16]; // Process name (debugging)
int mask; //记录追踪哪些种类的系统调用
};
```

该值的获取可以用 sys_trace 来执行,通过读取参数值获取

```
uint64
sys_trace(void)
{
  int mask;
  argint(0, &mask); //从内核中获取参数int参数
  myproc()->mask = mask; //对进程的掩码进行设置
  return 0;
}
```

实际上,我们在此处还需要对 fork 函数进行修改,保证子进程能够继承父进程的 mask, 不然 children 测试无法通过。

```
release(&np->lock);
np->mask=p->mask;
```

f) 最后只需要在 syscall 函数中执行系统调用时,将该调用号与我们所想要追踪的调用进行对比,然后 printf 相关格式化内容就行了。

3) 实验中遇到的问题和解决方法

本实验主要涉及到去添加一个系统调用, 这其中需要你对 xv6 的 traps 实现有一定了解, 如何进入内核, 保存现场, 存放参数的寄存器等等, 实际上了解了之后, 再来写本实验的代码还是相当轻松的。

关于这部分的内容, 解决方法主要还阅读 xv6 的实验指导书以及网站上的一些总结与经验。

4) 实验心得

在完成 xv6 实验 2 的 systemcalltracing 过程中, 我深刻体会到了系统调用的重要性和它在操作系统中的作用。同时通过追踪系统调用的执行过程, 我也是比较清晰地了解了操作系统与用户程序之间的交互方式。

在本次实验中, 我了解了如何通过修改 xv6 的源代码来实现系统调用的追踪与系统调用的执行过程, 这些内容为我后续的实验内容帮助还是挺大的

同时,通过本次实验我也了解到了系统调用的重要性,它一方面保护了系统的内核部分, 一方面给用户提供了相关的调用接口从而来执行一些任务。

总的来说,通过完成 xv6 实验 2,我对系统调用有了更深入的理解,并且对操作系统的工作原理也有了更清晰的认识。

评分如下:

```
tjxsj@LAPTOP-ONAKFDL3:~/xv6-labs-2021$ ./grade-lab-syscall trace
make: 'kernel/kernel' is up to date.

== Test trace 32 grep == trace 32 grep: OK (1.6s)

== Test trace all grep == trace all grep: OK (0.8s)

== Test trace nothing == trace nothing: OK (1.1s)

== Test trace children == trace children: OK (9.6s)
```

2. Sysinfo (moderate)

1) 实验目的

在这个实验中,我们将添加一个系统调用 sysinfo, 它收集有关正在运行的系统的信息。系统调用采用一个参数:一个指向 struct sysinfo 的指针(参见 kernel/sysinfo.h)。内核应该填写这个结构的字段: freemem 字段应该设置为空闲内存的字节数, nproc 字段应该设置为 state 字段不为 UNUSED 的进程数。

2) 实验步骤

在追踪调用实验的基础上,本实验应该可以比较容易的解决。步骤如下:

- a) 根据 hints,首先在 makefile 的 UPROGS 中添加\$U/_sysinfotest,保证 xv6 命令行可以运行该指令,其次在 user/user.h 中添加 sysinfo 函数的声明以及其参数 struct sysinfo 的定义,不要忘记在 usys.pl 中也添加相应的内容。
- b) 接着在 kernel/syscall.h 中添加该系统调用好, 并在 syscall.c 中添加相应的声明与相应,如下:

```
extern uint64 sys_sysinfo(void);

[SYS_sysinfo] sys_sysinfo,

#define SYS_sysinfo 23
```

c) 根据 hints,接着我们在 kernel/kalloc.c 中添加对空闲空间统计的函数,记录空闲块的结构如下:

```
struct run {
   struct run *next;
};

struct {
   struct spinlock lock;
   struct run *freelist;
} kmem;
```

因而可以直接通过遍历 keme 中的 freelist 来获取其数量。需要注意的一点是在访问 freelist 时需要先获取 keme 的锁。函数实现如下:

```
uint64
getfreemem(void){//遍历kmem其本身的freelist即可
    struct run *r;
    uint64 freemem=0;
    acquire(&kmem.lock);//避免并发读写,需要先获取其锁的所有权
    r=kmem.freelist;
    while(r){
        freemem++;
        r=r->next;
    }
    release(&kmem.lock);//释放
    return freemem*PGSIZE;
}
```

d) 接着我们需要在 kernel/proc.c 中添加函数来获取统计状态不为 unused 的进程数量。可以通过遍历 proc 来实现:

e) 最后在 sys_sysinfo 中调用这两个函数,并调用 copyout 函数将结果复制到用户指令位置,代码如下:

```
uint64
sys_sysinfo(void){
struct sysinfo info;//储存内容的结构体
uint64 addr;//首先从寄存器a0中获取参数指针
argaddr(0,&addr);
info.freemem=getfreemem();
info.nproc=getnproc();
if(copyout(myproc()->pagetable, addr, (char *)&info, sizeof(info)) < 0)//
return -1;
return 0;
}
```

3) 实验中遇到的问题和解决方法

在第一个实验的基础上,本实验遇到的主要困难时如何实现获取进程数量与空闲空间的函数,其实这两个函数在实验网站给定提示中已经暗示了,你在相应文件中添加函数时会注意到相关的结构体变量。

另外在如何将数据拷贝到用户空间,其实也在实验网站的暗示中给出了,可以采用 copyout 函数来实现。

总的来说本实验在第一个实验的基础上,还是很好解决的。

4) 实验心得

通过完成本实验,我对于 xv6 操作系统内部的一些进程与空闲块管理有了一些了解,同时也了解了 copyout 函数的用法。

评分如下:

```
tjxsj@LAPTOP-ONAKFDL3:~/xv6-labs-2021$ ./grade-lab-syscall sysinfo
make: 'kernel/kernel' is up to date.
== Test sysinfotest == sysinfotest: OK (2.6s)
```

总结

通过完成本次实验,我对于 xv6 操作系统内部的系统调用有了更加深入的理解,同时也对其 trap 有所学习与理解。

本实验总体评分如下:

```
tjxsj@LAPTOP-ONAKFDL3:~/xv6-labs-2021$ ./grade-lab-syscall
make: 'kernel/kernel' is up to date.

== Test trace 32 grep == trace 32 grep: OK (1.5s)

== Test trace all grep == trace all grep: OK (0.9s)

== Test trace nothing == trace nothing: OK (1.1s)

== Test trace children == trace children: OK (9.6s)

== Test sysinfotest == sysinfotest: OK (1.8s)

== Test time ==
time: OK
Score: 35/35
```