신경망 구조 및 모듈

학습 목표

- 신경망 구조 이해 : 신경망의 기본 구성 요소(선형 레이어, 활성화 함수, 손실 함수 등)와 이들이 어떻게 상호작용하여 모델을 구성하는지를 이해할 수 있다.
- 선형 레이어와 비선형성 : 선형 레이어의 역할과 이론적 기초를 이해하고, 비선형성의 중요 성을 설명하며, 다양한 활성화 함수(예: ReLU, Sigmoid)의 특성을 이해할 수 있다.
- 파이토치에서 신경망 구축 : 파이토치의 torch.nn 모듈을 활용하여 신경망을 구현하고, 사용자 정의 레이어 및 모델 구조를 만드는 방법을 익힐 수 있다.
- 파이토치의 기본 모듈 구조 및 역할: 파이토치에서 제공하는 주요 모듈(예: 데이터 로더, 옵티마이저, 체크포인트 관리)의 기능과 역할을 이해하고 이를 신경망 훈련에 effectively 활용할 수 있다.
- 모델 평가 및 조정 : 신경망 모델의 성능을 평가하고, 하이퍼파라미터 조정 및 학습률 조정 등의 방법으로 모델을 최적화하는 과정을 이해할 수 있다.

신경망 구조 (Neural Network Architecture)

신경망은 인간의 뇌에서 영감을 받아 설계된 알고리즘으로, 계층(layer)을 통해 입력 데이터를 처리하고 학습하여 결과를 출력합니다.

1) 입력층 (Input Layer)

- 데이터가 처음 들어오는 계층입니다.
- 각 노드는 하나의 입력 특성(feature)을 나타냅니다.
- 입력층은 데이터의 차원과 동일한 노드 수를 가집니다.

2) **은닉층 (Hidden Layer)**

- 입력층과 출력층 사이에 위치하며, 데이터를 처리하고 복잡한 패턴을 학습합니다.
- 여러 개의 은닉층을 가진 신경망은 심층 신경망 (Deep Neural Network)이라고 부릅니다.
- 각 노드는 가중치(weight), 편향(bias), 그리고 활성화 함수(activation function)를 사용하여 입력 신호를 변환합니다.

3) **출력층 (Output Layer)**

- 최종 결과를 출력하는 계층입니다.
- 출력층의 노드 수는 문제 유형에 따라 다릅니다:
 - 회귀: 출력층에 1개의 노드 (연속 값 출력).
 - 이진 분류: 출력층에 1개의 노드 (시그모이드 함수).

■ 다중 클래스 분류: 클래스 수만큼 노드 (소프트맥스 함수).

4) 신경망의 주요 특징:

- 가중치 (Weights): 입력 데이터를 다음 계층으로 전달할 때 곱해지는 값.
- 편향 (Bias): 출력값을 조정하기 위한 상수.
- **활성화 함수 (Activation Function)**: 비선형성을 추가하여 신경망이 복잡한 패턴을 학습할 수 있도록 함.
 - 예: ReLU, Sigmoid, Tanh.

선형 레이어 (Linear Layer)

선형 레이어는 신경망의 기본 구성 요소로, 입력 데이터에 선형 변환(linear transformation)을 적용합니다.

1) 동작 원리:

- 1. **입력 데이터 x**가 들어옴.
- 2. x에 가중치 행렬 W를 곱함.
- 3. 편향 b를 더함.
- 4. 결과를 다음 계층으로 전달.

2) 역할:

- 선형 레이어는 데이터의 선형 결합을 생성합니다.
- 비선형성을 추가하는 활성화 함수와 함께 사용해야 더 복잡한 패턴을 학습할 수 있습니다.

신경망과 선형 레이어의 관계

- 신경망의 각 계층은 여러 개의 선형 레이어로 구성될 수 있습니다.
- 각 선형 레이어는 활성화 함수와 결합하여 데이터의 복잡한 패턴을 학습합니다.
- 선형 레이어는 데이터 변환의 핵심 역할을 하며, 신경망의 성능에 크게 기여합니다.
- 요약: 신경망은 선형 레이어와 활성화 함수의 조합을 통해 입력 데이터를 점진적으로 변환하며, 선형 레이어는 이 변환의 기본적인 단위를 제공합니다.

5.1 선형 레이어의 개념

- 선형 레이어는 신경망에서 입력 데이터를 가중치와 함께 선형적으로 변환하는 역할을 합니다.
- 선형 레이어는 수학적으로 행렬 곱셈을 수행하는 연산입니다.
- 입력 벡터 x에 가중치 행렬 w을 곱하고, 그 후 편향 b를 더하는 형태로 정의됩니다.
- 선형 레이어 수식 y = wx + b

5.1.1 Linear Layer

- nn.Linear를 사용하여 선형 레이어 정의할 수 있습니다.
- nn.Linear는 입력 크기와 출력 크기에 대해 가중치와 편향을 자동으로 초기화하고 선형 변화을 수행하는 연산을 정의합니다.
- 선형 레이어는 선형 변환을 수행하며 입력 벡터와 가중치 행렬을 곱하고, 편향을 더하는 방식으로 계산합니다.
- nn.Linear(in_features, out_features)는 입력 차원 in_features와 출력 차원 out_features를 지 정하여 선형 변환을 수행하는 레이어입니다.
- 입력층: in_features (입력 뉴런의 수)
- 출력층: out feature (출력 뉴런의 수)




그림 5.1 선형 레이어

5.1.2 신경망 모델에서 사용

선형 레이어는 신경망의 여러 층에서 사용될 수 있습니다. 간단한 다층 퍼셉트론(MLP)을
 만들 때 여러 선형 레이어를 쌓을 수 있습니다.




그림 5.2 신경망 구조

• 두 개의 선형 레이어를 사용하여 입력을 변환하는 간단한 신경망 모델입니다.

```
In [18]: # 신경망 모델 정의
         class SimpleNN(nn.Module):
            def __init__(self):
                super(SimpleNN, self).__init__()
                self.layer1 = nn.Linear(3, 2) # 3 -> 2
                self.layer2 = nn.Linear(2, 2) \# 2 \rightarrow 2
            def forward(self, x):
                x = torch.relu(self.layer1(x)) # 첫 번째 선형 레이어 + ReLU 활성화 함수
                x = self.layer2(x) # 두 번째 선형 레이어
                return x
         # 모델 생성
        model = SimpleNN()
         # 입력
         x = torch.randn(4, 3) # 배치 크기 4, 입력 크기 3
        # 모델을 통해 출력 얻기
         output = model(x)
         print(output)
       tensor([[ 0.1721, -0.0883],
              [ 0.1721, -0.0883],
               [0.3153, 0.2625],
               [ 0.1109, -0.0269]], grad_fn=<AddmmBackward0>)
```

5.1.3 Convolutional Layer (합성곱 레이어)

- Convolutional Layer는 이미지 처리나 컴퓨터 비전 작업에서 사용됩니다.
- 입력 텐서에 대해 필터(또는 커널)를 적용하여 특징 맵을 생성하고, 네트워크의 파라미터로 학습 가능한 가중치를 포함합니다.
- torch.nn.Conv2d는 2D 합성곱 연산을 수행하는 레이어로, 이미지 특징을 추출합니다.
- torch.nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size)
- in_channels는 입력 채널 수, 흑백 이미지는 1, 칼라 이미지는 3
- kernel size는 합성곱 필터의 크기
- out_channels는 출력 채널 수

```
In [3]: import torch import torch.nn as nn

# Conv2d Layer 정의
# Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0)
# 3x3 커널
conv_layer = nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=16, kernel_size=3, stride=1, padding
# 입력 텐서 생성 (배치 크기, 채널 수, 높이, 너비)
# 배치 크기 1, 3채널(컬러 이미지), 32x32 크기 이미지
input_tensor = torch.randn(1, 3, 32, 32)

# Convolution 연산
output_tensor = conv_layer(input_tensor)
# 출력 텐서 크기 확인
print(output_tensor.shape)
```

torch.Size([1, 16, 32, 32])

5.2 파이토치에서의 사용법

nn.Linear 네트워크 구성

```
In [4]: import torch
       import torch.nn as nn
       import torch.optim as optim
       # 신경망 모델 정의
       class SimpleNN(nn.Module):
           def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
              super(SimpleNN, self).__init__()
              # 첫 번째 층 (입력 -> 은닉층)
              self.layer1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)
              # 두 번째 층 (은닉층 -> 출력층)
              self.layer2 = nn.Linear(hidden size, output size)
           def forward(self, x):
              # 첫 번째 층을 통과하고 ReLU 활성화 함수 적용
              x = torch.relu(self.layer1(x))
              # 두 번째 층을 통과
              x = self.layer2(x)
              return x
       # 네트워크 초기화
       input_size = 10 # 입력 벡터의 크기
```

```
hidden_size = 5 # 은닉층의 크기
 output_size = 1 # 출력층의 크기 (회귀 문제의 경우 1)
 model = SimpleNN(input_size, hidden_size, output_size)
 # 모델 파라미터 개수 확인
 print(model)
 # 입력 데이터 (배치 크기 3, 입력 크기 10)
 x = torch.randn(3, input_size)
 # 예측 수행
 output = model(x)
 print("모델 출력:", output)
SimpleNN(
  (layer1): Linear(in_features=10, out_features=5, bias=True)
  (layer2): Linear(in_features=5, out_features=1, bias=True)
모델 출력: tensor([[0.3304],
       [0.0176],
       [0.3114]], grad_fn=<AddmmBackward0>)
```

5.3 nn.Module

- PyTorch의 nn.Module은 신경망 모델을 구현 기본 클래스입니다.
- 신경망 구조를 만들기 위해 nn.Module을 상속받고, 모델을 정의하는 과정에서 forward() 메소드를 구현해야 합니다.
- 기본적으로 nn.Module은 네트워크의 계층을 구성하고, 가중치 및 파라미터를 관리하며, 손실 계산과 같은 기능을 수행하는 데 필요한 많은 도구들을 제공합니다.

5.3.1 nn.Module 클래스 개요

- nn.Module은 PyTorch의 신경망 모델을 정의하기 위한 클래스입니다.
- 신경망의 계층(laver)과 연산을 정의하려면 이 클래스를 상속받아야 합니다.
- 파라미터, 옵티마이저, 학습 상태 등 신경망 모델에서 필요한 여러 기능을 관리합니다.

5.3.2 신경망 모델 구현

1. 라이브러리 불러오기

```
In [5]: # 1. 파이토치 라이브러리 import torch

# 신경망 모델 정의 import torch.nn as nn
```

- 2. nn.Module 신경망 클래스 정의
- 구성 요소

• init(self):

네트워크의 계층을 정의하는 부분입니다. 여기서는 nn.Linear를 사용하여 선형 계층을 정의 했습니다.

self.fc1과 self.fc2는 선형 변환을 수행하는 레이어입니다.

self.relu는 활성화 함수로 ReLU를 사용합니다.

• forward(self, x):

신경망의 순전파 (forward) 계산을 정의하는 부분입니다.

입력 x는 첫 번째 선형 계층 fc1을 통과하고, 그 후 ReLU 활성화 함수를 거쳐 두 번째 선형 계층 fc2를 통과합니다.

최종적으로 10개의 클래스를 출력하는 예측 결과가 반환됩니다.

```
In [6]: # nn.Module을 상속받는 신경망 클래스 정의
class SimpleNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(SimpleNN, self).__init__()

# 신경망의 레이어 정의
    self.fc1 = nn.Linear(784, 128) # 784 입력을 받아 128 출력
    self.relu = nn.ReLU() # ReLU 활성화 함수
    self.fc2 = nn.Linear(128, 10) # 128 입력을 받아 10 출력
    # (예: 10개의 클래스 분류)

def forward(self, x):
    # forward 메소드에서는 네트워크의 연산 흐름을 정의
    x = self.fc1(x) # 첫 번째 선형 변환
    x = self.relu(x) # 활성화 함수
    x = self.fc2(x) # 두 번째 선형 변환
    return x
```

```
In [7]: # 모델 인스턴스 생성
model = SimpleNN()

# 임의의 입력값 (예: 28x28 이미지 크기를 1차원으로 펼친 벡터)
input_data = torch.randn(64, 784) # 배치 크기 64, 각 이미지 784 크기
output_data = model(input_data)

print(output_data.shape)
# (64, 10) : 64개의 입력에 대해 10개의 출력 (각각의 클래스에 대한 예측)
```

torch.Size([64, 10])

nn.Module 장점

- 모듈화는 모델을 여러 계층(layer)로 나누어 구성하고, 각 계층을 독립적으로 관리할 수 있습니다.
- 자동 기울기 계산은 forward 메소드에 정의된 연산에 대해 자동으로 기울기를 계산하고 역 전파가 이루어집니다.
- 체크포인트 저장 및 불러오기에는 state_dict()와 load_state_dict()를 통해 학습된 모델을 저 장하고 불러오는 기능을 제공합니다.

nn.Module로 신경망 구조 실습

1. 신경망 모델 정의

• 단순 신경망 모델 구현, MNIST 데이터셋 사용하고 학습과 평가 진행

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import DataLoader
from torchvision import datasets, transforms
```

```
In [10]: # 신경망 모델 클래스 정의
       class SimpleNN(nn.Module):
           def init (self):
              super(SimpleNN, self).__init__()
              # 레이어 정의
              self.fc1 = nn.Linear(28 * 28, 128)
              # 입력 28x28 이미지를 128 차원으로 변환
              self.relu = nn.ReLU()
                                      # 활성화 함수
              self.fc2 = nn.Linear(128, 10) # 128 차원을 10개 클래스(0~9)로 변환
           def forward(self, x):
             x = x.view(-1, 28 * 28) # 입력 이미지를 1차원 벡터로 변환
              x = self.fc1(x) # 첫 번째 선형 계층
              x = self.relu(x)
                                 # ReLU 활성화 함수
              x = self.fc2(x)
                                 # 두 번째 선형 계층
              return x
       # 모델 인스턴스 생성
       model = SimpleNN()
```

2. 데이터셋 로딩(DataLoader) 및 전처리

• MNIST 데이터셋을 로드하고, 전처리로 이미지를 텐서로 변환한 후 배치로 나누어 모델에 입력할 준비를 합니다.

3. 모델학습

- 모델을 학습하려면 손실함수와 옵티마이저를 정의하고, 데이터로부터 학습을 진행해야 합니다.
- 여기서는 CrossEntropyLoss와 SGD(확률적 경사하강법) 옵티마이저를 사용합니다.

```
In [12]: # 손실 함수와 옵티마이저 정의
        criterion = nn.CrossEntropyLoss() # 다중 클래스 분류 문제에 적합
        optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01, momentum=0.9)
        # 학습 함수
        def train(model, train loader, criterion, optimizer, num epochs=5):
            model.train() # 학습 모드로 전환
            for epoch in range(num epochs):
                running loss = 0.0
                correct = 0
               total = 0
                for inputs, labels in train_loader:
                   optimizer.zero grad() # 이전 기울기 초기화
                   outputs = model(inputs) # 순전파
                   loss = criterion(outputs, labels) # 손실 계산
                   loss.backward() # 역전파
                   optimizer.step() # 가중치 업데이트
                   running_loss += loss.item() # 손실 누적
                   _, predicted = torch.max(outputs, 1) # 예측값
                   total += labels.size(0)
                   correct += (predicted == labels).sum().item() # 정확도 계산
                # 에폭마다 손실과 정확도 출력
                print(f"Epoch [{epoch+1}/{num_epochs}], Loss: {running_loss/len(train_loader):
        # 모델 학습
        train(model, train loader, criterion, optimizer, num epochs=5)
```

```
Epoch [1/5], Loss: 0.3716, Accuracy: 88.78%

Epoch [2/5], Loss: 0.1795, Accuracy: 94.72%

Epoch [3/5], Loss: 0.1314, Accuracy: 96.05%

Epoch [4/5], Loss: 0.1049, Accuracy: 96.89%

Epoch [5/5], Loss: 0.0891, Accuracy: 97.33%
```

4. 모델 평가

• 학습이 끝난 후에는 모델을 평가하고, 테스트 데이터셋에서 정확도를 계산

Test Accuracy: 4.93%