

Docker Compose 공통 — 띄우기 · 보기 · 멈추기 · 지우기

4~8주차의 모든 도구가 docker-compose.yml 로 씁니다. 어느 도구든 이 명령들로 다룹니다. compose 파일이 있는 폴더에서 칩니다.

자주 쓰는 명령

명령	하는 일	확인한 결과
docker compose up -d	정의된 서비스를 모두 띄움(뒤에서)	컨테이너마다 Started
docker compose ps	지금 떠 있는 서비스 상태	Up · (healthy) · (health: starting)
docker compose ps -a	멈춘 것까지	Exited (0) ... 도 보임
docker compose logs --tail 30 서비스	그 서비스 로그 끝 30줄	준비 완료 표시를 여기서 찾는다
docker compose logs -f 서비스	로그를 실시간으로 따라감	Ctrl+C 로 빠져나옴
docker compose exec 서비스 명령	떠 있는 컨테이너 안에서 명령 실행	아래 도구별 명령 대부분이 이 형태
docker compose up -d --scale 서비스=3	같은 서비스를 여러 개로	Spark 워커 2 → 3 (실측)
docker compose stop / start	멈춤 / 다시 켜 — 데이터 남음	Airflow: Exited → Up (실측)
docker compose down	컨테이너·네트워크 지움 — 볼륨은 남음	Network ... Removed
docker compose down -v	볼륨까지 지움 — 데이터가 사라짐	Volume ... Removed

짚을 점

- stop 과 down 은 다릅니다. stop 은 멈추기만 해서 start 로 그대로 돌아오고, down 은 컨테이너를 지웁니다. down -v 는 데이터(볼륨)까지 지우니, 실습 데이터를 남기고 싶으면 쓰지 않습니다.
- 여러 주차의 도구를 동시에 띄우면 포트가 겹칩니다. Spark 마스터 UI·Trino·Airflow 웹이 모두 8080 입니다. 이번 주에 안 쓰는 것은 docker compose stop 으로 멈춥니다(부록 「실습 트러블슈팅」의 포트 충돌).
- exec 결과를 파이프()나 파일로 넘길 때는 docker compose exec -T 처럼 -T 를 붙입니다. 터미널을 붙이지 않아 줄 끝 문자가 섞이지 않습니다.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.