

MinIO · mc — 버킷과 파일 다루기

4주차 레이크하우스의 저장소입니다. 버킷과 파일은 mc(MinIO 클라이언트) 컨테이너 안에서 다룹니다. 4-1 의 compose 로 띄운 상태를 기준으로 합니다.

먼저 — 이미지 이름이 바뀌었습니다 (2026-10-02 실측)

minio/minio · minio/mc 는 지금 내려받을 수 없습니다. Docker Hub 는 「repository does not exist」(404), quay.io 는 401 을 돌려줍니다. 같은 MinIO 를 빌드해 배포하는 pgsty/minio · pgsty/mc 로 이름만 바꾸면 4-1 의 compose 가 그대로 동작합니다(실측: 콘솔 9001 · 상태 확인 200, 아래 명령 전부 정상).

```
# 4-1 docker-compose.yml 에서 이 두 줄만 바꿉니다
image: pgsty/minio      # 원래 minio/minio
image: pgsty/mc         # 원래 minio/mc
```

yaml

연결과 버킷

```
docker compose exec mc mc alias set local http://minio:9000 minioadmin minioadmin
docker compose exec mc mc mb local/raw
docker compose exec mc mc ls local
```

bash

```
Added `local` successfully.
Bucket created successfully `local/raw`.
[2026-10-02 15:46:26 UTC]      0B raw/
```

text

자주 쓰는 명령 (앞에 docker compose exec mc 를 붙입니다)

명령	하는 일	확인한 결과
mc cp /data/hello.txt local/raw/hello.txt	파일 하나 올리기	`/data/hello.txt` -> `local/raw/hello.txt`
mc cp --recursive /data/orders/ local/raw/orders/	폴더째 올리기	d1.csv · d2.csv 두 개
mc ls --recursive local/raw	버킷 안 전부 보기	크기·날짜와 함께 3개
mc cat local/raw/hello.txt	파일 내용 보기	hello minio
mc stat local/raw/hello.txt	파일 정보	Size 12 B · Content-Type: text/plain
mc du local/raw	버킷 용량	38B 3 objects raw
mc find local/raw --name "*.csv"	이름으로 찾기	orders/d1.csv · orders/d2.csv
mc mirror /data/orders local/backup/orders	폴더를 맞춰 올리기(바뀐 것만)	두 번째 실행은 0 B 전송
mc rm local/raw/hello.txt	파일 지우기	Removed `local/raw/hello.txt`.
mc rm --recursive --force local/raw/orders/	폴더째 지우기	두 개 Removed
mc rb --force local/backup	버킷 지우기(안에 든 것까지)	Removed `local/backup` successfully.
mc admin info local	서버 상태	Drives: 1/1 OK · Network: 1/1 OK

막힐 때 (실측)

- `mc mirror ... local/backup/...` 에서 「The specified bucket does not exist」 — `mirror` 는 버킷을 만들어 주지 않습니다. `mc mb local/backup` 을 먼저 합니다.
- `mc rb local/backup` 에서 「is not empty. Retry this command with --force」 — 안에 파일이 있으면 `--force` 가 있어야 지워집니다. 지우기 전에 `mc ls` 로 확인합니다.
- `/data` 는 `mc` 컨테이너 안의 경로입니다. 4-1 compose 가 내 컴퓨터의 `./data` 폴더를 거기에 붙여 두었으므로, 올릴 파일은 내 컴퓨터의 `./data` 에 넣습니다.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.