# Mécanismes fondamentaux d'un système d'exploitation

Processus
Thread
Techniques d'ordonnancement


# Gestion du processeur

- 1. Les processus
- 2. Les threads
- 3. Politiques d'ordonnancement classiques

# **Processus**

- Modèle de processus
- Création d'un processus
- Fin d'un processus
- Hiérarchie des processus
- Etats des processus
- Implémentation des processus

# Processus Modèle de processus



- a) Multiprogrammation de quatre programmes
- b) 4 processus indépendants
- c) À chaque instant, un seul processus est actif

# Processus Création d'un processus

- Événements causant la création d'un processus:
  - Initialisation du système
  - Exécution d'un appel système demandé par un processus
  - Un usager demande de créer un processus
  - Initiation d'une tâche sur un système de traitement par lots.



La création d'un nouveau processus résulte d'un appel système de création de processus, par un processus existant

Sous UNIX: fork

Sous WINDOWS: CreateProcess

# Processus Création d'un processus

#### **Sous UNIX**

```
// Crée une copie exacte du processus
   appelant
pid t fork (void)
// Remplace l'image du processus appelant
int execve (
   const char *fichier,
   char * const argv [],
   char * const envp[]
```

# Processus La fin d'un processus


#### Conditions de fin d'exécution:

- Arrêt normal (volontaire)
- 2. Arrêt avec erreur (volontaire)
- 3. Arrêt avec erreur fatale (involontaire)
- 4. Tué par un autre processus (involontaire)

# Processus La Hiérarchie des processus

- Notion de processus parent et enfants
- Les processus parent et enfants continuent de s'exécuter de manière associée
- Le processus enfant peut lui-même créer d'autres processus

# Processus Les états des processus




# Processus L'implémentation des processus

#### Table de processus contenant une entrée par processus:

Gestion du processus	Gestion de la mémoire	Gestion de fichier
Registres	Ptr vers segment de texte	Répertoire racine
Compteur ordinal	Ptr vers segment de données	Répertoire de travail
Etat du processus	Ptr vers segment de la pile	Descripteur de fichiers
Priorité		ID user
Paramètres d'ordonnancement		ID groupe
ID du processus		
Processus parent		
Groupe du processus		
Signaux		
Hre de début du processus		
Temps de traitement utilisé		
Temps de traitement du fils		
Hre de a prochaine alerte		

#### **PCB** = **Process Control Block**


Représente la situation actuelle d'un processus, pour le reprendre plus tard



#### **Process Control Block**

- Le PCB contient entre autres:
  - pointeur: les PCBs sont rangés dans des listes enchaînées (à voir)
  - état de processus: ready, running, waiting...
  - compteur programme: le processus doit reprendre à l'instruction suivante
  - autres registres UCT
  - bornes de mémoire
  - fichiers qu"il a ouvert
  - etc.,


#### **Commutation de processeur (context switching)**



#### La pile d'un processus


- Il faut aussi à sauvegarder entre autre: la pile d'un processus
  - Quand un processus fait appel à une procédure, à une méthode, etc., il est nécessaire de mettre dans une pile l'adresse à laquelle le processus doit retourner après avoir terminé cette procédure, méthode, etc.
  - Aussi on met dans cette pile les variables locales de la procédure qu'on quitte, les paramètres, etc., pour les retrouver au retour
  - Donc il y a normalement une pile d'adresses de retour après interruption et une pile d'adresses de retour après appel de procédure
    - Ces deux piles fonctionnent de façon semblable, mais sont normalement séparées
  - Les informations relatives à ces piles (base, pointeur...) doivent aussi être sauvegardées au moment de la commutation de contexte

# La Pile d'un processus



#### Commutation de processus

 Comme l'ordinateur n'a, la plupart du temps, qu'un processeur, il résout ce problème grâce à un pseudo-parallélisme




#### Files d'attente

- Les ressources d'ordinateur sont souvent limitées par rapport aux processus qui en demandent
- Chaque ressource a sa propre file de processus en attente
- En changeant d'état, les processus se déplacent d'une file à l'autre
  - File prêt: les processus en état prêt=ready
  - Files associés à chaque unité E/S
  - etc.


#### Files d"attente

Ce sont les PCBs qui sont dans les files d'attente



#### Les PCBs

Les PCBs ne sont pas déplacés en mémoire pour être mis dans les différentes files: ce sont les pointeurs qui changent.



# **Threads**


- Notion de threads
- Modèle de thread classique
- Implémentation des threads
- Les threads de POSIX

# Threads Notion de threads

- Un processus possède un espace d'adressage et un thread de contrôle unique.
- Un thread –processus léger, miniprocessus ou leightweight process inclut:
  - un compteur ordinal, qui effectue le suivi des instructions à exécuter
  - des registres, qui détiennent les variables en cours.
  - une **pile**, qui contient l'historique de l'exécution.
- Etats d'un thread: en cours d'exécution, bloqué, prêt ou arrêté.
- Procédures de bibliothèque: thread\_create, thread\_exit, thread\_wait, thread\_yield (abandon volontaire de la CPU).
- Temps de création d'un processus >> Temps de création d'un thread (100 x)

# Threads Notion de threads

### **Exemple**:




Thread 1: remet en forme le document

**Thread 2:** interaction avec l'utilisateur

Thread 3: écrit périodiquement le contenu de la RAM sur le disque

# Threads Implémentation des threads




- Système d'exécution: gère la table de threads,
- Le basculement entre threads en cas d'implémentation en espace user est + rapide que celui en mode noyau.
- Implémentation en espace user: le processus a son propre algo d'ordonnancement entre les threads

# Threads les threads de POSIX

Appel	Description
Pthread_create	Crée un nouveau thread
Pthread_exit	Termine le thread appelant
Pthread_join	Attend la fin d'un thread
Pthread_yield	Libère l'UC pour laisser un autre thread s'exécuter
Pthread_attr_init	Crée et initialise une structure attribut de thread
Pthread_attr_destroy	Supprime une structure attribut de thread

#### **Ordonnanceur**



Tous les services sont des processus

#### **Ordonnanceurs** (schedulers)

Programmes qui gèrent l'utilisation de ressources de l'ordinateur


- Trois types d'ordonnanceurs :
  - À court terme = ordonnanceur processus:
     sélectionne quel processus doit exécuter la transition prêt exécution
  - À long terme = ordonnanceur travaux:
     sélectionne quels processus peuvent exécuter la transition nouveau prêt (événement admitted)
     (de spoule travaux à file prêt)
  - À moyen terme: répond au manque de mémoire

#### **Ordonnanceurs**


- L'ordonnanceur à court terme est exécuté très souvent (millisecondes), Il faut donc que ça aille très vite
  - typiquement de 1 à 1000 microsecondes
- L'ordonnanceur à long terme doit être exécuté beaucoup plus rarement: il contrôle le niveau de multiprogrammation
  - doit établir une équilibre entre les travaux liés à l'UCT et ceux liés à l'E/S de sorte à ce que les ressources de l'ordinateur soient bien utilisées

#### **Ordonnanceurs**

Ordonnanceur travaux = long terme Ordonnanceur processus = court terme




#### Ordonnancement de processus (court terme)



#### Ordonnanceur à moyen terme

- Le manque de ressources peut parfois forcer le SE à suspendre des processus
  - ils seront plus en concurrence avec les autres pour des ressources
  - ils seront repris plus tard quand les ressources deviendront disponibles
- Ces processus sont enlevés de mémoire centrale et mis en mémoire secondaire, pour être repris plus tard
- «swap out», «swap in», va-et-vient

#### **Alternance CPU E/S**



Cycles (bursts) d'UCT et E/S: l'exécution d'un processus consiste de séquences d'exécution sur UCT et d'attentes E/S

#### Quand invoquer l"ordonnanceur

- Choisir un processus parmi ceux qui sont prêts et lui donner les ressources CPU.
- L'ordonnancement a lieu quand un processus :
  - 1. Se termine.
  - 2. Passe de l'état "actif" à "attente".
  - 3. Passe de l'état "actif" à "prêt".
  - 4. Passe de l'état "attente" à "prêt".
- Un nouveau processus doit être choisi pour 1 et 4
- Pour 2 et 3 : mode préemptif ou non préemptif.

# Politiques d'ordonnancement classiques

- Ordonnancement classique de l'UC
- Ordonnancement des taches dépendantes
- Ordonnancement des systèmes temps réel

### Politiques d'ordonnancement classiques Ordonnancement

Ordonnanceur (scheduler): partie du SE qui sélectionne les processus.

#### Algo d'ordonnancement (scheduling algorithm)

- ~ non-préemptif: sélectionne un processus, puis le laisse s'exécuter jusqu'à ce qu'il se bloque (E/S, wait) ou se termine.
- ~ préemptif: sélectionne un processus et le laisse s'exécuter pendant un quantum, préemption par l'interruption horloge

#### Comportement de Processus:

- Processus de traitement
- Processus d'E/S

# Politiques d'ordonnancement classiques Objectifs de l'ordonnancement

### Tous les systèmes

Équité: attribuer à chaque processus un temps CPU équitable

Équilibre: toutes les parties du système sont occupées

### Systèmes de traitement par lots

Capacité de Trait: optimiser le #jobs/ heure

Délai de rotation: réduire le délai entre la soumission et l'achèvement

Taux d'utilisation du processeur

### Systèmes interactifs

Temps de réponse: réponse rapide aux requêtes

### Systèmes temps réel


Respect des délais: éviter de perdre les données

Prévisibilité: éviter la dégradation de la qualité

### Politiques d'ordonnancement classiques Rôle de l'ordonnanceur


- Optimiser
  - Taux d'utilisation de l'UC: rapport entre la durée où l'UC est active et la durée totale
  - Débit: Nbre de programmes users traités en moyenne par unité de temps,
  - Temps de traitement moyen: moyenne des intervalles de temps séparant la soumission d'une tâche de sa fin d'exécution
  - Temps de traitement total: d'un ensemble de processus donné
  - Temps de réponse maximum: durée max séparant la soumission d'une requête par un processus et son accomplissement

## Politiques d'ordonnancement classiques Ordonnancement à 3 niveaux



Disque

# Politiques d'ordonnancement classiques Modèle de système de tâche d'un processus



- Processus = tâche unique ou une suite de tâches
- Bloc de contrôle (BCT) décrit chaque tâche
- à chaque tâche sont assignés 2 réels τ<sub>i</sub> (indicatif de sa durée d'exécution) et t<sub>i</sub> (sa date d'arrivée dans la file d'attente)
- l'algo d'ordonnancement construit une assignation: description de l'exécution des tâches sur le ou les processeurs

# Politiques d'ordonnancement classiques Modèle de système de tâche d'un processus


 l'assignation est représentée par un diagramme de Gantt

**Exemple:** soit un système à 2 processeurs dans lesquelles

évoluent 5 tâches

	$\tau_{i}$	t <sub>i</sub>
T <sub>1</sub>	1	0
$T_2$	2	0
$T_3$	1	0
$T_4$	1	0
T <sub>5</sub>	2	0


	Processeur	instants
T <sub>1</sub>	P1	0,1
$T_2$	P2	0,2
$T_3$	P1	2,3
$T_4$	P1	3,4
<b>T</b> <sub>5</sub>	P2	2,4



Graphe de précédence

Tableau des tâches

Diagramme de Gantt



#### Politiques d'ordonnancement classiques

- Tâches dépendantes
- Tâches indépendantes

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes sans réquisition

- 1) FIFO
- 2) Ordre inverse des temps d'exécution (PCTE)

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes sans réquisition

#### 1) FIFO

#### **Exemple**

	$\tau_{i}$	t <sub>i</sub>
$T_1$	30	0
$T_2$	5	3
$T_3$	2	2ε

ε: intervalle très petit par rapport à l'intervalle choisi



$$t_{moyen} = \frac{30 + (35 - \varepsilon) + (37 - \varepsilon)}{3} = \frac{102 - 3\varepsilon}{3} \square 34$$

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes sans réquisition

### 2) PCTE: choisir la tâche de plus court temps d'exécution Exemple

	$\tau_{i}$	t <sub>i</sub>
T <sub>1</sub>	10	0
$T_2$	5	2
$T_3$	15	3
$T_4$	4	4

$$t_{moyen} = \frac{\left(8-4\right) + \left(13-2\right) + \left(23-0\right) + \left(38-3\right)}{4} \square 18,25$$

Algo intéressant si toutes les tâches sont présentes dans la file d'attente,


# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes avec réquisition

- 1) Tourniquet
- 2) Plus court temps d'exécution restant (PCTER)

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes avec réquisition

## 1) Tourniquet (Round Robin)

- 1) Aussi appelé "balayage cyclique".
- 2) Les processus accèdent au processeur, chacun à leur tour, pour un temps déterminé à l'avance (le quantum).
- 3) Un processus en attente d'une entrée-sortie sera placée dans une file des bloqués.



Organisation d'un tourniquet

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes avec réquisition

#### 1) Tourniquet

# **Exemple**

	$\tau_{i}$	t <sub>i</sub>	
T <sub>1</sub>	30	0	
$T_2$	5	3	
T <sub>3</sub>	2	2ε	

- 1) dessinez l'assignation produite avec un quantum de 1 et de 10
- 2) Calculer le temps moyen

$$t_{moyen} = \frac{37 + 12 + 6 - 3\varepsilon}{3} \square 18,33$$

$$t_{moyen} = \frac{37 + 15 + 17 - 3\varepsilon}{3} \square 23$$

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes avec réquisition

### 1) Tourniquet

- Un quantum trop grand augmente les temps de réponse
- Un quantum trop petit multiplie les commutations de contexte

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes avec réquisition

## 2) PCTER

- généralisation avec réquisition du PCTE
- Nouvelle entrée dans la table de tâches: durée d'exécution restante τ<sub>i</sub>'
  - Initialisée à τ<sub>i</sub>
  - À la fin du quantum, l'ordonnanceur soustrait
     à la valeur τ<sub>i</sub>', de la tâche choisie, la valeur du quantum
- fournit la valeur optimale de la durée moyenne de traitement

# Politiques d'ordonnancement classiques Algorithmes avec réquisition

## 2) PCTER

	$\tau_{i}$	t <sub>i</sub>
$T_1$	7	0
$T_2$	4	2
$T_3$	1	4
$T_4$	4	5

- dessinez l'assignation produite
- 2) Calculer le temps moyen

$$\begin{bmatrix} T_1 & T_2 & T_3 & T_2 & T_4 & T_1 \\ 0 & 2 & 4 & 5 & 7 & 11 & 16 \end{bmatrix}$$

$$t_{moyen} = \frac{16 + (7 - 2) + (5 - 4) + (11 - 5)}{4} \square 7$$