
Laboratoire 5 pfSense

Pare-feu Portail Captif - Rôles et Tickets de Connexion


Ce document décrit la configuration complète d'un pare-feu pfSense, depuis son installation initiale et la configuration réseau jusqu'à la mise en place d'un portail captif fonctionnel avec gestion des utilisateurs et des bons de connexion. Le guide couvre également la création des machines clientes dans un environnement virtualisé.

Création des machines clientes et pfSense dans VMWare

pfSense + Setup




Configuration des cartes réseaux pfSense (NAT Adapter 1 et LAN Adapter 2)



Création des machines clientes (avec Vagrant; L'installation va prendre quelques minutes). Répéter pour chaque client (deux dans mon cas), et ensuite, configurer leurs cartes réseaux vers le LAN_5 dans VB (Seulement LAN).

PS C:\Users\rnga3\OneDrive\Documents\VMs\lab5> cd win10_1
PS C:\Users\rnga3\OneDrive\Documents\VMs\lab5\win10_1> vagrant init gusztavvargadr/windows-10
A 'Vagrantfile' has been placed in this directory. You are now
ready to 'vagrant up' your first virtual environment! Please read
the comments in the Vagrantfile as well as documentation on
'vagrantup.com' for more information on using Vagrant.
PS C:\Users\rnga3\OneDrive\Documents\VMs\lab5\win10_1> vagrant up




Installation et configuration de base de pfSense


Installation




Space+Enter



Retirer le média d'installation et reboot



Configuration de base



```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection (em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode. (em1 a or nothing if finished): em1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> em0
LAN -> em1

Do you want to proceed [y|n]? y

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
```

Configuration du IPv4 DHCP Service

```
Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)

2 - LAN (em1 - dhcp)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:

> 192.168.1.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.

e.g. 255.255.0 = 24

255.255.0.0 = 16

255.0.0.0 = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):

> 24


For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.


For a LAN, press <ENTER> for none:
```

```
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.1.5
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.1.15
Disabling IPv6 DHCPD...
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.1.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
               https://192.168.1.1/
Press <ENTER> to continue.■
```

Accès à WebConfigurator d'une machine cliente

Sans fermer pfSense, lancer une machine cliente, et accèder à sa default gateway/l'adresse IP de pfSense sur un navigateur, soit https://192.168.1.1 dans ce cas.





pfSense = default password


Configuration du portal captif

Naviguez vers Services > Captive Portal.

Cliquez sur Add pour créer une nouvelle zone.

Entrez zone1 comme "Zone name" et z1 comme "Zone description".

Cliquez sur Save & Continue.





Cochez Enable Captive Portal.

Sous "Interfaces", sélectionnez LAN.

Sous "Authentication", choisissez Local Database comme "Method".

Considérez l'option Reauthenticate connected users every minute si nécessaire.







Nouveau Groupe et nouvel utilisateur


Naviguez vers System > User Manager > Groups pour gérer les groupes d'utilisateurs. Naviguez vers System > User Manager > Users pour gérer les utilisateurs. Ajoutez un nouvel utilisateur (par exemple, user1) et assignez-le à un groupe (par exemple, groupe_a).

Il faut aussi faire sur de donner au groupe les autorisations et privilèges nécessaires pour accéder au portail captif.





Vouchers






Captive Portal Login





Monitoring

Naviguez vers Status > Captive Portal > zonel > Active Users pour voir les utilisateurs connectés, leur adresse IP, adresse MAC, nom d'utilisateur et l'heure de début de session.



Conclusion

Ces étapes guident l'utilisateur à travers la configuration complète d'un pare-feu pfSense, depuis son installation initiale et la configuration réseau jusqu'à la mise en place d'un portail captif fonctionnel avec gestion des utilisateurs et des bons de connexion.