Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРОВ И ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

III CEMECTP

Физтех-школа: $\Phi\Pi M M$ Направление: $\Pi M M$

Лектор: Андреев Александр Николаевич



Содержание

1	Вводная лекция			
	1.1	Операционная система	2	
	1.2	Из каких компонент состоит компьютер?	2	
		1.2.1 Процессор	2	
		1.2.2 Оперативная память	3	
	1.3	Немного ассемблера	3	
	1.4	Мультизадачность	4	
		1.4.1 Суперскалярность	4	
		1.4.2 CPU pipeline	5	
		1.4.3 Мультипроцессорность	5	
	1.5	Системные вызовы	5	
	1.6	POSIX	5	
	1.7	libc	6	
		1.7.1 Пример	6	
	1.8	Файловые дескрипторы	6	
2	Пре	едставление данных в компьютере	7	
4	_			
	2.1	Беззнаковые типы	7	
		2.1.1 Endianess	7	
	2.2	Выравнивание	8	
		2.2.1 Выравнивание структур	8	
	2.3	Знаковые числа	9	
		2.3.1 One's complemnt	9	
		2.3.2 Two's complement	10	
	2.4	Действительные числа	10	
		2.4.1 Числа с фиксированной точкой	10	
		2.4.2 Числа с плавающей точкой	11	

	2.4.3	Decimals	12
2.5	Кодир	ровки	12
	2.5.1	Немного терминологии	12
	2.5.2	ASCII	13
	2.5.3	Unicode	13
	2.5.4	UTF-32	13
	2.5.5	UTF-8	13

1 Вводная лекция

1.1 Операционная система

Операционная система – абстракция, которая связывает различные компоненты компьютера и пользовательские программы.

1.2 Из каких компонент состоит компьютер?

- Центральный процессор (СРИ или ЦП)
- Чипсет и материнская плата
- Оперативная память (Random Access Memory = RAM)
- Накопители (HDD, SSD, NVMe)
- Аудиокарта
- Сетевая карта
- GPU
- Шина (PCI, I2C, ISA)

1.2.1 Процессор

- Исполняет команды или инструкции
- Регистры самые быстрые доступные ячейки памяти

- Регистры определяют разрядность процессора
- Операндами могут быть либо константы, либо регистры, либо ссылки на память

1.2.2 Оперативная память

- Random Access Memory
- Адресное пространство непрерывный массив байт от 0 до 2^N , где N разрядность процессора (64 бита)
- В реальности процессоры на текущий момент обычно адресуют не более 48 бит (256 терабайт)
- Инструкции процессора расположены также в RAM архитектура Фон-Неймана

Сейчас оперативная память работает значительно медленнее процессора (доступ к RAM занимает несколько десятков инструкций процессора). Поэтому внутри процессора есть несколько уровней своей "оперативной памяти": L1, L2, L3. Они устроены немного иначе, чем оперативная память, и стоят очень дорого. Если запрашивается доступ к 1 байту, а затем к следующему байту, то второе считывание будет сделано не из оперативной памяти, а из кэша (L1/L2/L3, в зависимости от их наполнения). О том, почему есть несколько уровней кэша, будет рассказано в следующих лекциях. Из-за существования кэшей, нам выгодно, чтобы данные лежали "рядом" в памяти. Один из примеров: ускорение умножения матриц.

1.3 Немного ассемблера

Ассемблер – это вид для человека, эти команды – не процессорные инструкции. На современных процессорах Intel длина инструкции обычно занимает от 1 до 8 байт. В этом курсе будет рассмотрена только архитектура х86. В инструкцию зашивается вся нужная информация: используемые константы, используемые адреса памяти и т.д. Подробнее об этом будет рассказано позже.

```
mov rax, qword ptr [rax]
add rax, 2
mov rbx, 1
add rax, rbx
```

rax, rbx – это регистры процессора. Всего различных регистров общего назначения 16.

Первая инструкция в этом коде берёт адрес регистра rax, считывает его содержимое, и записывает в него же, в rax.

Вторая команда прибавляет к содержимому гах 2.

Третья команда записывает в rbx 1.

Четвертая команда прибавляет rbx к rax.

1.4 Мультизадачность

- Мультизадачность способность системы исполнять несколько задач (процессов) одновременно
- Cooperative multitaksing процессы добровольно передают управление друг другу
- Preemptive multitasking процессы вытесянются ОС каждые несколько миллисекунд

Munyc cooperative multitasking: если процесс завис, то он не передаст управление дальше, остается только reset.

Первая Windows, в которой появился multitasking, это Windows 95, до этого был singleprocess MS-DOS.

1.4.1 Суперскалярность

- Параллелизм уровня инструкций
- Если две инструкции независимы друг от друга, их можно выполнить параллельно
- Каждая инструкция состоит из нескольких этапов: fetch, decode, execute, memory access, register write back
- CPU pipeline

Пример процессора без суперскалярности: российский Эльбрус, в котором одна инструкция процессора содержит несколько операций, которые выполняются параллельно. Такой принцип называется VLIW – Very Long Instruction Word.




Рис. 1: CPU pipeline

1.4.2 CPU pipeline

1.4.3 Мультипроцессорность

- Тактовая частота процессоров не растет примерно с 2005 года
- Поэтому современные процессоры обычно имеют несколько ядер
- *Планировщик (scheduler)* ОС для каждого ядра процессора в каждый момент времени решает какой процесс будет запущен
- Возникают проблемы синхронизации

1.5 Системные вызовы

- Системные вызовы это интерфейс операционной системы для процессов
- ABI = application binary interface
- SystemV ABI

Системный вызов – это очень дорогая операция. У каждой операционной системы свой ABI.

1.6 POSIX

- Portable Operating System Interface
- Стандарт, описывающий интерфейс операционных систем
- Системные вызовы часть POSIX, но не все

• Например, POSIX описывает как должна быть устроена файловая система

Иными словами, POSIX – это стандарт написания операционных систем. Windows – не POSIX-совместимая система.

1.7 libc

- Стандартная библиотека С
- Реализует системные вызовы в виде функций С
- Ещё куча всяких полезных функций:)
- Много реализаций, glibc одна из самых больших

POSIX определяет, как устроены системные вызовы в виде функций языка С.

1.7.1 Пример

```
int res = read(0, &buf, 1024);
if (res < 0) {
   char* err = strerror(errno);
   // ...
}</pre>
```

Функция read возвращает -1, если считать не получилось, в противном случае – количество записанных байт.

errno — это глобальная переменная (внутри одного потока), в которой хранится последняя ошибка.

Вернуть массив из функции сложно (о причинах будет рассказано в следующих лекциях), поэтому обычно мы просим не вернуть результат, а записать его по некоторому адресу в памяти.

1.8 Файловые дескрипторы

- "Everything is a file!"
- Каждый файл имеет своё имя (или *путь*)
- Преобразовывать имя файла на каждый сисколл дорого

- Сначала нужно получить файловый дескриптор (например, через сисколл ореп)
- Все остальные операции без использования пути

Файловый дескриптор – это число. Например, 0 – это stdin, 1 – это stdout, 2 – stderr.

2 Представление данных в компьютере

2.1 Беззнаковые типы

- Представляют из себя N-битные положительные числа на отрезке $[0,2^N-1]$
- Переполнение точно определено стандартом C (как сложение в \mathbb{Z}_{2^N}
- 1111 + 0001 = 10000 = 0

2.1.1 Endianess

- \bullet Если N=64, то 64/8=8 байт нужно, чтобы представить число в памяти
- \bullet Если N=32, то 32/8=4 байта
- В какой последовательности хранить биты?

Есть 2 типа endianess:

- Little-endian: первые байты хранят младшие биты числа
- Big-endian: первые байты хранят старшие биты

Сейчас более распространен Little-endian.

Традиционно Big-endian используется в передаче данных по сети. Также первые процессоры использовали big-endian. PowerPC тоже использует big-endian.

На некоторых arm-процессорах есть инструкция, позволяющая менять endian "на лету".

100000110100000011111110101111111

Little endian

011111111111111010100000010000011

Big endian

1000001101000000111111101011111111

Рис. 2: Endianess

2.2 Выравнивание

- Числа быстрее считываются прцоессором, если они лежат по адресам, кратным их размерам
- Например: sizeof (int) = $4 \Rightarrow$ выравнивание по границе 4 байт
- char 1 байт
- short 2 байта
- int 4 байта
- long long 4 байта

Работа с выравненными данными более быстрая.

Есть архитектуры, которые в принципе не позволяют читать по невыровненным адресам, например, arm. В процессорах Intel можно сделать так же.

2.2.1 Выравнивание структур

- Члены структур располагаются рядом
- Но если им не хватает выравнивания, компилятор "добивает" структуру рад'ами

• Выравнивание структуры – максимальное выравнивание среди всех выравниваний её членов

2.3 Знаковые числа

2.3.1 One's complemnt

- -A = BitwiseNot(A)
- Диапазон: $[-2^{N-1}+1,2^N-1]$

Преимущество такого представления: естественным образом реализуется сложение чисел. Однако есть проблема.

- -1 = 1110
- +1 = 0001
- 1110 + 0001 = 1111 = -0

Получается 2 представления нуля. Это поражадает еще проблемы:

- -1 = 1110
- \bullet +2 = 0010
- 1110 + 0010 = 10000 = 0
- Упс...

One's complement: end-around-carry

- Бит переноса отправляется назад, чтобы всё исправить
- 1110 + 0010 = 10000 = 0 + 1 = 1

One's complement: недостатки

- Два представления для 0: 0000 = +0 и 1111 = -0
- End-around-carry
- Зато сложение и вычитания одинаковое для знаковых и беззнаковых чисел (почти)!

2.3.2 Two's complement

- Определение отрицательных чисел: A + (-A) = 0
- Давайте каждому положительному число сопоставим отрицательное
- -A = BitwiseNot(A) + 1
- Одно представление нуля: -0 = BitwiseNot(A) + 1 = 1111 + 1 = 0000 = +0
- Диапазон чуть больше, чем у one's complement: $[-2^N, 2^N 1]$
- Используется в современных процессорах

Теперь мы можем складывать знаковые и беззнаковые числа абсолютно одинаково.

Two's complement: недостатки

- Операции сравнения теперь сложные
- Умножение требует sign extension: 0010 = 00000010, 1000 = 11111000
- "Перекос" диапазона представимых чисел
- abs(INT_MIN) = ???

2.4 Действительные числа

2.4.1 Числа с фиксированной точкой

- \bullet N бит на целую часть, M бит на дробную
- Всегда одинаковая точность
- Операции легко реализуются

2.4.2 Числа с плавающей точкой

Раньше процессоры имели отдельную плату для операций с числами с плавающей точкой.

- IEEE 754
- Стандарт 1985 года

Числа с плавающей точкой представлены 3 частями:

- Представление: $(-1)^S \times M \times 2^E$
- \bullet S бит знака, M мантисса, E экспонента
- float (single): |S| = 1, |M| = 23, |E| = 8
- double: |S| = 1, |M| = 52, |E| = 11

Нормализованные значения

- $|E| \neq 0$ и $E \neq 2^{|E|} 1$
- Экспонента хранится со смещением: $E_{real} = E 2^{|E|-1}$
- Мантисса имеет "виртуальную 1": $M_{real} = 1.mmmmmmm$

Денормализованные значения

- \bullet E=0
- $E_{real} = 1 2^{|E|} = 1$
- Это самые близкие к нулю числа и сам ноль (0.0 и + 0.0)

Специальные значения

- $E = 2^{|E|-1}$
- \bullet Если M=0, то число представляет собой бесконечное значение
- Если $M \neq 0$, то число NaN
 - \circ Используются при операциях с неопределенным значением: например, sqrt(X), $\log(X),\,X<0$

Проблемы IEEE 754

- При вычислениях накапливается ошибка
- Сложение и умножение неассоциативно
- Умножение недистрибутивно
- $NaN \neq NaN (???)$
- 0.0 и +0.0

Более подробно о числах с плавающей точкой можно прочитать здесь.

2.4.3 Decimals

- Представляются в виде двух чисел: N знаменатель, M числитель
- Все операции реализуются через приведение к общему знаменателю
- ullet N и M обычно используют длинную арифметику, поэтому в теории точность ограничена только оперативной памятью
- Используются в финансах

2.5 Кодировки

- Умеем оперировать числами, но как перевести числа в текст?
- Кодировки "карты", сопоставляющие наборы байт каким-то образом в символы

2.5.1 Немного терминологии

- Character что-то, что мы хотим представить
- Character set какое-то множество символов
- Coded character set (CCS) отображение символов в уникальные номера
- Code point уникальный номер какого-то символа

2.5.2 ASCII

- American Standard Code for Information Interchange, 1963 год
- 7-ми битная кодировка, то есть кодирует 128 различных символов
- Control characters: с 0 по 31 включительно, непечатные символы, мета-информация для терминалов

2.5.3 Unicode

- Codespace: 0 до 0x10FFFF (~1.1 млн. code points)
- Code point'ы обозначаются как U+<число>
- $\aleph = U + 2135$
- r = U + 0072
- Unicode не кодировка: он не определяет как набор байт трактовать как characters

2.5.4 UTF-32

- Использует всегда 32 бита (4 байта) для кодировки
- Используется во внутреннем представлении строк в некоторых языках программирования (например, Python)
- Позволяет обращаться к произвольному code point'y строки за $\mathcal{O}(1)$
- BOM определяет little vs big-endian

Проблема: используется много места. Например, если мы пишем текст на английском, то под каждый символ будет выделено 4 байта, а можно было бы обойтись 1 (ASCII).

2.5.5 UTF-8

- Unicode Transformation Format
- Определяет способ как будут преобразовываться code point'ы
- Переменная длина: от 1 байта (ASCII) до 4 байт

U+0000...U+007F → 0xxxxxxx

U+0080...U+07FF → 110xxxx 10xxxxxx

U+0800...U+FFFF → 1110xxx 10xxxxx 10xxxxxx

U+10000...U+10FFFF → 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx

Рис. 3: UTF-8

UTF-8 overlong encoding

- \bullet 00100000 = U+0020
- 1100000010100000 = U+0020!
- overlong form или overlong encoding
- С точки зрения стандарта является некорректным представлением